STL容器的实现无疑伴随着内存的管理,内存分配算法实现的好坏对STL特别是容器的效率有着很大的影响。最底层的C运行库中的malloc系列函数对内存管理的单位为字节,这对于适用于所有类型的容器而言非常不好,因此,需要实现针对STL的内存分配器。对于此,我们可以使用new和delete这些内置的C++操作符,但是,这些操作符会影响STL的效率,因此,SGI的实现版本中,并没有使用new和delete,而是使用了更加底层的malloc系列,对其进行了封装。实现了自己的内存管理器。

为了后边分析代码时容易描述,我们做好如下定义:

- 一级内存分配器:以字节为单位的内存分配器,例如malloc(size\_t n),标识分配n个字节。
- 二级内存分配器:以某种类型的对象大小为单位的内存分配器,例如当类型为整数(4字节)时,alloc(size\_t n)表示分配存放n个整数的内存块,那么大小为4\*n字节。这一点可以用C++的模版来实现泛型。

现在对STL的内存分配器进行分析:

### (1)一级内存分配器

STL的一级内存分配器就是简单的对malloc系列函数的分装。不同之处就是针对maolloc系列函数调用失败的情况进行了处理(调用了一个函数),该函数由用户实现。可以进行设置。一级内存分配器对外提供了四个接口:

allocate:分配n个字节的内存块。

deallocate: 释放由allocate分配的内存块。

reallocate:分配新的内存块,并将原来内存块中的数据拷贝到新内存块中。

set malloc handler:设置当allocate和reallocate实现时调用更加底层的函数分配内存失败后时需要调用的函数。

该类的声明如下:

```
template <int inst>
1.
     class __malloc_alloc_template
2.
3.
4.
        //调用C库malloc和realloc失败之后、调用的函数。这两个函数会调用函数__malloc_alloc_oom_handler
5.
        //处理了内存分配失败的情况后,会重新分配内存。如果__malloc_alloc_oom_handler为0,则抛出异常。
7.
        static void *oom_malloc(size_t);
8.
        static void *oom_realloc(void *, size_t);
        //指向内存分配失败时要调用的函数
9.
10.
        static void (* __malloc_alloc_oom_handler)();
12.
        //分配n个字节的函数。使用了标准C库的malloc函数
14.
        static void * allocate(size_t n)
15.
            void *result = malloc(n);
16.
            if (0 == result)
18.
               result = oom_malloc(n);
            return result;
20.
        //释放由allocate分配的内存,该函数使用了free,由此可以看到,oom_malloc函数也会返回由malloc分配的内存。
21.
22.
        static void deallocate(void *p, size_t /* n */)
23.
        {
24.
            free(p);
25.
26.
        static void * reallocate(void *p, size_t /* old_sz */, size_t new_sz)
28.
29.
            void * result = realloc(p, new_sz);
30.
            if (0 == result)
31.
                result = oom_realloc(p, new_sz);
33.
34.
            return result;
35.
36.
37.
        //操作符的优先级 函数调用() > *(解引用),因此set_malloc_handler为一个函数
        //set_malloc_handler返回值为一个函数指针,该指针指向一个参数为空的函数,
38.
        //set_malloc_handler的参数为一个函数指针,该指针指向一个参数为空的函数。
39.
        static void (* set_malloc_handler(void (*f)()))()
40.
41.
42.
            void (* old)() = __malloc_alloc_oom_handler;
43.
            __malloc_alloc_oom_handler = f;
44.
            return(old);
45.
46.
47.
     };
```

接下来就是剩下的成员函数的实现。

```
1. template <int inst>
2. void (* __malloc_alloc_template<inst>::__malloc_alloc_oom_handler)() = 0;
```

如上图:可见默认下,当内存分配失败(例如内存不足时)时该采取的动作交由用户决定。换句话说: "内存不足处理例程"的设计是客户(使用该类者)的责任。

接下来看成员函数oom\_malloc和oom\_realloc的实现。这两个函数用于处理内存分配失败时的容错逻辑。

```
template <int inst>
 2.
      void * __malloc_alloc_template<inst>::oom_malloc(size_t n)
          void (* my_malloc_handler)();
 4.
 5.
          void *result;
          for (;;)
 6.
 8.
              my_malloc_handler = __malloc_alloc_oom_handler;
 9.
              if (0 == my_malloc_handler)
10.
                  __THROW_BAD_ALLOC;
12.
              (*my_malloc_handler)();
14.
              result = malloc(n);
              if (result)
16.
17.
                  return(result);
18.
20.
```

如上所示:该函数首先定义一个函数指针,然后进入无限循环;如果用户没有设置自己的内存错误处理函数,则直接抛出异常。否则一直调用内存错误处理函数并分配内存,直到分配成功。

```
template <int inst>
      void * __malloc_alloc_template<inst>::oom_realloc(void *p, size_t n)
 4.
          void (* my_malloc_handler)();
         void *result;
 5.
 6.
          for (;;)
 7.
 8.
 9.
              my_malloc_handler = __malloc_alloc_oom_handler;
10.
              if (0 == my_malloc_handler)
11.
                  __THROW_BAD_ALLOC;
14.
              (*my_malloc_handler)();
              result = realloc(p, n);
              if (result)
17.
              {
18.
                  return(result);
19.
20.
21.
      typedef __malloc_alloc_template<0> malloc_alloc;
22.
```

如上所示:oom\_realloc与oom\_malloc的实现逻辑一样。 由上边的实现,我们也看到模版参数inst也没有用到。

#### (2) 二级内存分配器

二级内存分配器也很简单,但是要能够分配各种大小的对象,为此将要分配的类型应该应模版参数传递,因此需要类模版,定义如下:

```
1. template < class T, class Alloc>
2. class simple_alloc {
3. public:
4.    static T *allocate(size_t n)
5.    {
6.        return 0 == n? 0 : (T*) Alloc::allocate(n * sizeof (T));
7.   }
```

```
static T *allocate(void)
10.
              return (T*) Alloc::allocate(sizeof (T));
12.
          static void deallocate(T *p, size_t n)
13.
              if (0 != n)
14.
                  Alloc::deallocate(p, n * sizeof (T));
16.
          static void deallocate(T *p)
18.
19.
              Alloc::deallocate(p, sizeof (T));
20.
21.
      };
```

可以看到,十分简单,就是简单的调用Alloc的函数(这些函数为一级内存分配器------以字节为单位)。Alloc该模版参数可以为上边的malloc\_alloc类。

# (3)复杂的一级内存分配器

为了优化内存的分配速度,SGI的STL并未简单的使用上述的malloc\_alloc作为一级内存分配器,而是自己实现了更加复杂的内存分配器,为了加快速度,实现了内存池的思想。该类模版的定义如下:

```
#ifdef __SUNPRO_CC
    enum {__ALIGN = 8};
    enum {__MAX_BYTES = 128};
 3.
    enum {__NFREELISTS = __MAX_BYTES/__ALIGN};
    template <bool threads, int inst>
   class __default_alloc_template
   private:
10.
    # ifndef __SUNPRO_CC
        14.
        enum {__NFREELISTS = __MAX_BYTES/__ALIGN};
    # endif
16.
       //将bytes上调到8的倍数
      static size_t ROUND_UP(size_t bytes)
          return (((bytes) + __ALIGN-1) & ~(__ALIGN - 1));
    __PRIVATE:
22.
       union obj
23.
24.
           union obj * free_list_link;
25.
           char client_data[1]; /* The client sees this.
       };
    private:
        //维护的自由链表数组,可以看作简单的内存池,维护的内存块链表的种类有16种(128/8)
28.
29.
    # ifdef SUNPRO CC
30.
        static obj * __VOLATILE free_list[];
        // Specifying a size results in duplicate def for 4.1
        static obj * __VOLATILE free_list[__NFREELISTS];
    # endif
34.
        //依据要申请的区块的大小,计算出free_list数组的索引值
35.
        static size_t FREELIST_INDEX(size_t bytes)
36.
        {
38.
           return (((bytes) + __ALIGN-1)/__ALIGN - 1);
39.
        //返回一个大小为n的对象,同时可能加入大小为n的其他内存块到自由链表free_list中。
        static void *refill(size_t n);
41.
        //分配一大块内存,该块内存可容纳nobjs个大小为size的对象。
42.
       //如果难以分配内存,那么nobjs可能会被减小。
        static char *chunk_alloc(size_t size, int &nobjs);
46.
        static char *start_free;
47.
        static char *end_free;
48.
        static size_t heap_size;
        # ifdef __STL_SGI_THREADS
```

```
static volatile unsigned long __node_allocator_lock;
          static void __lock(volatile unsigned long *);
53.
          static inline void __unlock(volatile unsigned long *);
54.
      # endif
56.
      # ifdef PTHREADS
57.
         static pthread_mutex_t __node_allocator_lock;
58.
      # endif
59.
 60.
      # ifdef __STL_WIN32THREADS
 61.
          static CRITICAL_SECTION __node_allocator_lock;
 62.
          static bool __node_allocator_lock_initialized;
63.
 64.
      public:
          __default_alloc_template()
 65.
 66.
 67.
             // This assumes the first constructor is called before threads are started.
             if (!__node_allocator_lock_initialized)
68.
69.
 70.
                 InitializeCriticalSection(&__node_allocator_lock);
 71.
                 __node_allocator_lock_initialized = true;
 72.
 74.
      private:
      # endif
         class lock
 76.
 77.
 78.
         public:
 79.
             lock() { __NODE_ALLOCATOR_LOCK; }
80.
             ~lock() { __NODE_ALLOCATOR_UNLOCK; }
81.
82.
         friend class lock;
83.
      public:
84.
85.
 86.
          分配一个大小为n字节的内存块
          分配逻辑如下:
87.
 88.
          先判断n是否大于__MAX_BYTES(128字节),如果是,则直接用maolloc分配;如果不大于128字节,
 89.
          则从维护的内存缓冲池链表中取一块内存,当然了,有可能内存缓冲池中没有对  应大小的内存
          块,此时就需要调用函数refill,该函数返回对应的内存块,并可能增加新的块到内存缓冲池中(
 90.
91.
          类似缓存没有命中的思维)。
          */
93.
          static void * allocate(size_t n)
94.
95.
             obj * __VOLATILE * my_free_list;
             obj * __RESTRICT result;
97.
             //如果是很大一块内存(大于128字节,则直接使用malloc分配)
98.
             if \ (n \ > \ (size\_t) \ \_\_MAX\_BYTES)
99.
100.
                 return(malloc_alloc::allocate(n));
101.
102.
             my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
103.
             ifndef _NOTHREADS
104.
             lock lock_instance;
105.
             endif
106.
             result = *my_free_list;
107.
             if (result == 0)
108.
109.
                 void *r = refill(ROUND_UP(n));
110.
                 return r;
112.
             *my_free_list = result -> free_list_link;
113.
             return (result);
114.
         };
115.
116.
          释放一个内存块,如果释放的内存块大于128,则直接调用free函数,否则:
118.
          直接将内存放到内存缓冲池中。以备将来使用。这里要特别注意:对于块小于128
          的内存来说,不会调用free函数,而是放到自己维护的自由链表中,这样的话,内
119.
120.
          存的使用岂不是会随着使用时间的增加一直增加??
121.
          static void deallocate(void *p, size_t n)
122.
```

```
123.
124.
              obj *q = (obj *)p;
125.
               obj * __VOLATILE * my_free_list;
126.
127.
              if (n > (size_t) __MAX_BYTES)
128.
129.
                  malloc_alloc::deallocate(p, n);
130.
                  return:
131.
              my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
              ifndef _NOTHREADS
134.
              lock lock_instance;
              endif
135.
136.
              //将内存块放入空前内存块链表中
137.
              q -> free_list_link = *my_free_list;
138.
              *my_free_list = q;
139.
              // lock is released here
140.
141.
142.
          static void * reallocate(void *p, size_t old_sz, size_t new_sz);
143.
144.
      } ;
```

该类的成员函数的实现有如下几个特点:

- 1、分配的内存块的大小至少为8字节,也即8字节对其;
- 2、当申请的内存块大小超过128字节时直接使用malloc系列函数;
- 3、内存块小于128字节时,该分配器会用自己维护的进程全局的内存池中的内存来分配;
- 4、为了效率,该内存分配器会维护一个自由链表数组(该数组大小为128/16,表示链表中内存块的大小)。 接下来详细分析该分配器的成员函数的实现。

该分配器对外的接口只有如下三个:

allocate:分配一个大小为n字节的内存块; deallocate:释放由allocate分配的内存块; reallocate:类似于C语言中realloc函数的语义。

初始状态下:链表数组中的空闲链表都是空的,在内存的逐渐分配中,会不断增加链表中的空闲内存块。初始状态如下:

free\_list:


0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# allocate函数的实现:

```
static void * allocate(size_t n)
 1.
             obj * __VOLATILE * my_free_list;
                    __RESTRICT result;
             //如果是很大一块内存(大于128字节,则直接使用malloc分配)
 5.
             if (n > (size_t) __MAX_BYTES)
 6.
 7.
                 return(malloc_alloc::allocate(n));
 8.
10.
             my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
             ifndef _NOTHREADS
12.
             lock lock_instance;
             endif
13.
14.
             result = *my_free_list;
             if (result == 0)
16.
17.
                 void *r = refill(ROUND_UP(n));
18.
                 return r;
19.
             *my_free_list = result -> free_list_link;
20.
21.
             return (result);
22.
         };
```

该函数首次分配不大于128字节的内存块时,由于free\_list这个链表数组中的链表为空,因此result = \*my\_free\_list;语句一定为0,这时将调用函数refill,函数refill返回一个大小为n的内存块,同时可能加入大小为n的其他内存块到自由链表free\_list中。可以看到,调用函数refill之前已经调用过了ROUND\_UP(n),即已经将n上调到8的倍数。具体如何扩展的自由链表,在后边进行详细分析。


如果是运行过程中,则链表数组的状态如下:



此时如果申请大小为32字节的内存块,则会走到如下逻辑:

```
1. result = *my_free_list;
2. *my_free_list = result -> free_list_link;
```

即:将链表数组的某个链表的第一个节点返回。并让链表数组对应的元素指向该链表的下一个元素作为节点。 链表中每个内存节点的构成如下:



# deallocate函数的实现:

该函数的实现相对简单,如果要释放的内存块大于128字节,则直接使用malloc系列的函数将其释放给C运行库维护的自由链表(是否释放给操作系统,这个就由C运行库来决定了),否则,将内存块放到由该分配器维护的自由链表数组中。

由此可见,对于内存块小于128的内存,并未真正释放给C运行库,更不会释放给操作系统,这当然是为了下次分配的时候更加快速(直接定位数组坐标,并取出内存块即可)。这让会不会有内存问题呢,比如服务器程序运行了很久????这就要看怎么使用STL的容器了。后边分析完STL的容器再来分析这个问题。

### reallocate函数的实现

该函数实现也很简单:首先进行特殊条件(是否需要重新分配内存,并释放老内存)的判断,如果需要重新分配,就重新分配新内存,拷贝老内存的数据到新内存中,并释放老内存。具体代码如下:

```
1. template <bool threads, int inst>
2. void* __default_alloc_template<threads, inst>::reallocate(void *p,size_t old_sz,size_t new_sz)
3. {
4.    void * result;
5.    size_t copy_sz;
6.
7.    if (old_sz > (size_t) __MAX_BYTES && new_sz > (size_t) __MAX_BYTES)
```

```
return(realloc(p, new_sz));
10.
         if (ROUND_UP(old_sz) == ROUND_UP(new_sz))
12.
13.
             return(p);
14.
15.
        result = allocate(new sz);
         copy_sz = new_sz > old_sz? old_sz : new_sz;
16.
         memcpy(result, p, copy_sz); //采用底层的内存拷贝函数, 为了提高效率
18.
         deallocate(p, old_sz);
19.
         return(result);
20.
```

# reallocate函数在使用时必须正确传递老内存块的大小。不然会出问题。

分析完对外提供的三个函数之外,就要分析支撑这些函数运行的内部函数了。还是由客户端的使用去驱动分析。 由之前的分析,我们已经知道:当没有空闲的内存时会调用refill来分配内存。现在就来看看该函数干了些什么。函数refill的正确使用 建立在如下两个条件上:

- 1、多线程环境下,该函数假设调用方已经加了必要的互斥锁,我们的allocate函数在调用它时就是加了锁的,并且在调用完之后解的锁。
- 2、该函数假设函数参数n已经被调整过,在此就是8字节对其,我们的allocate函数在调用它时是做了这个处理的。 现在来分析该函数实现如下:

```
template <bool threads, int inst>
     void* __default_alloc_template<threads, inst>::refill(size_t n)
         //内存块大小n已经是经过调整后的了(也就是说已经是8的整数倍了)
 4.
         int nobjs = 20;
         char * chunk = chunk_alloc(n, nobjs);
         obj * __VOLATILE * my_free_list;
 8.
         obj * result;
 9.
         obj * current_obj, * next_obj;
10.
         int i:
         if (1 == nobjs)
14.
             return(chunk);
15.
         my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
16.
         /* Build free list in chunk */
         result = (obj *)chunk;
         *my_free_list = next_obj = (obj *)(chunk + n);
         for (i = 1; ; i++)
22.
             current_obj = next_obj;
24.
             next_obj = (obj *)((char *)next_obj + n);
25.
             if (nobjs - 1 == i)
27.
                 current_obj -> free_list_link = 0;
28.
                 break;
29.
             }
30.
             else
             {
                 current_obj -> free_list_link = next_obj;
34.
35.
         return(result);
36.
```

# 该函数具体实现逻辑如下:

首先分配可以容纳20个大小为n的内存块的连续(从该函数后边建立自由链表的过程可以看到是连续的大块内存)大块内存,这里使用了函数chunk\_alloc函数,chunk\_alloc函数也假设n已经对其过了,该函数可能会比要求的内存小。取出第一块内存后作为结果返回给调用者。剩下的内存用于构建自由链表。这里我们可以看到:对于返回的内存块,我们对其写入的时候一定不能超出其大小,否则自由链表将会遭到破坏。如下图:



如上图:对于返回的内存块,我们对其写入的时候如果超出了其大小,那么自由链表第一个节点后的节点将断掉。自由链表被破坏了。因此对其写入的时候一定不能超出其大小。

由上看到函数refill也没有对内存进行真正的管理,真正的扩容由chunk\_alloc来进行,chunk\_alloc才是最为核心的对内存(不是操作系统层的内存、也不是C运行库的、而是本内存分配器维护的内存)管理的函数,该函数要详细分析,该函数实现如下:

```
template <bool threads, int inst>
     char* __default_alloc_template<threads, inst>::chunk_alloc(size_t size, int& nobjs)
         //内存块大小n已经是经过调整后的了(也就是说已经是8的整数倍了)
         char * result;
 5.
         size_t total_bytes = size * nobjs;
         size_t bytes_left = end_free - start_free;
 8.
         if (bytes_left >= total_bytes)
10.
             result = start_free;
             start_free += total_bytes;
13.
             return(result);
14.
         else if (bytes_left >= size)
16.
17.
             nobjs = bytes_left/size;
             total_bytes = size * nobjs;
18.
             result = start_free;
20.
             start_free += total_bytes;
21.
            return(result);
         else
24.
             size_t bytes_to_get = 2 * total_bytes + ROUND_UP(heap_size >> 4);
25.
             // Try to make use of the left-over piece. 将内存链接到内存池中
             if (bytes left > 0)
27.
28.
29.
                 obj * __VOLATILE * my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(bytes_left);
                 ((obj *)start_free) -> free_list_link = *my_free_list;
30.
                 *my_free_list = (obj *)start_free;
31.
32.
             start_free = (char *)malloc(bytes_to_get);
34.
             if (0 == start free)
35.
```

```
36.
                  int i:
                  obj * __VOLATILE * my_free_list, *p;
37.
38.
                  for (i = size; i <= __MAX_BYTES; i += __ALIGN)</pre>
39.
40.
                      my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(i);
41.
                      p = *my_free_list;
                      if (0 != p)
42.
43.
44.
                          *my_free_list = p -> free_list_link;
45.
                          start_free = (char *)p;
46.
                          end_free = start_free + i;
47.
                          return(chunk_alloc(size, nobjs));
48.
49.
50.
                  end_free = 0; // In case of exception.
                  start_free = (char *)malloc_alloc::allocate(bytes_to_get);
              heap_size += bytes_to_get;
54.
              end_free = start_free + bytes_to_get;
              return(chunk_alloc(size, nobjs));
55.
56.
```

# 该函数的使用也基于两点假设:

- 1、多线程环境下,该函数假设调用方已经加了必要的互斥锁,我们的refill函数在调用它时就是加了锁的,并且在调用完之后解的锁。
- 2、该函数假设函数参数n已经被调整过,在此就是8字节对其,我们的refill函数在调用它时是做了这个处理的。 满足这两点假设才能正确使用。

接下来详细分析该函数的实现逻辑。

该函数为了避免malloc系列的C函数内存碎片不会太多,总会申请大块内存,来维护一个内存缓冲池,来共空闲链表使用。 前面看到类定义中有如下几个成员:

```
static char *start_free;
static char *end_free;
static size_t heap_size;
```

这几个成员就用来维护该分配器维护的内存缓冲池。

该函数首先判断end free - start free是否大于或等于调用者要求的内存块大小即: total bytes;

如果大于等于total\_bytes,则返回其中的内存给调用者,并修改start\_free;

如果小于total\_bytes但是大于等于单个内存块的大小,也就是refill中的n,也就是allocate中的n,则返回(end\_free - start\_free)/n块大小为n的内存,当然了,这些内存是连续的。注意该函数的参数nobjs是个引用,函数的调用者是知道chunk\_alloc分配的这块内存可以容纳多少个大小为n的内存块的。

如果以上两个条件都不满足,则会用malloc向C运行库申请内存。维护内存池,并返回。

由上可以看到:STL的内存层次结构图如上:



接着分析第三种情况:此时空闲链表中没有空闲内存、而且要分配的内存块小于等于128字节,而且该分配器维护的内存缓冲池中也没有内存了,该考虑向C运行库申请了。具体代码如下:

```
size_t bytes_to_get = 2 * total_bytes + ROUND_UP(heap_size >> 4);
             if (bytes_left > 0)
                 obj * __VOLATILE * my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(bytes_left);
 4.
                 ((obj *)start_free) -> free_list_link = *my_free_list;
                  *my_free_list = (obj *)start_free;
              start_free = (char *)malloc(bytes_to_get);
              if (0 == start_free)
                 int i;
12.
                 obj * __VOLATILE * my_free_list, *p;
                  for (i = size; i <= __MAX_BYTES; i += __ALIGN)</pre>
                     my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(i);
                      p = *my_free_list;
                     if (0 != p)
18.
19.
                          *my_free_list = p -> free_list_link;
                          start_free = (char *)p;
                          end_free = start_free + i;
                          return(chunk_alloc(size, nobjs));
24.
25.
                 end_free = 0; // In case of exception.
26.
                 start_free = (char *)malloc_alloc::allocate(bytes_to_get);
28.
             heap_size += bytes_to_get;
29.
              end_free = start_free + bytes_to_get;
30.
             return(chunk_alloc(size, nobjs));
```

作者:许富博