Procedurálne programovanie



Ján Zelenka Ústav Informatiky Slovenská akadémia vied





Obsah prednášky

- 1. Opakovanie
- 2. Alokácia pamäte statická alokácia
- 3. Alokácia pamäte dynamická alokácia
- 4. Ukazovateľová aritmetika

Spätná väzba: https://forms.gle/6q5D2G6UwrtimXEx9



Upozornenie

- 1. počítačový test 1
 - príklady na zapracovanie cyklov, funkcií, práca s txt súborom
- 2. časť projektu (14 bodov)
 - zadaná v 5. týždni (16.10.)
 - odovzdanie v 7. týždni (5.11. do 23:59)
- IDstudenta_Rok_projekt_1.c neskoré odovzdanie 8. týždeň (12.11. do 23:59), penalizácia => *uznáva sa iba 80% zo získaných bodov*
 - za projekt musí získať študent min. 4 body (akceptovateľný)

Opakovanie



Opakovanie - Definícia ukazovateľa

- špecifikujeme typ ukazovateľa
- pred menom premennej je *

je ekvivalentné

int

iba premenná **a** je ukazovateľ

*a, b;

- Pozor na neinicializovaný ukazovateľ
 - Ukazuje na náhodné miesto v pamäti
 - Pred prvým použitím je potrebná jeho inicializácia

Opakovanie - Ukazovateľ, ktorý nikam neukazuje Prpr - P5

- nulový ukazovateľ: NULL neobsahuje žiadnu platnú adresu – neukazuje na žiadne konkrétne miesto v pamäti, s ktorým chceme pracovať.
- NULL symbolická konštanta definovaná v stdio.h:
 - #define NULL 0
 - #define NULL ((void *) 0)
- je možné priradiť ho ukazovateľom na ľubovoľný typ

```
int *p;
p = NULL;
```

```
if (p == NULL)
...
```



Opakovanie - Ukazovateľ typu void

- v čase definície ukazovateľa nie je zrejmé na aký typ premennej bude ukazovať - použijeme generický ukazovateľ
- môže ukazovať na ľubovoľný typ

```
void *p;
```

 pred konkrétnym použitím generického ukazovateľa je potrebné pretypovanie na typ konkrétnej premennej, na ktorú bude ukazovať.

```
int i;
float f;
void *p_void = &i;
*(int *)p_void = 2;
p_void = &f;
*(float *)p_void = 3.5;
```



Opakovanie - Ukazovateľ

Ukazovateľ (**na dáta**):

Ukazovateľ (na funkciu):

```
int i = -10;
int *p_i = &i;
*p_i = 10;
```

```
void (*p_funkciu) (int);
p_funkciu = &foo;

(*p_vypis) (10);
```


Alokácia pamäte





Organizácia pamäte

- Inštrukcie
 - Asemblerovský kód aplikácie
- Statické dáta (static)
 - Globálne premenné
- Zásobník (stack)
 - Volania funkcií (iné pre každú funkciu)
 - Lokálne premenné
- Halda, hromada (heap)
 - Dynamicky alokované premenné (malloc, free)
 - Iné pri každom spustení





Halda



https://stack



Alokácia pamäte

vyhradenie pamäťového priestoru

Statická alokácia

- trvalé alokovanie miesta v dátovej oblasti
- životnosť: od spustenia po koniec programu
- riadi operačný systém

Dynamická alokácia

- pamäťové nároky vznikajú a zanikajú počas behu programu
- životnosť: od alokovania po uvoľnenie pamäte!
- riadi programátor



Statická alokácia



Statická alokácia pamäte

- prekladač pozná vopred pamäťové nároky
 - napr. dve premenné typu double a jednu premennú typu char
- prekladač sám určí požiadavky pre všetky definované premenné a pri spustení programu sa pre ne alokuje miesto
- počas vykonávania programu sa nemanipuluje s touto pamäťou



Statická alokácia pamäte

- vymedzuje miesto v dátovej oblasti
- globálne premenné statické
- nie vždy to stačí
 - napr. rekurzia alebo do pamäte potrebujeme načítať obsah súboru
 - použiť dynamickú alokáciu, alebo vymedzenie pamäte v zásobníku



Vymedzenie pamäte v zásobníku

- zaisťuje kompilátor pri volaní funkcie
- väčšina lokálnych premenných definovaných vo funkciách
- existencia týchto premenných začína pri vstupe do funkcie a končí pri výstupe z funkcie
- ak chceme prenášať hodnotu premennej medzi jednotlivými volaniami funkcie nemôže byť premenná alokovaná v zásobníku




Statické jednorozmerné pole




Základy práce s poliami

 pole je štruktúra zložená z niekoľkých prvkov rovnakého typu (blok prvkov)



- pole obsahuje n prvkov
- dolná hranica je vždy 0
 - ⇒ horná hranica je N-1
- číslo n musí byť známe v čase prekladu
- hodnoty nie sú inicializované na 0
- hranica pola nie je kontrolovaná





Príklady definícií statického poľa

definícia konštanty (inak sa nejedná o statické pole!)

```
#define N 10
int x[N], y[N+1], z[N*2];
```

x má 10 prvkov poľa, od indexu 0 y má 11 prvkov poľa, od indexu 0 z má 20 prvkov poľa, od indexu 0

0 po index

po index 10

o po index

19

9



Prístup k prvkom poľa

```
priradenie hodnoty do
#define N 10
                            prvého prvku poľa
                                   v cykle priradenie
   int x[N], i;
                                   hodnoty postupne
                                  všetkým prvkom poľa
   x[0] = 1;
   for (i = 0; i < N; i++)
      x[i] = i+1;
                                   výpis prvkov poľa
  for (i = 0; i < N; i++)
      printf("x[%d]: %d\n", i, x[i]);
```



Prístup k prvkom poľa

Kompilátor nekontroluje rozsah hodnôt (rangechecking) t.j. či index je mimo rozsahu poľa

$$x[10] = 22;$$

- program sa skompiluje, ale hodnota 22 sa zapíše na zlé miesto v pamäti
- prepísanie obsahu iných premenných
- prepísanie časti kódu



Inicializácia poľa

```
pole tu
                                 nedefinujeme
int A[3] = \{ 1, 2, 3 \};
                                               meníme prvky
int B[4]; //spravne
                                              existujúceho pola
B[4]={ 1, 2, 3, 4 }; //nespravne
B[0]=1; B[1]=2; B[2]=3; B[3]=4; //spravne
double C[5] = \{5.1, 6.9\};
double C[5]={0};
                                            inicializuje
                      jednoduchá
                                            C[0]=5.1
                      inicializácia
                                            C[1]=6.9 a
                    všetkých prvkov
                                           C[2]..C[4]=0
                         na 0
```



Porovnávanie poľa

- nie je možné vykonať pomocou operátora ==
- neporovná sa obsah poľa, ale adresa
- meno poľa bez [] vracia adresu na začiatok poľa (väčšinou prvý prvok – závisí od kompilátora)
- treba vykonať prvok po prvku

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
    if(A[i] != B[i]) {
        return 0; // false
    }
  }
return 1; // true</pre>
```



Kopírovanie poľa

- nie je možné vykonať pomocou operátora =
- neskompiluje sa
- treba vykonať prvok po prvku

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
    B[i] = A[i];
}</pre>
```

Statické pole – histogram písmen



PrPr - P5

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N ('Z' - 'A' + 1) /* 90 - 65 + 1*/
int main()
  int I, hist[N]; char slovo[100];
  scanf("%s", slovo); /* nacitanie slova */
  for (i = 0; i < N; i++) /* inicializacia hist */
       hist[i] = 0; /* naplnenie hist */
 i = 0;
 while ((i < 100) && (slovo[i] != '\0'))
    hist[toupper(slovo[i]) - 'A']++;
                                            if ( hist[i] != 0 )
    i++;
```

```
for (i = 0; i < N; i++) /* vypis hist */
      printf("%c: %d\n", i+'A', hist[i] );
return(0);
```



int maximum(int pole[], int n)

Statické pole – pole ako parameter funkcie

```
int i, max = pole[0];
#include <stdio.h>
                                        for (i = 1; i < n; i++)
#include <stdlib.h>
                                           if (pole[i] > max)
#define N 15
                                                max = pole[i];
                                         return max;
int main()
  int i; int cisla[N];
  for (i = 0; i < N; i++)
       scanf(" %d", & csila[i]) /* naplnenie pola*/
  printf("Maximum je: %d", maximum(cisla, N) );
  return(0);
```



Statické pole – pole ako parameter funkcie

int maximum(int pole[], int n)

```
int i, max = pole[0];
#include <stdio.h>
                          for (i = 1; i < n; i++)
#include <stdlib.h>
                             if (pole[i] > max)
#define N 15
                                 max = pole[i];
                          return max;
int main()
  int i; int cisla[N];
  for (i = 0; i < N; i++)
       scanf(" %d", & csila[i]) /* naplnenie por
  printf("Maximum je: %d", maximum(cisla, N) );
  return(0);
```

parameter sa dá vo funkcii meniť (lebo sa vytvorila jeho lokálna kópia (nezáleží na tom, či ide o statické alebo dynamické pole)

int maximum(int pole[15])



Dynamická alokácia



Dynamická alokácia

vymedzenie pamäte v halde (heap)

 za behu programu dynamicky prideliť (alokovať) oblasť pamäte určitej veľkosti

pristupuje sa do nej prostredníctvom

ukazovateľov





Statická a dynamická aplokácia

Statická alokácia vymedzuje pamäť na zásobníku

- Automaticky sa uvoľní po dokončení bloku kódu
 - Koniec funkcie, cyklu...
- Výrazne rýchlejšia
 - Na zásobníku nevzniká fragmentácia, ľahké uvoľnenie
 - Vrchol zásobníka je v cache
- Krátkodobé premenné

Dynamická alokácia vymedzuje pamäť na halde

- Existuje do explicitného uvolnenia (alebo do skončenia programu)
- Dlhodobé premenné



Funkcie pre dynamickú alokáciu pamäte

- Alokuje pamäť veľkosti n bytov
- Jeden súvislý blok (ako pole)

#include <stdlib.h>

- Na halde
- Pamäť nie je inicializovaná (pozor na "neporiadok")
- Ak je alokácia neúspešná, vráti NULL

```
void *calloc(size_t n,size_t size_item)
```

- Ako malloc
- Alokuje pamäť veľkosti n * size_item
- Inicializuje pamäť na 0



Pridel'ovanie pamäte

počet bytov

void *malloc(size t n)

Adresa prvého prideleného prvku - je vhodné pretypovať (generický smerník typu void, ktorý môže ukazovať na ľubovoľný typ premennej). Ak nie je v pamäti dosť miesta, vráti **NULL**.



Testovanie pridelenia pamäte

Kontrola, či malloc() pridelil pamäť:

```
int * p_i;
if((p_i = (int *) malloc(5 *sizeof(int))) == NULL)
{
    printf("Nepodarilo sa pridelit pamat\n");
    exit;
}
```



Uvoľnenie alokovanej pamäte

- Uvoľní alokovanú pamäť na halde
- Funguje na ukazovateľ vrátený z malloc(), calloc() alebo realloc()
 - <u>nie na hocijaký ukazovateľ (napr. z ukazovateľovej aritmetiky)</u>
- Prístup k pamäti po zavolaní free()
 - Pamäť môže byť pridelená inej premennej aj keď na ňu ukazovateľ stále ukazuje
 void free (void *)
 - Use-after-free (exploits)
- Free() nemaže obsah pamäti
 - Citlivé údaje je potrebné pre uvoľnením zmazať
- Je vhodné nastaviť uvoľnený ukazovateľ na NULL
 - Opakované uvoľnenie je v poriadku, ak je argument NULL
 - Prístup na adresu je síce nevalidný, ale neprepisujú sa žiadne dáta



Uvoľnenie alokovanej pamäte

 nepotrebnú pamäť je vhodné ihneď vrátiť operačnému systému

```
char *p_c;

p_c = (char *) malloc(1000 * sizeof(char));
/* p_c=(char *)calloc(1000, sizeof(char));*/
...
free(p_c);
p_c = NULL;
```



Zmena veľkosti alokovanej pamäte

```
void *realloc(void *ptr,size_t size);
```

- prt == NULL, ako malloc()
- prt != NULL, zmení veľkosť akolovaného pamäťového bloku na hodnotu size
- size == 0, závisí od kompilátora (očakávame free(), ale nemusí to tak vždy byť)
- Obsah pôvodného pamäťového bloku je zachovaný
 - Ak je nová veľkosť väčšia ako pôvodná
 - Inak sa pamäťový blok skráti
- Pri zväčšení je dodatočná pamäť neinicializovaná
 - Tak isto ako pri malloc()



Rýchle nastavenie pamäte

```
void *memset(void *ptr,int value,size_t num);
```

- Nastaví pamäť na zadanú hodnotu (0/-1)
- Výrazne rýchlejšie ako inicializácia cez cyklus
- Pracuje na úrovni bytov
 - Často sa používa spolu so sizeof()

```
#include <string.h>
```

```
int array[10];
memset(array, 0, 10*sizeof(int));
```



Dynamická alokácia pamäte

- 1. Alokovať potrebný počet bytov
 - Zvyčajne ako počet_prvkov*sizeof(typ_prvku)
- 2. Uložiť adresu pamäte do ukazovateľa daného typu
 - int *array = (int *) malloc(5 *sizeof(int)));
- 3. Uvolniť alokovanú pamäť
 - free(array);



Operátor sizeof

- zistí veľkosť dátového typu alebo objektu v bytoch
- vyhodnotí sa v čase prekladu (nezdržuje beh)


```
int i, *p_i;
i = sizeof(*p_i);
```

počet bytov potrebných na uloženie typu **int** – využíva sa často





Ukazateľová aritmetika


• sizeof(int) == 4 byte



$$p = &i + 1;$$









Ukazateľová aritmetika

PrPr - P5

Vieme:

Potom


Porovnávanie ukazovateľov s konštantou NULL

- bez explicitného pretypovávania
- \bullet p = NULL
 - neukazuje na žiadne zmysluplné miesto v pamäti

```
int n, *p;
...
if (n >= 0)
    p = alokuj(n);
else
    p = NULL;
...
if (p != NULL)
...
```




Statická a dynamická alokácia pamäte





Statická a dynamická alokácia pamäte



Neuvoľnená pamäť

- Dynamicky alokovaná pamäť sa musí uvoľniť
 - Explicitne programátorom
 - C nemá garbage collector
- Valgrind nástroj na detekciu neuvoľnenej pamäti
 - valgrind -v -leak-check=full ./testovaný_program
 - Eclipse Valgrind plugin

http://www.valgrind.org/

- Microsoft Visual Studio
 - Automaticky zobrazuje neuvoľnenú pamäť v debug režime
 - _CrtDumpMemoryLeaks(); #include <crtdbg.h>



Lokálne premenné funkcie zaniknú (hodnota, ukazovateľ), ale zápis do hodnota_2 zostane

```
void predanieHodnoty(int hodnota, int *ukazovatel)
    hodnota = 5;
    *ukazovatel = 7;
int main()
    int hodnota 1 = 1;
    int hodnota 2 = 1;
    predanieHodnoty(hodnota 1, &hodnota 2);
    return 0;
```

hodnota_1


hodnota_2

1



Lokálne premenné funkcie zaniknú (hodnota, ukazovateľ), ale zápis do hodnota_2 zostane


```
void predanieHodnoty(int hodnota, int *ukazovatel)
{
   hodnota = 5;
   *ukazovatel = 7;
}
int main()
{
   int hodnota_1 = 1;
   int hodnota_2 = 1;
   predanieHodnoty(hodnota_1, &hodnota_2);
   return 0;
}
```





Lokálne premenné funkcie zaniknú (hodnota, ukazovateľ), ale zápis do hodnota_2 zostane


```
void predanieHodnoty(int hodnota, int *ukazovatel)
    hodnota = 5;
    *ukazovatel = 7;
int main()
    int hodnota 1 = 1;
    int hodnota 2 = 1;
    predanieHodnoty(hodnota 1, &hodnota 2);
    return 0;
```





Lokálne premenné funkcie zaniknú (hodnota, ukazovateľ), ale zápis do hodnota_2 zostane

```
void predanieHodnoty(int hodnota, int *ukazovatel)
{
   hodnota = 5;
   *ukazovatel = 7;
}
int main()
{
   int hodnota_1 = 1;
   int hodnota_2 = 1;
   predanieHodnoty(hodnota_1, &hodnota_2);
   return 0;
}
```





Lokálne premenné funkcie zaniknú (hodnota, ukazovateľ), ale zápis do hodnota_2 zostane

```
void predanieHodnoty(int hodnota, int *ukazovatel)
    hodnota = 5;
    *ukazovatel = 7;
int main()
    int hodnota 1 = 1;
    int hodnota 2 = 1;
        int *p h2 = &hodnota 2;
    predanieHodnoty(hodnota 1, p h2);
    return 0;
```



Ukazovateľ na ukazovateľ

```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
    // warning: integer from pointer
                                                 pole
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
                                                 NULL
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
int main()
    int *pole = NULL;
    alokujPole(pole, &pole);
    free (pole);
    return 0;
                                                 Zásobník
```

Halda



```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
                                                  pole
    // warning: integer from pointer
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
                                                   NULL
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
                                                  ukazovatel
int main()
                                                  0 \times 1123456
                                                                   010010
    int *pole = NULL;
                                                  u_ukazovatel
    alokujPole(pole, &pole);
                                                  &pole
    free (pole);
    return 0;
                                                  Zásobník
                                                                   Halda
```



```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
    // warning: integer from pointer
                                                  pole
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
                                                   NULL
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
                                                  ukazovatel
int main()
                                                  0 \times 1123456
                                                                   010010
    int *pole = NULL;
                                                  u_ukazovatel
    alokujPole(pole, &pole);
                                                  &pole
    free (pole);
    return 0;
                                                  Zásobník
                                                                   Halda
```



```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
    // warning: integer from pointer
                                                  pole
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
                                                                   101001
                                                   0x1234567
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
                                                  ukazovatel
int main()
                                                  0 \times 1123456
                                                                   010010
    int *pole = NULL;
                                                  u_ukazovatel
    alokujPole(pole, &pole);
                                                  &pole
    free (pole);
    return 0;
                                                  Zásobník
                                                                   Halda
```



```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
    // warning: integer from pointer
                                                  pole
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
                                                                  101001
                                                  0x1234567
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
                                                 ukazovate
int main()
                                                  0x1127456
                                                                  010010
    int *pole = NULL;
                                                  u ukazovatel
    alokujPole(pole, &pole);
                                                               Neuvoľnená
                                                  &pole
    free (pole);
                                                               pamäť
    return 0;
                                                  Zásobník
                                                                   Halda
```



```
void alokujPole(int *ukazovatel, int **u ukazovatel)
    // adresa sa stratí, neuvolnena pamat
    ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
    // warning: integer from pointer
    *ukazovatel = malloc(10 *sizeof(int));
    //OK
    *u ukazovatel = malloc(10*sizeof(int));
int main()
    int *pole = NULL;
    int **p pole = &pole;
    alokujPole(pole, p pole);
    free (pole);
    return 0;
```



Ukazovateľová aritmetika



Ukazovateľová aritmetika

- aritmetické operácie nad ukazovateľmi
- založené na:
 - pole[X] je definované ako * (pole + X)
- realizované <u>na úrovni prvkov</u>
 - bie bytov
 - majme pole typu int*
 - pripočíta sa X * sizeof(int) bytov
- adresa začiatku pola je priradená do ukazovateľa



Ukazateľová aritmetika

- s ukazovateľmi je možné vykonávať nasledovné aritmetické operácie:
 - súčet ukazovateľa a celého čísla
 - rozdiel ukazovateľa a celého čísla
 - porovnávanie ukazovateľov rovnakého typu
 - rozdiel dvoch ukazovateľov rovnakého typu
- majú zmysel len v rámci bloku dynamicky vytvorenej pamäte (POLIA)
- ostatné operácie nedávajú zmysel
 - OS nezaručí, že neskôr alokovaný blok bude na vyššej adrese



Operátor sizeof

- zistí veľkosť dátového typu alebo objektu v bytoch
- vyhodnotí sa v čase prekladu (nezdržuje beh)


```
int i, *p_i;
i = sizeof(*p_i);
```

počet bytov potrebných na uloženie typu **int** – využíva sa často





Ukazateľová aritmetika


• sizeof(int) == 4 byte



$$p = &i + 1;$$









Ukazateľová aritmetika

PrPr - P5

Vieme:

Potom



Porovnávanie ukazovateľov

- operátory: < <= > >= == !=
- porovnávanie má zmysel len keď ukazovatele:
 - sú rovnakého typu
 - ukazujú na ten istý úsek pamäte
- výsledok porovnania:
 - ak je podmienka splnená: 1
 - inak: 0

Porovnávanie ukazovateľov s konštantou NULL

- bez explicitného pretypovávania
- \bullet p = NULL
 - neukazuje na žiadne zmysluplné miesto v pamäti

```
int n, *p;
...
if (n >= 0)
    p = alokuj(n);
else
    p = NULL;
...
if (p != NULL)
...
```

Rozdiel dvoch ukazovateľov rovnakého typu

```
int n, *p1, *p2;
...
n = p1 - p2;
```

```
n = ((int *) p1 - (int *) p2) / sizeof(*p1);
```

ak je v bloku pamäte '?', vypíše pozíciu, inak -1

```
char *p1, *p2 , str[5]={'A','B','c',?','o'};
p1 = str;
for (p2=p1; (p2-p1)<5 && *p2 != '?'; p2++)
;
printf("%d", (p2 < p1+5) ? (p2-p1+1) :-1);</pre>
```



Polia a ukazovatele



Polia a ukazovatele

```
TYP x[N]; definícia statického poľa
TYP *p_x; definícia smerníka
x a p_x sú smerníky na typ TYP
```

Porovnanie:


- x je konštantný smerník jeho hodnota sa nedá meniť
- x je adresa začiatku bloku pamäti alokovaného pre statické pole. (statické pole počas behu programu nemôže meniť svoju polohu v pamäti)
- p_x je smerník s neurčenou počiatočnou hodnotou (zatiaľ nie je inicializovaný, neukazuje na konkrétnu oblasť pamäte), alokuje pamäť iba pre seba




Operátor []


p[n] == hodnota na adrese ukazovateľa + n

char
$$c='5'$$
;
char *p =&c





p[4] = '2';



2023/2024

https://hackingcpp.



Polia a ukazovatele

```
int *p;
p = (int *) malloc(4 * sizeof(int));
```

- *p je smerník na blok pamäti alokovanej pomocou funkcie malloc()
- p je dynamické pole, ktoré vzniká v čase behu programu Platí:

Rozdiel medzi statickými a dynamickými poliami je v definícii a v spôsobe prideľovania pamäte



Polia a ukazovatele

Ak sú definované int x[1], *p_x;

- x je statický ukazovateľ, nemôže byť zmenený, ale
- *x je obsah staticky alokovanej pamäti.

```
t.j. *x = 2; je to isté ako x[0] = 2;
```

- smerník p_x nie je inicializovaný
- priradenie *p_x = 2; je staticky správne, ale dynamicky chybné (chceme meniť obsah na neznámej adrese, ktorá nebola alokovaná)
- p_x = x; ukazujú na rovnakú adresu v pamäti (dynamický smerník nasmerujeme na začiatok statického poľa ok.)
- x = p_x; chybné priradenie, x je konštantný smerník jeho hodnotu nemôžeme meniť (chceme zmeniť začiatok statického poľa na adresu kde ukazuje smerník - statické pole nemôžeme v pamäti premiestňovať)



Polia a ukazovatele - operátor []

p[n] == hodnota na adrese ukazovateľa + n

```
#define N 10
  int x[N], i;
  for (i = 0; i < N; i++)
      x[i] = i+1;
  for (i = 0; i < N; i++)
     printf("x[%d]: %d\n", i, x[i]);
  for (i = 0; i < N; i++)
     printf("x[%d]: %d\n", i, *(x+i));
```

Veľkosť statického a dynamického ukazovateľa na pole

```
int x[10], *p_x;
p_x = (int *) malloc (10 * sizeof(int));
```

- po alokovaní pamäte pre p_x budú x aj p_x ukazovatele na pole 10 prvkov typu int, s rozdielom, že:
 - x je statický ukazovateľ
 - p x je dynamický ukazovateľ
- preto dáva sizeof() iné výsledky:

```
sizeof(x) == 10 * sizeof(int) (napr. 40)
sizeof(p_x) == sizeof(int *) (napr. 8)
```



Pole meniace svoju veľkosť

```
void *realloc(void *pole,size_t size);
```

- pomocou funkcie realloc() definovaná v stdlib.h
- zmenší pole, alebo vytvorí nové (väčšie) pole a prekopíruje tam hodnoty z pôvodného poľa

```
x = realloc(x, 10 * n * sizeof(int));
```



```
int maximum(int pole[], int n)
```

vo funkcii sa nedá zistiť veľkosť poľa aj keď:

```
int maximum(int pole[10], int n)
```

parameter bude stále považovaný za pole[]



volanie odkazom: odovzdá sa adresa začiatku poľa

int pole[]

je ekvivalentné

int *pole

Pri použití int pole[] je jasnejšie, že ide o pole a nie o ukazovateľ na int.

Volanie funkcie s poľom ako parametrom:



```
int maximum(int *pole, int n) {...}
```

dá sa použiť aj na zistenie maxima napr. na zistenie maxima 3. až 7. prvku

```
int x[10];
max = maximum(&x[2], 5);
```



- pole môže byť parametrom funkcie
- skutočný parameter sa do funkcie odovzdáva odkazom
- pomocou mena poľa sa odovzdá adresa začiatku poľa
- prvky poľa môžeme vo funkcii meniť a táto zmena je trvalá - pracujeme s originálom poľa, nie s jeho lokálnou kópiou

Typické problémy pri práci s poľom

- Zápis do poľa bez špecifikácie miesta
 - int pole[10]; pole=1;
 - Do premennej typu pole sa nedá priradiť hodnota (narozdiel od ukazovateľa)
- Zápis mimo poľa
 - Prvok N+1 (najčastejší problém)
 - int pole[N]; pole[N]=1;
 - V C sa pole indexuje od 0
 - Zápis za koniec pola, alebo pred začiatok pola
 - Chyba v ukazovateľovej aritmetike, iteračnej premennej cyklu...
 - Práca s nepridelenou pamäťou môže spôsobiť pád programu, alebo nežiadúcu zmenu dát, ktoré sa na danom mieste nachádzajú



Pole ukazovateľov

prvkami poľa môžu byť aj ukazovatele

- na prvky → viacrozmerné polia
- na funkcie (všetky funkcie musia byť toho istého typu)

```
void (*funkcia[5])() = {file, edit,
search, compile, run};
...
funkcia[1]();
```



Dynamická alokácia

- Pri uvoľnení nastavte premennú späť na NULL
 - Opakované uvoľnenie nie je problém
 - Správnosť ukazovateľa sa nedá testovať, NULL áno
- Dynamicky alokovanú pamäť priraďujeme do ukazovateľa
 - sizeof (ukazovatel) vracia veľkosť ukazovateľa, nie poľa
- Dynamická alokácia (a jej uvoľnenie) nerobí nič s pamäťou
 - Neinicializovaná pamäť
 - Zabudnuté dáta (heslá…)



Dynamická a statická alokácia

Pamäť alokovaná v dobe prekladu s pevnou dĺžkou v statickej časti

- Konštanty, reťazce, konštantné pole
- const int n = 10; (neskôr)
- Dĺžka známa v dobe prekladu
- Alokované v statickej sekcii programu (nachádzajú sa v nespustenom programe)

Pamäť alokovaná za behu na zásobníku, dĺžka známa v dobe prekladu

- Lokálne premenná, lokálne pole
- int pole[10];
- Pamäť je alokovaná a uvoľnená automaticky

Pamäť alokovaná za behu na halde, dĺžka nie je známa v dobe prekladu

- Alokácia a uvoľnenie explicitne pomocou funkcií malloc a free
- Neuvoľnená pamäť
- int *pole=malloc(velkost*sizeof(int)); free(pole);



Veľkosť poľa

- uchovávať v (celočíselnej) premennej
 - pri odovzdaní poľa ako argument funkcie treba dve premenné: smerník na adresu začiatku poľa a veľkosť poľa
- Dynamické pole
 - sizeof (*pole) vráti koľko bytov treba na uloženie jedného prvku poľa (napr. 4 byty v prípade poľa celých čísiel).
 - sizeof (pole) vráti koľko bytov treba na uloženie samotného ukazovateľa pole -> to je 8 bytov (respektíve 4 byty na 32-bitovom OS).
- Statické pole
 - sizeof (pole) vráti veľkosť poľa v bytoch
 - po predaní poľa cez argument funkcie informácia o jeho veľkosti sa stráca

Ďakujem vám za pozornosť!

Spätná väzba: https://forms.gle/6q5D2G6UwrtimXEx9