TERMINI IMPORTANTI Operazione Atomica funzione o operazione con uno o più linee de codice de non può essere divisa. Sami garantito che essa verra eseguita como gruppo, senza che l'escarzione passa venire massa in pausa durente. E' isourra rispetto ad athe operation atomide Sezione Numero di linee di codice che hanno necessità Critica di accedere a noorse comuni mo mentre è in escusione nient attro è nelli corrispondinze sezione di rodice Situazione nel quele 2 o più processi sono in attesa l'una dell'altro per proseguire Deadlock Mutua La vichiesta che mentro un processo è un una sezione critica e accede a moorsa Esclusione comuni, che nossun altro posse esse in un' attra sezione critica accodente alle glesse

Esecutione CONCORRENTE Indispensable per l'uso di tutt: : giorni negli: 05, in modo che processi e thread si eseguano in maniera corretta -) Terminologia dei problemi slide 2.4 DIFFICOLTÀ TECRUICHE · Garantire un accesso e senttura d. dati concorrenzal. · Gestione errori non facile, possibilità di non determinismo RACE CONDITION: Condizione che si renfice quando c'è accesso concorrente ad uno stesso set di dati, ma

l'output dipende dall'ordine di cocamone

MUTUA ESCLUSIONE : e la richesta che, quendo un processo è in un'escuzione critica nessun altro processo abbia escusioni critiche de accedo alla stessa com DEAD LOCK: problem in cui du processi si bloccaro a weende, aspettando che uno liberi l'altro

Not coso di un accesso concorrente alla stessa visorsa (es. io, file, dock ...) c; sono 3 DIVERSI PROBLEM

STORYOTION prosters the consiste nel Fetto che lo scheduler pospone indefinitivamente l'esempione, sonte

moi scestarlo

E importante per un os garantiro che gli cutput di un processo o programmo siano indidendenti dalla relocità di processamento Per evitare questo assieme anche al fitto de processi diversi possano competere per lo stesso set di deti. Disagna dover ornamer la mutua esclusione Requisiti per la mutua esclusione . Der'essere obbligata - Un processo in una sezione non critica che si ferme non deve interferine con attri - Non ci devisser deadlock a starvation - Un processo dere poter occedere alle sezione critica se nessurialia 10 sta usando - Non o: doviessere dipendende tra velocità di proccessamento o numero de processi - Un processo rimeno in una scrione critica per un tenzo Finito Come fore?

C. sono 2 modi, sostanzialmente. Ogni processo dovre poter
comunicare l'un con l'altro in modo che ei sic mutua esclusione suns a l'ainte di istruzioni dal sistema oferaniuo o dalla CPO. SOFTWARE APPROACH Oppune si possono sfrattare delle istruzioni mechine che possono garantire, per esempio l'atomictà di Operation: MARDWARE APPROACH

HARDWARE APPROACH

INTERRUPT DISPRELING: In un sistère uniprocession, non ci sava moi escentione concorrente. Infatti un processo continent d'essere eseguito fino a de non eseguire un processo os appure finale non rema intersecto

E possibile quindi grante muture escherore descritando temporaneanente gir interrupt, e riabilitandoli una volta from dalls serrore critica buon sisteme me. · La performance concorrendale sanà peggiorata · in un sistera multiprocessore esso non Soluzione: ISTRUZION: MACCHINA SPECIFICHE In un sistems multi processore più processi accedono a uno homane condivisa. Non ci sono interrupt. Come detto of recessorio che se un processo inchede accesso in menoric allore reson attro lo può aver. Solutione sta not costine istration merchine the possono ATO MICAMENTE 2 GROW ocompare_and_suap o Exchange

Contracts & Swap

E chiamsta and e istrusione di scambio, c Guaziona
a questo modo

Int compare and swap (int * word, int testval int nenual)

Int oldual = * word;

if (oldual = testval)

*word = new val;

Int oldval: * word;

if (oldval: testual)

*word: new val;

return oldval;

veturn oldval;

word. Se e ugualv ad un valore di test allora gii

cambia il valore a newval altrimenti no:

Il valore di vitorno c sempre il veccivo valore, quindi c'è

stato uno scambio solo se il valore di morno e

USUALE al valore di test Viene spesso usate per concorrensa. int both. una variable bott à inisalizata a void P(int i) { while (true) { O. L'unico processo de più entrare while (compan and swap (bolt, 0,1) == 1) rello stato entreo é audlo 11 nothing 1/ sezione ciltica; de trava bolt usuale a RERO. 60)+ : O: Tutti gli atti entrano in une //continuo; stato Busy WAITING, OWARD attendono senza fere nulla sc void main(){ hon VERIFICARE the possono bolt = 0; parallel begin (P(1), P(2), ..., P(n)); accedervi. Solo quando la CRS è tero vuol dire de bott cre zero. Une volte finite la stato critico, both intorne a zero

EXCHANGE L'istrazione scambia il contonuto di un resistio con uno in monora Sia 1'19-32 the 19-64 supportano l'istrazione xCHG. void exchange (int * register, int * memory) int temp = * memory; * memory: * register; * register : temp; Nel colice softostante si può vedor com la mutua esclusione venga rispectate con exchange. Anche questo caso, una variabile bolt è inicializzata a ZERO, e ogni processo usa la variabile kevi inizalizzata ad unvo. L'unico plocesso che può entine int both. ndlo stato critico è quello che void P(int i) { trove bolt = 0 while (true) (Esclude tath gli attri processi dallo stato critico impostando int keyi = 1; do exchange (& keyi, & bolt); while (Key 11=0) ; bolt su 1, Frno a che non " critical section bolt = 0 terrine la stata un tro terrande } fine ad 1 void main(){ balt = 0; parallel begin (P(1), P(2), ..., P(n)); E importante NON comparent direttamente su

Alcune proprietà

VANTAGGI

· Fac. I mente veni Acabile

SVANTAGOI

ddla CPO

seriore une variable diusa

· Facilmente applicare anche a sistemi multiprocesso

o Può supportare più seron contide aggiungende per osm

· BUSY WAITING: 11 processo che e in attesa del suo turno consumo conunque tempo de processamento e risorse

· STARVATION: Quado in processo as tolle dalla serione critice

c un processo potrebbe attendere imperiutivamente

· DEADLOCK possibile, se priorité à différente.

SI USAND ALTEN MECCANGAI, e.g. semafon

si cerca un nuova processo de eseguire. La deusione è avaitance

SEMAFORU

E una varable su cui ci si può scrime solo in tre operazioni, in teora:

1) Può essere initializzato ad un valore intero non negativo 2) il semwait decrements il valore

3) Il sem Signal incerente il valore

Consequenze Non c'è modo in un sisteme uniprocesse di sapere, dopo un invio di semblait, se il processe è bloccato o no

Il valore du semaforo initializzato è NON NEGATIVO:

x il valore è maggiore di zero, esso quivale a dire Il humero di processi che possono dare il wait

e continuare l'escazione

Non de modo d. sapere quile processo verrai ripreso subto dopo un semsignal, se e processo sono concorrenti

Non si può leggere o modificare direttamente il valore!

SEMWAIT() Serve por dine che il processo sta vichiedondo accesso al una viscosa o ad una sezione cutica, decremata il semofi

SENSIGNAL() è utilizzata per vilasciare une visorsa o una sezione critica. Aumenta il valore del scriettro conscribendo ad un attro processo in wait di continuae

MONITOR · Sono tipo semafori, ma per i costrutti orrentati ad ogsetti, e sono più facili da controllare tate le variabli locali sono accessibili soco des processi del monitor. Un processo per volta puè essere eseguto nel monitor Strutta variabili di condizione Accessibile solo med montor, modificabili solo do cwa; t(c) csignal (c) [sene di p. n]

Messa	16 8	PASSI	, pG									
Serve	Q	far	Interos	ارھ	2 ρ	rocessi	seco	inde	> ;			
SINCE	ONI	1615A 5 5	SE .	eser numa	P10,	mso cessibi	rsa 1 le	, <u>Ge</u> ,	reita,	١,		
Сом	NIC	20 NE	, es	erpi d.v	0,8	u tout	તત	P	C ? ?o	3,		
fun zono	mo Sore	con , estr.	estem emano	i m	ulti, flo	SS. F.I	iore,	912	itrib.	·:+:	v	
Funzion	, c	on 2	PRINI	TIVE	;							
SEND	(d	strate	on, m	essa	yu)							
RECE	V6-	Cource	, me	ડજડ	•)							