· data l'ipotesi che sul processo non ci siano poli non visibili e che siano tutti con Reci < 0 · Si avranno quindi, sull' anello aperto, not =0, quind: per garantire de 1 SdC sia AS basta che my >0 e K=>0 (criterio d. Bode) Lo scopo del projetto in frequenza è di scessiere la GES), il controllore, tale che F(S) = G(S)P(S), in modo che poi, in retroazione, siano verificate le specificher sceric não apportantamente il guadajno (per limitare si error: a R.P. c per l'As) c nserendo element. internation o visionanti (Astatismo o attrinazione) climination error a regime) 6 Le specifiche sul transitorio anche versono convertife in condizioni sul sistema ad anello aperto, e sully smy ruposter F(ius), con Wt > Wemin e mo > my min (vercano presi i valge: al limite)

il controllore et quind. nella forma $G(S) = \frac{\kappa_G}{Sh} R(S)$ · La Costante KG serve av aumentare il gundagno del ramo diretto (KF=KoKP) in modo da soddisfare specifiche sull'entità dell'errore a regime o della visposta a disturbilyz (caronici el o sinusoidali) o i poli nell'origine sh (h=0,1,...) serrono per le specifiche di tipo sul SdC (sdC tipo k=> 12 poli in F(5) e sull'astatismo per disturbi a gradino - o eventuale 52+1 per armonicità -· LA FUNZIONE COMPENSATRICE R(s) hz ,1 compile di novisicare i daB per l'AS e per il transitorio S. utilizza, se e soco se l'ipoècs. per cui tuti: i poli siano Reko, l'alsoritmo a pas successiva

limitate. Kg deviosser scotto true che Kozo (sign(ke)= sign(kp) 3. S. tracciono: ddB d. $\hat{F}(s) = \frac{\kappa_c}{c^h} P(s)$ funcione di trasferimento del processo Studio del: MODIFICATO -margine 1. fase mo - pulsazione di taslio We L. Se We >, We min e my >, my my mo sono respettation projetto R(s) = 1, altrimenti si projetta PCS) in mode de jarentire le 2 conditioni, per cui Wt = Wt, min e my*, my, min

Esistano quindi della specifiche funzioni per il punto 4,10 FUNZIONI COMPENSATRICI ELEMENTARI. e sono di 2 tipi 1 RaldB ANTICIPATRICE ma) dB ha suadajno unitario, un polo e uno zero

- Ra(s) = 1 + Eas · ha come amplifications
 - massima ma
- · (1 suo max anticpo e arcsin (ma-1/ma+1)
- he 2 effects · ANTICIPO IN BANDA (bencho per aumentare my)

S. sceslic ma por avere

l'antimpo voluto, e poi si

scente to te. W=1/c

- · AMPLIFICAZIONE dopo CERTA FREGUENZA (collete de, aviante W)

~ Rildo m./z, ATTENUATRICE R1(5)= 1+ E/mis · max attenuazione · max vitardo · arcsin(mi) he 2 effett: · ATTENUAZIONE ofthe FREQUENZA (benefico, diminuisco WE) · RITARDO IN BANDA (colleterala, nechio di andre sattomo mo) Per la scelta delle finzioni è possibile usare i diagnamni universari (PdF su dac. olli) Rappresentano modulo e fase delle funzioni anticipatrici al variare di m, -si noti che la funzioni attenuatrici sono speculari manetto alle entrepatrici) o In ascissa compaiono le pulsazioni normalizzate UV

DIAGRAMMI UNIVERSAU

- om determina l'intensità dell'effetto della funzione compensatrice, è ne stabilisce la collocazione in frequenza
- o In genere, nulle anticipatrei, è suona prassi seglere un ur piccolo [c.o., o.i] cosí da poter limitare l'effetto dell'amplificazione, secoliendo un m tale da "compensare" l'anticipo vichiesto.
- o relle attenuatrici, essendo interessati alle magiore attenuazione possibile, si secola un valore we grande [100]

 COSI da avere un minore vitardo, pur avendo l'attenuazione recessaria.
- per collocare la corrispondente azione compensatrice in Wt* (che s. ricoide è anche per my) si pone T= VWt*
- Si possono ASSOCIAIZE PIÙ FUNZIONI attenuatrici (anticipatrici per avere l'essetto desidento!
 - Si vedano esempi su es slides

CASI TIPICI + soluzioni	
I. S. dere aumentare my senta modificare We	
L) Si usa funzione anticipatnee con m in grado di fornite	
l'anticipo richiesto, c we piccola "sufficiente mente"	
II. E necessario diminuire Wb, e poù vitardare mp	lcy.
L) Si usa una Funzione attenuatrica con min grado di fornine	
l'attenuazione richiesta, e we grande a sufficienza da	
limitore i) vitardo	
III e necessarios aumentare Wt	
L). Se la fase in cue" e sia adequata basta KR = 1/1 E(Swe), altrin	es.g.
si amplifica il modulo in w, anticipando la fese del	
recessor.o	
a Usare funzaore antropatrice con m in grada di	
fornire l'anticipo vidiesto e Wz tale da fornire	
l'amplificazione minore o usuale a quelle vichicità	
· Utilizzare KR 21 por aumentare guadagno	
Ill serve diminuire o lascone inalterator WE	
L) Se la fase è adequata basta l'attennatrice, altrinenti	
si anticipa la fase di quel che sorre	
· Si usa un participative per m du fornisce l'entreo	
richiesto, più un certo margine che po; verra usato	1
dall'attenuative per fornire l'attenuazione necessaria	•
limitando il ritordo ENTRO Il MARGINE	