

# Ubuntu 설치 (Hyper-V)


**Shinyoung Joo** 


bit1010@live.com





# Hyper-v 활성화





# Hyper-v 설치 방법 선택

- 1. 새로 만들기
  - Ubuntu iso 이미지 다운로드 필요빨리 만들기
  - o OS 이미지 기반으로 설치 필요
  - 하이퍼V 고급세션 모드 적용해야 됨

#### 2. 빨리 만들기 (권장)

- › 하이퍼V 고급세션 모드 적용됨
- 하드디스크가 12GB로 적용되므로 용량 변경 필요
- 빨리 만들기에서 지원하지 않는 버전이나 OS는 새로 만들기 사용 필요

### Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa)

#### Select an image

Ubuntu is distributed on three types of images described below.


#### Desktop image

The desktop image allows you to try Ubuntu without changing your computer at all, and at your option to install it permanently later. This type of image is what most people will want to use. You will need at least 1024MiB of RAM to install from this image.

#### 64-bit PC (AMD64) desktop image


Choose this if you have a computer based on the AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Choose this if you are at all unsure.

### 1. VM 생성(새로 만들기)




2세대 선택

설정 보안에서 인증기관으로 변경 필요 (UEFI 에러 발생)




### 1. WH 생성(새로 만들기)








# 2. WM 생성(빨리 만들기)





### 2. WM 생성(빨리 만들기)















이름 : ubuntu

사용자 이름 : ubuntu

암호: 1234

자동로그인 절대 체크 금지!!




sudo passwd

1234

# Apt-get update 서버 변경

카카오 서버로 변경하면 속도가 향상됨

- 1. sudo vi /etc/apt/sources.list 로 파일 열고,
- 2.:%s/kr.archive.ubuntu.com/ftp.daumkakao.com
- 3.:wq
- 하면 update 되는 것 같습니다



apt-get (Advanced Packaging Tool) sudo apt-get update

sudo apt-get install vim

### 하이퍼v 고급세션 모드

#### 고급세션

- 복사, 붙여넣기
- 화면 해상도 변경 가능

빨리 만들기로 우분투를 생성하면 고급세션 모드가 자동으로 지원됨




https://lucidmaj7.tistory.com/343


#### 적용후 확인!

- 고급세션 아이콘 활성화됨
- 터미널에서 Ctrl+Shift+V로 붙여넣기 확인


#### 자동로그인 문제 해결 방법 터미널 검정 화면만 나올 경우



# Ubuntu 설정




### Ubuntu 설정



#### 메모리 8192 적용

### Ubuntu 설정(하드디스크 용량 변경)



빨리 만들기로 생성시 하드디스크가 12GB이므로 용량 변경 필요


가상 하드 디스크 편집

편집이 활성화 안되면 다음 PT 확인!

확장 60GB

검사점 없어야됨


## Ubuntu 설정(하드디스크 용량 변경)



자동검사점때문에 디스크 편집이 안되면

<del>자동 검사점 사용을 체크 해제!</del> 자동 검사점 삭제

### Ubuntu 설정(하드디스크 용량 변경)



#### 우분투 OS에서도 파티션 변경 필요! Gparted로 적용

- 1. sudo apt-get update && sudo apt-get install gparted 설치
- 2. Gparted 실행(우분투에서 검색)
- 3. sda1 resize로 변경

