

คู่มือการคำนวณการเทรดทองคำ (XAUUSD) ฉบับภาษาไทยเข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือสรุปวิธีคิดและสูตรคำนวณคณิตศาสตร์ทั้งหมดในระบบ **Stack-D** ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้มือใหม่วางแผนความเสี่ยง (Risk Management) คำนวณขนาดไม้ (Lot Size) และคุมพอร์ตได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาพอร์ตแตก

🌟 กฎเหล็ก 3 ข้อของการเทรดทองคำ (XAUUSD) ที่มือใหม่ต้องรู้

🏆 1. ขนาดสัญญา (Contract)

1 Standard Lot = ทองแท่ง 100 oz

- 1.00 Lot = คุมทองคำ 100 ออนซ์
- 0.10 Lot (Mini) = คุมทองคำ 10 ออนซ์
- 0.01 Lot (Micro) = คุมทองคำ 1 ออนซ์

🏆 2. กำไร/ขาดทุนต่อवाद

ราคาวิ่ง \$1.00 บน 1.00 Lot = \$100

- ราคาวิ่ง \$0.01 (1 เซนต์ / 1 จุด) บน 1 Lot = \$1.00
- ราคาวิ่ง \$0.10 (10 เซนต์ / 1 Pip) บน 1 Lot = \$10.00
- ราคาวิ่ง \$1.00 (1 ดอลลาร์) บน 1 Lot = \$100.00

🏆 3. มูลค่าจุดคงที่เสมอ

Point Value ไม่มีวันเปลี่ยน

ไม่ว่าราคาทองโลกจะอยู่ที่ \$1,800, \$2,500 หรือ \$3,000 ต่อออนซ์ การขยับ 1 เซนต์ (\$0.01) บนไม้ 1.00 Lot จะมีมูลค่าเท่ากับ \$1.00 USD เสมอแบบตายตัว

📄 ตารางสรุปสูตรด่วน (Quick Reference Cheatsheet)

สิ่งที่คุณต้องการคำนวณ	สูตรภาษาเข้าใจง่าย	ตัวอย่างสถานการณ์จริง
1. ขนาด Lot (Lot Size)	$\text{เงินที่ยอมเสีย (\$)} \div (\text{ระยะ SL เป็น \$} \times 100 \text{ ออนซ์})$	เสี่ยง \$100 ตั้ง SL ห่าง \$10 → ออก 0.10 Lot
2. มูลค่าทองคำที่คุณ (Exposure)	$\text{ขนาด Lot} \times 100 \text{ ออนซ์} \times \text{ราคาทองปัจจุบัน}$	ออก 0.10 Lot ตอนทอง \$2,500 → คุมมูลค่า \$25,000 USD
3. อัตราทดที่ใช้จริง (Leverage)	$\text{มูลค่าทองคำที่คุณ} \div \text{เงินทุนในพอร์ต (Equity)}$	คุมทอง \$25,000 บนพอร์ต \$10,000 → ใช้ 2.5x Leverage
4. กำไร-ขาดทุนเมื่อราคาขยับ	$\text{ขนาด Lot} \times 100 \text{ ออนซ์} \times \text{ระยะที่ราคาขยับ (\$)}$	ออก 0.10 Lot $\times$ 100 ออนซ์ $\times$ วิ่ง \$5 → กำไร \$50 USD

1 การคำนวณ Lot Size (ควรออกขนาดไม้ใหญ่แค่ไหน?)

🎯 เป้าหมายสำคัญ: คำนวณหาขนาด Lot ที่แม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่า หากราคาวิ่งผิดทางไปชนจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เราจะเสียเงินตามงบที่ตั้งใจไว้เท่านั้น (เช่น เสียเพียง \$100 หรือ 1% ของพอร์ต)

$$\text{Lot Size} = \frac{\text{จำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณยอมขาดทุนได้ในไม้นี้ (\$)}}{(\text{ระยะห่าง Entry ถึง Stop Loss เป็น \$} \times 100 \text{ ออนซ์}) + \text{ค่าคอมมิชชั่น}}$$

♦ ตัวอย่างทีละขั้นตอน (พอร์ต \$10,000 ต้องการเปิด BUY ทองคำ):

ขั้นที่ 1 กำหนดงบประมาณความเสี่ยง (Risk Budget): เสีย 1% ของพอร์ต \$10,000 → $\$10,000 \times 1\% = \100.00 ดอลลาร์

ขั้นที่ 2 วัดระยะห่างถึงจุด Stop Loss: เข้าซื้อที่ \$2,500.00 ตั้ง SL ที่ \$2,490.00 → ระยะ SL = $\$2,500 - \$2,490 = \$10.00$ ต่อออนซ์

ขั้นที่ 3 คำนวณยอดขาดทุนหากเปิด 1.00 Lot เต็ม: $\$10.00 \text{ ต่อออนซ์} \times 100 \text{ ออนซ์} = \$1,000.00$ ดอลลาร์

ขั้นที่ 4 นำงบประมาณความเสี่ยง หาด้วย ยอดเสียของ 1 Lot: $\text{Lot Size} = \$100.00 \div \$1,000.00 = 0.10 \text{ Lot}$ (คุมทอง 10 ออนซ์)

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบโบรกเกอร์ (การปิดเศษ): โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้ขยับทีละ 0.01 Lot (⚠️ หากคำนวณได้เศษ เช่น 0.0321 Lot ให้ "ปัดเศษลง" เป็น 0.03 Lot เสมอ เพื่อไม่ให้เสี่ยงเกินงบ)

2 มูลค่าทองที่คุณ (Exposure)

🎯 เพื่อให้รู้ มูลค่าตลาดจริงของทองคำ ที่เรากำลังถือครอง

$$\text{Exposure (\$)} = \text{Lot Size} \times 100 \text{ oz} \times \text{ราคาทอง}$$

💡 ตัวอย่าง: เปิด 0.10 Lot ตอนทอง \$2,500.00

• มูลค่าทอง = $0.10 \times 100 \times \$2,500 = \$25,000 \text{ USD}$
(เสียเพียง \$100 แต่คุมสัญญาจริงถึง \$25,000 หรือราว 8-9 แสนบาท)

3 อัตราทดจริง (Leverage)

🎯 เพื่อวัดว่า สัญญาที่เปิด ใหญ่เป็นกี่เท่า ของเงินจริงในพอร์ต

$$\text{Leverage} = \frac{\text{มูลค่าทองที่คุณ (Exposure)}}{\text{เงินทุนในพอร์ต (Equity \$)}}$$

💡 ตัวอย่าง: เงินในพอร์ต \$10,000 คุมทอง \$25,000

• $\text{Leverage} = \$25,000 \div \$10,000 = 2.5 \text{ เท่า}$
(2.5x)

(ใช้เงินสด 2.5 เท่า ถือว่าปลอดภัย อยู่ในโซนความเสี่ยงต่ำ)

4 ตารางเทียบกำไร-ขาดทุน ตามระยะที่ราคาทองวิ่ง (Gold Sensivity Table)

สูตรคำนวณ: กำไร/ขาดทุน (\$) = ขนาด Lot × 100 ออนซ์ × ระยะที่ราคาขยับ (\$)

ขนาด Lot	ปริมาณทอง	วิ่ง \$0.01 (1 จุด)	วิ่ง \$0.10 (1 Pip)	วิ่ง \$1.00	วิ่ง \$5.00	วิ่ง \$10.00	วิ่ง \$20.00
1.00 Lot (Standard)	100 oz	\$1.00	\$10.00	\$100.00	\$500.00	\$1,000.00	\$2,000.00
0.50 Lot	50 oz	\$0.50	\$5.00	\$50.00	\$250.00	\$500.00	\$1,000.00
0.10 Lot (Mini)	10 oz	\$0.10	\$1.00	\$10.00	\$50.00	\$100.00	\$200.00
0.05 Lot	5 oz	\$0.05	\$0.50	\$5.00	\$25.00	\$50.00	\$100.00
0.01 Lot (Micro)	1 oz	\$0.01	\$0.10	\$1.00	\$5.00	\$10.00	\$20.00

5 ตัวอย่างการเทรดจริงแบบครบวงจร (Master Walkthrough)

เงินทุนในพอร์ต (Equity):

\$10,000 USD

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (1%):

\$100.00 USD

ราคาทองปัจจุบัน (เข้า BUY):

\$2,500.00

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss - SL):

\$2,490.00 (ห่าง \$10)

จุดทำกำไร (Take Profit - TP):

\$2,520.00 (หวังกำไร \$20 ต่อออนซ์ → อัตรา Risk/Reward = 1:2)

 สรุปการคำนวณก่อนส่งออเดอร์: ออกขนาด 0.10 Lot • คูณมูลค่าทอง \$25,000 USD • ใช้ Leverage 2.5x

❌ กรณีที่ A: ราคาผิดทาง ชน Stop Loss (\$2,490.00)

- ราคาทองปรับตัวลดลง \$10.00 ต่อออนซ์
- คำนวณ: 0.10 Lot × 100 oz × (-\$10.00) = -\$100.00 USD

✅ พอร์ตถูกปกป้อง เสียเงินตามแผน \$100 พอดีเป๊ะ ไม่เจ็บหนัก

🎯 กรณีที่ B: ราคาถูกทาง ชน Take Profit (\$2,520.00)

- ราคาทองปรับตัวสูงขึ้น \$20.00 ต่อออนซ์
- คำนวณ: 0.10 Lot × 100 oz × (+\$20.00) = +\$200.00 USD

🚀 ได้กำไร \$200 USD (คิดเป็น 2 เท่าของความเสี่ยง ตามแผน 1:2 R:R)

📌 พจนานุกรมคำศัพท์สำคัญสำหรับมือใหม่ (Summary of Terms)

Troy Ounce (ทรอยออนซ์ - oz)

หน่วยน้ำหนักสากลของทองคำ โดย 1 Standard Lot ของทองคำเท่ากับ 100 ทรอยออนซ์

Standard / Mini / Micro Lot

1.00 Lot = 100 ออนซ์, 0.10 Lot = 10 ออนซ์, และ 0.01 Lot = 1 ออนซ์ (ขนาดเล็กสุดที่เทรดได้)

Point (0.01) & Pip (0.10)

Point คือราคาขยับ 1 เซนต์ (\$1 บน 1 Lot) ส่วน Pip คือราคาขยับ 10 เซนต์ (\$10 บน 1 Lot)

Notional Exposure & Leverage

Exposure คือมูลค่าจริงของทองที่คุณ ส่วน Leverage คือสัดส่วนของมูลค่าทองต่อเงินจริงในพอร์ต