Strukture i funkcije za rad sa Winsocket-ima

Strukture

```
struct sockaddr_in{
  short
                      sin family;
  unsigned short
                      sin port;
  struct in addr
                      sin addr;
  char
                      sin zero[8];
};
struct in_addr {
  union {
    struct { u char s b1,s b2,s b3,s b4; } S un b;
    struct { u short s w1,s w2; } S un w;
    u_long S addr;
} S un;
sin family - mora biti AF INET
sin port - IP port
sin addr - IP adresa.
sin zero - dopuna da bi struktura bila iste velicine kao SOCKADDR.
```

Funkcije

int WSAStartup (WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);

wVersionRequested – najviša verzija Windows Soket-a koje pozivalac moze da koristi. Niži bajt definiše verziju, a viši bajt – podverziju.

lpWSAData - pokazivac na WSADATA strukturu koja treba da prihvati parametre Winsock implementacije

SOCKET socket (int af, int type, int protocol);

```
af - Definise adresnu familiju. U našem slučaju uvek će biti AF_INET type - Tip soketa. U verziji Windows Socket-a 1.1, podrzana su samo dva, i to SOCK_STREAM i SOCK_DGRAM.
```

protocol - Protokol koji ce biti koriscen u komunikaciji, npr IPPROTO_TCP.

int bind (SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen);

```
s - soket koji treba povezati.
```

name - SOCKADR struktura koja definise lokalnu komunikacionu tacku.

namelen - Velicina prethodne strukture.

int listen (SOCKET s, int backlog);

```
s - soket
```

backlog - maksimalna duzina reda u koji se smestaju konekcije koje cekaju da budu prihvacene. Ako se navede SOMAXCONN, postavlja se maksimalna vrednost.

int WSAAsyncSelect (SOCKET's, HWND hWnd, unsigned int wMsg, long lEvent);

```
s - Soket
```

hWnd - Handle prozora koji ce primiti poruku kada se specificirani događaj desi

wMsg - Poruka koja se prima kada se događaj desi.

lEvent - Flegovi koji definisu za koje mrezne događaje je aplikacija "zainteresovana".

int connect (SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen);

s - Soket

name - Udaljena komunikaciona tačka

namelen - Dužina prethodnog parametra.

int send (SOCKET's, const char FAR * buf, int len, int flags);

s - Povezani soket.

buf - Bafer koji sadrži podatke koje treba preneti

len - Dužina podataka u baferu

flags - Indikator koji definiše način slanja

int sendto (SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags, const struct sockaddr FAR * to, int tolen);

s - Soket

buf - Bafer koji sadrži podatke koje treba poslati.

len - Količina podataka u baferu buf.

flags - Indikatori

to - Pointer na strukturu koja sadrži odredišnu adresu.

tolen - Veličina adresne strukture.

int recv (SOCKET s, char FAR* buf, int len, int flags);

s - Soket

buf - Bafer za prijem podataka.

len - Veličina bafera.

flags - Indikatori

int recvfrom (SOCKET s, char FAR* buf, int len, int flags, struct sockaddr FAR* from, int FAR* fromlen):

s - Soket

buf - Bafer za prijem podataka.

len - Veličina buf bafera.

flags - Indikatori

from - Bafer za prijem izvorne adrese i porta.

fromlen - Veličina from bafera.

SOCKET accept (SOCKETs, struct sockaddr FAR* addr, int FAR* addrlen);

s - Listening (serverski) soket koji je prihvata konekciju. Funkcija kreira novi soket preko koga se zapravo ostvaruje komunikacija sa klijentom. Serverski soket nastavlja da osluškuje nove konekcije. addr - Pokazivač na strukturu u koju se smeštaju podaci o klijentu. addrlen - Veličina prethodne strukture.

htons – konvertuje short (16-bit) iz host zapisa (little endian) u network zapis (big endian)

htonl – konvertuje long (32-bit) iz host zapisa u network zapis

ntohs – konvertuje short (16-bit) iz network zapisa u host zapis

ntohl – konvertuje long (32-bit) iz network zapisa u host zapis