boost.ASIO

2011-09-07 16:32

1. ASIO 的同步方式

http://hi.baidu.com/walker20100000/blog/item/a0003cdebdcdabf477c63854.html Boost.Asio 是一个跨平台的网络及底层 I0 的 C++编程库,它使用现代 C++手法实现了统一的异步调用模型。

ASIO 的同步方式

ASIO 库能够使用 TCP、UDP、ICMP、串口来发送/接收数据,下面先介绍 TCP 协议的读写操作。对于读写方式,ASIO 支持同步和异步两种方式,首先登场的是同步方式,下面请同步方式自我介绍一下。

自我介绍

大家好! 我是同步方式!

我的主要特点就是执着! 所有的操作都要完成或出错才会返回, 不过偶的执着被大家称之为阻塞, 实在是郁闷^^ (场下一片嘘声), 其实这样 也是有好处的, 比如逻辑清晰, 编程比较容易。

在服务器端,我会做个 socket 交给 acceptor 对象,让它一直等客户端连进来,连上以后再通过这个 socket 与客户端通信,而所有的通信都是以阻塞方式进行的,读完或写完才会返回。

在客户端也一样,这时我会拿着 socket 去连接服务器,当然也是连上或出错了才返回,最后也是以阻塞的方式和服务器通信。

有人认为同步方式没有异步方式高效,其实这是片面的理解。在单线程的情况下可能确实如此,我不能利用耗时的网络操作这段时间做别的事情,不是好的统筹方法。不过这个问题可以通过多线程来避免,比如在服务器端让其中一个线程负责等待客户端连接,连接进来后把 socket 交给另外的线程去 和客户端通信,这样与一个客户端通信的同时也能接受其它客户端的连接,主线程也完全被解放了出来。

我的介绍就有这里,谢谢大家! 示例代码

好,感谢同步方式的自我介绍,现在放出同步方式的演示代码(起立鼓掌!)。

服务器端

#include <iostream>

#include <boost/asio.hpp>

int main(int argc, char* argv[])

```
{
using namespace boost::asio;
// 所有 asio 类都需要 io_service 对象
io service iosev;
ip::tcp::acceptor acceptor(iosev,
ip::tcp::endpoint(ip::tcp::v4(), 1000));
for(;;)
// socket 对象
ip::tcp::socket socket(iosev);
// 等待直到客户端连接进来
acceptor.accept(socket);
// 显示连接进来的客户端
std::cout << socket.remote_endpoint().address() << std::endl;</pre>
// 向客户端发送 hello world!
boost::system::error code ec;
socket.write_some(buffer("hello world!"), ec);
// 如果出错,打印出错信息
if(ec)
std::cout <<
boost::system::system error(ec).what() << std::endl;</pre>
break;
}
// 与当前客户交互完成后循环继续等待下一客户连接
return 0;
}
客户端
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
int main(int argc, char* argv[])
using namespace boost::asio;
// 所有 asio 类都需要 io_service 对象
io service iosev;
// socket 对象
ip::tcp::socket socket(iosev);
// 连接端点,这里使用了本机连接,可以修改 IP 地址测试远程连接
ip::tcp::endpoint ep(ip::address_v4::from_string("127.0.0.1"), 1000);
```

boost::system::error_code ec; socket.connect(ep, ec);

// 如果出错,打印出错信息 if(ec) {

std::cout << boost::system::system_error(ec).what() << std::endl;</pre>

return -1;
}

// 连接服务器

// 接收数据

char buf[100];

size_t len=socket.read_some(buffer(buf), ec);

std::cout.write(buf, len);

return 0;
}

小结

从演示代码可以得知

ASIO 的 TCP 协议通过 boost::asio::ip 名 空间下的 tcp 类进行通信。

IP 地址(address, address_v4, address_v6)、 端口号和协议版本组成一个端点(tcp::endpoint)。用于在服务器端生成 tcp::acceptor 对 象,并在指定端口上等待连接;或者在客户端连接到指定地址的服务器上。

socket 是 服务器与客户端通信的桥梁,连接成功后所有的读写都是通过 socket 对 象实现的,当 socket 析 构后,连接自动断 开。

ASIO 读写所用的缓冲区用 buffer 函 数生成,这个函数生成的是一个 ASIO 内部使用的缓冲区类,它能把数组、指针(同时指定大 小)、std::vector、std::string、boost::array 包装成缓冲区类。

ASIO 中的函数、类方法都接受一个 boost::system::error_code 类 型的数据,用于提供出错码。它可以转换成 bool 测试是否出错,并通过 boost::system::system_error 类 获得详细的出错信息。另外,也可以不向 ASIO 的函数或方法提供 boost::system::error_code,这时如果出错的话就会直 接抛出异常,异常类型就是 boost::system:: system_error(它是从 std::runtime error继承的)。

- 2. ASIO 的异步方式
- 2. ASIO 的异步方式

嗯?异步方式好像有点坐不住了,那就请异步方式上场,大家欢迎... 自我介绍

大家好,我是异步方式

和同步方式不同,我从来不花时间去等那些龟速的 I0 操作,我只是向系统说一声要做什么,然后就可以做其它事去了。如果系统完成了操作,系统就会通过我之前给它的回调对象来通知我。

在 ASIO 库中,异步方式的函数或方法名称前面都有"async_"前缀,函数参数里会要求放一个回调函数(或仿函数)。异步操作执行后不管有没有完成都会立即返回,这时可以做一些其它事,直到回调函数(或仿函数)被调用,说明异步操作已经完成。

在 ASIO 中很多回调函数都只接受一个 boost::system::error_code 参数,在实际使用时肯定是不够的,所以一般 使用仿函数携带一堆相关数据作为回调,或者使用 boost::bind 来 绑定一堆数据。

另外要注意的是,只有 io_service 类的 run()方法运行之后回调对象才会被调用,否则即使系统已经完成了异步操作也不会有任务动作。 示例代码

```
好了,就介绍到这里,下面是我带来的异步方式 TCP Helloworld 服务器端:
#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/smart ptr.hpp>
using namespace boost::asio;
using boost::system::error_code;
using ip::tcp;
struct CHelloWorld Service
CHelloWorld Service (io service &iosev)
:m iosev(iosev), m acceptor(iosev, tcp::endpoint(tcp::v4(), 1000))
{}
void start()
// 开始等待连接(非阻塞)
boost::shared_ptr<tcp::socket> psocket(new tcp::socket(m_iosev));
// 触发的事件只有 error code 参数,所以用 boost::bind 把 socket 绑定进去
m_acceptor.async_accept(*psocket,
boost::bind(&CHelloWorld Service::accept handler, this, psocket, 1));
}
```

// 有客户端连接时 accept handler 触发

```
void accept_handler(boost::shared_ptr<tcp::socket> psocket, error_code ec)
{
if (ec) return;
// 继续等待连接
start();
// 显示远程 IP
std::cout << psocket->remote_endpoint().address() << std::endl;</pre>
// 发送信息(非阻塞)
boost::shared ptr<std::string> pstr(new std::string("hello async world!"));
psocket->async_write_some(buffer(*pstr),
boost::bind(&CHelloWorld Service::write handler, this, pstr, 1, 2));
}
// 异步写操作完成后 write_handler 触发
void write_handler(boost::shared_ptr<std::string> pstr, error_code ec,
size t bytes transferred)
{
if(ec)
std::cout<< "发送失败!" << std::endl;
std::cout<< *pstr << " 已发送" << std::endl;
private:
io service &m iosev;
ip::tcp::acceptor m_acceptor;
};
int main(int argc, char* argv[])
io_service iosev;
CHelloWorld Service sev(iosev);
// 开始等待连接
sev. start();
iosev.run();
return 0;
小结
```

在这个例子中,首先调用 sev. start()开始接受客户端连接。由于 async_accept 调用后立即返回, start()方法 也就马上完成了。sev. start()在瞬间返回后 iosev. run()开始执行, iosev. run()方法是一个循环,负责分发异步回调事件,只 有所有异步操作全部完成才会返

回。

这 里有个问题,就是要保证 start()方法中 m_acceptor. async_accept 操作所用的 tcp::socket 对象在整个异步操作期间保 持有效(不然系统底层异步操作了一半突然发现 tcp::socket 没了,不是拿人家开涮嘛-_-!!!),而且客户端连接进来后这个 tcp::socket 对象还有用呢。这里的解决办法是使用一个带计数的智能指针 boost::shared_ptr,并把这个指针作为参数绑定到回调函数上。

一旦有客户连接,我们在 start() 里给的回调函数 accept_handler 就会被调用,首先调用 start()继续异步等待其它客户端的连接,然后使用绑定进来的 tcp::socket 对象与当前客户端通信。

发送数据也使用了异步方式(async_write_some),同样要保证在整个异步发送期间缓冲区的有效性,所以也用 boost::bind 绑定了 boost::shared ptr。

对于客户端也一样,在 connect 和 read_some 方法前加一个 async_前缀,然后加入回调即可,大家自己练习写一写。

- 3. ASIO 的"便民措施"
- 3. ASIO 的"便民措施"

asio 中提供一些便利功能,如此可以实现许多方便的操作。 端点

回到前面的客户端代码,客户端的连接很简单,主要代码就是两行:

// **>**#

// 连接

socket. connect (endpoint, ec);

• • •

// 通信

socket.read some(buffer(buf), ec);

不过连接之前我们必须得到连接端点 endpoint, 也就是服务器地址、端口号以及所用的协议版本。

前面的客户端代码假设了服务器使用 IPv4 协议,服务器 IP 地址为 127.0.0.1,端口号为 1000。实际使用的情况是,我们经常只能知道服务器网络 ID,提供的服务类型,这时我们就得使用 ASIO 提供的 tcp::resolver 类来取得服务器的端点了。

比如我们要取得 163 网站的首页,首先就要得到"www. 163. com"服务器的 HTTP 端点: io service iosev;

ip::tcp::resolver res(iosev);

ip::tcp::resolver::query query("www.163.com", "80"); //www.163.com 80 端口

```
ip::tcp::resolver::iterator itr_endpoint = res.resolve(query);
这里的 itr_endpoint 是一个 endpoint 的迭代器,服务器的同一端口上可能不止一个端点,
比如同时有 IPv4 和 IPv6 两种。现在,遍历这些端点,找到可用的:
// 接上面代码
ip::tcp::resolver::iterator itr end; //无参数构造生成 end 迭代器
ip::tcp::socket socket(iosev);
boost::system::error_code ec = error::host_not_found;
for(;ec && itr endpoint!=itr end;++itr endpoint)
socket.close();
socket.connect(*itr_endpoint, ec);
如果连接上,错误码 ec 被清空,我们就可以与服务器通信了:
if(ec)
std::cout << boost::system::system error(ec).what() << std::endl;</pre>
return -1;
// HTTP 协议,取根路径 HTTP 源码
socket.write some(buffer("GET <a href="http://www.163.com"
title="http://www.163.com">http://www.163.com</a> HTTP/1.0 "));
for(;;)
{
char buf[128];
boost::system::error code error;
size t len = socket.read some(buffer(buf), error);
// 循环取数据,直到取完为止
if(error == error::eof)
break;
else if (error)
std::cout << boost::system::system error(error).what() << std::endl;</pre>
return -1;
std::cout.write(buf, len);
}
当所有 HTTP 源码下载了以后,服务器会主动断开连接,这时客户端的错误码得到
boost::asio::error::eof, 我们要根据它来判定是否跳出循环。
```

ip::tcp::resolver::query 的构造函数接受服务器名和服务名。前面的服务名我们直接使

```
用了端口号"80",有时 我们也可以使用别名,用记事本打
开%windir%\system32\drivers\etc\services 文件(Windows 环境),可以看到一堆别名
及对应的端口,如:
echo 7/tcp # Echo
ftp 21/tcp # File Transfer Protocol (Control)
telnet 23/tcp # Virtual Terminal Protocol
smtp 25/tcp # Simple Mail Transfer Protocol
time 37/tcp timeserver # Time
比如要连接 163 网站的 telnet 端口(如果有的话),可以这样写:
ip::tcp::resolver::query query("www.163.com", "telnet");
ip::tcp::resolver::iterator itr endpoint = res.resolve(query);
招时
在网络应用里,常常要考虑超时的问题,不然连接后半天没反应谁也受不了。
ASIO 库提供了 deadline_timer 类来支持定时触发,它的用法是:
// 定义定时回调
void print(const boost::system::error_code& /*e*/)
std::cout << "Hello, world! ";</pre>
deadline_timer timer;
// 设置 5 秒后触发回调
timer.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(5));
timer.async wait(print);
这段代码执行后 5 秒钟时打印 Hello World!
我们可以利用这种定时机制和异步连接方式来实现超时取消:
deadline timer timer;
// 异步连接
socket.async connect(my endpoint, connect handler/*连接回调*/);
// 设置超时
timer.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(5));
timer.async_wait(timer_handler);
// 超时发生时关闭 socket
void timer handler()
socket.close();
```

最后不要忘了 io_service 的 run()方法。 统一读写接口

除了前面例子所用的 tcp::socket 读写方法 (read_some, write_some 等)以外, ASIO 也提供了几个读写函数,主要有这么几个:

 $read, write, read_until, write_until$

当然还有异步版本的

async_read、async_write、async_read_until、async_write_until 这些函数可以以统一的方式读写 TCP、串口、HANDLE 等类型的数据流。

我们前面的 HTTP 客户端代码可以这样改写:

//socket.write_some(buffer("GET http://www.163.com HTTP/1.0 ")); write(socket, buffer("GET http://www.163.com HTTP/1.0 ")); ...

//size_t len = socket.read_some(buffer(buf), error);
size_t len = read(socket, buffer(buf), transfer_all() ,error);
if(len) std::cout.write(buf, len);

这个 read 和 write 有多个重载,同样,有错误码参数的不会抛出异常而无错误码参数的若出错则抛出异常。

本例中 read 函数里的 transfer_all()是一个称为 CompletionCondition 的对象,表示读取 /写入直接缓 冲区装满或出错为止。另一个可选的是 transfer_at_least(size_t),表示至 少要读取/写入多少个字符。

read_until 和 write_until 用于读取直到某个条件满足为止,它接受的参数不再是 buffer, 而是 boost::asio:: streambuf。

比如我们可以把我们的 HTTP 客户端代码改成这样:

boost::asio::streambuf strmbuf;
size_t len = read_until(socket, strmbuf, " ", error);
std::istream is(&strmbuf);
is.unsetf(std::ios_base::skipws);
// 显示 is 流里的内容
std::copy(std::istream_iterator<char>(is),
std::istream_iterator<char>(),
std::ostream_iterator<char>(std::cout));

基于流的操作

对于 TCP 协议来说, ASIO 还提供了一个 tcp::iostream。用它可以更简单地实现我们的 HTTP

```
客户端:
ip::tcp::iostream stream("www.163.com", "80");
if(stream)
{
// 发送数据
stream << "GET <a href="http://www.163.com"
title="http://www.163.com">http://www.163.com"
title="http://www.163.com">http://www.163.com"
*// 不要忽略空白字符
stream.unsetf(std::ios_base::skipws);
// 显示 stream 流里的内容
std::copy(std::istream_iterator<char>(stream),
std::istream_iterator<char>(),
std::ostream_iterator<char>(std::cout));
}
```

用 ASIO 编写 UDP 通信程序

#include <ctime>

ASIO 的 TCP 协议通过 boost::asio::ip 名空间下的 tcp 类进行通信, 举一返三:ASIO 的 UDP 协议通过 boost::asio::ip 名空间下的 udp 类进行通信。

我们知道 UDP 是基于数据报模式的,所以事先不需要建立连接。就象寄信一样,要寄给谁只要写上地址往门口的邮箱一丢,其它的事各级邮局包办;要收信用只要看看自家信箱里有没有信件就行(或问门口传达室老大爷)。在 ASIO 里,就是 udp::socket 的 send_to 和 receive_from 方法(异步版本是 async_send_to 和 asnync_receive_from)。

下面的示例代码是从 ASIO 官方文档里拿来的(实在想不出更好的例子了:-P):

```
服务器端代码
//
// server.cpp
//
// Copyright (c) 2003-2008 Christopher M. Kohlhoff
// (chris at kohlhoff dot com)
//
// Distributed under the Boost Software License, Version 1.0.
// (See accompanying
// file LICENSE_1_0.txt or
// copy at <a href="http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt"
title="http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt">http://www.boost.org/LICENSE_1_0.t
xt</a>)
//
```

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/array.hpp>
#include <boost/asio.hpp>
using boost::asio::ip::udp;
std::string make_daytime_string()
using namespace std; // For time_t, time and ctime;
time t now = time(0);
return ctime (&now);
int main()
try
boost::asio::io_service io_service;
// 在本机 13 端口建立一个 socket
udp::socket socket(io_service, udp::endpoint(udp::v4(), 13));
for (;;)
boost::array<char, 1> recv buf;
udp::endpoint remote_endpoint;
boost::system::error code error;
// 接收一个字符,这样就得到了远程端点(remote endpoint)
socket.receive_from(boost::asio::buffer(recv_buf),
remote_endpoint, 0, error);
if (error && error != boost::asio::error::message_size)
throw boost::system::system_error(error);
std::string message = make_daytime_string();
// 向远程端点发送字符串 message(当前时间)
boost::system::error_code ignored_error;
socket.send_to(boost::asio::buffer(message),
remote_endpoint, 0, ignored_error);
catch (std::exception& e)
std::cerr << e.what() << std::endl;</pre>
```

```
}
return 0;
客户端代码
// client.cpp
// Copyright (c) 2003-2008 Christopher M. Kohlhoff
// (chris at kohlhoff dot com)
// Distributed under the Boost Software License, Version 1.0.
// (See accompanying file LICENSE_1_0.txt or
// copy at <a href="http://www.boost.org/LICENSE 1 0.txt"
title="http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt">http://www.boost.org/LICENSE_1_0.t
xt\langle a\rangle
//
#include <iostream>
#include <boost/array.hpp>
#include <boost/asio.hpp>
using boost::asio::ip::udp;
int main(int argc, char* argv[])
{
try
if (argc != 2)
std::cerr << "Usage: client <host>" << std::endl;</pre>
return 1;
boost::asio::io_service io_service;
// 取得命令行参数对应的服务器端点
udp::resolver resolver(io_service);
udp::resolver::query query(udp::v4(), argv[1], "daytime");
udp::endpoint receiver_endpoint = *resolver.resolve(query);
udp::socket socket(io_service);
socket.open(udp::v4());
```

```
// 发送一个字节给服务器,让服务器知道我们的地址
boost::array\langle char, 1 \rangle send buf = \{0\};
socket.send_to(boost::asio::buffer(send_buf), receiver_endpoint);
// 接收服务器发来的数据
boost::array<char, 128> recv_buf;
udp::endpoint sender endpoint;
size_t len = socket.receive_from(
boost::asio::buffer(recv_buf), sender_endpoint);
std::cout.write(recv_buf.data(), len);
catch (std::exception& e)
std::cerr << e.what() << std::endl;</pre>
return 0;
用 ASIO 读写串行口
ASIO 不仅支持网络通信,还能支持串口通信。要让两个设备使用串口通信,关键是要设置
好正确的参数,这些参数是:波特率、奇偶校验位、停止位、字符大小和流量控制。两个
串口设备只有设置了相同的参数才能互相交谈。
ASIO 提供了 boost::asio::serial_port 类,它有一个 set_option(const
SettableSerialPortOption& option)方法就是用于设置上面列举的这些参数的,其中的
option 可以是:
serial port::baud rate 波特率,构造参数为 unsigned int
serial port::parity 奇偶校验,构造参数为 serial port::parity::type, enum 类型,可
以是 none, odd, even。
serial_port::flow_control 流量控制,构造参数为 serial_port::flow_control::type,
enum 类型,可以是 none software hardware
serial_port::stop_bits 停止位,构造参数为 serial_port::stop_bits::type,enum 类型,
可以是 one onepointfive two
serial_port::character_size 字符大小,构造参数为 unsigned int
演示代码
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
```

```
using namespace std;
using namespace boost::asio;
int main(int argc, char* argv[])
{
io service iosev;
// 串口 COM1, Linux 下为"/dev/ttyS0"
serial_port sp(iosev, "COM1");
// 设置参数
sp. set_option(serial_port::baud_rate(19200));
sp. set option(serial port::flow control(serial port::flow control::none));
sp. set_option(serial_port::parity(serial_port::parity::none));
sp. set option(serial port::stop bits(serial port::stop bits::one));
sp. set_option(serial_port::character_size(8));
// 向串口写数据
write(sp, buffer("Hello world", 12));
// 向串口读数据
char buf[100];
read(sp, buffer(buf));
iosev.run();
return 0;
上面这段代码有个问题, read(sp, buffer(buf))非得读满 100 个字符才会返回, 串口通信
有时我们确实能知道对方发过来的字符长度,有时候是不能的。
如果知道对方发过来的数据里有分隔符的话(比如空格作为分隔), 可以使用 read until
来读,比如:
boost::asio::streambuf buf;
// 一直读到遇到空格为止
read_until(sp, buf, ' ');
copy(istream iterator<char>(istream(&buf)>>noskipws),
istream_iterator<char>(),
ostream_iterator<char>(cout));
另外一个方法是使用前面说过的异步读写+超时的方式,代码如下:
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
using namespace std;
using namespace boost::asio;
```

```
void handle_read(char *buf, boost::system::error_code ec,
std::size_t bytes_transferred)
cout.write(buf, bytes transferred);
int main(int argc, char* argv[])
io service iosev;
serial_port sp(iosev, "COM1");
sp. set option(serial port::baud rate(19200));
sp. set_option(serial_port::flow_control());
sp. set option(serial port::parity());
sp. set_option(serial_port::stop_bits());
sp. set_option(serial_port::character_size(8));
write(sp, buffer("Hello world", 12));
// 异步读
char buf[100];
async_read(sp, buffer(buf), boost::bind(handle_read, buf, _1, _2));
// 100ms 后超时
deadline timer timer (iosev);
timer.expires_from_now(boost::posix_time::millisec(100));
// 超时后调用 sp 的 cancel()方法放弃读取更多字符
timer.async_wait(boost::bind(&serial_port::cancel, boost::ref(sp)));
iosev.run();
return 0;
boost: : asio: : error 的用法浅析
boost: : asio: : error 的用法浅析
boost: : asio: : error 的用法浅析
作者: 转载自: asio 分享学习快乐更新时间: 2009-8-2
```

一般而言我们创建用于接收 error 的类型大多声明如下:

boost::system::error_code error 我们用这个类型去接受在函数中产生的错误

如

socket.connect(endpoint, error);

如果连接失败,错误类型会保存到 error 中,比如连接主机失败可能会返回这样的错误

boost::asio::error::host_not_found;

通过 if (error) 检测到 error 后, 抛出异常

throw boost::system::system_error(error);

需要注意的是, 我们的 error 被 转化成 system error 了

显示错误很简单了, std::cout << e.what()

就哦啦。

大致的异常都是这个步骤进行的,

然而还有一点在异步调用的时候

产生的异常 error 的传递是个问题,因为异步会立刻返回,局部变量是会被销毁的,

boost::asio::placeholders::error,将会保存异常的状态,这样我们使用异步调用时如

socket::async_write_some 的时候不用自己创建 boost::system::error_co error 了,直接使用

boost::asio::placeholders::error 作为参数即可,

同理,我们 sync_write_some 需要返回读写数据的大小,令人开心的是

```
boost::asio::placeholders::bytes_transferred 直接作为参数就可以保存数据大小。
实例如下:
boost::asio::async_write(socket_, boost::asio::buffer(message_),
boost::bind(&tcp_connection::handle_write, shared_from_this(),
boost::asio::placeholders::error,
boost::asio::placeholders::bytes_transferred));
参考手册上说的很明确,
boost::asio::placeholders::error, boost::asio::placeholders::bytes_transferred
就是为异步调用使用 bind 的时候设计的。
当然了 boost::system::error co error 还用有用的,同步调用的时候我们就用它作为参数
如:
boost::system::error_code error;
size_t len = socket.read_some(boost::asio::buffer(buf), error);
同样在异步调用的回调 handle 中也用它作参数如
void handle write(const boost::system::error code& /*error*/,
size t /*bytes transferred*/)
总结就是说异步就用
boost::asio::placeholders::error, boost::asio::placeholders::bytes_transferred
```

同步就用 boost::system::error_code