Sistemas Operacionais I

Comunicação e Mecanismos de Sincronização

Prof. Carlos Eduardo de B. Paes
Departamento de Ciência da Computação
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Estrutura da Aula

- Comunicação Interprocesso (IPC)
 - Condição de Corrida
 - Operações Atômicas
 - Região Crítica
 - Exclusão Mútua
 - <u>Sincronização</u>
- <u>Mecanismos de Sincronização</u>
 - Com Espera Ocupada (busy waiting)
 - <u>Sem Espera Ocupada</u>

Comunicação Interprocessos (IPC - Interprocess Communication)

- Os processos frequentemente se comunicam com os outros processos, existe portanto a necessidade de comunicar processos.
- Esta comunicação (cooperação) normalmente é através de compartilhamento de posições de memória. Analogamente, threads compartilham o mesmo espaço de endereçamento, ou seja, têm as mesmas variáveis globais

Comunicação Interprocessos Necessidades e Problemas

- São necessários mecanismos para processos realizarem comunicação e sincronização
- Por que IPC?
- Compartilhamento de informações
- Modularidade;
- Conveniência

Comunicação Interprocessos Problemas

- Quais problemas podem ocorrer quando dois ou mais processos compartilham variáveis?
- Considere dois processos que compartilham as variáveis A e B. Qual será o resultado final? Importa a ordem na qual os processos executam?

Comunicação entre Processos Problemas

PROCESSO 1

A = B + 1

PROCESSO 2

B = 2 * B

Qual é o resultado final?

O que aconteceria se existirem múltiplos processadores?

Comunicação entre Processos Problema



Saldo Conta 10.012 R\$4.500,00

Depositar R\$ 3.000,00 Saldo Conta

Saldo Conta 10.012 R\$3.500,00, R\$ 7.500,00 ou R\$ 500,00 Aplicação pela Internet



Retirar R\$ 4.000,00



Comunicação entre Processos Condição de Corrida

- Situação em que dois ou mais processos estão acessando dados compartilhados, e o resultado final do processamento depende de quem roda quando.
- O objetivo é colocar ordem nas interações entre processos, precisamos prover algumas abstrações novas, algumas garantias sobre o que acontece e quando.



Comunicação entre Processos Operações Atômicas

- São operações que não podem ser interrompidas. Não é possível ver as "partes" de uma operação atômica, mas apenas seu efeito final.
- Ou seja, não é possível ver a operação "em progresso".

Comunicação entre Processos Operações Atômicas

• Exemplos:

Operações Atômicas

Operações Não-Atômicas

Tocar a Campainha
Desligar a Luz

Encher um copo de água Caminhar até a porta




Operações atômicas são relevantes em outras áreas além de Sistemas Operacionais. Elas são a base para transações atômicas, que por sua vez formam a base para uma área denominada Processamento de Transações; essa área trata de problemas de coordenação de acessos múltiplos e concorrentes a bancos de dados.

Bancos eletrônicos são uma das aplicações importantes da área.

Comunicação entre Processos Região Crítica

• É a parte do programa, onde o processamento pode levar a ocorrência de condições de corrida.



Comunicação entre Processos Exclusão Mútua

- É a garantia que dois ou mais processos não acessem a região crítica ao mesmo tempo.
- Condições:
 - Dois os mais processos não podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas.
 - Nenhum processo que esteja rodando for a da RC pode bloquear a execução de outro processo.
 - Nenhum processo pode ser obrigado a esperar indefinidamente para entrar em sua RC.

Comunicação entre Processos Exclusão Mútua

- Propriedades importantes para um mecanismo de exclusão mútua :
 - * Ser justo : se vários processos estão esperando, dar acesso a todos eventualmente.
 - * Eficiente: não utilizar quantidades substanciais de recursos quando estiver esperando. Em particular, evitar "espera ocupada".
 - Simples : deve ser fácil de utilizar.

Comunicação entre Processos Exclusão Mútua

- Propriedades importantes dos processos que utilizam os mecanismos:
 - Trancar sempre antes de utilizar o recurso compartilhado
 - Destrancar sempre que terminar o uso de dado compartilhado
 - * Não trancar de novo se já estiver trancado o recurso.
 - Não destrancar se não foi você que trancou (pode haver exceções a esta regra)
 - Não ficar muito tempo dentro de seções críticas.

Comunicação entre Processos Sincronização

* Consiste na utilização de operações atômicas com o objetivo de garantir o correto funcionamento de processos cooperantes.

* Exemplo: O Problema de Espaço na Geladeira

Comunicação entre Processos Sincronização - Exemplo

Pessoa A

- 6:00 Olha a geladeira: sem cerveja
- 6:05 Sai para a padaria
- 6:10 Chega na padaria
- 6:15 Sai da padaria
- 6:20 Chega em casa: guarda a cerveja
- 6:25 ?????
- 6:30 ?????

Pessoa B

- ???
- ???
- Olha a geladeira: sem cerveja
- Sai para a padaria
- Chega na padaria
- Sai da padaria
- Chega em casa: Ah! Não!

Comunicação entre Processos Sincronização - Exemplo

- Neste exemplo temos um problema de sincronização entre os processos (pessoas). Apenas um processo (pessoa) pode fazer alguma coisa em determinado momento. Exemplo : apenas uma pessoa pode sair para comprar cerveja em qualquer momento.
- Temos que tornar o acesso a região crítica uma operação atômica (comprar cerveja), ou seja, apenas um processo (pessoa) pode executar de cada vez.



Comunicação entre Processos Mecanismos de Sincronização

- Para a garantia da exclusão mútua existem mecanismos de sincronização
 - Os mecanismos de sincronização podem ser classificados de duas formas:
 - Com espera ocupada (busy waiting)
 - Sem espera ocupada



Mecanismos de Sincronização Inibição das Interrupções (busy waiting)

* O processo ao entrar na região crítica inibe as interrupções, garantindo assim que o processo não será interrompido por exceder o tempo de processamento cedido a ele.

* Ao sair da região crítica o processo habilita as interrupções.

Inibição das Interrupções (busy waiting)

Exemplo: Em Assembly (8088)

```
CLI ; desabilita interrupções
PUSH AX
PUSH BX

. ; acesso a região crítica
. STI ; habilita interrupções
```

Inibição das Interrupções (busy waiting)

- Desvantagens:
 - Desaconselhável em modo usuário
 - Não funciona com multiprocessadores
- Vantagem:
 - Útil no modo supervidor (dentro do kernel)

Variável de Travamento (busy waiting)

- Consiste em uma solução de software que utiliza uma variável de travamento para gerenciar o acesso a região crítica.
- O processo que deseja entrar na RC muda para 1 esta variável, e ao sair coloca o valor 0 na variável de travamento.

Variável de Travamento (busy waiting)

Processo A

Processo B

```
while (TRUE) {
  while (var_trava !=0);
  var_trava = 1;
  regiao_crítica();
  var_trava = 0;
}
```

```
while (TRUE) {
   while (var_trava !=0);
   var_trava = 1;
   regiao_crítica();
   var_trava = 0;
}
```

Mecanismos de Sincronização Variável de Travamento (busy waiting)

- Vantagem:
 - Útil em multiprocessadores para RCs curtas, pois em alguns casos não necessita realizar troca de contexto do processador que está na RC.
- Desvantagens:
 - Necessita de exclusão mútua no acesso a variável de travamento;
 - Mecanismo de espera ocupada.

Estrita Alternância (busy waiting)

- * Esta técnica consiste em que cada processo possui um valor de acesso a região crítica.
- * O processo trava a entrada de outro processo quando ele acessa a RC, liberando o acesso ao sair da RC.
- * Para esta solução é usado uma variável *turn* que sinaliza a entrada de cada processo.

Variável de Travamento (busy waiting)

Processo A

```
while (TRUE) {
   while (turn != 0) /* espera */;
   regiao_critica();
   turn = 1;
   regiao_nao_crítica();
}
```

Processo B

```
while (TRUE) {
   while (turn != 1) /* espera */;
   regiao_critica();
   turn = 0;
   regiao_nao_crítica();
}
```

Variável de Travamento (busy waiting)

- Vantagem:
 - Garante a exclusão mútua
- Desvantagens:
 - Viola requisito de progresso
 - * Mecanismo de espera ocupada.

Solução de Peterson (busy waiting)

Em 1981, G. L. Peterson descobriu uma forma muito mais simples de se obter a exclusão mútua.

* A idéia é implementar dois procedimentos que são compartilhados, um para entrar na região crítica e outro para sair.

Solução de Peterson (busy waiting)

* O processo que deseja acessar a RC chama o procedimento de entrada (enter_region) passando o "numero" do processo, e ao deixar a RC o processo chama o procedimento de saída (leave_region).

Solução de Peterson (busy waiting)

```
#include "prototypes.h"
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2
                            /* numero de processos */
                           /* de que é a vez ? */
int turn;
int interested[N];
                            /* todos os valores iniciados com zero (FALSE) */
void enter_region (int process) /* processo : quem está entrando (0 ou 1) */
 int other:
            /* número dos outros processos */
 other = 1 - process; /* o processo oposto */
 interested[process] = TRUE; /* mostra que você está interessado */
 turn = process: /* seta a flag */
 while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null */;
void leave_region (int process) /* processo : quem está saindo (0 ou 1) */
 interested[process] = FALSE; /* indica saída da região crítica */
```

Solução de Peterson (busy waiting)

- Vantagem:
 - Garante a sincronização
- Desvantagem:
 - * Mecanismo de espera ocupada.

Mecanismos de Sincronização Instrução Test and Set Lock (busy waiting)

- * Solução de sincronização em hardware
- * Alguns computadores projetados para suportar múltiplos processadores implementam um instrução básica chamada test and set lock(tsl).
- Basicamente esta instrução realiza a transferência de um posição de memória para um registrador, e depois armazena nesta posição um valor não nulo.

Instrução Test and Set Lock (busy waiting)

Mecanismos de Sincronização Considerações Importantes

- * Tanto a solução de Peterson e TSL são corretas, mas ambas tem o defeito de usar a espera ocupada em suas implementações.
- * Busy Waiting além de consumir tempo de CPU pode causar problema de inversão de prioridade.
 - Pode acontecer de um processo de prioridade baixa entrar na RC e, em seguida, um processo de prioridade mais alta entra em execução e fica ocupando a CPU com a espera ocupada, impedindo o processo de prioridade baixa de sair da RC.



Mecanismos de Sincronização Primitivas Sleep e Wakeup

- * Esta solução consiste na utilização de duas primitivas para resolver o problema da espera ocupada.
- * A primitiva *Sleep* é uma chamada de sistema que bloqueia o processo que chamou, isto é, suspende a execução do processo, até que outro processo o acorde
- * A primitiva *Wakeup* acorda o processo que foi colocado para dormir.

Mecanismos de Sincronização Primitivas Sleep e Wakeup

- Problema do Produtor e Consumidor:
 - Conhecido com o problema do buffer de tamanho reduzido;
 - Dois processos compartilham um buffer de tamanho fixo;
 - O produtor produz itens no buffer e o consumidor retira itens do buffer.
 - O produtor não pode produzir itens quando o buffer estiver cheio
 - O consumidor não pode consumir itens com buffer vazio

Mecanismos de Sincronização

Primitivas Sleep e Wakeup

```
#include "prototypes.h"
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
              100
                         /* numero de posições no buffer */
int count = 0:
                        /* numero de itens no buffer */
void producer(void)
 int item:
 while (TRUE) {
                         /* loop */
     produce_item(&item); /* geração do próximo item */
     if (count == N) sleep(); /* se buffer cheio, processo vai dormir */
     enter_item(item); /* colocação do item no buffer */
     count = count + 1; /* incrementa a contagem do item no buffer */
     if (count == 1) wakeup(consumer); /* o buffer está vazio ? */
```


Mecanismos de Sincronização Primitivas Sleep e Wakeup

Mecanismos de Sincronização Primitivas Sleep e Wakeup

- Problemas com a solução apresentada:
 - Acesso concorrente ao buffer: somente um processo pode estar manipulando o buffer para que não ocorra inconsistência na manutenção da quantidade dos elementos. Acesso a variável *count* deve ocorrer em RC;
 - Produtor pode dormir para sempre: basta que ocorra uma execução do consumidor entre o teste do buffer cheio e o sleep. Essas duas instruções devem ocorrer em um RC.
 - Consumidor pode dormir para sempre: basta que ocorra um execução do produtor entre o teste do buffer vazio e o *sleep*. A solução é agrupar essas instruções em um RC.

Mecanismos de Sincronização Semáforos

Proposto pelo matemático holandês E.
W. Dijkstra em 1965.



* Consiste de uma solução geral e simples de ser implementada, para os problemas de sincronização de processos concorrentes.

Mecanismos de Sincronização Semáforos

- Semáforo

 tipo abstrato de dado composto por um valor inteiro e uma fila de processos
- Apenas duas operações são permitidas sobre semáforos:
 - * P (do holandês proberen, testar) e V (do holandês verhogen, incrementar).

Mecanismos de Sincronização Semáforos

- * Quando um processo executa a operação **P** sobre um semáforo, o seu valor inteiro é decrementado. Caso o novo valor do semáforo seja negativo, o processo é bloqueado e inserido no fim da fila desse semáforo.
- * Quando um processo executa a operação V sobre um semáforo, o seu valor inteiro e incrementado. Caso exista algum processo bloqueado na fila desse semáforo, o primeiro processo da fila é liberado.

Mecanismos de Sincronização Semáforos

Podemos sintetizar as operações com semáforos da seguinte forma:

```
P(S):
S.valor = S.valor-1;
Se S.valor < 0 então bloqueia o processo, insere em S.fila
```

```
V(S):
S.valor = S.valor+1;
Se S.valor >= 0 então retira P de S.fila, acorda P`
```

Mecanismos de Sincronização Semáforos

- * Para funcionar corretamente, é essencial que as operações P e V sejam atômicas.
- Semáforos binários são aqueles que só podem ter os valores 0
 e 1 (conhecido também como mutex)
- Semáforos contadores podem assumir qualquer valor inteiro não-negativo

Mecanismos de Sincronização Semáforos

* Semáforos são:

- > Independentes de máquina
- Simples de usar
- Funcionam com muitos processos
- > Podem existir várias regiões críticas diferentes controladas por vários semáforos
- Muitos recursos podem ser adquiridos simultaneamente
- > Permitem múltiplos processos numa região crítica de uma vez, se isso for desejável
- > Tipicamente, semáforos não são providos pelo hardware

Mecanismos de Sincronização Semáforos

- Problema do Produtor e Consumidor usando semáforos.
 - Semáforos utilizados: mutex (exclusão mútua), empty e full (sincronização);
 - > O semáforo full trava o consumidor quando o buffer está vazio;
 - > O semáforo empty trava o produtor quando o buffer está cheio;

Mecanismos de Sincronização

Semáforos

```
#include "prototypes.h"
#define N 100
                         /* number of slots in the buffer */
typedef int semaphore;
                              /* semaphores are a special kind of int */
semaphore mutex = 1;
                              /* controls access to critical region */
semaphore empty = N;
                              /* counts empty buffer slots */
semaphore full = 0;
                            /* counts full buffer slots */
void producer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
          produce_item(&item); /* generate next item */
          down(&empty);
                                 /* decrement empty count */
          down(&mutex); /* enter critical region */
          enter item(item);
                                /* put item in buffer */
                               /* leave critical region */
          up(&mutex);
                             /* increment count of full slots */
          up(&full);
```

Mecanismos de Sincronização Semáforos

```
void consumer(void)
   int item;
   while (TRUE) {
                            /* repeat forever */
    down(&full);
                         /* decrement count of full slots */
    down(&mutex);
                           /* enter critical region */
                              /* take item from buffer */
     remove_item(&item);
     up(&mutex);
                          /* leave critical region */
                          /* increment count of full slots */
     up(&empty);
                              /* use item */
    consume_item(item);
```

Mecanismos de Sincronização Semáforos – Produtor e Consumidor

- * Problema na sequência de implementação dos semáforos:
 - Solution Os downs do <u>produtos</u> foram invertidos:mutex foi diminuído antes de empty.
 - > O buffer está cheio, então o <u>produtor</u> fica bloqueado (mutex = 0)
 - A próxima vez que o <u>consumidor</u> tentasse acessar o buffer, ele ficará bloqueado no down(mutex).

Os processos estão em DEADLOCK!!

- Esta solução foi proposta por *Hoare* (1974) e *Brinch Hansen* (1975) com o objetivo de facilitar a escrita de programas paralelos por meio do uso de primitivas de sincronização de alto nível chamada monitor
- Um monitor é um conjunto de procedimentos, estruturas de dados, todas agrupadas em um módulo especial. Os processos só podem acessar as estruturas de dados encapsuladas no monitor através de seus procedimentos

- Monitores são parecidos com o tipo abstrato de dados classes, mas com sincronização embutida no mecanismo.
- * Os monitores têm um propriedade muito importante que os torna úteis na implementação da exclusão mútua: Somente um processo pode está ativo dentro do monitor em um dado instante de tempo.

- * Os monitores são construções de linguagem de alto nível, portanto o compilador fica responsável em gerar o código com esta estrutura.
- * Exemplos de linguagens que implementam o conceito de monitor : Mesa/Cedar (Xerox), Concurrent Euclid e Java.

Exemplo:

```
monitor exemplo
         integer i;
         condition c;
procedure produtor(x)
end
procedure consumidor(x)
end
end monitor
```

- Propriedades Importantes de Monitores:
 - > Apenas um processo pode executar o código do monitor a cada instante de tempo;
 - Exclusão mútua implícita é associada a cada monitor, por meio de um monitor *lock*
 - > O *lock* deve ser adquirido para um processo "entrar"no monitor
 - > Ao sair do monitor, o *lock* é liberado

- * Produtor e Consumidor: é necessário bloquear os processo quando eles não podem prosseguir.
- * Solução: variáveis de condição.
 - * wait(condição) : causa o bloqueio do processo de chamada
 - * **signal**(condição) : acorda um processo previamente bloqueado

Mecanismos de Sincronização

Monitores

```
monitor ProdutorConsumidor

condition full, empty;
int count = 0;
int item;

void enter(void);
{
  if (count == N) { wait(full); }
  enter_item(item);
  count++;
  if (count == 1) { signal(empty); }
}
```

```
void remove(void);
{
  if (count == 0) { wait(empty); }
  remove_item(&item);
  count--;
  if (count == N-1) { signal(full); }
}
end monitor;
```

Mecanismos de Sincronização


Monitores

```
void producer(void);
while (TRUE) {
  produce_item(&item);
  ProducerConsumer.enter();
void consumer(void);
while (TRUE) {
  ProducerConsumer.remove();
  consume_item(item);
```

Mecanismos de Sincronização Monitores X Semáforos

- Monitor é um conceito de alto nível (linguagem de programação)
 e semáforos de baixo nível (chamadas de SO);
- Monitor é mais fácil de utilizar, mas é necessário o suporte da LP ou Compilador;
- Semáforos estão disponíveis em vários SOs.
- Monitores forçam o programador a isolar sincronizações complexas em módulos especiais

Até agora os seguintes mecanismos para comunicação e cooperação entre processos foram apresentados:



- Memória Compartilhada
- Semáforos
- Monitores (locks e variáveis de condição)



- Semáforos, memória compartilhada e monitores são mecanismos de sincronização, que normalmente assumem a existência de memória física compartilhada (eficiência !!).
- Existem outras classes mais gerais de abstrações para comunicação entre processos:
 - Troca de Mensagens
 - PIPES (comuns a todas implementações de UNIX)
 - Chamadas remotas de procedimentos (Remote Procedure Calls RPC) : existente em muitos sistemas cliente-servidor.



* Este tipo de sistema permite a comunicação/sincronização de processos sem utilizar dados compartilhados.


- Mensagem : um item de informação que é passado de um processo para outro processo
- * Este método de comunicação utiliza duas primitivas para realizar a comunicação entre os processos : SEND e RECEIVE.



* Estas primitivas são disponibilizadas através de chamadas de sistema, com o seguinte formato :

```
send(destino,&mensagem);
```

receive(fonte,&mensagem);





- * A primitiva *send* envia uma mensagem para um certo destino, e a primitiva *receive* recebe uma mensagem de uma determinada fonte.
- * Se não houver nenhuma mensagem a ser recebida, o receptor pode ser bloqueado até que uma mensagem chegue.
- Aspecto importante sobre sistemas baseados em mensagens: perda da mensagem.



* Podemos ter problemas na comunicação de processos que estiverem em máquinas diferente, ou seja, conectadas por um rede.

As mensagens podem ser perdidas na rede.

* Para prevenir a perda de mensagens, o transmissor deve ser programados de forma que, tão logo tenha recebido uma mensagem, o receptor envie de volta ao transmissor uma mensagem especial de reconhecimento (acknowledgement - ack).



- * Se o transmissor não receber esta mensagem num certo intervalo, ele deve retransmitir a mensagem.
- Outro problema que pode ocorrer é a mensagem chegar no receptor, mas o reconhecimento for perdido.
 - Neste caso, o transmissor transmite de novo a mensagem, e o receptor a recebe duas vezes.
 Pode-se resolver este problema colocando números seqüenciais em cada mensagem original.
 - Se o receptor receber uma mensagem com o mesmo número da anterior, ele sabe que tal mensagem é duplicada e que pode ser ignorada.



- * Temos outros problemas as serem considerados, como autenticação das mensagens, criptografia das mensagens, etc....
- Mensagens é um mecanismo mais adequado para comunicação e sincronização entre processos, tanto em sistemas centralizados como em sistemas distribuídos. Uma mensagem pode conter dados ou comandos de execução, ou mesmo código a ser transmitido entre dois ou mais processos.



Considerações Importantes

- * O processo pode se comunicar com o receptor de forma direta ou indireta.
- Direta : O nome é fornecido de forma direta

```
processo A;
...
send(B,mensagem);
...
...
receive(A,mensagem);
...
```



Considerações Importantes

- * As mensagens podem ser passadas por valor ou por referencia
- * A mensagem passada por valor é copiada diretamente no espaço de endereçamento do destinatário (cópia).
- A mensagem passada por referência, o remetente envia o ponteiro (endereço) da mensagem para o destinatário.



Considerações Importantes

- Problemas na passagem de mensagens por referência :
 - Impossível em sistemas distribuídos
 - Eficiente mas não seguro

- * Inconvenientes da passagem por valor :
 - cópia da mensagem consome tempo de CPU e memória deve-se minimizar o número de cópias



Considerações Importantes

Independente da forma de endereçamento entre os processos, a comunicação entre eles pode bloquear (operações blocantes) ou não os processo envolvidos (operações não-blocantes).

* Basicamente, existem duas formas de comunicação entre processos através de troca de mensagens: comunicação síncrona ou assíncrona.



Comunicação Síncrona

- * A comunicação é dita síncrona, quando um processo envia uma mensagem (send) e fica esperando, até que o processo receptor leia a mensagem, ou quando um processo tenta receber uma mensagem (receive) e fica esperando, até que o processo transmissor grave alguma mensagem.
 - Este tipo de comunicação dispensa a necessidade de buffer; porém, a execução dos processo fica limitada ao tempo de processamento das mensagens.



Comunicação Síncrona

- Este mecanismo também é conhecido como rendezvous.
- Vantagens :
 - baixo "overhead"
 - facilidade de implementação
 - remetente sabe que a mensagem foi recebida pelo destinatário
- Inconveniências:
 - operação síncrona
 - indesejável em processos de tempo real, servidores, ...



Comunicação Assíncrona

- * Na comunicação assíncrona, nem receptor permanece aguardando o envio de um mensagem, nem o transmissor o seu recebimento.
- * Neste caso, além da necessidade de buffer (ex: mailboxes) para armazenar as mensagens, deve haver outros mecanismos de sincronização que permitam ao processo identificar se uma mensagem já foi enviada ou recebida.



Comunicação Assíncrona

- Vantagem :
- maior paralelismo na execução do processos = aumenta o grau de concorrência do sistema.
- Problema do Produto e Consumidor utilizando troca de mensagens



```
#define N 100
                  /* number of slots in the buffer */
#define MSIZE 4
                  /* message size */
typedef int message[MSIZE];
void producer(void)
 int item;
                     /* message buffer */
 message m;
 while(TRUE) {
  produce item(&item); /* generate something to put in buffer */
  receive(consumer, &m); /* wait for an empty to arrive */
  build_message(&m, item); /* construct a message to send */
  send(consumer, &m); /* send item to consumer */
```



```
void consumer(void)
{
  int item, i;
  message m;

for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); /* send N empties */
  while(TRUE) {
    receive(producer, &m); /* get message */
    extract_item(&m, &item); /* take item out of message */
    send(producer, &m); /* send back empty reply: ACK */
    consume_item(item); /* use item */
  }
}</pre>
```



Condição de Corrida

Problema de Compartilhamento de Recursos

```
READ(Arq_Contas, Reg_Cliente);
READLN(Valor_Dep_Ret);
Reg_Cliente.Saldo = Reg_Cliente.Saldo-Valor_Dep_Ret;
WRITE(Arq_Contas, Reg_Cliente);
```



Condição de Corrida

Problema de Compartilhamento de Recursos

CAIXA	Comando	Saldo ARQ	Valor Dep/Ret	Saldo Memória
1	READ	4.500	?	4.500
1	READLN	4.500	- 4.000	4.500
1	=	4.500	-4.000	500
2	READ	4.500	?	4.500
2	READLN	4.500	+ 3.000	4.500
2	=	4.500	+3.000	7.500
1	WRITE	500	-4.000	500
2	WRITE	7.500	+3.000	7.500



