Sistemas Operacionais I

Escalonamento de CPU

Prof. Carlos Eduardo de B. Paes Departamento de Ciência da Computação PUC-SP


Conceitos Básicos Fases de uso da CPU e de E/S

- Propriedade que determina o grau de sucesso de mecanismos de alocação de CPU (Escalonamento):
 - A execução de um processo se dá em um ciclo, no qual se alternam a execução pela CPU e a espera de E/S → estados do processo se alternam entre um e outro



Conceitos Básicos Fases de uso da CPU e de E/S

 Processo → geralmente começa com uma atividade que usa CPU intensamente e, em seguida, tem-se em geral muitas operações de E/S



Conceitos Básicos Fases de uso da CPU e de E/S

- Estas fases podem ser medidas, mas podem variar de processo para processo e de computador para computador
- Geralmente tem-se o seguinte cenário:
 - grande número de fases em que a CPU é usada por um período muito curto de tempo
 - pequeno número de fases longas



Conceitos Básicos Fases de uso da CPU e de E/S

- **CPU-Burst** : trecho do programa em que apenas operações internas a CPU são executadas
- I/O-Burst: trecho do programas em que apenas operações de E/S são executadas
- Processos: sequência alternada entre de CPU-bursts e
 I/O bursts, começando e terminado com um CPU-burst



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Conceitos Básicos Fases de uso da CPU e de E/S

- Processo I/O Bound → processo cujo tempo de processamento depende mais do tempo de processamento de operações de E/S do que o tempo de processamento de CPU.
- Processo CPU Bound → processo cujo tempo de processamento depende mais da CPU, tem em geral algumas fases em que a CPU é usada por um período muito longo de tempo.
- Esta distribuição pode ser importante na seleção de um algoritmo adequado para escalonamento de processos (alocação da CPU)



Conceitos Básicos Decisões de Escalonamento

- Decisões de alocação da CPU podem acontecer nos seguintes casos:
 - 1. Quando um processo muda do estado "em execução" para "em espera"
 - 2. Quando um processo muda do estado "em execução" para "pronto"
 - 3. Quando um processo muda do estado "em espera" para "pronto"
 - 4. Quando o processo termina



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Conceitos Básicos Alocação Preemptiva

- Casos 1 e 4 → alocação não-preeemptiva
 - não há escolha a ser feita em termos de alocação. Um novo processo dever ser selecionado para execução
- Casos 2 e 3 → alocação preemptiva
 - é preciso que uma decisão seja tomada, no projeto de um mecanismo de alocação de CPU



Conceitos Básicos Alocação Preemptiva

- Alocação Preemptiva → problemas (custo deste tipo de alocação) de sincronização ao acesso a dados compartilhados
- Preempção → tem efeito sobre o projeto do núcleo (kernel) do SO
 - Tratamento de uma chamada de sistema/operação de I/O pelo kernel do SO precisa ser atômica (caso das maiorias das versões do UNIX)
 - Rotinas do kernel são executadas de forma atômica
 - Este modelo é pobre para suporte a multiprocessamento e computação em tempo real.



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Dispatcher (Despachante)

- Módulo responsável por dar o controle da CPU para o processo selecionado pelo escalonador de curto prazo; Isto envolve:
 - Troca de contexto
 - Mudança para o modo usuários
 - Retomar a execução no ponto onde parou no programa do usuário e recomeçar
- Latência do Despachante: tempo gasto para parar um programa e começar outro



Critérios de Escalonamento

- Algoritmos de escalonamento → possuem características diferentes e podem favorecer uma ou outra classe de processos.
- Critérios → usados para comparação entre algoritmos de escalonamento.



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Critérios de Escalonamento

- Critérios:
 - Utilização da CPU → deixar a CPU a maior parte do tempo ocupada. A utilização da CPU pode variar de 0 a 100 por cento. (40% = pouco usado, 90% = bastante usado)
 - Throughput (produtividade) → enquanto a CPU estiver ocupada, algum trabalho está sendo feito. Uma forma de medir a produtividade de um sistema é pelo número de processos finalizados por unidade de tempo.



Critérios de Escalonamento

- Critérios:
 - Tempo de processamento(TURNAROUND) → consiste do tempo que o processo leva para ser executado (entre o inicio e término da execução)
 - **Tempo de espera** → soma dos períodos em que um processo fica esperando na fila de prontos.
 - Tempo de resposta → intervalo de tempo entre o envio de uma requisição e a primeira resposta a requisição (em sistemas interativo, o tempo de processamento pode não ser o melhor critério a ser usado)



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Critérios de Escalonamento

- Desejamos → maximizar a utilização da CPU e a produtividade e minimizar os tempos de processamento, de espera e de resposta.
- Vamos conseguir tudo isso???



Algoritmos de Escalonamento

- Trata do problema de decidir qual dos processos na fila de processos prontos vai ser executado pela CPU
- Existem vários algoritmos diferentes de escalonamento
- Vamos estudar alguns deles:



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015


Algoritmos de Escalonamento First-In, First-Out (FIFO)

- Primeiro a chega, primeiro a ser servido
- Muito simples
- O primeiro processo a entrar na fila de prontos será o primeiro a ser executado.
- Quando um processo entra na fila de prontos, seu PCB é colocado no final da fila.
- Quando a CPU está livre, ela é alocada ao processo descrito pelo PCB que está no inicio da fila.



Algoritmos de Escalonamento First-In, First-Out (FIFO)

- Tempo de resposta é sempre muito longo
- Exmplo: três processo entram na fila de processos prontos na ordem P1, P2 e P3.



Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento First-In, First-Out (FIFO)

- O tempo de espera é de 0 milissegundos para o processo P1, 24 milissegundos para o processo P2 e 27 milissegundos para o processo P3.
- Tempo de espera médio é de (0 + 24 + 27) / 3 = 17 milissegundos.
- Exercício: os processo entram na fila na ordem P2, P3 e P1. Qual o resultado?



Algoritmos de Escalonamento First-In, First-Out (FIFO)

- Problemas com o FIFO:
 - Algoritmo não-preemptivo
 - Os processo podem ficar em um cenário de comboio...
 (processos I/O bound esperam pelos processo CPU bound)
 - Desastroso para sistemas de tempo compartilhado.



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

- Associa a cada processo duração de sua próxima fase de uso da CPU (chamamos de D_P)
- A CPU é alocada, quando possível, ao processo com menor duração da próxima fase de uso da CPU.
- Se dois processos têm o mesmo tempo D_P → FIFO é adotado



Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

 Exemplo: considere os processos P₁, P₂, P₃ e P₄, com os seguintes valores para D_{P1}, D_{P2}, D_{P3} e D_{P4} dados em milissegundos:


Processo	Duração da próxima fase de uso da CPU
P ₁	D _{P1} = 6
P ₂	$D_{P2} = 8$
P ₃	D _{P3} = 7
P ₄	$D_{P4}=3$

21

Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

• Diagrama de Gantt do algoritmo MP:



Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

- Se estivéssemos usando o esquema FIFO, o tempo de espera médio seria de 10,25 ms
- O algoritmo MP é comprovadamente ótimo, fornecendo o menor tempo médio de espera para um determinado conjunto de processos
- Problema: como determinar o valor de D_P!!!
- Dificilmente pode ser implementado → não há como saber, para um dado processo, a duração de sua próxima fase de uso da CPU.



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro (preemptivo)

- MP pode ser tanto preemptivo quanto não-preemptivo
- Fila de prontos → chega um processo com menor tempo de duração da fase de uso da CPU
- Neste caso, o processo em execução (com maior D_p) perde a CPU (ou seja, é interrompido)



Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro (preemptivo)

• Exemplo: considere quatro processos com a duração da fase de uso da CPU em milissegundos:


Processo	Tempo de chegada	<u>D</u> _P
P ₁	0	$D_{P1} = 8$
P ₂	1	$D_{P2} = 4$
P_3	2	$D_{P3} = 9$
P ₄	3	$D_{P4} = 5$



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

 Considerando a entrada dos processos na fila de processos pronto (tempo de chegada) e a duração de suas fases de uso da CPU, a alocação MP preemptiva é feita conforme o Diagrama de Gantt:



Algoritmos de Escalonamento Menor-Primeiro

- O processo P₁ é iniciado no tempo 0, pois é o único processo na fila
- Processo P₂ chega no tempo 1
- O tempo restante para a execução de P₁ (7 ms) é maior do que o tempo requisitado por P₂ (4 ms) → P₁ é interrompido e a CPU alocada ao processo P₂
- Tempo de espera médio \rightarrow ((10-1)+(1-1)+(17-2) + (5-3))/4 = 26/4 = 6,5



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Prioridade

- MP → algoritmo de alocação por prioridade na qual a prioridade (p) é o inverso da duração prevista da próxima fase de uso da CPU. (maior a duração, mais baixa a prioridade e vice-versa)
- Prioridades → podem ser altas ou baixas
- São normalmente números em um determinado intervalo, com 0 a 7, ou 0 a 4095. (0 pode ser alta ou baixa !!!)



Algoritmos de Escalonamento Prioridade

 Exemplo: considere o seguinte conjunto de processos, supondo que tenham entrado na fila de processos prontos em um tempo inicial 0, na ordem P₁, P₂, ..., P₅


Processo	<u>D</u> _P	Prioridade
P ₁	$D_{P1} = 10$	3
P_2	$D_{P2} = 1$	1
P_3	$D_{P3} = 2$	3
P_4	$D_{P4} = 1$	4
P ₅	$D_{P5} = 5$	2



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Prioridade

• Diagrama de Gantt:



Tempo de espera médio é de 8,2 ms



Algoritmos de Escalonamento Prioridade

- Prioridades → podem ser definidas tanto interna quanto externamente
- Prioridades interna → são definidas de acordo com alguma ou algumas quantidades mensuráveis (limites de tempo, requisitos de memória, número de arquivos abertos e a razão entre uso de E/S e uso de CPU)



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Prioridade

- Prioridades externas → são determinadas por critérios externos ao SO (importância do processo, tipo e a quantidade de capital usado para pagar o computador ...)
- Alocação por prioridade → pode ser tanto preemptiva quanto não-preemptiva



Algoritmos de Escalonamento Prioridade

- Alocação preemptiva → interrompe um processo de baixa prioridade quando um outro processo de alta prioridade chega no sistema (entra na fila de processos prontos para executar)
- Problema → um processo pode ser abandonado !!!
- Este algoritmo pode deixar processos de baixa prioridade esperando indefinidamente pela CPU. (sistema com vários processos de alta prioridade)



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Prioridade

- Solução para este problema do abandono → técnica de envelhecimento
- Conhecida como prioridade dinâmica → consiste em aumentar a prioridade dos processos que ficam em espera no sistema por um longo tempo
- Prioridade estática X dinâmica!!!



- Projetado especialmente para sistemas de tempo compartilhado (time sharing)
- Similar ao sistema de FIFO, mas adiciona-se preempção ao algoritmo.
- Define-se um intervalo de tempo → quantum de tempo que varia geralmente de 10 a 100 milissegundos



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Round-Robin (Circular)

- Fila de processo prontos → FIFO
- Novos processos são adicionados no final da fila
- O escalonador da CPU escolhe o primeiro processo da fila de prontos, prepara o temporizador para interromper depois do quantum de tempo e inicia a execução do processo



- Duas situações podem ocorrer:
 - Processo termina sua execução ante do fim do ser quantum de tempo

 processo libera a CPU de forma voluntária e escalonador escolhe um outro processo
 - Processo tem fase de uso de CPU muito longa, ou seja, maior que o quantum de tempo determinado pelo escalonador de processos → temporizador causará uma interrupção (timer) tratada pelo SO (troca de contexto será executada e o processo será colocado no final da fila de processos prontos, e o escalonador selecionará então o próximo processo a ganhar a CPU



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015


Algoritmos de Escalonamento Round-Robin (Circular)

 Exemplo: considere o seguinte conjunto de processos que entram na fila de processos prontos em um tempo inicial 0

Duração da próxima fase de uso da CPU
D _{P1} = 24 D _{P2} = 3 D _{P3} = 3



- Vamos usar um quanto de tempo de 4ms
- Diagrama de Gantt



Tempo de espera médio → 17/3 = 5,66 ms



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Round-Robin (Circular)

- Desempenho do RR depende fortemente do valor do quantum de tempo
- Tempo de troca de contexto → fator importante !!!
- Este tempo de troca mais o quantum de tempo são fatores importantes neste tipo de alocação (time sharing)
- Se este for muito baixo, diversas trocas de contexto entre processos ocorrerão tornando a CPU bastante ociosa.



- Se for muito grande, o tempo de resposta irá aumentar degradando o atendimento de serviços interativos.
- Neste tipo de alocação todos os processos possuem igual importância !!!



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015


Algoritmos de Escalonamento Vária Filas (Multiples Queues)

- Processos podem ser classificados facilmente em diferentes grupos.
- Processos interativos (foreground) são normalmente separados de processos não-interativos (background)
- Processos interativos e I/O-boud → usam pouco a CPU (justiça !!!)
- Processos não-interativos → normalmente consomem mais CPU (CPU-bound)



Algoritmos de Escalonamento Vária Filas (Multiples Queues)

• Neste algoritmos a fila de processos prontos é dividida em vário níveis, constituindo filas separadas.



Algoritmos de Escalonamento Vária Filas (Multiples Queues)

- Processos entram em uma determinada fila de acordo com alguma prioridade (tamanho de memória necessário, prioridade do processo ou tipo) e ficam nesta fila até serem selecionados para execução
- Cada fila usa um determinado algoritmo para seleção (por exemplo FIFO e Round-Robin)



Algoritmos de Escalonamento Vária Filas (Multiples Queues)

- Exemplo: cinco filas conforme a figura apresentada
- Cada fila tem prioridade absoluta sobre as filas de menor prioridade
- Os tempos poderiam ser repartidos entre cada fila → cada fila teria um quantum de tempo



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Vária Filas Com Realimentação

- Algoritmo anterior → processo entra em uma determinada fila e aí permanecem (esquema não é flexível)
- A alocação com várias filas com realimentação permite que os processos sejam transferidos entre as diversas filas
- Idéia → separar os processos com características diferentes de uso de CPU



Algoritmos de Escalonamento Vária Filas Com Realimentação


- Processo quer usa CPU por muito tempo poder ser transferido para um fila de mais baixa prioridade
- Este processo mantém nas filas de prioridades mais altas os processos interativos e os processos que dependem mais de E/S
- Processo que fica muito tempo em uma fila de baixa prioridade pode ser promovido a uma fila de alta prioridade veita que os processo fiquem abandonados !!!



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Algoritmos de Escalonamento Vária Filas Com Realimentação

• Filas com vários níveis e transferências entre elas:



Algoritmos de Escalonamento Vária Filas Com Realimentação

- Parâmetros que definem este algoritmo:
 - Números de filas
 - Algoritmo de alocação da CPU usado para cada fila
 - Método usado para determinar quando transferir um processo para uma fila de prioridades mais alta
 - Método usado para determinar quando transferir um processo para uma fila de prioridades mais baixa
 - Método usado para determinar em que fila um processo deve ser colocado, quando precisar usar a CPU



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Exercícios





Alocação de Vários Processadores

- Até este momento → sistemas monoprocessados
- Várias CPU's → maior complexidade !!!
- Sistemas multiprocessados → temos várias CPU's de forma homogênea ou heterogênea
- Sistemas homogêneos → os processadores são idênticos no que diz respeito à sua funcionalidade



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação de Vários Processadores

- Modelo homogêneo → qualquer CPU que está disponível pode ser alocada
- Limitação: dispositivo de E/S ligado a um barramento reservado a um determinado processador
 - Os processos que querem usar este dispositivo só podem ser alocados neste processador



Alocação de Vários Processadores

- Modelo 1 → cada CPU têm a sua fila de processos e seu próprio algoritmo de alocação



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação de Vários Processadores

- Modelo 1 → Problemas !!
 - Uma das CPU's pode ficar ociosa, com fila vazia, enquanto uma CPU está com a fila cheia
 - Deve ser programado com cuidado → as estruturas de dados do processo são compartilhadas e, assim, devem garantir que dois algoritmos não escolham o mesmo processo e que nenhum processo seja incorretamente removido da filha



Alocação de Vários Processadores

- Modelo 2 → Todos os processos entram em uma única fila de processos e são selecionados para execução em qualquer CPU disponível
 - Este modelo evita o problema do segundo
 - Neste modelo, o algoritmo de escalonamento é executado por uma CPU reservada para este fim → estrutura Mestre/Escravo



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação de Vários Processadores

- Multiprocessamento Assimétrico é mais simples do que Multiprocessamento Simétrico (symmetric multiprocessor – SMP)
 - O acesso a estrutura de dados do sistema é feito em apenas uma CPU, diminuindo o compartilhamento de dados



- Sistemas de tempo real → SO utilizado com um propósito específico
- RTOS (Real Time Operating System) → usado quando existem requisitos rígidos relativos ao tempo sobre a operação de um processador ou sobre o fluxo de dados
- Freqüentemente usado como um dispositivo de controle em uma aplicação dedicada a um propósito específico



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Real Time

- Algumas aplicações:
 - Experimentações científicas
 - Sistemas de geração de imagem para medicina
 - Sistemas de controle industrial
 - Sistema de injeção de combustível no motor
 - Embedded Systems
 - Etc ...



- Tipos de Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS):
 - Sistemas de tempo real com restrições rígidas (Hard Real Time)
 - Sistemas de tempo real flexíveis (Soft Real Time)



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Hard Real Time

- Princípio básico 🗲 limite rígido de tempo
- Especificação do processo:
 - Tempo total necessário para o seu processamento ou;
 - Tempo total necessário para realização de operações de E/S
- Escalonador pode permitir ou rejeitar a execução do processo → reserva de recurso
- Garantia do escalonador:
 - Tempo de execução de cada função do SO



Alocação em Tempo Real Hard Real Time

- Problema: para alguns dispositivos fica praticamente impossível definir este tempo !!!
- Na prática: temos programas de propósitos específicos, sendo executados em processadores dedicados à sua execução, e sem a funcionalidade completa de computadores e SO's modernos



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Soft Real Time

- Princípio básico -> limite de tempo menos restritivo
- Existem processos críticos que tem mais prioridade sobre os outros processos
- Sistemas *Time-Sharing* → incorporam funcionalidades de um sistema *Soft Real Time*



- Problema > Estes sistemas podem gerar as seguintes anomalias:
 - Alocação injusta de recursos
 - Tempo de espera
 - Abandono de processo
- Resultado positivo: tem-se um sistema de propósito geral que suporta também processamento de imagem e som, gráficos interativos de alta velocidade e tarefas Soft Real Time



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Soft Real Time

- Implementação → requer um projeto cuidadoso do escalonador e aspectos relacionados a ele
- Aspectos gerais (primeira condição):
 - Sistema deve ter alocação por prioridade e os processos RT devem ter prioridades mais altas
 - Processo RT → não pode ter suas prioridades diminuídas
- Aspecto geral (segunda condição):
 - O tempo de latência do dispatcher (tempo gasto para iniciar a execução de processos que está pronto) deve ser o menor possível



- Técnica de envelhecimento (primeira condição) → não pode ser aplicada para processos RT
- Segunda condição

 mais problemática
- Problema: Muitos SOs e a maioria das versões do UNIX
 - São forçados a esperar o término de uma chamada de sistema ou aguardar até que o processo seja bloqueado ao requisitar um operação de E/S, antes de realizar uma mudança de contexto → tempo de latência muito grande !!!



Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Soft Real Time

- Tentativa de reduzir este tempo:
 - Permitir que as chamadas de sistema possam ser interrompidas
 - Uma forma é definir pontos de preempção no núcleo (kernel) do SO (colocando apenas em locais "seguros")
 - Na prática: existem poucos pontos de preempção do kernel do SO
 - Conclusão: mesmo com pontos de preempção o tempo de latência pode ser grande



- Outro método:
 - Chamadas do sistema podem ser interrompidas em qualquer ponto
 - As estruturadas de dados dos processo (ou compartilhadas) devem ser protegidas usando mecanismos de sincronização
 - Este método é usado pelo Sistema Operacional SOLARIS da Sun
 - Problema: Inversão de prioridade → processo de baixa prioridade está alterando a ED do núcleo e um outro processo de alta prioridade (RT) deseja fazer a mesma coisa




Prof. Carlos Paes Sistemas Operacionais,2015

Alocação em Tempo Real Soft Real Time

- Forma de solucionar este problema de inversão de prioridade:
 - Uso de protocolo de herança de prioridade → todos os processos (aqueles que estejam usando recursos de que o processo de alta prioridade necessita) recebem prioridades alta até que sejam terminadas todas as operações realizadas pelo processo
 - Depois de realizar a operação a prioridade do processo volta ao seu valor inicial



• Tempo de latência para inicialização de um processo



Alocação em Tempo Real Soft Real Time

- Fase de conflito do tempo de latência têm três componentes:
 - Preempção de qualquer processo em execução
 - Processos de menor prioridade liberando recursos necessário para processo de alta prioridade
 - Mudança de contexto do processo que está executando para o processo de alta prioridade



- Exemplo: Solaris 2
 - Tempo de latência com preempção desabilitada é maior que 100 milissegundos
 - Com preempção habilitada é normalmente reduzido para 2 milissegundos

