Manipulation d'images au format ppm

Objectifs:

- manipulation des images au format pnm;
- utilisation de la bibliothèque bcl;
- écriture des premiers programmes en C de manipulation d'images.

1 Le format d'image ppm

- 1. À l'aide du manuel en ligne, étudier le format d'image ppm.
- 2. **Petite révision :** écrire un programme en C permettant de construire une image de couleur au format ppm/ASCII. L'exécution se fera de la manière suivante :

```
$> print_ppm r g b w h > my_ppm.ppm
```

où $r, g, b \in [0, 255]$ et w, h sont des valeurs entières et correspondent, respectivement, à la largeur et la hauteur de l'image en sortie. Voici un squelette de code à utiliser et à modifier :

```
* @author Vinh-Thong Ta <ta@labri.fr>
* Ofile print_ppm.c
 * @brief print to standard output a color ppm file
*/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
static void process(int r, int g, int b, int w, int h){
  /* etc */
void usage (char *s){
  char* use = "Usage: %s < r[0,255] > (g[0,255] > (b[0,255] > (width > (height > \n");
  fprintf(stderr,use,s);
  exit(EXIT_FAILURE);
#define param 5
int main(int argc, char *argv[]){
  if (argc != (param+1)) usage(argv[0]);
  /* etc */
 process(r, g, b, w, h);
 return EXIT_SUCCESS;
```

Consignes:

- Compiler avec la ligne de commande suivante :
 - \$> gcc -Wall -Wextra -std=c99 print_ppm.c -o print_ppm
 - où -Wall -Wextra -std=c99 active les warnings et mets le compilateur sur le standard c99 et -o name fabrique l'exécutable en lui donnant le nom name.
- Par exemple, la commande suivante : \$> print_ppm 0 255 255 100 200 > my_ppm.ppm fabrique une image de taille 100 × 200 et de couleur cyan.
- Visualiser le résultat.

2 Installation de la bibliothèque bcl

Cet exercice a pour but d'installer et de tester les fonctions de manipulation d'image ppm de la bibliothèque libre bcl.

Consignes:

- Créez un répertoire project et décompresser le fichier src.tgz Vérifier qu'on obtient la hiérarchie :

- l'archive contient : un exemple de Makefile, un exemple de programme (test1.c) utilisant bcl, une image couleur de test (lena_color.ppm) et une version pdf de l'énoncé du TD.
- Étudier le fichier Makefile afin de comprendre comment s'effectue l'installation de la bibliothèque bcl.
- Installer la bibliothèque (make install depuis le répertoire bcl). Vérifier le contenu des répertoires include et lib créés lors de l'installation.
- Étudier le code du module pnm afin de comprendre son fonctionnement.

3 Interface du module pnm

Le module pnm (écrit en langage C) définit un type pnm permettant de lire des images aux formats ppm, pgm, et pbm, d'en manipuler le contenu, et de le sauvegarder au format ppm/RAW. Une fois chargée, l'image comporte 3 canaux, quelque soit son format initial.

Gestion des fichiers et objets.

- pnm pnm_load(char *path) : chargement d'un fichier au format PNM et instanciation d'un objet de type pnm initialisé avec l'image chargée.
- void pnm_save(pnm self, pnmType type, char *path) : écriture de l'image d'un objet pnm dans un fichier.
- pnm pnm_new(int width, int height, pnmType type) : création d'un objet pnm de largeur width et hauteur height.
- void pnm_free(pnm self) : libération d'un objet pnm.
- N.B.: Le seul format (pmnType) actuellement supporté (paramètre type) est le format ppm/RAW: PnmRawPpm.

Obtention des caractéristiques.

- unsigned short pnm_maxval : niveau maximal par canal.
- int pnm_get_width(pnm self)
- int pnm_get_height(pnm self)

Accès aux pixels de l'image.

- unsigned short *pnm_get_image(pnm self) : retourne une référence vers le tampon de l'image (suite d'entiers short $r_1g_1b_1r_2g_2b_2r_3g_3b_3...$)
- int pnm_offset(pnm self, int line, int column) : retourne le décalage du pixel de l'image de l'objet pnm self situé en ligne line et colonne column.

Exemple d'accès à la composante rouge du pixel (i, j):

```
unsigned short *image = pnm_get_image(pnm_image);
unsigned short *p = image + pnm_offset(pnm_image, i, j);
```

- unsigned short pnm_get_component(pnm self, int i, int j, pnmChannel channel) : obtention d'un canal d'un pixel.
- void pnm_set_component(pnm self, int i, int j, pnmChannel channel, unsigned short v) : modification d'un canal d'un pixel avec pnmChannel ∈ {PnmRed, PnmGreen, PnmBlue}

Manipulation des canaux R, G et B.

- unsigned short *pnm_get_channel(pnm self, unsigned short *buffer, pnmChannel channel): extraction d'un canal et recopie du canal dans le tampon buffer; si la valeur du paramètre buffer est le pointeur NULL, la mémoire destinée à recevoir le canal est allouée dynamiquement.
- void pnm_set_channel(pnm self, unsigned short *buffer, pnmChannel channel): modification d'un canal de l'image d'un objet pnm.

4 Quelques programmes utilisant le module pnm

- 1. Créer un répertoire bin au même niveau que src, include, et lib.
- 2. Étudier, compiler (avec le Makefile fourni) et exécuter le programme test1.
- 3. Ajouter votre programme print_ppm.c dans le répertoire td-pnm. Mettre à jour le Makefile de manière à pouvoir compiler votre programe. Compiler, tester que votre programme fonctionne toujours.

En utilisant le module pnm écrire les programmes C suivants. N'oublier pas de mettre à jour le Makefile pour l'ensemble des programmes demandés.

4.1 extract_subimage.c

Écrire le programme extract_subimage x0 y0 w h ims imd qui permet d'extraire une sous image de l'image source ims à partir du pixel positionné en x0, y0 de taille w×h. L'image résultat est sauvegardée dans imd.

4.2 extract_channel.c

Écrire le programme extract_channel num ims imd qui permet d'extraire le numéro de canal num de l'image couleur source ims et le sauve dans l'image résultat imd.

4.3 gray2color.c

Écrire le programme gray2color ims0 ims1 ims2 imd qui permet de composer une image couleur (sauvegardée dans imd) à partir de trois images en niveaux de gris (ims0 ims1 ims2).

4.4 color2mean.c

Écrire le programme color2mean ims imd qui de permet de convertir une image couleur (ims) en une image en niveau de gris (imd) où chaque pixel de l'image résultat est la moyenne des trois canaux de l'image couleur.

4.5 normalize.c

Écrire le programme normalize min max ims imd qui de permet de normaliser les valeurs des pixels de l'image source ims dans la nouvelle image imd en utilisant le nouvel intervalle [min, max] et en appliquant la fonction de normalisation suivante

$$I'(x,y) = \frac{\max - \min}{\max(I) - \min(I)} \times I(x,y) + \frac{\min \times \max(I) - \max \times \min(I)}{\max(I) - \min(I)}$$
(1)

où I' est l'image résultat, Min(I) et Max(I) correspondant respectivement aux valeurs minimale et maximale de l'image source I.