SHOPGO

관리자 이용가이드

처음이시라면 **1부의 순서대로** 따라 하시면 쇼핑몰을 열 수 있습니다. 앞 단계가 뒤 단계의 준비가 되니 순서를 지켜 주세요.
2부는 메뉴별 상세 안내입니다. 순서 없이 필요할 때 찾아보세요.

프레임 계열에 따라 관리자 메뉴가 다릅니다. 항목 위에 프레임3·4 전용 같은 표시가 있으면 그 계열에만 해당합니다.

목차

쇼핑몰 오픈까지 **3**

0. 매니저 페이지 접속 & 로그인 . . . 3
1. 쇼핑몰 기본 정보 설정 . . . 6
2. 배송비 설정 . . . 7
3. 카테고리 만들기 . . . 9
4. 상품 등록 . . . 11
4-1. 대표 상품 지정 · 프레임5·6 . . . 13
5. 결제수단 연결 (본사 처리) . . . 13
6. 메인페이지 꾸미기 · 프레임1·2 · 프레임3·4 . . . 14
6. 홈 문구 바꾸기 · 프레임5·6 . . . 15

메뉴별 상세 안내 **17**

대시보드 . . . 17
주문관리 . . . 18
주문취소관리 . . . 23
상품관리 . . . 24
회원관리 . . . 28
게시판관리 (공지사항 · 1:1문의) . . . 29
디자인관리 (프레임1·2) · 프레임1·2 . . . 30
디자인관리 (프레임3·4) · 프레임3·4 . . . 32
디자인관리 (프레임5·6) · 프레임5·6 . . . 33
팝업관리 . . . 34
후기관리 . . . 35
설정관리 . . . 37
무엇을 바꿀 수 있나요 . . . 38

1부

쇼핑몰 오픈까지

이 순서대로 따라 하시면 됩니다. 앞 단계를 해 두어야 뒤 단계를 할 수 있습니다.

시작

0 매니저 페이지 접속 & 로그인

내 쇼핑몰 주소 뒤에 /manager


발급받은 계정으로 관리자 화면에 로그인합니다. 모든 관리는 여기서 이뤄집니다.

1. 주소창에「내 쇼핑몰 주소 + /manager」입력 (손님에게 알려주는 주소 뒤에 /manager 만 붙이면 됩니다)
2. 발급받은 아이디·비밀번호로 로그인
3. 첫 로그인 때「보안질문 설정」창이 뜹니다. 질문을 고르고 답을 입력해 두세요. 비밀번호를 잊었을 때 본인 확인에 사용됩니다.
4. 아이디를 잊었을 때: 로그인 화면「아이디 찾기」› 이름과 휴대폰번호 입력
5. 비밀번호를 잊었을 때: 로그인 화면「비밀번호 찾기」› 아이디·이름 입력 후 보안질문에 답하면 새 비밀번호를 설정할 수 있습니다
6. 비밀번호 변경: 우측 상단 프로필 아이콘 › 비밀번호 변경
7. 로그아웃: 우측 상단 프로필 아이콘 › 로그아웃

보안질문	비밀번호를 잊었을 때 본인 확인에 사용합니다. 답은 띄어쓰기와 대소문자를 구분하지 않으며, 암호화되어 저장되므로 나중에 다시 확인할 수 없습니다. 잊지 않을 내용으로 정해 주세요.
아이디 찾기	가입할 때 등록한 이름과 휴대폰번호가 모두 일치해야 아이디를 알려드립니다.
비밀번호 찾기	아이디·이름을 입력하면 설정해 둔 보안질문이 나타납니다. 답을 맞히면 새 비밀번호를 바로 설정할 수 있습니다.
답을 잊었다면	답을 5회 틀리면 30분간 잠깁니다. 답까지 기억나지 않으면 쇼핑몰 문의(kimin6756@gmail.com)로 연락해 주세요. 비밀번호를 아이디와 동일하게 초기화해 드립니다.




매니저 로그인 화면. 아이디·비밀번호를 잊었다면 아래 「아이디 찾기 | 비밀번호 찾기」를 이용합니다.



첫 로그인 시 뜨는 보안질문 설정 창. 질문을 고르고 답을 입력해 두세요(나중에 다시 볼 수 없습니다).



「아이디 찾기」에는 가입할 때 등록한 이름과 휴대폰번호를 입력합니다.



「비밀번호 찾기」에서 아이디·이름을 넣고 「다음」을 누르면 설정해 둔 보안질문이 나타납니다.

권장


1 쇼핑몰 기본 정보 설정

설정관리 › 기본설정

쇼핑몰 이름·로고·회사정보는 헤더·푸터·주문서 곳곳에 표시됩니다. 통신판매번호 등은 법으로 표시해야 하는 항목이니 먼저 채워 두세요.

1. 쇼핑몰 이름·브랜드 로고 입력, 필요하면 로고 크기 조절
2. 회사/판매자 정보(사업자번호·대표자·주소·고객센터 전화번호·통신판매번호) 입력
3. 저장

통신판매업 신고할 때	「인터넷 도메인」에는 내 쇼핑몰 주소를 적습니다. 「호스트서버 소재지」에는 「아마존웹서비스(AWS) 서울 리전, 아마존웹서비스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로 231 센터필드 East 12층」을 적으면 됩니다(SHOPGO 쇼핑몰은 AWS 서버에서 운영됩니다). 호스팅 업체를 함께 적는 칸이 있으면 「주식회사 우진플랫폼」을 적습니다. 신고번호가 나오면 「회사정보」 탭에 넣어 푸터에 표시하세요.
내 쇼핑몰 QR 코드	「기본정보」 탭의 쇼핑몰명·도메인 아래에 내 쇼핑몰 QR 코드가 있습니다. 찍으면 쇼핑몰 첫 화면이 열립니다. 「이미지 저장」으로 인쇄용 그림을 내려받아 매장 POP·명함·전단에 쓰세요. (SHOPGO 산하 몰에서 보입니다)



「기본정보」 탭에서 브랜드 로고와 쇼핑몰 이름을 설정합니다. 회사정보·포인트·배송비는 상단 다른 탭에서 이어서 입력합니다.

권장

2 배송비 설정


설정관리 › 기본설정 › 「배송비설정」 탭

상품을 팔기 전에 배송비를 정해두면 주문 금액이 정확하게 계산됩니다. 설정하지 않으면 무료배송으로 처리됩니다.

1. 기본 배송비 입력
2. 무료배송 기준 금액 입력(선택)
3. 기본 택배사 선택(선택)
4. 제주·도서산간 추가배송비 정하기(선택)
5. 저장

기본 배송비	주문 1건당 부과됩니다. 0원이면 쇼핑몰에 무료배송으로 표시됩니다.
무료배송 기준금액	이 금액 이상 주문하면 배송비를 받지 않습니다. 비워두면 항상 배송비가 붙습니다.
기본 택배사	늘 같은 택배사를 쓴다면 여기서 정해두세요. 주문관리에서 송장을 넣을 때 그 택배사가 미리 골라진 상태로 뜹니다. 주문마다 다른 택배사로 바꾸는 것은 그대로 됩니다.
금액 입력	숫자를 치면 세 자리마다 쉼표가 자동으로 붙습니다(15,000). 자릿수를 눈으로 확인하고 저장하세요.
배송 안내	상품 화면의 배송비(택배사) 줄 바로 아래, 혜택 위에 나오는 안내 문구입니다. 모든 프레임이 같은 자리입니다. 「국내배송만 가능합니다」나 배송 기간·교환/반품 안내처럼 모든 상품에 공통으로 알릴 배송 조건을 적습니다. 제주·도서산간 추가배송비는 여기에 적지 말고 아래 「제주·도서산간 추가배송비」에서 정하세요. 두 곳에 다 있으면 손님에게 금액이 두 번, 다르게 안내될 수 있습니다. 글자 크기·색을 바꿀 수 있고, 비워 두면 상품 화면에 이 줄이 나오지 않습니다.
제주·도서산간 추가배송비	「제주」와 「제주 외 도서산간」 각각 「추가비 없음」, 「추가비 받기」, 「배송 안 함」 중에서 고릅니다. 처음에는 둘 다 「추가비 없음」이라 바꾸지 않으면 지금과 똑같습니다. 「추가비 받기」를 고르면 금액을 넣습니다(최대 50,000원). 금액은 쓰시는 택배사 요금에 맞춰 넣으세요. 예를 들어 한진택배 공식 요금은 제주 3,000원, 섬 지역 5,000원이고, 우체국택배 공식 요금표에는 섬 지역 추가요금이 없습니다. 추가배송비는 무료배송 주문에도 붙고, 주문 한 건에 한 번만 붙습니다.
손님에게는 어떻게 보이나(추가배송비)	상품 화면의 배송비 아래와 장바구니에 「제주 +3,000원, 그 밖의 섬 지역 +5,000원 추가배송비가 있습니다」처럼 금액까지 나옵니다. 주문서에서 손님이 주소를 고르면 「제주 추가배송비 +3,000원」 줄이 따로 더해집니다. 관리자 주문관리에서는 금액 아래에 「배송비 2,000원 + 제주 3,000원」처럼 나눠 적히고, 주소 아래에 「제주」 또는 「도서산간」 표시가 붙습니다. 엑셀에는 「추가배송비 지역」과 「추가배송비」 열이 있습니다.
배송 안 함	그 지역 주소로는 손님이 주문할 수 없습니다. 주문서에서 「이 쇼핑몰은 제주 지역으로 배송하지 않습니다. 다른 주소를 선택해 주세요.」가 뜨고 결제가 막힙니다. 신선·냉동 상품처럼 섬까지 보내기 어려울 때만 고르세요. 바꾸기 전에 이미 들어온 그 지역 주문 중 아직 보내지 않은 주문(결제대기·결제완료·입고)에는 주문관리 주소 아래에 「배송 안 함 지역」 표시가 붙으니, 손님과 연락해 보내거나 전체 취소로 처리하세요. 이미 출고했거나 취소된 주문에는 붙지 않습니다.

어느 주소가 제주·도서산간인가	기본은 SHOPGO 기준표를 씁니다. 제주는 우편번호 63000~63644이고, 추자도·우도·가파도처럼 제주 안에서 배를 타는 섬은 「제주 외 도서산간」으로 봅니다. 공개된 기준표 두 곳이 함께 섬으로 본 곳만 넣었고, 2025년 공정거래위원회가 지적한 「다리로 이어진 섬」은 뺐습니다. 다리로 이어진 섬에 추가배송비를 받으면 소비자를 속이는 행위가 될 수 있기 때문입니다. 확실하지 않은 곳은 추가비가 붙지 않습니다. 「목록 보기」를 누르면 기준표의 우편번호를 볼 수 있습니다. 손님이 주문서에서 해외배송을 골랐더라도 받는 나라가 대한민국이거나 주소가 국내 주소면 국내로 보고 추가배송비를 붙입니다.
우리 몰이 직접 고치기	택배사에서 받은 도서산간 목록이 SHOPGO 기준표와 다를 때만 씁니다. 우편번호 구간이나 「전남 신안군」 같은 시·군·구 단위로 「도서산간에 더하기」 또는 「일반으로 빼기」를 넣습니다. 여기 넣은 내용이 기준표보다 먼저 적용됩니다. 다리로 이어진 섬이 들어 있으면 빨간 표시로 알려 드리니, 택배사가 실제로 추가비를 받는지 확인한 뒤 넣으세요. 80개까지 넣을 수 있습니다. 이어진 우편번호는 하나씩 넣지 말고 시작 번호와 끝 번호로 한 번에 넣으세요.
주소 확인해 보기	우편번호 5자리나 주소를 넣으면 그 주소가 어느 지역이고 추가배송비가 얼마 붙는지 바로 보입니다. 손님 문의를 받았을 때 쓰세요. 저장하기 전 설정으로도 계산됩니다.
손님 화면에는 어떻게 보이나	여기서 정한 배송비가 상품상세와 장바구니에 그대로 보입니다. 상품마다 다른 배송비를 넣어 두었더라도 이 설정이 우선합니다. 배송비는 주문 1건당 한 번만 붙으므로 장바구니에서는 첫 줄에 한 번 표시되고, 무료배송 기준을 정했다면 「50,000원 이상 무료배송」처럼 함께 안내됩니다.



기본 배송비·무료배송 기준 금액·기본 택배사를 입력합니다.



제주·도서산간 추가배송비. 지역마다 추가비 없음·받기·배송 안 함을 고르고, 아래에서 주소를 넣어 바로 확인할 수 있습니다.

필수


3 카테고리 만들기

상품관리 › 카테고리 관리


상품을 등록하려면 카테고리가 먼저 있어야 합니다. 카테고리는「카테고리 관리」에서 하나의 트리로 만듭니다. 만든 카테고리는 기본으로 손님 화면에 나오고, 목록의 눈 아이콘으로 감출 수 있습니다.

1. 「+ 대분류 카테고리 추가」로 카테고리 추가(예: 상의·하의·액세서리)
2. 하위 카테고리는 상위 항목의 + 로 추가(예: 상의 › 티셔츠)
3. 저장


프레임1·2	노출된 카테고리가 홈 상단 메뉴에 자동으로 나옵니다. 순서는 카테고리 관리의 위아래 화살표로 바꿉니다.
프레임3·4	홈 상단에는 카테고리 메뉴가 없습니다. 손님은 헤더의 격자 아이콘 →「전체상품」화면에서 카테고리를 고릅니다. 홈에도 두고 싶다면 디자인관리에서「카테고리탭별 상품리스트」섹션을 넣을 수 있습니다.
프레임5·6	한두 개 상품을 보여주는 홈이라 카테고리 메뉴가 없습니다. 카테고리는 상품 분류용으로 쓰이고, 손님은「전체상품」화면에서 봅니다.
노출 켜고 끄기 (눈 아이콘)	카테고리 목록의 눈 아이콘을 누르면 그 카테고리를 손님 화면에서 감춥니다. 시즌이 지난 분류나 아직 준비 중인 분류를 지우지 않고 잠시 내릴 때 씁니다. 감춘 카테고리에 담긴 상품은 그 분류로는 안 보이지만 검색·전체상품에서는 그대로 나옵니다.




상품관리 › 카테고리 관리에서 「대분류 카테고리 추가」로 카테고리를 만듭니다.



하위 카테고리는 상위 항목의 「+」로 추가합니다. (예: 결제단말기 아래)



만든 카테고리는 트리로 표시됩니다. 를 눌러 하위를 펼칠 수 있습니다.



펼치면 상위 › 하위 구조가 보입니다. (예: 결제단말기 › POS)


필수

4 상품 등록


상품관리 › 상품관리

손님이 구매할 상품을 등록합니다. 3번 카테고리가 있어야 등록할 수 있습니다.


1. 상품 추가
2. 상품명·판매가(필수)·대표이미지 입력
3. 카테고리를 클릭해 담기(여러 개 가능), 옵션(색상·사이즈 등)·재고 설정
4. 저장 (판매중 상태로 즉시 노출)



상품 목록에서 빨간 박스의 「+ 상품 추가」를 누릅니다.



카테고리는 클릭해 담습니다(여러 개 = 칩). 상품명·판매가는 필수입니다.



상품 등록·수정 화면입니다. 상단 정보 아래에서 선택옵션·재고·한정판·추가상품·입력항목까지 한 화면에서 설정합니다.

필수 프레임5·6 전용

4-1 대표 상품 지정

디자인관리 › 대표 상품

이 프레임의 홈은 대표 상품 한두 개를 크게 보여주는 화면입니다. 대표 상품을 지정하지 않으면 홈이 「준비중」으로 남습니다. 상품을 등록한 뒤 반드시 지정해 주세요.

1. 대표 상품 검색·선택
2. 1개 선택 = 단일 상품 홈 / 2개 이상 = 소수 상품 그리드
3. 저장



대표 상품을 검색·선택하고 저장합니다. (첫 번째가 메인, 2개 이상은 하단 그리드)

필수

5 결제수단 연결 (본사 처리)

본사(SHOPGO)가 설정

결제수단이 연결돼야 손님이 결제할 수 있습니다. 결제수단은 보안 때문에 본사가 직접 연결하니, 본사에 연결을 요청하세요.

1. 본사에 결제수단(PG) 연결 요청
2. 연결이 완료되면 결제창에 결제수단이 나타남

쓸 수 있는 결제수단	신용카드, 실시간계좌이체, 카카오페이, 네이버페이, 페이코, 토스페이, 삼성페이와 해외 손님용 해외발행카드·위챗페이·알리페이·라인페이입니다. 어떤 것을 열지는 본사와 정합니다.
주문서에는 어떻게 보이나	내 몰에 열린 결제수단만 주문서에 나옵니다. 아직 열리지 않은 결제수단은 손님에게 보이지 않으니, 주문서에 원하는 결제수단이 없다면 본사에 문의하세요.


권장 프레임1·2 · 프레임3·4 전용

6 메인페이지 꾸미기


디자인관리 › 메인페이지관리

홈 화면의 배너·상품 배치를 구성합니다. 4번 상품이 있어야 배치할 상품이 생깁니다. 무엇부터 넣어야 할지 모르겠다면 내 프레임의 미리보기와 같은 구성으로 먼저 만들어 보세요. 프레임별 구성은 아래 ②의 「디자인관리」 항목에 있습니다.

1. 배너 이미지 등록(기본 배너에서 골라도 됩니다)
2. 미리보기와 같은 구성으로 섹션 추가(②의 「디자인관리」 참고)
3. 섹션 순서를 화살표로 조정
4. 저장 후 쇼핑몰 홈에서 확인



배너 이미지와 상품 섹션을 배치한 뒤 저장합니다.



섹션 목록은「이 프레임에 어울리는 섹션」과「그 밖의 섹션」으로 나뉩니다. 아래쪽 것도 그대로 쓸 수 있습니다.

권장 프레임5·6 전용

6 홈 문구 바꾸기

디자인관리 › 홈 문구


이 프레임의 홈은 대표 상품(4-1)과 정해진 자리의 문구로 만들어지고, 배너를 직접 배치하지 않습니다. 그 문구를 브랜드에 맞게 바꾸는 곳입니다. 비워두면 기본 문구가 그대로 나갑니다.

1. 홈 상단 카피·섹션 제목 등 각 자리의 문구 입력
2. 저장 후 쇼핑몰 홈에서 확인

비워두면	그 자리의 기본 문구가 그대로 나갑니다. 기본 문구로 괜찮은 자리는 비워 두셔도 됩니다.
다른 언어에서는	한국어로 저장하시면 영어·중국어·일본어·스페인어는 저장할 때 자동으로 채워집니다. 손님이 언어를 바꾸면 그 언어로 보입니다. (다국어를 쓰지 않는 몰은 신경 쓰실 것 없습니다)
문구를 고치면	번역도 다시 만들어집니다. 저장 직후 잠깐은 원래 언어로 보일 수 있습니다.

홈 문구 편집

홈 화면 문구를 직접 입력합니다. **비워두면 기본 문구**가 그대로 표시됩니다.



2부

메뉴별 상세 안내

각 메뉴가 어떤 역할을 하는지 항목별로 정리했습니다.

참조

대시보드

대시보드

주문 상태별 건수와 답변을 기다리는 1:1문의 수를 봅니다. 기간을 바꿔 가며 매출 추이를 확인할 수 있습니다.

오픈 준비 목록	대시보드 맨 위에 쇼핑몰을 열기까지 할 일이 한 줄씩 나옵니다. 기본정보(로고)·회사정보·배송비·카테고리·상품·결제수단이 있고, 프레임에 따라 메인페이지 꾸미기·홈 문구·대표 상품이 더해집니다. 해 둔 것은 「완료」로 바뀌고, 「수정」을 누르면 그 설정 화면으로 바로 갑니다. 결제수단은 본사가 연결합니다. 다 끝났으면 제목 줄을 눌러 한 줄로 접어 둘 수 있고, 언제든 다시 펼 수 있습니다.
기간 필터	오늘·7일·1개월 등 기간을 선택하면 그 기간 기준으로 집계됩니다.
주문 상태 카드	결제완료·배송중 등 상태별 주문 건수. 카드를 클릭하면 해당 주문 목록으로 이동합니다.
처리 대기	지금 손대야 할 것을 기간과 상관없이 누적으로 보여줍니다. 「취소요청」 건수를 누르면 주문취소관리로 바로 갑니다.
문의관리	답변 대기 중인 1:1문의 건수를 표시합니다.
매출 조회	상단 「매출 조회」 버튼을 누르면 결제 정산을 보는 포스페이 OMS 사이트가 새 탭으로 열립니다. 우리 관리자와는 다른 사이트라 로그인 계정이 따로 필요합니다(발급 문의는 결제 문의처로). SHOPGO 본사 연동 가맹점에만 이 버튼이 보입니다.



주문 상태별 건수와 답변을 기다리는 문의 수가 나옵니다. 좌상단 「매출 조회」로 매출 페이지를 엽니다.

참조


주문관리

주문관리

들어온 주문을 확인하고 상태 변경·발송 처리를 합니다. 주문은 특별한 순서 없이 그때그때 처리하면 됩니다.

상태 변경	「상태」 드롭다운에서 결제완료 → 출고완료 → 배송중 → 배송완료 순으로 단계를 변경합니다. 바꾸기 전에 「주문 상태를 바꿀까요?」 확인 창이 뜨고, 「취소」를 누르면 그대로 남습니다. 「결제대기」로는 되돌릴 수 없습니다. 결제대기는 결제 승인이 나지 않은 주문에 시스템이 붙이는 상태입니다. 카드·간편결제가 끝나지 않은 주문과 취소 완료된 주문은 상태를 바꾸거나 취소할 수 없습니다.
여러 주문 한꺼번에 바꾸기	목록 왼쪽 체크칸으로 주문을 고르고(「이 화면 전체 선택」은 지금 화면의 주문 전부), 「바꿀 상태 선택」에서 상태를 고른 뒤 「선택한 주문 상태 변경」을 누릅니다. 한 번에 100건까지 바꿀 수 있습니다(페이지사이즈를 100으로). 취소된 주문, 취소요청 주문, 결제가 확인되지 않은 주문, 그 사이 상태가 바뀐 주문은 건너뛰고 몇 건을 건너뛰었는지 알려 줍니다. 취소요청 주문은 손님이 취소를 원한 주문이라 한 건씩 확인해 바꿔 주세요. 바뀐 주문마다 이력에 「(일괄)」로 남습니다.
번호	체크칸 옆의 번호는 게시판처럼 거꾸로 셉니다. 맨 위 최신 주문이 가장 큰 번호입니다. 새 주문이 들어와도 기존 주문의 번호는 그대로이고, 메뉴·기간·검색 조건을 바꾸면 그 목록 기준으로 다시 셉니다. 주문을 찾을 때는 주문번호를 쓰세요.
목록 칸	왼쪽부터 구매자명 / 연락처, 상품명, 수량, 금액, 주문번호 / 승인번호, 구매시간, 받는사람 / 연락처, 주소 순서입니다. 주문취소관리 화면도 같은 순서입니다. 상품명 아래 작은 글씨로 고른 옵션과 추가상품이 보이고, 상품명을 누르면 그 상품의 수정 화면이 새 창으로 열립니다. 한 주문에 상품이 여러 개면 첫 상품만 보이고 「외 ○건 보기」를 누르면 전부 펼쳐집니다. 금액은 손님이 결제한 금액이고, 배송비가 붙었으면 아래에 「배송비 ○원 포함」으로 적힙니다. 제주·도서산간 추가배송비가 붙은 주문은 「배송비 2,000원 + 제주 3,000원」처럼 나눠 적히고, 주소 아래에 「제주」 또는 「도서산간」 표시가 붙습니다.
주문번호 / 승인번호	주문번호 아래 작은 글씨로 결제사 승인번호가 함께 보입니다. 주문취소관리도 같은 칸이라 두 화면에서 같은 주문을 맞춰 볼 수 있습니다. 결제사(포스페이) 관리 화면에서 주문을 찾을 때는 승인번호를 쓰세요.
전체	주문관리의 첫 메뉴입니다. 결제가 끝난 주문과 취소된 주문을 함께 보여 줍니다. 결제가 끝나지 않은 주문은 주문관리 메뉴 맨 아래 「결제실패/미완료」에서만 볼 수 있습니다. 결제완료·출고완료·배송중 같은 메뉴에는 발송 실수를 막기 위해 취소된 주문이 나오지 않습니다.
이력	행마다 「이력」을 누르면 그 주문에 일어난 일(결제 승인·상태 변경·송장 입력과 변경·취소요청·취소)을 순서대로 볼 수 있습니다. 「처리자」 칸에 누가 했는지(관리자 이름·손님·시스템)가 나옵니다. 주문관리의 모든 메뉴와 주문취소관리(취소요청·취소완료)에서 볼 수 있습니다. 자동으로 남은 기록은 고칠 수 없습니다. 2026년 9월 14일 이전에 처리된 내용은 이력에 없습니다.
이력 메모	이력 창 아래 칸에 메모(예: 고객과 통화, 교환 접수)를 남길 수 있습니다. 상태 변경에는 사유 칸이 없으니, 왜 바꿨는지 남기려면 메모를 쓰세요. 내가 쓴 메모만 「수정」·「삭제」할 수 있습니다. 고친 메모에는 「수정됨」과 고친 시각이 붙고, 지운 메모는 이력에 남지 않습니다.

송장번호	상품 발송 후 택배사·송장번호를 입력하고 저장하면 고객이 배송조회를 할 수 있습니다. 송장을 넣거나 바꾸면 이력에 「송장 입력」·「송장 변경: 이전 → 새 번호」로 누가 했는지와 함께 남습니다.
취소요청	고객이 취소를 요청하면 상태 칸이 빨간 바탕의 「취소요청」으로 표시됩니다. 확인 후 주문취소관리에서 취소·환불을 처리합니다. 고객이 취소를 요청할 수 있는 상태는 「결제완료」와 「입고」까지입니다. 결제가 안 된 주문(결제대기)은 돌려줄 금액이 없어 요청할 수 없고, 출고된 뒤에는 손님이 직접 요청할 수 없습니다. 관리자는 출고·배송 중·배송완료 주문도 「부분/전체 취소」에서 상품 회수를 확인했다고 표시한 뒤 취소할 수 있습니다.
취소를 처리하면	그 주문은 「전체」 목록에 「취소완료」로 남고, 「주문취소관리 › 취소완료」에서도 볼 수 있습니다. 결제완료·배송중 같은 상태별 메뉴에서는 빠집니다. 손님의 주문내역에도 「취소완료」로 남습니다. 부분취소(일부 상품만)는 주문이 살아 있으므로 목록에 그대로 남고, 남은 상품은 계속 발송하시면 됩니다.
배송 요청사항	손님이 주문서에 적은 배송 메모입니다("부재 시 경비실에 맡겨 주세요" 등). 주소 바로 아래 노란 칸으로 보이고, 엑셀 내려받기에도 「배송요청사항」 열로 함께 나옵니다. 적지 않은 주문에는 그 칸이 아예 안 보입니다.
구매시간	결제가 승인된 시각입니다. 아직 승인 전(결제대기)인 주문은 승인 시각이 없으므로 대신 주문이 접수된 시각을 보여줍니다. 주문번호 바로 오른쪽에 있습니다.
결제대기란	주문서에서 결제를 눌렀지만 카드사·간편결제 승인이 끝나지 않은 상태입니다. 손님이 결제창을 닫았거나 중간에 실패하면 이 상태로 남습니다. 돈이 들어오지 않았으니 발송하지 마세요. 「결제실패/미완료」 메뉴에 「결제 미완료」로 보이고, 한 시간이 지나도 승인이 없으면 「결제실패/미완료」로 자동 정리됩니다(무통장·상품권처럼 입금을 기다리는 주문은 정리되지 않습니다). 손님의 주문내역에는 나오지 않습니다.
실패 사유	「결제실패/미완료」 메뉴에서 결제창이 알려 준 코드와 사유를 볼 수 있습니다. 손님이 결제창을 그냥 닫았거나 결제사가 사유를 주지 않으면 비어 있을 수 있습니다.
검색	주문번호·주문자·기간으로 원하는 주문을 찾을 수 있습니다. 날짜 칸 옆의 오늘·어제·7일·1개월·3개월·전체 기간 버튼으로 기간을 한 번에 고를 수 있습니다.
엑셀 내려받기	「엑셀 내려받기」를 누르면 창이 열립니다. 기간과 주문 상태(여러 개 고를 수 있습니다)를 고르면 조건에 맞는 주문이 몇 건인지 보이고, 「내려받기」를 누르면 파일로 받습니다. 처음에는 지금 보고 있는 메뉴의 기간과 상태가 골라져 있어서 그대로 받으면 화면과 같은 주문이 담깁니다. 표에서 체크한 주문만 받을 수도 있습니다. 한 번에 10,000건까지 받습니다. 열은 주문관리 표와 같은 순서(구매자, 주문상품·수량·결제금액, 주문번호·승인번호, 구매시간, 받는사람, 주소·배송요청사항, 추가 입력정보, 결제타입, 송장번호, 상태)로 나오고, 그 뒤에 취소여부·취소시간과 제주·도서산간 「추가배송비 지역」·「추가배송비」 열이 붙습니다. 「결제실패/미완료」를 넣어 받으면 맨 끝에 「실패 사유」 열도 붙습니다. 정산·발송 목록을 따로 정리할 때 씁니다. 파일에는 손님 이름·연락처·주소가 그대로 들어가므로, 내려받을 때마다 받은 사람과 시각, 건수가 기록되어 본사가 확인할 수 있습니다.
택배사	설정관리 › 기본설정의 「배송비설정」 탭에서 「기본 택배사」를 정해 두면 여기에 미리 골라진 상태로 뜹니다. 주문마다 바꿀 수 있습니다.



체크칸으로 주문을 고르고「바꿀 상태 선택」→「선택한 주문 상태 변경」으로 한꺼번에 바꿉니다. 맨 왼쪽은 체크칸이고, 그 옆이 번호, 구매자명 / 연락처 순서입니다.




한 건만 바꿀 때는 상태 드롭다운에서 고릅니다(결제완료 → 출고완료 → 배송중 → 배송완료).



상태를 바꾸기 전에 한 번 더 묻습니다. 「취소」를 누르면 바뀌지 않습니다.



「엑셀 내려받기」를 누르면 열리는 창입니다. 기간과 주문 상태를 고르면 조건에 맞는 주문이 몇 건인지 바로 보입니다.



발송 후 택배사를 고르고 송장번호를 입력해 저장합니다. 「배송조회」로 바로 확인할 수 있습니다.



이력 창에는 누가 언제 무엇을 했는지가 순서대로 나오고, 아래 칸에 메모를 남길 수 있습니다.

참조


주문취소관리

주문관리 › 주문취소관리

손님이 낸 취소요청을 확인하고, 실제 취소·환불을 실행하는 곳입니다.「취소요청」과「취소완료」 두 탭으로 나뉩니다.

1. 「취소요청」 탭에서 요청 내용 확인
2. 「부분/전체 취소」를 눌러 무엇을 얼마나 취소할지 선택
3. 실행하면 결제사에 환불이 걸리고「취소완료」 탭으로 옮겨갑니다

취소요청 탭	손님이 취소를 요청해 처리를 기다리는 주문입니다. 아직 환불은 나가지 않은 상태입니다.
취소완료 탭	환불까지 끝난 주문입니다. 금액이 마이너스(-)로 보이는데, 돈이 나간 기록이라 그렇습니다. 주문번호·구매자는 원래 주문과 같습니다.
이력	두 탭 모두 행마다「이력」이 있습니다. 취소완료 탭의 줄은 환불 기록(금액 마이너스)이지만,「이력」을 누르면 원래 주문의 이력이 열립니다.
취소 사유는 어디에 보이나요	「부분/전체 취소」 창에서 적은 사유는 이력의「취소」 줄에「사유: …」로 남습니다. 손님이 취소를 요청하며 적은 사유는「취소요청」 줄에 보이고,「부분/전체 취소」 창을 열면 미리 채워져 있습니다.
취소 사유 고치기	이력의「취소」 줄에서「사유 수정」(사유가 없으면「사유 입력」)을 누릅니다. 취소 금액·수량은 바뀌지 않고, 누가 무엇을 무엇으로 고쳤는지「사유 수정」 줄이 따로 남습니다. 결제사 관리 화면에서 직접 취소해 사유가 없는 주문도 나중에 사유를 넣을 수 있습니다.
취소하면 주문이 사라지나요	사라지지 않습니다.「전체」 목록과「취소완료」 탭, 손님의 주문내역에 남습니다. 다만 결제완료·배송중 같은 상태별 메뉴에서는 빠집니다. 그 메뉴에 취소된 주문이 보이면 발송 실수로 이어지기 때문입니다.
부분취소	주문에서 일부 상품만, 또는 일부 수량만 취소할 수 있습니다. 취소한 만큼만 환불되고 재고가 돌아오며, 남은 상품은 그대로 배송하시면 됩니다. 그 주문은 주문관리 목록에도 계속 남아 있습니다.
부분취소를 거듭해서 전부 취소되면	마지막 수량까지 취소되는 순간 전체취소로 처리되어「취소완료」 탭으로 옮겨갑니다.
배송비는 어떻게 되나요	전체취소는 배송비까지 전액 환불됩니다. 부분취소는 배송비를 환불하지 않습니다. 남은 상품은 이미 나갔거나 곧 나가기 때문입니다. 다만 부분취소로 남은 금액이 무료배송 기준에 못 미치게 되면, 그때는 배송비를 받아야 하므로 환불액에서 차감됩니다.
비회원 손님도 취소할 수 있나요	됩니다. 쇼핑몰 하단「비회원 주문조회」에서 주문할 때 쓴 전화번호와 주문비밀번호를 넣으면 자기 주문을 찾아 취소요청을 낼 수 있습니다.
손님이 취소할 수 있는 상태	「결제완료」와「입고」까지입니다. 결제가 안 된 주문(결제대기)은 돌려줄 돈이 없어 요청할 수 없고, 출고된 뒤에는 반품 절차로 처리합니다.
매출에는 어떻게 반영되나요	취소된 금액은 대시보드 매출과 정산에서 자동으로 빠집니다. 따로 하실 일은 없습니다.



주문취소관리 › 취소요청 화면입니다. 「부분/전체 취소」로 환불하고, 「이력」에서 손님이 적은 사유를 봅니다.



이력의 「취소」 줄에서 「사유 수정」을 누르면 사유만 고칠 수 있습니다. 고친 내용은 「사유 수정」 줄로 남습니다.

참조

상품관리


상품관리

카테고리와 상품을 등록·관리합니다. 처음 등록하는 순서는 위 ①의 3·4번에 있습니다.


카테고리 관리	상품을 분류할 카테고리를 하나의 트리로 만듭니다(대분류 › 하위). 상품 등록 전에 만들어 두세요.
상품 추가	상품명·판매가(필수)·대표이미지·상세설명 입력. 카테고리는 클릭해 담습니다(여러 개 가능).
상세검색	상품 목록의 「상세검색」을 누르면 카테고리와 판매 상태(판매중·중단됨·품절·새상품·비공개)로 목록을 좁힐 수 있습니다. 검색어 칸은 상품명으로 찾습니다.
상품 간단한 설명 (프레임1·2)	상품명 아래에 붙는 한 줄 설명입니다(예: 「산지에서 바로 보내는 제철 과메기」). 상품 화면의 상품명 아래와 「전체상품」 목록의 상품명 아래에 나옵니다. 길면 목록에서 잘리니 한 줄로 쓰세요.
상품 간단한 설명 (프레임3)	상품명 아래에 붙는 한 줄 설명입니다. 「전체상품」 목록의 상품명 아래와 홈의 「단일 상품 강조」 섹션에 나옵니다. 상품 화면에는 나오지 않습니다.

상품 간단한 설명 (프레임4)	상품명 아래에 붙는 한 줄 설명입니다. 홈의「단일 상품 강조」섹션에만 나오고, 상품 화면과「전체상품」목록에는 나오지 않습니다.
상품 간단한 설명 (프레임5)	상품명 아래에 붙는 한 줄 설명입니다. 상품 화면의 상품명 아래,「전체상품」목록, 홈에 나옵니다. 길면 목록에서 잘리니 한 줄로 쓰세요.
상품 간단한 설명 (프레임6)	상품명 아래에 붙는 한 줄 설명입니다. 상품 화면의 상품명 아래와 홈에 나옵니다.「전체상품」목록에는 나오지 않습니다.
제품 특징 / 사양	상품 화면에 회색 상자로 따로 묶여 나오는 특징·사양입니다. 줄을 바꿔 적으면 그대로 여러 줄로 보입니다(예:「당일 손질」「냉장 배송」「중량 500g」을 한 줄씩). 프레임1·2는 상품명 바로 아래, 프레임3~6은 구매 버튼 아래에 나옵니다. 비워 두면 상자가 나오지 않습니다.
상품 정보	「항목」과「내용」을 짝으로 적어 원산지·제조사·보관방법 같은 정보를 표로 보여 줍니다(예: 원산지 / 국내산). 손님이 고르는 칸은 아니고 보여 주기만 합니다. 손님이 골라야 하는 것은「선택옵션」으로 만드세요. 상품 화면의 배송비·혜택 아래에「상품 정보」표로 나옵니다.
개별이미지	「개별이미지등록 (여러장 업로드)」에 넣은 사진은 상품 화면의 큰 사진 아래에 작은 사진으로 줄지어 나옵니다. 작은 사진을 누르면 큰 사진이 바뀌고, 휴대폰에서는 큰 사진을 옆으로 밀어도 넘어갑니다. 대표이미지가 첫 번째입니다. 여러 장을 한 번에 고를 수 있습니다.
상품 복사하기	상품 수정 화면 아래「신규 상품으로 등록」을 누르면 지금 화면의 내용(상품명·가격·사진·카테고리·옵션·추가상품·상품 정보)을 그대로 가진 새 상품이 하나 더 생깁니다. 원본은 바뀌지 않습니다. 비슷한 상품을 여러 개 올릴 때 하나를 만든 뒤 복사해서 이름·가격·사진만 고치면 됩니다. 복사본은 이름이 같으니 목록에서 헷갈리지 않게 바로 이름을 고치세요. 후기·판매 기록은 따라가지 않습니다.
선택옵션	손님이 반드시 골라야 하는 항목입니다(색상·사이즈 등).「따로 고르기」는 옵션마다 가격·재고를 각각 매기고 고른 옵션들의 추가금이 합산됩니다(예: 사이즈 L +2,000원 → 판매가+2,000원).「조합으로 고르기」는 색상×사이즈처럼 옵션을 조합한 경우마다 가격·재고를 따로 정합니다(예: 검정/M만 품절, 빨강/L만 +3,000원).
추가상품	안 골라도 살 수 있는 항목입니다(예: 한복 +10,000원). 손님이 필요한 것만 여러 개 고를 수 있습니다.
입력항목	손님이 주문 시 직접 적는 항목입니다(행사날짜·각인문구 등). 본사가 이 기능을 켜 준 쇼핑몰에서만 상품 등록 화면에 나타납니다. 필요하면 본사(SHOPGO)에 요청하세요.
재고	옵션이 없으면 상품에 하나, 옵션이 있으면 옵션·조합마다 매깁니다. 비우면 무제한, 0을 넣으면 품절로 표시되고 구매가 막힙니다.
한정판	1인당 구매 개수를 제한합니다. 숫자를 넣으면 그 상품은 회원만 살 수 있습니다(비회원은 동일인 확인이 안 돼 제한이 지켜지지 않습니다).
할인 표시하기	체크하면「할인 전 가격(정가)」칸이 열립니다. 판매가보다 높게 넣으면 쇼핑몰에 정가가 취소선으로, 할인율(%)이 함께 표시됩니다. 체크를 풀면 취소선과 할인율이 사라집니다.
가격 입력	판매가·정가·배송비 같은 금액 칸은 숫자를 치면 세 자리마다 쉼표가 자동으로 붙습니다(15,000).
상세설명 이미지	상세설명 편집기의 이미지 버튼으로 여러 장을 한 번에 고를 수 있습니다. 고른 순서대로 들어갑니다.


사진이 안 올라가면	대표이미지·개별사진 중 한 장이라도 올리지 못하면 저장이 멈추고 몇 장이 실패했는지 알려줍니다. 사진을 다시 넣고 저장하세요.
상품 QR 코드	상품 목록의 「QR」 칸이나 상품 수정 화면의 「QR 코드」 버튼으로 그 상품의 QR 코드를 만듭니다. 찍으면 상품 페이지가 바로 열립니다. 「이미지 저장」으로 상품명이 붙은 인쇄용 그림을 내려받을 수 있습니다. (SHOPGO 산하 몰에서 보입니다)
판매 상태	목록의 「상태」에서 판매중·품절·중단됨·새상품·비공개를 바꿉니다. 품절·중단됨으로 두면 쇼핑몰에서 해당 표시가 뜨고 구매가 막히며, 비공개는 쇼핑몰에 아예 노출되지 않습니다.



선택옵션은 손님이 반드시 고르는 항목입니다. 옵션마다 변동가·재고를 매기고, 아래 「한정판」으로 1인당 구매 개수를 제한할 수 있습니다.



「조합으로 고르기」에서는 색상×사이즈처럼 조합마다 가격·재고를 따로 정합니다.



추가상품(안 골라도 구매 가능) · 입력항목(손님이 직접 작성).


참조

회원관리

회원관리

가입한 회원 정보를 조회·관리합니다. 목록에는 회원의 이름·아이디·연락처·가입일 등이 표시됩니다.

검색어 입력	회원 아이디·이름·전화번호 등으로 원하는 회원을 검색할 수 있습니다.
보유포인트	그 회원이 이 쇼핑몰에서 쌓아 둔 포인트 합계입니다.
유저상태	목록에서 바로 바꿀 수 있습니다. 「로그인차단」으로 두면 그 회원은 로그인할 수 없고, 「정상」으로 되돌리면 다시 로그인됩니다. 「탈퇴」는 손님이 탈퇴한 계정에 붙는 상태입니다.
비밀번호 변경	회원의 비밀번호를 임의로 변경할 수 있습니다.
수정	회원의 정보를 변경할 수 있습니다.
삭제	목록에서 회원을 지우면 그 계정으로는 로그인할 수 없게 되고 목록에서도 사라집니다. 주문·결제 기록은 그대로 남습니다.
손님이 탈퇴하는 곳	쇼핑몰 마이페이지 아래쪽 「회원탈퇴」입니다(회원정보 수정 화면 맨 아래에도 같은 것이 있습니다). 탈퇴할 때 비밀번호를 한 번 확인받습니다. 가맹점이 따로 설정하실 것은 없습니다.
손님이 탈퇴가 안 된다고 하면	진행 중인 주문(결제대기·취소요청·결제완료·입고완료·출고완료·배송중)이 있으면 탈퇴할 수 없습니다. 탈퇴하면 그 손님은 로그인이 막혀 자기 주문을 확인할 길이 없어지기 때문입니다. 손님 화면에 어떤 주문 때문인지 주문번호와 상태가 함께 뜨며, 배송완료로 바꾸거나 그 주문을 취소하면 바로 풀립니다. 주문한 지 90일이 지난 건은 막지 않습니다.
탈퇴하면 어떻게 되나요	그 회원은 회원관리 목록에서 사라지고 로그인도 막힙니다. 주문·결제 기록은 법에 따라 그대로 보관되므로 주문관리에서는 계속 보입니다. 남아 있던 적립금은 쓸 수 없게 됩니다.
탈퇴한 손님이 다시 가입하면	같은 아이디로 다시 가입할 수 있지만 새 계정입니다. 이전 계정의 주문내역과 적립금은 따라오지 않습니다.
회원가입 권유 창	로그인하지 않은 손님이 장바구니에 담거나 구매하기를 누르면 「회원가입 · 로그인 · 비회원으로 계속」을 묻는 창이 한 번 뜹니다. 권하기만 하므로 「비회원으로 계속」을 고르면 그대로 주문할 수 있고 그 뒤로는 다시 묻지 않습니다. 따로 설정하실 것은 없습니다.




참조

게시판관리 (공지사항 · 1:1문의)


왼쪽 메뉴「게시판관리」›「1:1문의」또는「공지사항」

공지사항·1:1문의 등 게시판을 관리합니다. 개설 시 기본 게시판이 자동 생성됩니다.

공지사항	안내글을 작성해 고객에게 공지합니다.
1:1문의	들어온 문의 글을 클릭 → 하단「답변제목·답변내용」을 작성해 저장하면 고객에게 답변이 등록됩니다.
답변 대기 확인	대시보드「문의관리」카드에서 답변대기 건수를 확인할 수 있습니다.
팝업관리도 여기에	쇼핑몰 홈에 뜨는 안내창(팝업)도 이 메뉴 아래에 있습니다.



1:1문의 게시판의 문의 글 목록



문의 글 상세 하단에서 답변제목·답변내용을 작성해 저장합니다.

참조 프레임1·2 전용


디자인관리 (프레임1·2)

디자인관리 › 메인페이지관리


홈에 올릴 섹션을 골라 위에서 아래로 쌓습니다. 무엇부터 넣을지 모르겠다면 아래 「미리보기는 이렇게」를 그대로 따라 만들어 보세요. 섹션 목록 위쪽의 「이 프레임에 어울리는 섹션」은 이 프레임에 먼저 권하는 섹션이고, 아래 「그 밖의 섹션」도 쓸 수 있습니다.

배너슬라이드	이미지를 올리고 클릭 시 이동할 링크를 정합니다. 배너는 잘리지 않습니다. 권장 비율과 다르면 여백이 생기고, 몇 %가 남는지 올리는 자리에서 바로 알려 줍니다. 권장 규격도 그 자리에 표시됩니다.
카테고리탭별 상품리스트	카테고리 탭을 눌러 그 안의 상품만 보는 목록입니다. 카테고리를 먼저 만들어야 탭이 생깁니다.
상품슬라이드 / ID 선택형	상품슬라이드는 조건에 맞는 상품을 자동으로 늘어놓고, ID 선택형은 보여줄 상품을 직접 고릅니다. 기획전처럼 고정된 묶음은 ID 선택형이 맞습니다.
단일 상품 강조	상품 하나를 크게 보여줍니다. 「디자인 타입」으로 8가지 모양 중에 고르고, 제목을 비우면 제목 없이 나옵니다.
에디터	글과 사진을 직접 넣는 칸입니다. 배송·교환 안내, 이벤트 공지처럼 상품이 아닌 내용을 홈에 붙일 때 씁니다.
프레임1 미리보기는 이렇게	배너슬라이드 1개 → 상품슬라이드 2개. shopgo.co.kr/frames 에서 본 그 화면이 이 구성입니다. 상품슬라이드는 각각 다른 카테고리(예: 인기상품 / 신상품)로 채웠습니다. 먼저 이대로 만들어 보고, 위 섹션 설명을 보며 필요한 것만 더하세요. 미리보기에 없는 섹션도 쓸 수 있지만 꼭 넣을 필요는 없습니다.

프레임2 미리보기는 이렇게	배너슬라이드 1개 → 상품슬라이드 3개. 브랜드 분위기를 큰 배너로 잡고 상품 묶음을 이어 붙인 구성입니다. 미리보기에 없는 섹션(단일 상품 강조·동영상·에디터 등)도 이 프레임에서 쓸 수 있지만, 필수는 아닙니다.
미리보기와 다르게 보인다면	대부분 상품 수가 적어서입니다. 미리보기 몰은 실제 운영 중인 가맹점이라 상품과 사진이 많습니다. 같은 섹션이라도 상품이 3개일 때와 30개일 때는 아주 다르게 보입니다.
순서 · 삭제	각 섹션을 위/아래로 옮기거나 삭제합니다. 화면에 보이는 차례가 그대로 홈의 차례입니다.



섹션 목록이 「이 프레임에 어울리는 섹션」과 「그 밖의 섹션」으로 나뉘어 있습니다.



배너·상품 슬라이드 등 섹션을 추가·배치한 뒤 저장합니다.


참조 프레임3·4 전용

디자인관리 (프레임3·4)

디자인관리 › 메인페이지관리

홈에 올릴 섹션을 골라 위에서 아래로 쌓습니다. 편집기와 메뉴 이름은 프레임1·2 와 같고, 본문이 한 컬럼으로 좁게 묶여 있어 섹션이 세로로 이어집니다. 무엇부터 넣을지 모르겠다면 아래 「미리보기는 이렇게」를 그대로 따라 만들어 보세요.

카테고리는 어떻게 보이나	이 프레임은 홈 상단에 카테고리 메뉴가 없습니다. 손님은 헤더의 격자 아이콘(전체상품)에서 카테고리를 고릅니다. 분류가 많고 홈에서 바로 보여주고 싶다면 「카테고리탭별 상품리스트」를 넣으면 되지만, 이 프레임의 기본 모습은 아닙니다.
배너슬라이드	이미지를 올리고 클릭 시 이동할 링크를 정합니다. 배너는 잘리지 않습니다. 권장 비율과 다르면 여백이 생기고, 몇 %가 남는지 올리는 자리에서 알려 줍니다.
단일 상품 강조	상품 하나를 크게 보여줍니다. 이 프레임의 커버 자리에 어울립니다. 「디자인 타입」으로 모양을 고릅니다.
에디터	글과 사진을 직접 넣는 칸입니다. 이 프레임은 위에서 아래로 읽어 내려가는 구성이라 상품 사이에 글을 넣기 좋습니다.
프레임3 미리보기는 이렇게	배너슬라이드 1개 → 단일 상품 강조 3개. 매거진 커버처럼 상품 하나씩을 크게 세 번 보여주는 구성입니다. 「단일 상품 강조」는 한 번에 상품 1개만 담기므로, 세 개를 보여주려면 섹션을 세 번 넣습니다. 각각 「디자인 타입」을 다르게 골라도 됩니다.
프레임4 미리보기는 이렇게	상품슬라이드만 12개이고 배너는 없습니다. 한 컬럼을 상품 묶음으로 끝까지 채우는 구성입니다. 슬라이드마다 다른 카테고리를 지정하면 손님이 스크롤만으로 전체를 훑게 됩니다. 배너를 쓰고 싶다면 맨 위에 하나 넣으세요.
미리보기와 다르게 보인다면	대부분 상품 수가 적어서입니다. 미리보기 몰은 실제 운영 중인 가맹점이라 섹션마다 상품이 많이 들어 있어 꽉 차 보입니다.
순서 · 삭제	각 섹션을 위/아래로 옮기거나 삭제합니다. 화면에 보이는 차례가 그대로 홈의 차례입니다.



프레임3·4 의 메인페이지관리. 편집기와 섹션 목록은 프레임1·2 와 같고, 본문 폭이 좁아 세로로 이어집니다.

참조 프레임5·6 전용

디자인관리 (프레임5·6)

디자인관리 › 대표 상품 · 홈 문구


이 프레임의 홈은 상품 한두 개를 크게 보여 주는 화면이라 섹션을 배치하지 않습니다. 「대표 상품」으로 보여 줄 상품을 정하고, 「홈 문구」로 화면의 문구를 바꿉니다. 바꿀 수 있는 자리가 정해져 있어 손댈 것이 적습니다.

대표 상품	홈에 크게 보여줄 상품을 지정합니다. 1개면 단일 상품 홈, 2개 이상이면 하단에 그리드로 함께 보입니다. 지정하지 않으면 홈이 「준비중」으로 남으니, 이 프레임에서는 이것부터 지정하세요.
홈 문구	홈의 정해진 자리(상단 카피·섹션 제목 등)에 들어갈 문구를 바꿉니다. 비워두면 기본 문구가 그대로 나갑니다.
팝업관리	다른 프레임과 동일하게 사용할 수 있습니다. 메뉴는 「게시판관리」 아래에 있습니다.
배너·섹션 배치	이 프레임에는 없는 기능입니다. 「메인페이지관리」 메뉴를 찾아도 나오지 않는 것이 정상입니다. 배너를 쓰고 섹션을 직접 쌓고 싶다면 프레임 자체를 바꿔야 하므로 본사(SHOPGO)에 문의하세요.
카테고리 메뉴	이 프레임에는 카테고리 메뉴가 없습니다. 카테고리는 상품을 분류하는 용도로 쓰이고, 손님은 헤더의 「전체상품」에서 봅니다.

미리보기는 이렇게	이 계열에는 섹션 편집기가 없어서, 홈은 대표 상품과 홈 문구 두 가지로 정해집니다. shopgo.co.kr/frames 에서 본 미리보기 몰도 이 두 가지만으로 만든 것입니다. 대표 상품의 대표이미지가 홈에 크게 나오므로 사진을 잘 골라 올리세요.

대표 상품 관리

홈 화면에 노출할 대표 상품을 지정합니다. **첫 번째**가 메인으로, **2개 이상** 선택하면 나머지는 하단 그리드에 표시됩니다.



참조

팝업관리


게시판관리 › 팝업관리

쇼핑몰 홈에 뜨는 안내창입니다. 휴무 안내·이벤트처럼 들어오자마자 알려야 하는 것에 씁니다. 홈에서만, 정한 기간 안에서만 뜨고, 손님이 「오늘 하루 보지않기」를 누르면 그날은 다시 뜨지 않습니다.

1. 오른쪽 위 「팝업 추가」로 새 팝업 만들기
2. 제목 입력(손님 화면에도 그대로 보입니다)
3. 내용 입력(글·이미지). 비워두면 제목만 보입니다
4. 시작일·종료일 지정 후 저장

제목	손님 화면 팝업의 맨 윗줄에 그대로 보입니다.
내용	글과 이미지를 넣습니다. 이미지가 든 팝업은 사진 원래 크기대로 뜨고, 화면보다 클 때만 화면에 맞게 줄어듭니다. 손님이 이미지를 누르면 원본이 열려 작은 글씨도 크게 볼 수 있습니다. 글만 있는 팝업은 기본 폭으로 뜹니다.
시작일 · 종료일	이 기간 안에 있을 때만 뜹니다. 오늘이 기간 밖이면 저장돼 있어도 안 보입니다.
손님 화면에서는	화면 가운데에 뜨고 뒤가 어둡게 깔립니다. 아래에 「오늘 하루 보지않기」와 「닫기」 두 개가 있고, 어두운 배경을 누르거나 ESC 를 눌러도 닫힙니다.

두 버튼의 차이	「닫기」는 지금 보고 있는 화면에서만 닫습니다. 다른 화면을 보다가 홈으로 돌아오면 다시 뜹니다. 「오늘 하루 보지않기」를 누르면 그날은 홈에 다시 와도, 새로고침을 해도 뜨지 않습니다.
여러 개 만들면	기간이 겹치는 팝업은 나란히 뜹니다. 좁은 화면에서는 위아래로 쌓입니다.
저장했는데 안 뜬다면	세 가지를 확인하세요. ① 홈 화면에서 보고 있는지(상품·게시판 화면에는 안 뜹니다) ② 오늘이 시작일~종료일 안인지 ③ 제목도 내용도 비어 있지 않은지(둘 다 비면 아예 그리지 않습니다). 그리고 그날 「오늘 하루 보지않기」를 눌렀다면 다음 날 다시 뜹니다.



등록된 팝업 목록. 「상태」가 「노출중」이면 지금 손님 화면에 뜨고 있다는 뜻입니다.

참조


후기관리

상품관리 › 후기관리

손님이 남긴 상품후기를 한 곳에서 봅니다. 답글을 달고, 규정에 어긋난 후기는 숨기고, 잘 쓴 후기는 BEST 로 상품 맨 위에 고정합니다.

누가 쓸 수 있나	그 상품을 산 손님만, 배송완료 처리(또는 출고 3일 후)부터 90일 안에, 주문한 상품 한 줄당 1건. 회원은 주문내역에서, 비회원은 비회원 주문조회(전화번호+주문비밀번호)에서 본인을 확인하고 씁니다. 비회원 후기의 작성자는 주문자 이름을 가려 보여 줍니다(예: 김**). 비회원 후기를 받지 않으려면 후기설정에서 끕니다.

답글	후기마다 판매자 답글 1개를 달 수 있습니다. 손님 화면에 「판매자 답글」로 그대로 보입니다. 비우고 저장하면 지워집니다.
숨김	욕설·광고·무관한 내용은 삭제보다 숨김을 권합니다. 손님 화면과 평점에서만 빠지고 목록에는 남아 언제든 다시 보이게 할 수 있습니다. 주문이 전액 취소되면 그 후기는 「취소 숨김」으로 자동으로 내려갑니다.
BEST	별 아이콘으로 지정하면 그 상품 후기 맨 위에 BEST 배지와 함께 고정됩니다. 상품당 3개까지(후기설정에서 조정).
도움돼요	손님이 남의 후기에 「도움돼요」를 누를 수 있습니다(회원만, 후기당 한 번, 자기 후기 제외). 많이 받은 후기는 손님 화면의 「도움순」 정렬에서 위로 갑니다. 후기설정에서 끌 수 있습니다.
켜고 끄기 · 규칙	설정관리 › 기본설정 › 「후기설정」 탭에서 후기 사용 여부, 사진 첨부 허용, 비회원 구매자 후기 허용, 도움돼요 버튼, 최소 글자 수, 작성 가능 기간, 수정 가능 기간, BEST 개수, 작성 창 안내문을 정합니다. 끄면 손님 화면의 후기·별점이 모두 사라지지만 쓴 후기는 지워지지 않습니다.
관리자 계정은 못 씁니다	가맹점 관리자 계정(관리자 페이지에 로그인하는 계정)으로는 후기 쓰기와 「도움돼요」가 되지 않습니다. 내 몰을 손님처럼 시험해 보려면 일반 회원으로 가입해 주문한 계정이 필요합니다.
손님은 어디서 쓰나	회원은 주문내역의 「후기 쓰기」 버튼이나 상품 상세의 후기 영역에서, 비회원은 「비회원 주문조회」의 주문 상품 옆 「후기 쓰기」 버튼에서 씁니다. 쓴 뒤 7일 안에는 고칠 수 있고 삭제는 언제나 됩니다.




참조

설정관리

설정관리

쇼핑몰 기본 정보·카카오 공유·회사정보(푸터)·포인트를 설정합니다.

기본정보	브랜드 로고와 쇼핑몰 이름을 설정합니다. 도메인 칸은 보이지만 잠겨 있습니다. 주소를 바꾸려면 본사(SHOPGO)에 문의하세요. 그 아래에 내 쇼핑몰 QR 코드가 있습니다.
로고 크기	「기본정보」 탭의 로고 아래 막대를 움직여 쇼핑몰 위쪽 로고 크기를 키우거나 줄입니다(60%~200%, 기본 100%). 프레임3은 아래쪽(하단) 로고도 함께 바뀌고, 다른 프레임은 아래쪽에 로고가 없습니다. 프레임1·2는 로고 자리 크기가 정해져 있어 일정 크기 이상은 커지지 않습니다. 위 미리보기에 바로 반영되고, 저장해야 쇼핑몰에 적용됩니다.
카카오톡 설정	카카오톡으로 쇼핑몰 주소를 보낼 때 함께 뜨는 설명 문구(「미리보기 디스트립션」)와 그림(「미리보기 이미지」)을 정합니다. 그림은 가로:세로 2:1(800×400)로 만드세요. 비율이 다르면 넘치는 부분이 잘립니다. 파일 용량은 신경 쓰지 않으셔도 됩니다.
카카오 미리보기 새로고침	그림·문구를 바꿨는데 카카오톡에 예전 것이 뜨면, 카카오톡이 예전 내용을 기억하고 있어서입니다(저장은 된 상태입니다). 「카카오 미리보기 새로고침」을 누르면 쇼핑몰 주소가 복사되고 카카오 도구 창이 열립니다. 주소를 붙여넣고 「초기화」를 누르세요(카카오 계정 로그인 필요). 확인은 새 대화방에서 하세요. 이미 보낸 대화방에는 예전 카드가 남습니다.
회사정보	푸터에 표시되는 상호·사업자번호·대표자·주소·고객센터 전화번호·통신판매번호 등을 입력합니다. (내용이 없으면 표시되지 않습니다.) 통신판매업 신고서 쓰는 법은 ①「쇼핑몰 오픈까지」의 1번을 보세요.
고객센터 전화번호	「회사정보」 탭에서 두 개까지 넣을 수 있습니다. 쇼핑몰 하단 「고객센터」에 「1588-0000 / 010-0000-0000」처럼 함께 나오고, 손님이 아이디·비밀번호를 찾지 못했을 때 보는 안내에도 나옵니다. 대표번호·일반전화·휴대폰 모두 됩니다. 이용약관·개인정보처리방침의 연락처에는 첫 번째 번호만 들어가니, 대표번호를 첫 칸에 넣으세요.
배송비설정	기본 배송비·무료배송 기준금액·기본 택배사와, 상품 화면에 공통으로 나오는 「배송 안내」 문구를 정합니다. 자세한 내용은 ①「쇼핑몰 오픈까지」의 2번을 보세요.
후기설정	상품후기를 켜고 끄고, 사진 첨부·비회원 구매자 후기·도움돼요 버튼·최소 글자 수·작성 가능 기간·수정 가능 기간·BEST 개수·작성 창 안내문을 정합니다. 자세한 내용은 「후기관리」 항목을 보세요.
포인트 적립비율	구매금액의 몇 %를 포인트로 쌓아줄지 정합니다. 0이면 적립하지 않습니다. 손님은 상품 상세와 주문서에서 적립 예정 포인트를 미리 봅니다.
최대포인트 사용금액	한 주문에 쓸 수 있는 포인트 상한입니다. 0이면 손님이 포인트를 쓸 수 없고 쌓기만 합니다. 포인트를 쓰게 하려면 0보다 큰 값을 넣으세요.
포인트 사용 조건	「사용 가능 최소 적립 포인트」(이만큼 모여야 사용)와 「포인트 사용가능 최소 주문금액」(이 금액 이상 주문해야 사용) 두 가지이며, 둘 다 만족해야 씁니다. 비워 두면 그 조건은 적용되지 않습니다.
손님에게 어떻게 보이나	적립률이나 최대사용금액을 하나라도 넣으면 마이페이지에 「내 포인트」가 생기고 주문서에 포인트 입력칸이 뜹니다. 둘 다 0이면 포인트 관련 표시가 손님 화면에 아예 나오지 않습니다.



포인트 설정에서 적립비율·최대 사용금액·사용 조건 두 가지를 정합니다. 최대 사용금액이 0이면 손님이 포인트를 쓸 수 없습니다.

참조

무엇을 바꿀 수 있나요

모든 메뉴

선택하신 프레임(디자인 틀)은 그대로 두고, 그 안의 콘텐츠·부분 디자인·정보·운영은 직접 바꿀 수 있습니다. 프레임 자체의 레이아웃·구조, 도메인, 결제모듈, 상품카드 기본 스타일은 본사(SHOPGO)가 관리합니다.

콘텐츠	상품(등록·수정·가격·재고·이미지·옵션), 게시판(공지·문의), 회원 관리.
부분 디자인	메인 슬라이드/섹션(순서·배경색·링크)·팝업·로고(크기 조절 포함). 무료몰은 다크 로고·파비콘·테마색상 칸이 없습니다. 테마색상은 기본값을 쓰고, 브라우저 탭 아이콘에는 등록하신 로고가 대신 쓰입니다.
정보 · 설정	쇼핑몰 이름·회사정보(푸터)·카카오 공유 이미지·배송비와 배송 안내·포인트 정책·후기 규칙.
운영	주문 상태 처리·취소·환불·회원 관리.
변경 불가(본사 관리)	프레임 레이아웃·구조, 도메인 주소, 결제 모듈, 상품카드 기본 스타일. 바꿔야 하면 본사(SHOPGO)에 문의하세요.
프레임이 정하는 범위	프레임에 따라 달라지는 것은 홈·상품 화면의 디자인과 메뉴 구성입니다. 주문서·결제·주문내역·배송지·약관 화면은 모든 프레임이 같은 화면을 씁니다(기능도 동일합니다). 프레임을 바꿔도 상품·주문·회원 데이터는 그대로입니다.