# Apunte para Fisicoquímica I

Dr. Raúl Mera Adasme, USACH 2020

# Chapter 1

# Introducción

Este pequeño apunte fue escrito para mis estudiantes de cátedra y de ejercicios de Fisicoquímica I para diferentes carreras en la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Aunque no puedo asegurar que esté libre de errores, e, incluso, sospecho que no lo está, corresponde a mi esfuerzo sincero por facilitar el aprendizaje a las y los estudiantes de nuestra Universidad. Este apunte es un trabajo en progreso, y se espera que cambie con el tiempo. Ahora mismo, no cubre todos los contenidos de Fisicoquímica I.

El apunte está pensado como un complemento para, y no un reemplazo de, las clases. A eso se debe su aparente incompletitud. Incluso, contiene espacios en blanco para anotaciones.

Se han utilizado varias fuentes para la confección de este apunte. Las principales son los libros de Atkins[1], Kardar[2], Chandler[3] y Chang[4], y el texto de estadística de Blitzstein y Hwang[5] cuyos detalles se entregan en la bibliografía.

Cabe señalar, para estudiantes de otros cursos que pudieran utilizar este apunte, que este de ninguna manera pretende reemplazar el criterio del docente a cargo de su curso, que siempre tiene la última palabra respecto de los contenidos que enseña.

Espero que les sea útil.

Copyright (c) Raúl Mera A., Universidad de Santiago de Chile (USACH). Este material está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Chapter 2
Gases ideales y reales

# 2.1 Introducción al concepto de distribución

#### 2.1.1 Advertencia

Aca pretendo dejarles una idea de lo que significa "distribución", y poco más que eso. Por tanto, las definiciones no siempre son demasiado rigurosas, y algunas cosas pueden estar sobre-simplificadas.

#### Variables discretas

Les propongo un juego. Cada persona tira 10 monedas, y gana la persona que saque mas "caras".


Cual es la probabilidad de sacar un numero cualquier, N, de caras?

Sin hacer ningun cáculo, podemos decir algunas cosas

- 1. La probabilidad de sacar menos de 0 caras, es 0.
- 2. La probabilidad de sacar más de 10 caras, es 0.
- 3. La probabilidad de sacar un número no entero (1.5,  $\sqrt{2}$  o  $\pi$ , por ejemplo) es 0


Los dos primeros enunciados nos dicen que la variable está definida en el interavalo (0,10). El tercer enunciado nos dice que, incluso dentro de ese intervalor, solamente está definida para algunos valores, los numeros enteros. Este tercer enunciado es importante. Cualquier variable que no esté definida para **todos** los numeros reales dentro de un intervalo, es una variable discreta. Por ejemplo, las notas en una prueba son variables discretas: Un 6.8 está definido, quizás incluso un 6.83. Sin embargo, nunca he visto a nadie sacar un 6.85386 en una prueba. Así mismo, es posible sacar un 3.1, pero no un " $\pi$ " Solamente los numeros con un (0, a lo más, dos) decimales están definidos.

Observemos los resultados de jugar 500 veces a nuestro juego de las 10 monedas. En la siguiente figura, cada círculo representa un "juego" (En esta figura, el eje Y no tiene significado. Los círculos se muestran a diferentes valores de Y solamente para que sean más visibles).



Lo primero que vemos, es que solamente algunos valores son posibles, los valores enteros (variable discreta). Ademas de eso, vemos que la mayor parte de los "juegos" dan resultados de entre 4-6 caras. Sin embargo, hay varios puntos en otros valores, incluso en 1, 9 y 10 (en este caso, no hay valores en 0). Al final, aunque es improbable sacar 10 caras, no es imposible, y estamos jugando 500 veces.

Una mejor forma de representar estos resultados es un *histograma*. En un histograma, para cada resultado posible del juego (enteros entre 0 y 10, en nuestro caso) dibujamos una barra cuya altura corresponde a las veces que se obtuvo ese resultado.



Aca se puede ver mas claramente como se distribuyen los resultados. Por supuesto, si sumamos los valores de todas las barras deberíamos obtener 500, el número total de juegos.

Y si quisieramos saber como se distribuye la probabilidad de obtener cada resultado? Bueno, si podemos asumir que 500 es una muestra suficientemente grande, el problema es simple, solamente tendriamos que dividir la altura de cada barra entre 500, de modo que la suma total de todas ellas fuera 1. Esto es porque la probabilidad de sacar cualquier resultado, es 1 (si jugamos, podemos estar seguros de que vamos a obtener uno de los puntajes posibles!). Esta division entre 500 es lo que se llama "normalizar" la distribucion. En este caso, 1/500 es nuestro coeficiente de normalización.

Si les pregunto cómo se distribuyen los resultados del juego, no queda claro de inmediato qué les estoy preguntando. Cuando pregunto esto, estoy preguntando "A qué función matemática se aproxima la probabilidad de obtener cada resultado?" En este caso puntual, esa función es la **Distribución Binomial**, con probabilidad de "éxito" para cada test (p) igual 0.5 (la probabilidad de sacar cara) y número de pruebas (n) igual a 10 (tiradas de moneda por cada juego). La distribución binomial para tiene esta forma:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{(n-x)}$$
 (2.1)

En el caso de nuestro juego, reemplazamos p por 0.5 y n por 10, resultando:

$$P(x) = \binom{10}{x} 0.5^x 0.5^{(10-x)} \tag{2.2}$$

La operacion  $\binom{n}{x}$  no es una division. Se conoce como "de n elegir x" y es justamente eso: El numero de formas en las que podemos elegir x elementos diferentes cuando tenemos n totales. Por si tienen curiosidad, su definición es:


$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \tag{2.3}$$

La función ue acabamos de definir (son dos, pero una es solamente la versión general de la otra) nos entrega la probabilidad de obtener un resultado dado. Es la función de masa de probabilidad de la distribución, o PMF, por su sigla en inglés. No todas las variables discretas siguen la distribución binomial, por supuesto. Es solamente una de las distribuciones posibles.


#### 2.1.2 Variables continuas

No todas las variables son discretas. Algunas pueden adoptar cualquier valor dentro de un un intervalo. Digamos que tomamos una prueba escrita a un grupo de estudiantes, y medimos el tiempo que demoran en completarla. Cualquier tiempo es posible, cierto? Depende solamente de con cuanta presicion queremos medir. En principio, es posible que alguien demore, por ejemplo 45,376325 minutos. Una variable que está definida para cualquier número real dentro de un intervalo es una variable continua

Sigamos con el ejemplo de la prueba. En la figura siguiente se muestran los resultados del experimento para distintos números de estudiantes (en realidad, son resultados simulados, no hice realmente el experimento:-)



Con 100 estudiantes es difícil distinguir el patrón, pero ya con 500 se observa que a la mayor parte de la gente le toma al rededor de 60 minutos terminar. Mientras más estudiantes agregamos, más clara es la tendencia. Sin embargo, siempre hay estudiantes que toman más (hasta 90-100 minutos) y menos (hasta 30 minutos) resultados para 500, 1000, 2000 y 10000 estudiantes, pero en histogramas:



Acá se ve mejor como se distribuyen los datos, y se puede ver mejor como, a mayor número de estudiantes, la distribución de los tiempo de completación de las pruebas "converge" hacia una distribución. La distribución a la que convergen los resultados, en este caso, es la **Distribución Normal** (también llamada "Gaussiana" o "Campana de Gauss", pero evitemos esos nombres en este curso :-) .


La distribución normal tiene esta forma:

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-0.5\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \tag{2.4}$$

Veamos un gráfico de la función que acabamos de definir comparado con el grafico del ultimo histograma, de 10 mil estudiantes.

La función que definimos estaba normalizada. En el caso discreto, eso significaba que la sumatoria de todos sus valores era 1. En el caso continuo, esa sumatoria se reemplaza por una integral. Por tanto, una funcion continua normalizada, integra a 1, en todo el intervalo en el que esta definida.

Para nuestra comparacion, la vamos a multiplicar por 10 mil, el número de estudiantes en el histograma:



La curva en azul es la gráfica de la función, mientras que la curva en rojo es el histograma anterior (dividido en más columnas, para mejorar la visualización).

#### Bastante cerca!

La función que graficamos en azul, y que acabábamos de definir, es un ejemplo del equivalente de la PMF para distribuciones continuas. Se llama "función de densidad de probabilidad" o PDF. Entonces, la función de la ecuación 2.4 es la PDF para una distribución normal.

# 2.2 Teoría Cinético-molecular de los gases

#### 2.2.1 Introducción

La teoria cinético-molecular de los gases (TCMG) utiliza las leyes de Newton y algunas suposiciones simples. Sin embargo, predice con exactitud destacable el comportamiento de los gases.

El principal creador e impulsor de este modelo fue el físico austríaco Ludwig Boltzmann.


## 2.2.2 Suposiciones de TCMG

- 1. Los gases estan hecho de partículas de tamano despreciable que se mueven según las leyes de Newton.
- 2. Los gases interaccionan poco entre sí. Cuando lo hacen, es mediante colisiones perfectamente elásticas.
- 3. Las colisiones contra las paredes del contenedor tambien son elásticas.


A que les recuerdan estas suposiciones?

De estas suposiciones se obtiene la distribución de rapideces (que vamos a llamar v) de Maxwell-Boltzmann:

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$
 (2.5)



De esta distribución de densidad de probabilidad pueden obtenerse varios valores interesantes. Por ejemplo, la probabilidad de una v dada?



R: Es siempre 0. Necesitamos un rango de v:  $v + \delta v$ En ese caso, la probabilidad viene dada por:

$$\int_{v_0}^{v_0 + \delta v} P(v) dv = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_{v_0}^{v_0 + \delta v} v^2 e^{-\frac{Mv^2}{2RT}}$$
(2.6)

Puesto que el rango es pequeño, podemos aproximar esa integral.

$$\int_{v_0}^{v_0 + \delta v} P(v) dv \approx P\left(v + \frac{\delta v}{2}\right) * \delta v \tag{2.7}$$

Otra cosa interesante que podemos encontrar son los llamados "valores esperados" (valores promedio). En general, para cualquier distribucion de probabilidad, se cumple:

$$\langle x^n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^n P(x) dx$$
 (2.8)

La rapidez solamente está definida entre 0 e infinito, por lo que:

$$\langle v^n \rangle = \int_0^\infty v^n P(x) dx$$
 (2.9)

Entonces, la rapidez media:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v P(v) dv = \left(\frac{8RT}{\pi M}\right)^{1/2}$$
 (2.10)

Y la rapidez cuadrática media:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 P(v) dv = \frac{3RT}{M}$$
 (2.11)

Esto tiene una consecuencia inesperada!

Si consideramos que  $< E_k > = \frac{1}{2}M < v^2 >$  Obtenemos:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2}M \langle v^2 \rangle = \frac{1M}{2}\frac{3RT}{M} = \frac{3RT}{2}$$
 (2.12)

### 2.3 Gases ideales

#### 2.3.1 Introducción

Nomenclatura

- n Numero de moles
- p Presion
- T Temperatura
- V Volumen

#### Ecuación de estado

Para una sustancia pura, el estado **macroscópico** del sistema esta totalmente determinado por cuatro variables: T, p, V y n Sin embargo, en realidad solo 3 de estas son necesarias. La cuarta puede obtenerse a partir de estas si es que se conoce la **ecuación de estado** de la sustancia.

Una ecuacion de estado es una funcion del tipo:

$$p = F(T, V, n) \tag{2.13}$$

(o, por supuesto, su forma equivalente para cualquiera de las cuatro variables).

## 2.3.2 Ley de los gases ideales

La ley de los gases ideales, o ecuación de estado de un gas ideal es una ley empírica. Viene de la combinacion de diversas observaciones:

- Ley de Boyle: pV = cte (para n y T constantes)
- $\bullet$  Ley de Charles: V = cte \* T (para n y p constantes)

• Principio de Avogadro: V = Constante \* n (a p y T constantes)

A partir de estas, se propone la ecuación de estado de un gas ideal:

$$pV = nRT$$

Donde R es la constante de los gases ideales, con los siguientes valores:

- 8.314  $\frac{J}{K*mol}$
- $1.987 \frac{cal}{K*mol}$
- $0.082 \frac{Atm*L}{K*mol}$

**Nota** en la derivación original de la distribución de Maxwell-Boltzmann, en la teoría cinéticomolecular de los gases, todas las energías son por particula, no por mol. La constante que aparece en estas derivaciones (y que despues vamos a ver) es la constante de Boltzmann  $K_B$ , el equivalente de R para partículas.

$$K_B = 1.380 \cdot 10^{23} J/K = \frac{R}{N_A}$$

#### Qué es un gas ideal?

Los gases ideales no existen. Ningún gas es ideal. El concepto de gas ideal es eso, una idealización La ley de los gases ideales es una *ley límite*, se cuando ciertas condiciones tienden a un valor. Las aproximaciones detras de la ley de los gases ideales:

- 1. No interacciones atractivas
- 2. No interacciones repulsivas

Es decir, no E potencial! Cuándo se cumple esto?

• Cuando hay pocas particulas

• Cuando podemos despreciar las interacciones en comparacion con la velocidad de las particulas

Es decir, si  $E_p \ll E_k$ Entonces:

- Condicion 1: Baja presion
- Condicion 2: Alta temperatura.

Pero, que tan baja p y alta T es necesaria para que un gas se comporte como ideal? Depende del gas!

Depende tambien de la exactitud que queramos.

## 2.3.3 Mezclas de gases

Si tenemos una mezcla de gases, puede ser interesante conocer la contribucion de cada componente de la mezcla a la presion total. Definamos la presion parcial del componente "j" de una mezcla de gases:

$$p_j = \chi_j p \tag{2.14}$$

Donde  $\chi_j$  es la **fraccion molar** del componente j:

$$\chi_j = \frac{n_j}{n}; n = \sum_i n_i \tag{2.15}$$

Esto implica que:

$$\sum_{i} p_i = p \tag{2.16}$$

Si **todos** los gases de la mezcla son ideales, la presión parcial del gas j es la misma presión que el gas j ejercería sobre el contenedor si estuviera puro a ese mismo n, T y V. Esta es la **Ley de Dalton**.

# 2.4 Gases Reales I

## 2.4.1 Gases ideales vs gases reales

$$pV = nRT (2.17)$$


Para que gases se cumple?

Para estudiar que tanto se aproxima un gas al comportamiento ideal, definamos el **factor** de compresion Z.

$$Z \equiv \frac{V_m}{V_m^o} \tag{2.18}$$

$$V_m \equiv V/n \tag{2.19}$$

Como se comporta Z en distintos gases? Podemos graficarlo, por ejemplo, contra la presion.



### 2.4.2 La ecuacion de van der Waals.

Al alejarnos del comportamiento ideal, ya no podemos tener una ecuacion igual para todos los gases. Hay varias ecuaciones propuestas como aproximaciones a la ec. de estado de un gas real.

Ejemplo: Ecuacion de van der Waals.

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2} \tag{2.20}$$


$$\frac{\partial p}{\partial V} = 0 \tag{2.21}$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{2.22}$$

$$V_c = 3b$$


$$p_c = \frac{a}{27b^2}$$

$$T_c = \frac{8a}{27bR}$$
(2.23)



## 2.5 Gases Reales II

### Funciones desconocidas y series de potencias



#### Ley de virial

Nuestro razonamiento empieza considerando a la ley de los gases ideales:

$$p\left(\frac{1}{V_m}\right) = nRT\left(\frac{1}{V_m}\right) \tag{2.24}$$

Como la aproximación lineal a la ley "real" (desconocida). Cual es siguiente el paso lógico, entonces?

Este razonamiento nos lleva a la Ley de virial

$$p\left(\frac{1}{V_m}\right) = RT\left(\frac{1}{V_m} + \frac{B}{V_m^2} + \frac{C}{V_m^3} + \dots\right)$$
(2.25)

Nota: En este caso " $p\left(\frac{1}{V_m}\right)$ " significa "p<br/> como funcion de  $\frac{1}{V_m}$ " y no " p multiplicado por  $\frac{1}{V_m}$ "

- B y C se determinan experimentalmente.
- En general la expansión se puede truncar en B.
- Nótese que en esta ecuacion la serie de potencias está solamente función de  $1/V_m$  Consecuencias?

# Chapter 3

# Termodinámica

# 3.1 Primera Ley de la Termodinamica I

## 3.1.1 Energía interna

La primera ley se relaciona sobre todo con una magnitud que ya revisamos, la energía interna (U).

## 3.1.2 La primera ley en un sistema aislado

La primera ley de la termodinamica dice:

Para un sistema aislado, la energía interna es constante.

$$dU = 0 (3.1)$$

#### 3.1.3 Sistema adiabático

En un sitema adiabatico, es posible hacer variar la energía de un sistema realizando trabajo sobre este. En este caso, es posible determinar que el cambio en la energía interna equivale al trabajo realizado

$$dU = dw (3.2)$$

#### 3.1.4 Sistema abjecto

Si tomamos el mismo sistema anterior, pero retiramos las paredes adiabaticas, se observa que el cambio de energía interna ya no equivale al trabajo realizado sobre el sistema. A la diferencia entre ambos la llamamos calor (q)

$$dU - dw = dq (3.3)$$

Así, llegamos a la expresion mas común de la primera ley de la termodinámica:

$$dU = dq + dw (3.4)$$

### 3.1.5 Trabajo

Nos dice la primera ley que si la energía interna de un sistema cambia, es por calor o trabajo transferido entre el sistema y sus alrededores. Hablemos sobre trabajo.

Es la transferencia ordenada de energía, para modificar el sistema de forma controlada. Podemos expresarlo como un desplazamiento que se produce contra una fuerza.

$$dW = Fdx \tag{3.5}$$

Hay varios tipos de pares desplazamiento/fuerza que pueden producir trabajo. Tenemos, entre otros:

• Trabajo superficial:

$$dW = \gamma dA \tag{3.6}$$

• Trabajo químico:

$$dW = \mu_i dn_i \tag{3.7}$$

• Trabajo presion-volumen (higrostático)

$$dW = -pdV (3.8)$$

Este último es el foco de esta parte del curso. Para obtener el trabajo para un proceso que lleva al sistema de un estado e1 a un estado e2, necesitamos resolver la ecuacion:

$$dW = -\int_{e1}^{e2} pdV \tag{3.9}$$

Como el trabajo no es una funcion de estado, esta integral depende del "camino" que se siga: Como sea el proceso que nos lleva de e1 a e2. Si el proceso se realiza a presion constante, resolver la integral es muy facil:

Si el proceso no se realiza a presion constante las cosas se complican, puesto que  $p\equiv p(V)$  y ya no puede sacarse de la integral.

Sin embargo, hay un caso particular en la que la integral puede resolverse:

- 1. Gas ideal
- 2. Proceso reversible

Qué es un proceso reversible?

Cómo seria para nuestro ejemplo?

Por tanto, la presion externa siempre es igual a la presion del gas. Podemos utilizar  $p(V) = \frac{nRT}{V}$  Entonces:

$$W = -\int_{e1}^{e2} p dV (3.10)$$

$$W = -nRT \int_{e1}^{e2} \frac{dV}{V} \tag{3.11}$$

$$W = -nRT[LnV]_{e1}^{e2} (3.12)$$

$$W = -nRTLn\frac{V_2}{V_1} \tag{3.13}$$

#### 3.1.6 Calor

Que es 'calor'? Puesto que 'trabajo' es algo que esta bien definido, y la primera ley nos dice que U solo cambia por calor y trabajo

$$dU = dq + dw (3.14)$$

Esto nos sugiere una definicion de calor.

Procesos a volumen constante

Tomemos el caso de trabajo presión/volumen. Que pasa con la energía interna?

$$dU = dq - pdV (3.15)$$

$$dU = \bar{d}q \tag{3.16}$$

Si queremos estudiar cambios de calor a volumen constante, podemos definir la capacidad calorífica a volumen constante:

$$Cv = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v$$
 (3.17)

Procesos a presión constante

Si tenemos:

$$dU = dq + dw (3.18)$$

Ya no podemos considerar la igualdad dU = dq, puesto que dV ya no se hace cero. Entonces, es util definir la siguiente función termodinamica, que llamaremos entalpía:

$$H \equiv U + pV \tag{3.19}$$

Para el diferencial tenemos:

$$dH = dU + Vdp + pdV (3.20)$$

Pero dU = dq + dw y (para trabajo exclusivamente P-V): dw = -pdV Entonces:

$$dH = dq - pdV + Vdp + pdV (3.21)$$

$$dH = dq + Vdp (3.22)$$

Y a presion constante:

$$dH = dq (3.23)$$

Pregunta: Es la Entalpía una funcion de estado? Como puede serlo, si corresponde al calor?

#### 3.1.7 Apéndice: Nota sobre convenciones

La convención mas común

En ese apunte, decimos que la primera ley de la termodinámica es:

$$dU = dq + dw (3.24)$$

donde dq es el calor transferido hacia el sistema, y dw el trabajo realizado sobre el sistema. el trabajo siempre es un desplazamiento realizado contra una fuerza. En el caso del trabajo presion-volumen, esto se transforma en:

$$dw = -pdV (3.25)$$

Donde p es la presion externa. La razon por la que p es negativa, brevemente, y sobresimplificando un poco, tiene que ver con que para hacer trabajo sobre el sistema (trabajo positivo) tenemos que disminuir el volumen del sistema. Es decir, dV tiene que ser negativo. Para que todo eso calce, la presion se ocupa con un signo negativo.

Esta es la convencion que usan, hasta donde yo se, la mayor parte de los textos de Fisicoquímica, incluyendo el de Atkins y el de Chang, y libros de Física, como el de Kardar o el de Chandler.

La otra convención

Lamentablemente, no todos los libros usan la convención anterior.

Algunos libros (al parecer, especialmente en ingeniería) prefieren definir dw como el trabajo realizado por el sistema. En ese caso, la expresión de la primera ley pasa a ser:

$$dU = dq - dw (3.26)$$

Fíjense en que la formula cambia, no por que la ley sea distinta, sino porque la definicion de dw cambió.

Puesto que ahora definimos trabajo como el trabjao que el sistema realiza y no como el trabajo que se realiza sobre el sistem, la fórmula para trabajo presión-volumen, también cambia

$$dw = pdV (3.27)$$

Como pueden ver, al final, todos los cálculos van a dar el mismo numero, pues el cambio de signo en la formula de trabajo se compensa con el cambio de signo en la primera ley.

# 3.2 Primera Ley de la Termodinamica II

#### 3.2.1 Procesos a presión constante

Definimos entalpía como

$$H = U + PV \tag{3.28}$$

De eso obteníamos:

$$dH = dq + Vdp \tag{3.29}$$

Nota: La entalpía es la transformada de Legendre de la energía interna.

A presión constante, Vdp es cero, por lo tanto

$$dH = \bar{d}q \tag{3.30}$$

Por tanto, pudimos definir la capacidad calórica a presión constante como:

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{3.31}$$

El hecho de que la entalpía es una función de estado tiene algunas ventajas!

Podemos definir la entalpía de formación para cualquier sustancia como el cambio de entalpía para formarla a partir de sus átomos, en su estado estándar, a una temperatura estándar (298 K).

$$\Delta H_f^o \tag{3.32}$$

Estas entalpías de formación se obtienen para varios compuestos, y se tabulan. Con estos datos, se pueden obtener entalpías de reaccion, sin necesidad de medir.

Una consecuencia del hecho de que la entalpía es una función de estado es la Ley de Hess. Esta se estudia a veces en el laboratorio del curso

Adicionalmente, se pueden utilizar los cambios de temperatura y las capacidades caloríficas para estimar el cambio de entalpía de un proceso:

$$\Delta H = C_p \Delta T \tag{3.33}$$

#### 3.2.2 Cambios adiabáticos

Si para un proceso normal tenemos

$$dU = dq + dw (3.34)$$

Si el proceso es adiabático:

$$dU = dw (3.35)$$

Si consideramos la expansión adiabática de un gas ideal, contra una presión externa:

Es claro que el gas hace trabajo, por lo que U debería cambiar (puesto que no hay transferencia de calor). Puesto que, para un gas ideal  $U=\frac{3}{2}RT$ , si cambia la energía interna, la temperatura debe tambien modificarse. Puesto que U, V y T son funciones de estado, podemos tomar el proceso adiabatico en un grafico de T vs V y dividir el proceso en dos partes

Notese que U solamente cambia en la primera parte del proceso. Este proceso es a V = cte, por lo que el cambio de U viene dado por:

$$\Delta U = C_V * \Delta T \tag{3.36}$$

Recordar que, a V = cte.

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v \tag{3.37}$$

Pero ese cambio que acabamos de calcular, es el cambio total de U (porque U no cambia si T=cte). Por tanto, la primera ley implica que debe ser igual al trabajo.

$$dU = C_V * dT (3.38)$$

 $\mathbf{y}$ 

$$dU = dW = -pdV (3.39)$$

$$C_V dT = pdV (3.40)$$

Usemos la ley de los gases ideales para obtener p(V)

$$\int_{1}^{2} \frac{C_{V} dT}{T} = \int_{1}^{2} \frac{R dV}{V} \tag{3.41}$$

Y de ahí:

$$C_V L n \frac{T_2}{T_1} = R L n \frac{V_2}{V_1} \tag{3.42}$$

Si uno considera la siguiente relacion:

$$C_p - C_V = R (3.43)$$

(obtener!)

Se puede reordenar la ecuacion aterior para obtener:

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \tag{3.44}$$

donde  $\gamma = C_p/C_V$ 

# 3.3 Segunda Ley de la Termodinamica I

En general, el ímpetu para el desarrollo de la termodinámica viene de la invención de las máquinas de vapor, y la necesidad de mejorar su eficiencia durante la revolución industrial.

De forma "idealizada" podemos definir una máquina de calor.

## 3.3.1 Máquina de calor

Toma una cantidad de calor de una fuente caliente  $Q_c$ , hace un trabajo W y libera el calor sobrante a un reservorio frio  $Q_f$ 

La eficiencia de la máquina es:

$$\eta = \frac{W}{Q_c} = \frac{Q_c - Q_f}{Q_c} \tag{3.45}$$

# 3.3.2 Refrigerador

Toma calor  $Q_f$  de una fuente fria , consume trabajo W y deposita el calor en un reservorio caliente

La eficiencia de un refrigerador:

$$\omega = \frac{Q_f}{W} = \frac{Q_f}{Q_c - Q_f} \tag{3.46}$$

La segunda ley viene de observaciones que muestran que, algunas cosas que se creían posibles, y se querían hacer en la epoca, no eran posibles en realidad. Podemos darla en dos planteamientos:

Planteamiento de Kelvin:

No es posible un proceso cuyo unico efecto sea convertir completamente calor en trabajo

#### Planteamiento de Clausius:

No es posible un proceso cuyo unico efecto sea transferir calor desde una fuenta fria a una caliente

Estas dos son formas de plantear la segunda ley (hay otras). Mostremos que son equivalentes

### 3.3.3 Máquinas de Carnot

Nicolas Léonard Sadi Carnot, ingeniero francés, concibio la máquina ideal.

- Una máquina de Carnot es cualquier máquina cíclica, reversible y que intercambia calor con una fuente caliente y un reservorio frío, a temperaturas  $T_c$  y  $T_f$ , respectivamente.
- El que sea cíclica, significa que la máquina vuelve a su estado interno inicial cuando el ciclo termina.
- El hecho de que la máquina solamente intercambia calor entre dos temperaturas, implica que los intercambios son isotérmicos, y que, para completar el cirulo y unir las dos isotermas necesitamos procesos adiabáticos reversibles.
- Si la sustancia con la que trabaja la máquina es un gas ideal, el camino adiabático reversible queda definido como ya vimos:

$$PV^{\gamma} = cte \tag{3.47}$$

con  $\gamma = 5/3$ 

### Teorema de Carnot

Ninguna máquina que opere entre dos temperaturas  $T_c$  y  $T_f$  puede ser mas eficiente que una máquina de Carnot operando entre esos mismos valores de T.

Un corolario de esto es que todas las máquinas de Carnot que corran entre las mismas temperaturas, tienen la misma eficiencia. Es decir, la eficiencia de una máquina de Carnot solamente depende de  $T_c$  y  $T_f$ 

# 3.4 Segunda Ley de la Termodinamica II

Los postulados de Kelvin y de Clausius son formas de expresar la segunda ley de la termodinamica. Ahora vamos a dar otra expresion de la segunda ley y a mostrar que esta expresion implica al postulado de Clausius

• Existe una funcion de estado S(U,V,n,...), extensiva, que aumenta cuando U aumenta y que, para todo cambio espontaneo en un sistema aislado su cambio es mayor o igual a cero

Noten que para un proceso reversible  $\Delta S_{A->B} = -\Delta S_{B->A}$  (eso significa "reversible" cierto?) Puesto que, si el proceso es reversible, debe porder llevarse a cabo en ambos sentidos, la unica forma de cumplir con la segunda ley es si  $\Delta S_{rev} = 0$ 

Estudiemos más en detalle las consecuencias de esta expresión de la segunda ley. Puesto que S es extensiva, y es función de U, podemos tomar su diferencial como:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right) dV \tag{3.48}$$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) dq - \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) p dV + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right) dV \tag{3.49}$$

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) dq + \left[ -\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) p + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right) \right] dV \tag{3.50}$$

Para un proceso adiabatico reversible tanto dS como dq son 0. El término asociado a dq se va, quedando:

$$dS = \left[ -\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) p + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right) \right] dV \tag{3.51}$$

Pero dS tiene que ser 0, pero ese no es el caso para dV! Solamente podemos cumplir ambas cosas si el termino entre corchetes es 0. Pero noten que en ese término no hay nada que dependa de dq, por lo que si es 0, debe ser 0 en forma general.

Por tanto, para cualquier proceso reversible:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) dq \tag{3.52}$$

O, que es lo mismo:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right) dq_{rev} \tag{3.53}$$

Si ahora definimos:

$$T \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) \tag{3.54}$$

Llegamos a la definicion "estándar" para la S (la entropía)

$$dS = \frac{dq_{rev}}{T} \tag{3.55}$$

Nóten que si bien dq no es función de estado,  $dq_{rev}$  sí lo es!

### 3.4.1 Fluctuaciones en torno al equilibrio

Estudiemos ahora un sistema en equilibrio. Un sistema aislado del resto del universo, compuesto de dos sub-sistemas. Estos subsistemas estan separados por una membrana que deja pasar calor, pero no materia (ni se mueve para permitir trabajo).

Por tanto, para este sistema  $U_t = U_1 + U_2$ . De acuerdo a la definicion 1., cualquier estado en equilibrio está en un maximo de entropía. Por tanto, cualquier fluctuacion de la entropía partiendo de un estado de equilibrio, debe consistir en una disminucion de esta

$$0 > \delta S \tag{3.56}$$

Como la entropía es extensiva, tambien se cumple:

$$\delta S = \delta S_1 + \delta S_2 \tag{3.57}$$

Como no hay trabajo:

$$\delta S = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right) \delta U_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right) \delta U_2 \tag{3.58}$$

Como el sistema esta aislado, la energía total es constante. Entonces tenemos:  $-\delta U_1 = \delta U_2$ .

$$\delta S = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right) \delta U_1 - \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right) \delta U_1 \tag{3.59}$$

$$\delta S = \left[ \left( \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right) - \left( \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right) \right] \delta U_1 \tag{3.60}$$

$$0 \ge \left[ \left( \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right) - \left( \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right) \right] \delta U_1 \tag{3.61}$$

Si reemplazamos aquí nuestra definición de temperatura, obtenemos

$$0 \ge \left[ \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right] \delta U_1 \tag{3.62}$$

Esto implica, que, en el equilibrio:

$$T_1 = T_2$$
 (3.63)

Lo que justifica nuestra difinición de temperatura.

### 3.4.2 El proceso de alcanzar el equilibrio

Un proceso espontaneo es el que nos acerca al equilibrio, por definicion. Tomemos un sistema similar al anterior, pero lejos del equilibrio. Vamos a estudiar el proceso por el que el sistema alcanza el equilibro. Al llegar al equilibrio tendremos un  $\Delta S$ . Si dejamos que el sistema vuelva de forma espontanea (irreversible) al equilibrio, vamos a tener:

$$\Delta S > 0 \tag{3.64}$$

Igual que la vez, anterior, debido a que la entropía es extensiva, tenemos:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 > 0 \tag{3.65}$$

Tomemos una parte cualquiera del proceso total y expresemoslo en funcion de la energía interna:

$$0 < \delta S = \left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right) \delta U_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right) \delta U_2 \tag{3.66}$$

Debido a que la energía total es constante, obtenemos una expresion similar a la anterior:

$$0 < \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right] \delta U_1 \tag{3.67}$$

Es decir, nuestra nueva expresion de la segunda ley implica al postulado de Clausius.

Si consideramos el desarrollo en que mostramos que  $\Delta S = \frac{Q}{T}$  y consideramos tambien que una maquina de Carnot es un ciclo reversible, en el que solamente se intercambia calor a  $T_c$  y  $T_f$ , vemos que tenemos:

$$\frac{Q_c}{Tc} = \frac{Q_f}{T_f}$$

$$\frac{Q_c}{Q_f} = \frac{T_c}{T_f}$$

Con eso, se torna facil probar lo que habia quedado pendiente la vez anterior, que, para una máquina de Carnot, la eficiencia:

$$\eta = \frac{Q_c - Q_f}{Q_c} \tag{3.68}$$

Se transforma en:

$$\eta = \frac{T_c - T_f}{T_f} \tag{3.69}$$

## 3.4.3 Calculando entropías

Para proceso reversibles tenemos:

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} \tag{3.70}$$

Es vital recordar que la igualdad anterior es solamente valida para procesos reversibles, y no se cumple en general  $\mathbf{x}$ 

$$\Delta S \neq \frac{Q}{T} \tag{3.71}$$

Como calculamos la entropía para procesos no reversibles?

Recordando que es una funcion de estado.

En general, lo mas fácil es tratar de dividir el proceso en dos partes reversibles: Una isotérmica y otra adiabática. Lo bueno de esto, es que solamente en la isotérmica hay transferencia de calor, por lo que es la única que contribuye a la entropía.

Entonces, para la parte isotérmica tenemos:

$$\Delta S = \int \frac{dq_{rev}}{T} \tag{3.72}$$

Para un gas ideal, un cambio isotérmico implica dU = 0 y, por tanto, dq = -dw. Si consideramos solamente trabajo presión-volumen:

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int p dV \tag{3.73}$$

Puesto que el cambio es reversible, en todo punto la presión corresponde a la del gas ideal

$$\Delta S = \frac{1}{T} \int \frac{nRTdV}{V} \tag{3.74}$$

$$\Delta S = nR \int \frac{dV}{V} \tag{3.75}$$

$$\Delta S = nRLn\frac{V_2}{V_1} \tag{3.76}$$

Que sería el cambio total de entropía para el proceso.

Entropía de transiciones de fase

Los cambios de fase se producen a la temperatura/presión de fusión/ebullición, que es la temperatura/presión de equilibrio entre las fases en cuestión Es decir, los proceso de fase ocurren en el equilibrio, y, por tanto, se pueden considerar reversibles. Debido a esto, la entropía asociada a un cambio de gase es muy fácil de obtener.

Para la vaporización de una sustancia (proceso que ocurre a P constante) el calor transferido es:

$$Q = n\Delta H_{vap}^{\circ} \tag{3.77}$$

Puesto que este es un proceso reversible, la entropía no es otra cosa que:

$$\Delta S = \frac{n\Delta H_{vap}^{\circ}}{T_{van}} \tag{3.78}$$

# 3.5 Criterios de equilibrio - Potenciales TD

Vimos que para un sistema cerrado, la unica condición de equilibrio es la maximizacion de la entropía.

$$dS \le 0 \tag{3.79}$$

Sin embargo, esto aplica solamente a sistemas cerrados, o al universo completo. Si nuestro sistema de interés esta en comunicacion con el resto del universo, podemos encontrar un resquicio para escapar a la tiranía de la entropía.

Nota: Por claridad, vamos a denotar las variaciones de funciones de estado en el equilibrio con "d" y las fuera del equilibrio con " $\delta$ "

### 3.5.1 Equilibrio a volumen y temperatura constante (NVT)

Consideremos un sistema dentro del universo que no se comunica mecánicamente con este universo (volumen constante), pero transfiere calor desde/hacia este (por ejemplo, un gas en una caja metálica).

En ese caso, para cualquier proceso con variación de la energía interna tenemos:

$$\delta U = \bar{d}w + \bar{d}q \tag{3.80}$$

Como no hay trabajo:

$$\delta U = dq \tag{3.81}$$

Pero, de lo que estudiamos en segunda ley sabemos que:

$$\frac{dq}{T} \le \delta S \tag{3.82}$$

$$dq \le T\delta S \tag{3.83}$$

Donde la igualdad se da para procesos reversibles. Podemos reemplazar esta ecuación en la anterior, para obtener:

$$\delta U \le T \delta S \tag{3.84}$$

$$\delta U - T\delta S \le 0 \tag{3.85}$$

Si definimos:

$$A = U - TS \tag{3.86}$$

Podemos escribir la ecuacion anterior como:

$$\delta A \le 0 \tag{3.87}$$

Donde A es la energía libre de Hemholtz. Nuestro resultado nos dice que al acercarnos al equilibrio, A disminuye. Por tanto, el criterio de equilibrio en sistemas a volumen constante (NVT) es la minimización de A, y el criterio de espontaneidad es la disminución de A.

Las variaciones de A en el equilibrio son:

$$dA = dU - d(TS) (3.88)$$

$$dA = dU - TdS - SdT (3.89)$$

$$dA = TdS - pdV - SdT - TdS (3.90)$$

$$dA = -SdT - pdV (3.91)$$

# 3.6 Equilibrio a presión y temperatura constante (NPT)

Similar al caso anterior, si tenemos un sistema que interacciona con el resto del universo mediante intercambio de calor, pero, ademas, mediante intercambio de trabajo tenemos:

$$\delta U = dw + dq \tag{3.92}$$

$$\delta U = -pdV + dq \tag{3.93}$$

Considerando lal desigualdad de la seccion anterior:

$$\frac{dq}{T} \le \delta S \tag{3.94}$$

Obtenemos la condicion de espontaneidad:

$$\delta U \le -pdV + T\delta S \tag{3.95}$$

$$\delta U + pdV - T\delta S \le 0 \tag{3.96}$$

Ahora podemos definir:

$$G = U + pV - TS \tag{3.97}$$

Pero, si recordamos nuestra definicion de entalpía:

$$H = U + pV \tag{3.98}$$

Nuestra definicion se convierte en

$$G = H - TS \tag{3.99}$$

Y la condicion de espontaneidad pasa a ser:

$$\delta G \le 0 \tag{3.100}$$

Donde G es la energía libre de Gibbs.

Así, llegamos al resultado que conocíamos de Química General: El criterio de espontaneidad a presión y temperatura constante es la disminución de G mientras que el estado que minimiza G es el estado de equilibrio.

Las variaciones de G en equilibrio son:

$$dG = dU + (pV) - d(TS)$$
 (3.101)

$$dG = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp (3.102)$$

$$dG = TdS - pdV - SdT - TdS + Vdp + pdV$$
(3.103)

$$dG = -SdT + Vdp (3.104)$$

# 3.7 Relaciones de Maxwell - Potencial químico

Vimos que las variaciones para A y G son:

$$dA = -SdT + pdV (3.105)$$

$$dG = -SdT - Vdp (3.106)$$

El cálculo nos ensena que para las variaciones de cualquier función de n variables se cumple

$$dF(x_1, x_2, ..., x_n) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right) dx_1 + \left(\frac{\partial F}{\partial x_2}\right) dx_2 + ... + \left(\frac{\partial F}{\partial x_n}\right) dx_n \tag{3.107}$$

En el caso de dos variables

$$dF(x,y) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right) dy \tag{3.108}$$

Para A esto significa que:

$$dA = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right) dV \tag{3.109}$$

Comparando con la ecuación obtenida antes:

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right) \tag{3.110}$$

 $\mathbf{y}$ 

$$p = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right) \tag{3.111}$$

Uno puede hacer el mismo ejercicio para otros potenciales. Para G:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right) dp \tag{3.112}$$

Lo que nos da:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right) \tag{3.113}$$

 $\mathbf{y}$ 

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right) \tag{3.114}$$

### 3.7.1 Relaciones de Maxwell

Las relaciones de Maxwell se obtienen fácilmente de la conmutatividad de las derivadas parciales. Para cualquier funcion F(x,y) que tiene derivadas parciales continuas:

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}\right)$$
(3.115)

 $\mathbf{O}$ 

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial y} \right) \tag{3.116}$$

Si aplicamos esto a las variaciones de A:

$$dA = -SdT - pdV (3.117)$$

Y a las de G

$$dG = -SdT + Vdp (3.118)$$

### 3.7.2 Potencial Químico

Vimos al principio que el trabajo es un desplazamiento efectuado contra una fuerza (que se le opone). Hasta ahora, nos hemos enfocado en el trabajo presión-volumen, pero hay otros tipos de trabajo, que mencionamos brevemente antes. Un trabajo, que debe ser considerado, es el trabajo quimico. En este trabajo, lo que se desplaza es la cantidad de átomos/moléculas de una especie i, contra una fuerza  $\mu_i$ :

$$dW_{quim} = \sum_{i} \mu_i dn_i \tag{3.119}$$

donde la sumatoria corre a lo largo de todas las especies presentes en el sistema, y  $\mu_i$  es el potencial quimico de la especie i. Si agregamos este trabajo, las variaciones de G pasan a ser:

$$dG = -SdT - Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
(3.120)

# Chapter 4

Fases

# 4.1 Transiciones de fase en sistemas puros

### 4.1.1 Definiciones

- Fase: Parte de un sistema que es homogenea incluso a nivel microscopico
- Constituyente: Cualquier especie química presente en el sistema
- Componente: Constituyente quimicamente independiente de los otros.

  Por ejemplo, en una solucion acuosa con KCl hay 3 constituyentes (agua, K<sup>+</sup> y Cl<sup>-</sup>) pero solamente dos componentes, porque los dos iones no son independientes.

### 4.1.2 Regla de las fases

Consideremos un sistem de 1 componente el un rango de P (eje Y) y T

De esta discusion sale la regla de las fases de Gibbs

$$L = 3 - F \tag{4.1}$$

Si tenemos mas de un componente, podemos variar el % de estos, lo que nos da mas grados de libertad. En ese caso, la regla de las fases es:

$$L = C - F + 2 \tag{4.2}$$

### 4.1.3 Punto crítico

#### 4.1.4 Termodinámica de las transiciones de fase

En termodinámica vimos que

$$dG = -SdT + Vdp (4.3)$$

Si asumimos que el potencial químico en un sistema de un componente no es mas que la energía de Gibbs/mol (energía libre de Gibbs molar) tenemos que:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -S_m \tag{4.4}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = V_m \tag{4.5}$$

De acá podemos sacar varias cosas

- S es mayor que 0 para cualquier sistema (salvo a T=0) por lo que el potencial quimico disminuye al aumentar la temperatura.
- Como, en general, S es mayor para un líquido que para un sólido, el líquido gana estabilidad mas rápido que el sólido al aumentar T.
   A una cierta T, el líquido será mas estable (T de fusion)
   De la misma forma, un gas tiene mucha mas entropía que un líquido, por lo que gana estabilidad mas rapido al aumentar T. En un punto, sera mas estable que el líquido (T de ebullicion).
- De la misma forma, el volumen molar siempre es mayor que 0, por lo que el potencial químico aumenta al aumentar P.
- Un gas tiene mayor volumen molar que un líquido. Por tanto, al aumentar la presión, perderá estabilidad más rápido. Esto significa

que al aumentar la presión, será más fácil licuar un gas (menor T de condensacion/ebullicion)

- Un líquido en general tiene mayor V molar que un líquido. Por tanto, a aumentar la presión, sera más fácil formar un sólido (menor temperatura de fusión). Una excepción es el agua, que tiene mayor volumen molar en su estado sólido (hielo).

### 4.1.5 Límites de fase

El límite entre dos fases es donde las fases estan en equilibrio. Por supuesto, en esa situacion se cumple (para dos fases  $\alpha$  y  $\beta$ ) que:

$$\mu_{\alpha}(T.p) = \mu_{\beta}(T,p) \tag{4.6}$$

Si recordamos que el potencial quimico es  $G_m$ , y tomamos las variaciones de G en el equilibrio para las dos fases:

$$V_m(\alpha)dp - S_m(\alpha)dT = V_m(\beta)dp - S_m(\beta)dT \tag{4.7}$$

$$[S_m(\beta) - S_m(\alpha)]dT = [V_m(\beta) - V_m(\alpha)]dp \tag{4.8}$$

$$\Delta S_m dT = \Delta V_m dp \tag{4.9}$$

o, que es igual:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_m}{\Delta V_m} \tag{4.10}$$

Que es la ecuacion de Claperyon.

En general, si lo necesitamos, podemos recurrir al hecho de que las transiciones de fase siempre son reversibles (ocurren en el equilibrio) y, generalmente, a p=cte. En esas condiciones:

$$\Delta S_m = \frac{Q_m}{T} = \frac{\Delta H_m}{T} \tag{4.11}$$

Para dejar la ecuación de Claperyon como:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_m}{T\Delta V_m} \tag{4.12}$$

Si estamos estudiando la transicion líquido-vapor tenemos:

$$\Delta V_m = V_m(vap) - V_m(liq)$$

En este caso, podemos despreciar el volumen molar del líquido (que, tipicamente, es mucho menor que el volumen del vapor) Por tanto:

$$\Delta V_m \approx V_m(vap) \tag{4.13}$$

Si ademas tomamos la aproximación de que el gas se comporta como ideal, podemos decir:

$$V_m(vap) = \frac{V}{n} \approx \frac{RT}{p} \tag{4.14}$$

Reemplazando en la ecuacion de Claperyon:

$$\frac{1}{p}\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_m}{RT^2} \tag{4.15}$$

$$\frac{dLnp}{dT} = \frac{\Delta H_m}{RT^2} \tag{4.16}$$

Que es la ecuacion de Clausius-Claperyon

CHAPTER 4. FASES

### 4.2 Termodinámica de mezclas

### 4.2.1 Cantidades molares parciales

El volumen molar parcial

$$V_j = \left(\frac{\partial V}{\partial n_j}\right)_{p,T,n'} \tag{4.17}$$

Para una mezcla binaria:

$$dV = V_A dn_A + V_B dn_B (4.18)$$

Si integramos esta ecuación, variando los moles de A y B de forma tal que las fracciones molares sean constantes, podemos sacar los Vol. Par. de la integral, y llegamos a:

$$V = V_A n_A + V_B n_B \tag{4.19}$$

Como los volúmenes son funcion de estado, esta euación es valida para cualquier solución.

Energías libres de Gibbs parciales

De nuestra definición anterior de trabajo químico:

$$W_{quim} = \sum_{j} dn_{j} \mu_{j} \tag{4.20}$$

Al agregar este término a la primera ley:

$$dU = dq - pdV + \sum_{j} dn_{j}\mu_{j}$$

$$\tag{4.21}$$

El termino de trabajo químico nos aparece en todas las demas definiciones de potenciales termodinámicos (A, H, G).

En el caso de G:

$$dG = Vdp - SdT + \sum_{j} dn_{j}\mu_{j} \tag{4.22}$$

(Esta ecuación se conoce como la ecuación fundamental de la termodinámica química)

A p y T constantes:

$$dG = \sum_{j} dn_{j}\mu_{j} \tag{4.23}$$

Entonces, en forma análoga a lo que hicimos para un componente:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n_j}\right)_{p,T,n'} = \mu_j \tag{4.24}$$

Es decir, El potencial químico corresponde a la energía de Gibbs molar parcial

Por supuesto, como el término de trabajo químico aparece en todas las funciones termodinámicas, podemos obtener relaciones similares para ellas

$$\mu_{j} = \left(\frac{\partial U}{\partial n_{j}}\right)_{SVn'} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_{j}}\right)_{nSn'} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_{j}}\right)_{TVn'} \tag{4.25}$$

La ecuación de Gibbs-Duhen

Por analogía con nuestra discusión de los volúmenes molares parciales, es claro que para una mezcla binaria:

$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B \tag{4.26}$$

Esto significa que la variación de G es:

$$dG = dn_A \mu_A + n_A d\mu_A + dn_B \mu_B + n_B d\mu_B \tag{4.27}$$

Pero ya mostramos que:

$$dG = \sum_{j} dn_{j}\mu_{j} \tag{4.28}$$

Es decir, para una mezcla binaria:

$$dG = dn_A \mu_A + dn_B \mu_B \tag{4.29}$$

Lo que significa que la suma de terminos con variación del potencial químico debe ser cero!

$$0 = n_A d\mu_A + n_B d\mu_B \tag{4.30}$$

Por supuesto, nuestra discusión no se ha limitado nunca al caso de dos componentes, por lo que la relación es valida en general:

$$\sum_{j} n_j d\mu_j = 0 \tag{4.31}$$

Esta es la ecuación de Gibbs-Duhen

CHAPTER 4. FASES

Significa que los potenciales químicos varian juntos. En el caso de dos componentes, podemos usarla para obtener la variación de un potencial químicos, dado el otro:

$$d\mu_A = -\frac{n_B}{n_A} d\mu_B \tag{4.32}$$

Este mismo razonamiento aplica a todas las propiedades molares parciales. Por ejemplo:

$$\sum_{j} n_j dV_j = 0 \tag{4.33}$$

 $\mathbf{y}$ 

$$dV_A = -\frac{n_B}{n_A}dV_B \tag{4.34}$$

Tal como cualquier proceso a p y T = cte, para saber si una mezcla es espontánea, debemos considerar su  $\Delta G$ .

### 4.2.2 Mezclas de gases ideales

Digamos que tenemos dos gases ideales A y B en un contenedor y separados por una barrera. Ambos estan a temperatura T y presion p. Como para ambos caso tenemos sustancias puras, el potencial químico es simplemente la energía libre de Gibbs molar, por lo que:

$$\mu = \mu^0 + RTLn\frac{p}{p^0} \tag{4.35}$$

Donde  $\mu^0, p^0$  son el potencial químico estándar de la sustancia (el potencial químico de la sustancia pura a 1 bar) y la presion estándar (1 bar) respectivamente.

Si usamos la presión en bar,  $p^0 = 1$  y podemos escribir:

$$\mu = \mu^0 + RTLnp \tag{4.36}$$

Entonces, la energía libre total del sistema con ambos gases separados (estado initial) sera:

$$G_i = n_A \mu_A + n_B \mu_B = n_A (\mu_A^0 + RTLnp) + n_B (\mu_B^0 + RTLnp)$$
 (4.37)

Si retiramos la barrera y los gases se mezclan, la presión total se mantiene constante. Ahora, las presiones parciales de ambos gases satisfacen:

$$p_A + p_B = p \tag{4.38}$$

Y la energía libre al final de la mezcla es:

$$G_f = n_A(\mu_A^0 + RTLnp_A) + n_B(\mu_B^0 + RTLnp_B)$$
(4.39)

Si restamos ambas, obtenemos el cambio de energía libre para elproceso

$$\Delta_{mix}G = G_f - G_i \tag{4.40}$$

$$\Delta_{mix}G = n_A RT L n \frac{p_A}{p} + n_B RT L n \frac{p_B}{p}$$
(4.41)

Si cambiamos presiones por fracciones molares usando  $\chi_j = \frac{p_j}{p} \mathbf{y} \ \chi_j = \frac{n_j}{n}$ 

$$\Delta_{mix}G = nRT(\chi_a L n \chi_A + \chi_B L n \chi_B) \tag{4.42}$$

Por spupuesto, n siempre es un numero positivo. Las fracciones molares de A y B son tambien siempre menores o iguales a 1, por lo que sus logaritmos naturales son siempre negativos. Esto significa que, para un gas ideal  $\Delta_{mix}G$  es siempre negativa, o, dicho de otro modo, la mezcla de dos gases ideales a p y T constante es siempre espontanea, en todas las proporciones.

Entropía y entalpía de mezcla en gases ideales

Puesto que tenemos:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p} \tag{4.43}$$

Podemos derivar la ecuación de  $\Delta G$  de mezcla por la temperatura para obtener:

$$\Delta_{mix}S = -R(\chi_a L n \chi_A + \chi_B L n \chi_B) \tag{4.44}$$

Si recordamos que

$$\Delta_{mix}G = \Delta_{mix}H - T\Delta_{mix}S \tag{4.45}$$

Llegamos de imediato a:

$$\Delta_{mix}H = 0 \tag{4.46}$$

Para gases ideales a p y T constantes.

### 4.2.3 Mezclas en Líquidos

Usemos "\*" para denotar las propiedades de una sustancia pura.

En una sustancia pura, en el elquilibrio, los pot. quim. del líquido y el vapor deben ser iguales:

$$\mu_A^*(liq) = \mu_A^0 + RTLnp_A^* \tag{4.47}$$

Incluso si el líquido no esta puro, sus potenciales químicos para líquido y vapor deben seguir siendo iguales en el equilibro

$$\mu_A(liq) = \mu_A^0 + RTLnp_A \tag{4.48}$$

Podemos combinar estas dos euaciónes para eliminar el termino del potencial químico estandar:

$$\mu_A(liq) = \mu_A^*(liq) + RTLn\frac{p_A}{p_A^*}$$
(4.49)

Francois Raoult hizo experimentos en mezclas de líquidos molecularmente similares, y concluyó que la siguiente relacion se cumple aproximadamente

$$p_A = \chi_A p_A^* \tag{4.50}$$

Esta equivalencia es la Ley de Raoult. Las mezclas que la cumplen en todo el rango de concentraciones se llaman soluciones ideales.

Por tanto, para soluciones ideales tenemos:

$$\mu_A(liq) = \mu_A^*(liq) + RTLn\chi_A \tag{4.51}$$

Ley de Henry

William Henry encontró que, para soluciones reales diluídas, el solvente sigue la ley de Raoult (está en condiciones que se desvían poco del solvente puro). Para el soluto, sin embargo, aplica otra ley.

$$p_B = \chi_B K_B \tag{4.52}$$

Esta es la Ley de Henry.

Las mezclas en las que el solvente sigue la ley de Raoult y el soluto la de Henry se llaman soluciones diluído-ideales

El soluto suele seguir la ley de Henry, y no la de Raoult, porque en una solucion diluída, su entorno molecular es muy distinto del entorno del soluto puro. La excepción es si el soluto y solvente son moleculas muy similares (Benceno/Tolueno, por ej.) en cuyo caso ambas especies siguen la ley de Raoult.

En general, en una mezcla entre A y B, cuando  $\chi_A$  es pequeña, A va a seguir ley de Henry y B la de Raoult. A medida que aumenta  $\chi_A$ , A y B se van a desviar del comportamiento de ambas leyes, hasta que  $\chi_A$  empiece a acercarse a 1. En ese punto, A va a seguir la ley de Raoult y B la de Henry.

# **Bibliography**

- [1] P. W. Atkins, Julio De Paula, and James Keeler. *Atkins' Physical Chemistry*. Oxford University Press, eleventh edition edition, 2017.
- [2] Mehran Kardar. Statistical Physics of Particles. Cambridge University Press, 2007.
- [3] D. Chandler. Introduction to Modern Statistical Mechanics. Oxford University Press, 1987.
- [4] Raymond Chang and John W. Thoman. *Physical Chemistry for the Chemical Sciences*. University Science books, Canada, 2014.
- [5] J.K. Blitzstein and J. Hwang. Introduction to Probability, Second Edition. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science. CRC Press, 2019.