<u>=Q</u>

下载APP



35 | 实操项目:如何实现一个基本的 MPSC channel?

2021-11-17 陈天

《陈天·Rust 编程第一课》

课程介绍 >



讲述:陈天

时长 15:48 大小 14.48M



你好,我是陈天。

通过上两讲的学习,相信你已经意识到,虽然并发原语看上去是很底层、很神秘的东西,但实现起来也并不像想象中的那么困难,尤其是在 Rust 下,在 ❷ 第 33 讲中,我们用了几十行代码就实现了一个简单的 SpinLock。


你也许会觉得不太过瘾,而且 SpinLock 也不是经常使用的并发原语,那么今天,我们试着实现一个使用非常广泛的 MPSC channel 如何?



之前我们谈论了如何在搜索引擎的 Index writer 上使用 MPSC channel:要更新 index 的上下文有很多(可以是线程也可以是异步任务),而 IndexWriter 只能是唯一的。为了避

免在访问 IndexWriter 时加锁,我们可以使用 MPSC channel,在多个上下文中给 channel 发消息,然后在唯一拥有 IndexWriter 的线程中读取这些消息,非常高效。

好,来看看今天要实现的 MPSC channel 的基本功能。为了简便起见,我们只关心 unbounded MPSC channel。也就是说,当队列容量不够时,会自动扩容,所以,任何时 候生产者写入数据都不会被阻塞,但是当队列中没有数据时,消费者会被阻塞:



测试驱动的设计

之前我们会从需求的角度来设计接口和数据结构,今天我们就换种方式,完全站在使用者的角度,用使用实例(测试)来驱动接口和数据结构的设计。

需求 1

要实现刚才说的 MPSC channel,都有什么需求呢?首先,生产者可以产生数据,消费者能够消费产生出来的数据,也就是基本的 send/recv,我们以下面这个单元测试1来描述这个需求:

```
1 #[test]
2 fn channel_should_work() {
3    let (mut s, mut r) = unbounded();
4    s.send("hello world!".to_string()).unwrap();
```

这里,通过 unbounded() 方法,可以创建一个 sender 和一个 receiver, sender 有 send() 方法,可以发送数据,receiver 有 recv() 方法,可以接受数据。整体的接口,我们设计和 ⊘ std::sync::mpsc 保持一致,避免使用者使用上的心智负担。

为了实现这样一个接口,需要什么样的数据结构呢?首先,生产者和消费者之间会共享一个队列,上一讲我们说到,可以用 VecDeque。显然,这个队列在插入和取出数据时需要 互斥,所以需要用 Mutex 来保护它。所以,我们大概可以得到这样一个结构:

```
1 struct Shared<T> {
2    queue: Mutex<VecDeque<T>>,
3  }
4
5 pub struct Sender<T> {
6    shared: Arc<Shared<T>>,
7  }
8
9 pub struct Receiver<T> {
10    shared: Arc<Shared<T>>,
11 }
```

这样的数据结构应该可以满足单元测试 1。

需求 2

由于需要的是 MPSC,所以,我们允许多个 sender 往 channel 里发送数据,用单元测试2 来描述这个需求:

```
1 #[test]
2 fn multiple_senders_should_work() {
3    let (mut s, mut r) = unbounded();
4    let mut s1 = s.clone();
5    let mut s2 = s.clone();
6    let t = thread::spawn(move || {
7         s.send(1).unwrap();
8
```

```
});
10
       let t1 = thread::spawn(move || {
11
           s1.send(2).unwrap();
12
       });
13
       let t2 = thread::spawn(move || {
14
           s2.send(3).unwrap();
15
       });
16
       for handle in [t, t1, t2] {
17
           handle.join().unwrap();
18
       }
19
       let mut result = [r.recv().unwrap(), r.recv().unwrap(), r.recv().unwrap()]
20
       // 在这个测试里,数据到达的顺序是不确定的,所以我们排个序再 assert
21
22
       result.sort();
23
24
       assert_eq!(result, [1, 2, 3]);
```

这个需求,刚才的数据结构就可以满足,只是 Sender 需要实现 Clone trait。不过我们在写这个测试的时候稍微有些别扭,因为这一行有不断重复的代码:

```
りまました。 目 复制代码 1 let mut result = [r.recv().unwrap(), r.recv().unwrap(), r.recv().unwrap()];
```

注意,测试代码的 DRY 也很重要,我们之前强调过。所以,当写下这个测试的时候,也许会想,我们可否提供 Iterator 的实现?恩这个想法先暂存下来。

需求 3

接下来考虑当队列空的时候, receiver 所在的线程会被阻塞这个需求。那么, 如何对这个需求进行测试呢?这并不简单, 我们没有比较直观的方式来检测线程的状态。

不过,我们可以通过检测"线程是否退出"来间接判断线程是否被阻塞。理由很简单,如果线程没有继续工作,又没有退出,那么一定被阻塞住了。阻塞住之后,我们继续发送数据,消费者所在的线程会被唤醒,继续工作,所以最终队列长度应该为0。我们看单元测试3:

```
1 #[test]
2 fn receiver_should_be_blocked_when_nothing_to_read() {
3 let (mut s, r) = unbounded();
```

```
let mut s1 = s.clone();
5
      thread::spawn(move || {
          for (idx, i) in r.into_iter().enumerate() {
6
7
              // 如果读到数据,确保它和发送的数据一致
8
              assert_eq!(idx, i);
9
          // 读不到应该休眠,所以不会执行到这一句,执行到这一句说明逻辑出错
10
          assert!(false);
11
12
      });
13
14
      thread::spawn(move || {
15
          for i in 0..100usize {
16
              s.send(i).unwrap();
17
          }
18
      });
19
20
      // 1ms 足够让生产者发完 100 个消息,消费者消费完 100 个消息并阻塞
21
      thread::sleep(Duration::from_millis(1));
22
23
      // 再次发送数据,唤醒消费者
      for i in 100..200usize {
25
          s1.send(i).unwrap();
26
      }
27
28
      // 留点时间让 receiver 处理
29
      thread::sleep(Duration::from_millis(1));
31
      // 如果 receiver 被正常唤醒处理,那么队列里的数据会都被读完
      assert_eq!(s1.total_queued_items(), 0);
32
33 }
```

这个测试代码中,我们假定 receiver 实现了 Iterator, 还假定 sender 提供了一个方法 total_queued_items()。这些可以在实现的时候再处理。

你可以花些时间仔细看看这段代码,想想其中的处理逻辑。虽然代码很简单,不难理解,但是把一个完整的需求转化成合适的测试代码,还是要颇费些心思的。

好,如果要能支持队列为空时阻塞,我们需要使用 ⊘ Condvar。所以 Shared < T > 需要修改一下:

```
1 struct Shared<T> {
2 queue: Mutex<VecDeque<T>>,
3 available: Condvar,
4 }
```

这样当实现 Receiver 的 recv() 方法后,我们可以在读不到数据时阻塞线程:

需求 4

顺着刚才的多个 sender 想,如果现在所有 Sender 都退出作用域,Receiver 继续接收,到没有数据可读了,该怎么处理?是不是应该产生一个错误,让调用者知道,现在 channel 的另一侧已经没有生产者了,再读也读不出数据了?

我们来写单元测试 4:

```
■ 复制代码
 2 fn last_sender_drop_should_error_when_receive() {
       let (s, mut r) = unbounded();
       let s1 = s.clone();
 5
       let senders = [s, s1];
       let total = senders.len();
7
8
       // sender 即用即抛
9
       for mut sender in senders {
10
           thread::spawn(move || {
11
               sender.send("hello").unwrap();
               // sender 在此被丢弃
12
           })
13
14
           .join()
           .unwrap();
15
16
       }
17
       // 虽然没有 sender 了,接收者依然可以接受已经在队列里的数据
18
19
       for _ in 0..total {
20
           r.recv().unwrap();
21
22
23
       // 然而,读取更多数据时会出错
24
       assert!(r.recv().is_err());
25 }
```

这个测试依旧很简单。你可以想象一下,使用什么样的数据结构可以达到这样的目的。

首先,每次 Clone 时,要增加 Sender 的计数;在 Sender Drop 时,减少这个计数;然后,我们为 Receiver 提供一个方法 total_senders(),来读取 Sender 的计数,当计数为0,且队列中没有数据可读时,recv()方法就报错。

有了这个思路,你想一想,这个计数器用什么数据结构呢?用锁保护么?

哈,你一定想到了可以使用 atomics。对,我们可以用 AtomicUsize。所以,Shared 数据结构需要更新一下:

```
1 struct Shared<T> {
2    queue: Mutex<VecDeque<T>>,
3    available: Condvar,
4    senders: AtomicUsize,
5 }
```

需求 5

既然没有 Sender 了要报错,那么如果没有 Receiver 了, Sender 发送时是不是也应该错误返回?这个需求和上面类似,就不赘述了。看构造的单元测试5:

```
■ 复制代码
 1 #[test]
 2 fn receiver_drop_should_error_when_send() {
       let (mut s1, mut s2) = {
           let (s, _) = unbounded();
4
           let s1 = s.clone();
5
6
           let s2 = s.clone();
7
           (s1, s2)
8
       };
9
10
       assert!(s1.send(1).is_err());
11
       assert!(s2.send(1).is_err());
12 }
```

这里,我们创建一个 channel,产生两个 Sender 后便立即丢弃 Receiver。两个 Sender 在发送时都会出错。

同样的, Shared 数据结构要更新一下:

```
1 struct Shared<T> {
2    queue: Mutex<VecDeque<T>>,
3    available: Condvar,
4    senders: AtomicUsize,
5    receivers: AtomicUsize,
6 }
```

实现 MPSC channel

现在写了五个单元测试,我们已经把需求摸透了,并且有了基本的接口和数据结构的设计。接下来,我们来写实现的代码。

创建一个新的项目 cargo new con_utils --lib。在 cargo.toml 中添加 anyhow 作为依赖。在 ⊘lib.rs 里,我们就写入一句:pub mod channel,然后创建 src/channel.rs,把刚才设计时使用的 test case、设计的数据结构,以及 test case 里使用到的接口,用代码全部放进来:

```
■ 复制代码
1 use anyhow::Result;
2 use std::{
     collections::VecDeque,
      sync::{atomic::AtomicUsize, Arc, Condvar, Mutex},
5 };
7 /// 发送者
8 pub struct Sender<T> {
      shared: Arc<Shared<T>>,
10 }
11
12 /// 接收者
13 pub struct Receiver<T> {
     shared: Arc<Shared<T>>,
15 }
16
17 /// 发送者和接收者之间共享一个 VecDeque,用 Mutex 互斥,用 Condvar 通知
18 /// 同时, 我们记录有多少个 senders 和 receivers
```

```
struct Shared<T> {
20
       queue: Mutex<VecDeque<T>>,
21
        available: Condvar,
22
        senders: AtomicUsize,
23
        receivers: AtomicUsize,
24
25
26
   impl<T> Sender<T> {
27
       /// 生产者写入一个数据
28
        pub fn send(&mut self, t: T) -> Result<()> {
29
            todo!()
30
        }
31
32
        pub fn total_receivers(&self) -> usize {
33
            todo!()
34
        }
35
36
       pub fn total_queued_items(&self) -> usize {
37
            todo!()
38
39
40
41
   impl<T> Receiver<T> {
42
        pub fn recv(&mut self) -> Result<T> {
43
            todo!()
44
45
46
       pub fn total_senders(&self) -> usize {
47
            todo!()
48
49
50
51
   impl<T> Iterator for Receiver<T> {
52
       type Item = T;
53
54
        fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
55
            todo!()
56
        }
57
58
59
   /// 克隆 sender
   impl<T> Clone for Sender<T> {
61
        fn clone(&self) -> Self {
62
            todo!()
63
64
65
66
   /// Drop sender
67
   impl<T> Drop for Sender<T> {
        fn drop(&mut self) {
69
            todo!()
70
```

```
71
      }
72 }
73
74 impl<T> Drop for Receiver<T> {
75
       fn drop(&mut self) {
76
           todo!()
77
       }
78 }
79
80 /// 创建一个 unbounded channel
81 pub fn unbounded<T>() -> (Sender<T>, Receiver<T>) {
       todo!()
83 }
84
85 #[cfg(test)]
86 mod tests {
87
       use std::{thread, time::Duration};
89
       use super::*;
       // 此处省略所有 test case
90
91 }
```

目前这个代码虽然能够编译通过,但因为没有任何实现,所以 cargo test 全部出错。接下来,我们就来一点点实现功能。

创建 unbounded channel

创建 unbounded channel 的接口很简单:

```
᠍ 复制代码
 1 pub fn unbounded<T>() -> (Sender<T>, Receiver<T>) {
 2
       let shared = Shared::default();
       let shared = Arc::new(shared);
5
           Sender {
               shared: shared.clone(),
7
           },
8
           Receiver { shared },
       )
9
10 }
11
12 const INITIAL_SIZE: usize = 32;
13 impl<T> Default for Shared<T> {
       fn default() -> Self {
14
15
           Self {
16
               queue: Mutex::new(VecDeque::with_capacity(INITIAL_SIZE)),
17
               available: Condvar::new(),
```

因为这里使用 default() 创建了 Shared < T > 结构, 所以我们需要为其实现 Default。创建时, 我们有1个生产者和1个消费者。

实现消费者

对于消费者,我们主要需要实现 recv 方法。

在 recv 中,如果队列中有数据,那么直接返回;如果没数据,且所有生产者都离开了,我们就返回错误;如果没数据,但还有生产者,我们就阻塞消费者的线程:

```
■ 复制代码
 1 impl<T> Receiver<T> {
       pub fn recv(&mut self) -> Result<T> {
           // 拿到队列的锁
 3
           let mut inner = self.shared.queue.lock().unwrap();
 4
 5
 6
               match inner.pop_front() {
 7
                   // 读到数据返回,锁被释放
 8
                   Some(t) \Rightarrow \{
9
                      return Ok(t);
10
                   }
11
                   // 读不到数据,并且生产者都退出了,释放锁并返回错误
                   None if self.total_senders() == 0 => return Err(anyhow!("no se
12
                   // 读不到数据,把锁提交给 available Condvar,它会释放锁并挂起线程,等待
13
14
                   None => {
                       // 当 Condvar 被唤醒后会返回 MutexGuard,我们可以 loop 回去拿数i
15
16
                       // 这是为什么 Condvar 要在 loop 里使用
                       inner = self
17
18
                           .shared
19
                           .available
20
                           .wait(inner)
21
                           .map_err(|_| anyhow!("lock poisoned"))?;
22
                   }
23
              }
24
           }
25
       }
26
27
       pub fn total_senders(&self) -> usize {
28
           self.shared.senders.load(Ordering::SeqCst)
29
```

```
30 }
```

注意看这里 Condvar 的使用。

在 wait() 方法里,它接收一个 MutexGuard,然后释放这个 Mutex,挂起线程。等得到通知后,它会再获取锁,得到一个 MutexGuard,返回。所以这里是:

```
□ 复制代码

1 inner = self.shared.available.wait(inner).map_err(|_| anyhow!("lock poisoned")
```

因为 recv() 会返回一个值,所以阻塞回来之后,我们应该循环回去拿数据。这是为什么这段逻辑要被 loop {} 包裹。我们前面在设计时考虑过:当发送者发送数据时,应该通知被阻塞的消费者。所以,在实现 Sender 的 send() 时,需要做相应的 notify 处理。

记得还要处理消费者的 drop:

```
1 impl<T> Drop for Receiver<T> {
2    fn drop(&mut self) {
3        self.shared.receivers.fetch_sub(1, Ordering::AcqRel);
4    }
5 }
```

很简单,消费者离开时,将 receivers 减一。

实现生产者

接下来我们看生产者的功能怎么实现。

首先,在没有消费者的情况下,应该报错。正常应该使用 thiserror 定义自己的错误,不过这里为了简化代码,就使用 anyhow! 宏产生一个 adhoc 的错误。如果消费者还在,那么我们获取 VecDeque 的锁,把数据压入:

```
    impl<T> Sender<T> {
    /// 生产者写入一个数据
```

```
pub fn send(&mut self, t: T) -> Result<()> {
 4
           // 如果没有消费者了,写入时出错
 5
           if self.total_receivers() == 0 {
               return Err(anyhow!("no receiver left"));
 7
           }
 8
9
           // 加锁,访问 VecDeque,压入数据,然后立刻释放锁
10
           let was_empty = {
11
               let mut inner = self.shared.queue.lock().unwrap();
               let empty = inner.is_empty();
12
13
               inner.push_back(t);
14
               empty
15
           };
16
17
           // 通知任意一个被挂起等待的消费者有数据
18
           if was_empty {
19
               self.shared.available.notify_one();
20
           }
21
22
           0k(())
23
       }
24
25
       pub fn total_receivers(&self) -> usize {
           self.shared.receivers.load(Ordering::SeqCst)
27
28
       pub fn total_queued_items(&self) -> usize {
30
           let queue = self.shared.queue.lock().unwrap();
31
           queue.len()
32
       }
33 }
```

这里,获取 total_receivers 时,我们使用了 Ordering::SeqCst,保证所有线程看到同样顺序的对 receivers 的操作。这个值是最新的值。

在压入数据时,需要判断一下之前是队列是否为空,因为队列为空的时候,我们需要用 notify_one()来唤醒消费者。这个非常重要,如果没处理的话,会导致消费者阻塞后无法 复原接收数据。

由于我们可以有多个生产者,所以要允许它 clone:

```
1 impl<T> Clone for Sender<T> {
2    fn clone(&self) -> Self {
3        self.shared.senders.fetch_add(1, Ordering::AcqRel);
```

实现 Clone trait 的方法很简单,但记得要把 shared.senders 加 1,使其保持和当前的 senders 的数量一致。

当然,在 drop 的时候我们也要维护 shared.senders 使其减1:

```
1 impl<T> Drop for Sender<T> {
2    fn drop(&mut self) {
3        self.shared.senders.fetch_sub(1, Ordering::AcqRel);
4
5    }
6 }
```

其它功能

目前还缺乏 Receiver 的 Iterator 的实现,这个很简单,就是在 next() 里调用 recv()方法, Rust 提供了支持在 Option / Result 之间很方便转换的函数,所以这里我们可以直接通过 ok()来将 Result 转换成 Option:

```
1 impl<T> Iterator for Receiver<T> {
2     type Item = T;
3
4     fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
5         self.recv().ok()
6     }
7 }
```

好,目前所有需要实现的代码都实现完毕, cargo test 测试一下。wow!测试一次性通过!这也太顺利了吧!

最后来仔细审视一下代码。很快,我们发现 Sender 的 Drop 实现似乎有点问题。如果 Receiver 被阻塞,而此刻所有 Sender 都走了,那么 Receiver 就没有人唤醒,会带来资

源的泄露。这是一个很边边角角的问题, 所以之前的测试没有覆盖到。

我们来设计一个场景让这个问题暴露:

```
■ 复制代码
 1 #[test]
 2 fn receiver_shall_be_notified_when_all_senders_exit() {
       let (s, mut r) = unbounded::<usize>();
       // 用于两个线程同步
 4
       let (mut sender, mut receiver) = unbounded::<usize>();
 5
 6
       let t1 = thread::spawn(move | | {
 7
           // 保证 r.recv() 先于 t2 的 drop 执行
           sender.send(0).unwrap();
8
9
           assert!(r.recv().is_err());
10
       });
11
12
       thread::spawn(move || {
           receiver.recv().unwrap();
13
14
           drop(s);
15
       });
16
17
       t1.join().unwrap();
18 }
```

在我进一步解释之前,你可以停下来想想为什么这个测试可以保证暴露这个问题?它是怎么暴露的?如果想不到,再 cargo test 看看会出现什么问题。

来一起分析分析,这里,我们创建了两个线程 t1 和 t2,分别让它们处理消费者和生产者。 t1 读取数据,此时没有数据,所以会阻塞,而 t2 直接把生产者 drop 掉。所以,此刻如果没有人唤醒 t1,那么 t1.join()就会一直等待,因为 t1 一直没有退出。

所以,为了保证一定是 t1 r.recv()先执行导致阻塞、t2 再 drop(s),我们(eat your own dog food)用另一个 channel 来控制两个线程的执行顺序。这是一种很通用的做法,你可以好好琢磨一下。

运行 cargo test 后,测试被阻塞。这是因为,t1 没有机会得到唤醒,所以这个测试就停在那里不动了。

要修复这个问题,我们需要妥善处理 Sender 的 Drop:

```
■ 复制代码
1 impl<T> Drop for Sender<T> {
2
       fn drop(&mut self) {
          let old = self.shared.senders.fetch_sub(1, Ordering::AcqRel);
          // sender 走光了,唤醒 receiver 读取数据(如果队列中还有的话),读不到就出错
4
          if old <= 1 {</pre>
5
              // 因为我们实现的是 MPSC, receiver 只有一个, 所以 notify_all 实际等价 not
6
7
              self.shared.available.notify_all();
8
          }
9
      }
10 }
```

这里,如果减一之前,旧的 senders 的数量小于等于 1,意味着现在是最后一个 Sender 要离开了,不管怎样我们都要唤醒 Receiver,所以这里使用了 notify_all()。如果 Receiver之前已经被阻塞,此刻就能被唤醒。修改完成,cargo test 一切正常。

性能优化

从功能上来说,目前我们的 MPSC unbounded channel 没有太多的问题,可以应用在任何需要 MPSC channel 的场景。然而,每次读写都需要获取锁,虽然锁的粒度很小,但还是让整体的性能打了个折扣。有没有可能优化锁呢?

之前我们讲到,优化锁的手段无非是**减小临界区的大小**,让每次加锁的时间很短,这样冲突的几率就变小。另外,就是**降低加锁的频率,**对于消费者来说,如果我们能够一次性把队列中的所有数据都读完缓存起来,以后在需要的时候从缓存中读取,这样就可以大大减少消费者加锁的频次。

顺着这个思路,我们可以在 Receiver 的结构中放一个 cache:

```
1 pub struct Receiver<T> {
2    shared: Arc<Shared<T>>,
3    cache: VecDeque<T>,
4 }
```

如果你之前有 C 语言开发的经验,也许会想,到了这一步,何必把 queue 中的数据全部读出来,存入 Receiver 的 cache 呢?这样效率太低,如果能够直接 swap 两个结构内部的指针,这样,即便队列中有再多的数据,也是一个 O(1) 的操作。

嗯,别急,Rust 有类似的 ⊘std::mem::swap 方法。比如(⊘代码):

```
■ 复制代码
1 use std::mem;
2
3 fn main() {
       let mut x = "hello world".to_string();
       let mut y = "goodbye world".to_string();
5
6
7
       mem::swap(&mut x, &mut y);
8
9
       assert_eq!("goodbye world", x);
       assert_eq!("hello world", y);
10
11 }
```

好,了解了 swap 方法,我们看看如何修改 Receiver 的 recv()方法来提升性能:

```
■ 复制代码
pub fn recv(&mut self) -> Result<T> {
      // 无锁 fast path
3
      if let Some(v) = self.cache.pop_front() {
          return Ok(v);
4
5
      }
6
7
      // 拿到队列的锁
8
      let mut inner = self.shared.queue.lock().unwrap();
9
      loop {
10
          match inner.pop_front() {
              // 读到数据返回,锁被释放
11
              Some(t) => {
12
13
                 // 如果当前队列中还有数据,那么就把消费者自身缓存的队列(空)和共享队列 si
                 // 这样之后再读取,就可以从 self.queue 中无锁读取
14
15
                 if !inner.is_empty() {
16
                     std::mem::swap(&mut self.cache, &mut inner);
17
18
                 return Ok(t);
19
              }
20
              // 读不到数据,并且生产者都退出了,释放锁并返回错误
21
              None if self.total_senders() == 0 => return Err(anyhow!("no sender
22
              // 读不到数据,把锁提交给 available Condvar,它会释放锁并挂起线程,等待 no.
23
              None => {
24
                 // 当 Condvar 被唤醒后会返回 MutexGuard, 我们可以 loop 回去拿数据
25
                 // 这是为什么 Condvar 要在 loop 里使用
                 inner = self
26
27
                     .shared
28
                     .available
                     .wait(inner)
```

```
.map_err(|_| anyhow!("lock poisoned"))?;
31      }
32      }
33     }
34 }
```

当 cache 中有数据时,总是从 cache 中读取;当 cache 中没有,我们拿到队列的锁,读取一个数据,然后看看队列是否还有数据,有的话,就 swap cache 和 queue,然后返回之前读取的数据。

好,做完这个重构和优化,我们可以运行 cargo test,看看已有的测试是否正常。如果你遇到报错,应该是 cache 没有初始化,你可以自行解决,也可以参考:

```
■ 复制代码
 1 pub fn unbounded<T>() -> (Sender<T>, Receiver<T>) {
       let shared = Shared::default();
 3
       let shared = Arc::new(shared);
 5
           Sender {
 6
                shared: shared.clone(),
 7
           },
8
           Receiver {
9
                shared,
10
                cache: VecDeque::with_capacity(INITIAL_SIZE),
11
           },
12
       )
13 }
```

虽然现有的测试全数通过,但我们并没有为这个优化写测试,这里补个测试:

```
■ 复制代码
1 #[test]
       fn channel_fast_path_should_work() {
       let (mut s, mut r) = unbounded();
3
4
       for i in 0..10usize {
5
           s.send(i).unwrap();
6
       }
7
8
       assert!(r.cache.is_empty());
       // 读取一个数据,此时应该会导致 swap, cache 中有数据
9
10
       assert_eq!(0, r.recv().unwrap());
       // 还有 9 个数据在 cache 中
11
       assert_eq!(r.cache.len(), 9);
```

这个测试很简单,详细注释也都写上了。

小结

今天我们一起研究了如何使用 atomics 和 Condvar,结合 VecDeque 来创建一个 MPSC unbounded channel。完整的代码见 *❷* playground,你也可以在 GitHub repo 这一讲的目录中找到。

不同于以往的实操项目,这一讲,我们完全顺着需求写测试,然后在写测试的过程中进行数据结构和接口的设计。和普通的 TDD 不同的是,我们先一口气把主要需求涉及的行为用测试来表述,然后通过这个表述,构建合适的接口,以及能够运行这个接口的数据结构。

在开发产品的时候,这也是一种非常有效的手段,可以让我们通过测试完善设计,最终得到一个能够让测试编译通过的、完全没有实现代码、只有接口的版本。之后,我们再一个接口一个接口实现,全部实现完成之后,运行测试,看看是否出问题。

在学习这一讲的内容时,你可以多多关注构建测试用例的技巧。之前的课程中,我反复强调过单元测试的重要性,也以身作则在几个重要的实操中都有详尽地测试。不过相比之前写的测试,这一讲中的测试要更难写一些,尤其是在并发场景下那些边边角角的功能测试。

不要小看测试代码,有时候构造测试代码比撰写功能代码还要烧脑。但是,当你有了扎实的单元测试覆盖后,再做重构,比如最后我们做和性能相关的重构,就变得轻松很多,因为只要cargo test通过,起码这个重构没有引起任何回归问题(regression bug)。

当然,重构没有引入回归问题,并不意味着重构完全没有问题,我们还需要考虑撰写新的测试,覆盖重构带来的改动。

思考题

我们实现了一个 unbounded MPSC channel,如果要将其修改为 bounded MPSC channel(队列大小是受限的),需要怎么做?

欢迎在留言区交流你的学习心得和思考,感谢你的收听,今天你已经完成了 Rust 学习的第35 次打卡。如果你觉得有收获,也欢迎你分享给身边的朋友,邀他一起讨论。我们下节课见。

分享给需要的人, Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

🕑 生成海报并分享

心 赞 7 **/** 提建议

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 34 | 并发处理:从 atomics 到 Channel, Rust 都提供了什么工具?(下)

下一篇 用户故事 | 绝望之谷: 改变从学习开始

精选留言(4)






乌龙猹

2021-11-17

这清晰的逻辑,完美诠释TDD 提前预定老师未来推出的 elixir 课程

作者回复::)





罗杰

2021-11-17

老师在一遍遍的重复 TDD, 然后我把 TDD 用在了现在的 Go 项目中,效果非常好,虽然开发的时间增长了,但是代码质量显著提高了。

展开٧

作者回复: 嗯, TDD强调关注于需求,强调测试先行,然后再一点点实现,一个 case 一个 case 跑通,有些过于模式化。我希望给大家带来的思考是,通过 test 来理解需求,然后把 test 作为数据结构和接口设计的一环,通过 test 不断完善数据结构和接口的设计,最后再实现。我个人还是习惯在接口确定后,一次性把系统实现,而不是一点点实现,测试,实现,测试。





罗同学

2021-11-18

我想请问一下,实现这个主要是为了理解channel 原理,这个案例可以用于实际生产不?还是说标准库里的性能会更好一点

展开٧



凸