

Les commandes CP/M

l'aide-mémoire de l'atelier — édition club

l'atelier Zorton — 2026-08-21, v2 (édition club, partage libre). De « je ne connais que DIR et TYPE » à la vue d'ensemble complète : CP/M 2.2, CP/M 3, Z-System/ZSDOS et les outils RomWBW.

1. Le premier soir — les commandes qui débloquent tout

Envie	Commande	Exemple
Voir les fichiers	DIR	DIR B:*.COM
Lire un texte	TYPE	TYPE LISEZ.MOI
Copier	PIP	PIP B:=A:PROG.COM
Lancer un programme	(son nom)	MG014
Changer de lecteur	(lettre):	B:
Espace libre	STAT (2.2) / SHOW (3)	STAT
Se sortir d'un blocage	Ctrl-C	redémarrage à chaud du CCP

2. Les SIX commandes intégrées de CP/M 2.2

Elles vivent DANS le CCP (le programme qui affiche A>) — exécution instantanée, jamais de fichier .COM à charger. Il n'y en a que six, et chacune a son piège :

Commande	Ce que ça fait — et le piège	Exemple
DIR	Liste les fichiers (jokers ? et * acceptés).	DIR B:*.COM
TYPE	Affiche un fichier TEXTE. Sur un .COM : du charabia (sans danger).	TYPE LISEZ.MOI
ERA	Efface. PIÈGE MAJEUR : ERA *.* efface TOUT sans jamais demander « êtes-vous sûr ? » — CP/M ne confirme rien, jamais.	ERA B:*.BAK
REN	Renomme. Le NOUVEAU nom est à GAUCHE du = — l'inverse de l'intuition.	REN NEUF.TXT=VIEUX.TXT
SAVE	Sauve la mémoire (dès 0100h) en fichier. n = pages de 256 octets ; se tromper de n TRONQUE sans message.	SAVE 10 PROG.COM
USER	Change de zone utilisateur (0-15) — un cloisonnement sur le MÊME disque. Un fichier créé en zone 2 est invisible ailleurs.	USER 2

CP/M 2.2 n'a NI HELP, NI DATE. Ce n'est pas un oubli de ce guide : c'est un vrai manque de cette version — comblé par CP/M 3 (section 5).

3. Les touches de contrôle du CCP

Touche	Effet
Ctrl-C	Redémarrage à chaud (« warm boot ») — seulement en PREMIER caractère de la ligne. LE réflexe de sortie de blocage.
Ctrl-H	Efface le dernier caractère (rétro-espacement).
Ctrl-U / Ctrl-X	Efface toute la ligne en cours.
Ctrl-R	Réaffiche la ligne en cours (après un écran perturbé).
Ctrl-E	Passe à la ligne SANS valider (composer une ligne longue).

Touche	Effet
Ctrl-S	Suspend le défilement ; toute touche le relance. PIÈGE : un Ctrl-S oublié = « machine gelée » qui n'en est pas une.
Ctrl-P	Bascule l'écho console vers l'imprimante (LST:).

4. Les utilitaires transitoires de CP/M 2.2

De vrais fichiers .COM sur le disque. Absent du disque = CP/M répond juste « NOM? » — pas une erreur explicite.

Outil	Ce que ça fait — et le piège	Exemple
STAT	Espace libre, état R/O, attributs de fichier.	STAT FICH.TYP \$R/O
PIP	Copie/concatène (« Peripheral Interchange Program »). Sens : DESTINATION=SOURCE — l'inverse de l'intuition, comme REN.	PIP B:=A:FICH.TXT
ED	Éditeur LIGNE par ligne (pas plein écran) : l'insère, Ctrl-Z finit la saisie, E enregistre et quitte.	ED FICH.TXT
ASM	Assembleur 8080 : .ASM → .HEX.	ASM FICH
LOAD	.HEX → .COM exécutable.	LOAD FICH
DDT	Débogueur : G lance, T pas-à-pas, X registres.	DDT FICH.COM
SUBMIT	Exécute un script .SUB (avec paramètres \$1 \$2...).	SUBMIT NOM P1 P2
XSUB	Complément de SUBMIT : fournit aussi les FRAPPES CLAVIER aux programmes lancés (1re ligne du .SUB).	XSUB
SYSGEN	Copie le système sur un disque pour le rendre amorçable.	SYSGEN
MOVCPM	Relocalise CP/M pour une autre taille mémoire.	MOVCPM 56 *

Le petit livre de recettes PIP

Envie	Recette
Copier un fichier de A: vers B:	PIP B:=A:FICHIER.TXT
Copier TOUT un disque	PIP B:=A:*. *
Afficher un fichier (comme TYPE)	PIP CON:=FICHIER.TXT
Imprimer un fichier	PIP LST:=FICHIER.TXT
Coller deux fichiers bout à bout	PIP TOUT.TXT=UN.TXT,DEUX.TXT
Copier vers une autre zone utilisateur	PIP B:FICH.TXT[G2]=A:FICH.TXT (G2 = depuis la zone 2)
Copier un fichier binaire douteux	PIP B:=A:PROG.COM[0] (0 = objet, ignore les Ctrl-Z)

5. CP/M 3 (CP/M Plus) — nouveautés et REMPLACEMENTS

Le manuel officiel Digital Research est explicite : MAC remplace ASM, SID remplace DDT, SHOW et DIR reprennent STAT. Chercher ASM.COM ou DDT.COM sur un disque CP/M 3 ne donnera rien — ce n'est pas une panne.

Commande	Ce que ça fait	Note
DATE	Affiche/règle date et heure.	INEXISTANT en 2.2
HELP	Aide intégrée interactive.	INEXISTANT en 2.2
SHOW	Espace libre, étiquette, zones actives.	reprend STAT
SET	Étiquettes, attributs, mots de passe, horodatage.	étend STAT \$R/O
SETDEF	Ordre de recherche des lecteurs.	INEXISTANT en 2.2
DEVICE	Périphériques logiques, vitesses (bauds).	étend l'IOBYTE
INITDIR	Prépare un disque pour l'horodatage.	INEXISTANT en 2.2
COPYSYS	Rend une disquette amorçable.	REPLACE SYSGEN
MAC / RMAC	Assembleurs (RMAC : code relogeable .REL).	REPLACE ASM
SID	Débogueur.	REPLACE DDT

6. Z-System / ZSDOS — le sur-ensemble de 2.2

Beaucoup de machines RC2014/RomWBW roulent un Z-System (ZCPR + ZSDOS) : compatible CP/M 2.2, avec en plus :

Commande	Ce que ça fait — et le piège	Exemple
RELOG	Force la relecture d'un lecteur (après changement de disque par un outil externe).	RELOG B:
COPY	Copie consciente des chemins ZSDOS (le PIP générique ne les comprend pas).	COPY B:=A:FICH.TXT
PUTDS	Initialise un lecteur pour l'horodatage DateStamper — requis AVANT FILEDATE.	PUTDS B:
FILEDATE	Date/heure d'un fichier. Sans PUTDS : erreur !!!TIME&.DAT missing (normal).	FILEDATE FICH.TXT

7. Les outils propres à RomWBW

RomWBW ajoute ses utilitaires matériel, absents de tout CP/M standard : FDISK80 (partitions), CLRDIR (blanchir un répertoire), SYSCOPY (installer le système), ASSIGN (lettres de lecteurs), XM (transferts XMODEM — la voie royale pour recevoir un fichier par le port série).

Quel OS ai-je devant moi ?

Indice	Verdict
DATE répond	CP/M 3 (ou ZPM3/ZSDOS avec horloge)
HELP répond	CP/M 3 famille
DIR affiche des colonnes riches et des chemins	Z-System (ZCPR)
Rien de tout ça	CP/M 2.2 pur — la base universelle

Les commandes ne se traduisent pas. DIR, PIP, STAT répondent à leur nom exact et à rien d'autre — seuls les MESSAGES peuvent être traduits. Et la règle d'or de survie : **CP/M ne demande JAMAIS confirmation** — ERA *.* exécute, point. Réfléchir avant Entrée.

— l'atelier Zorton : on bâtit tranquillement, pas vite.