## (Mecánico)

rabajo: cambio en las condiciones externas de un sistema.



Cambio de volumen  $\Delta V \neq 0 \Rightarrow W \neq 0$  (excepto en una expansión <u>libre</u>).

Sabíamos que AV<0, W>0 y AV>0, W<0.

Proceso "arbitrario" las propiedades de las paredes cambian de manera general

Impermeable → Permeable

Rígidas → No rígida otra forma de transferir energía
Aislantes → Diatérmica que No es trabajo


CALOR Q

El calor está dado por  $Q = \Delta E - W \Rightarrow \Delta E = W + Q$ sistema

Termodinámica

Supongamos un proceso quasiestático (tan lento que en cada instante el sistema se encuentra en equilibrio con sus alrededores y consigo mismo).


\* Proceso de paredes rígidas



$$\Delta E = E_2 - E_1,$$

$$dE = dW = -pdV$$
props. del sistema

Para un ciclo, ΔE=0 y además W= øđW + 0



Entonces  $\Delta E = W + Q = \oint_{cicle} dE = E_i - E_i = 0$   $\Rightarrow W + Q = 0 \Rightarrow Q = -W$ . Por lo tanto,

$$\Rightarrow$$
 W+Q=0  $\Rightarrow$  Q=-W. Por lo tanto,


 $W = \oint_{V}^{t} dW = -\int_{V}^{V} pdV \neq 0$  (-area bajo el ciclo)

Pero Q ≠-W > Q ≠ 0.

Si en el proceso...

- \*()>0, los alrededores cedieron calor al sistema.
- \* Q<0, el sistema cedió calor a los alrededores.

## ontacto térmico



rigida, impermeable y DIATERMICA

Suponga que en ti la pared de en medio es aislante.

- (1) Ein Ni Vi } equilibrio
- (2) E; 2 N2 V2

En to la pared deja de ser aislante y se convierte en diatérmico

(1) E, Ni Vi

anosotros hacemos que sea aislante


(2) E<sub>f2</sub> N<sub>2</sub> V<sub>2</sub>

$$\vdots \quad E_{i_1} + E_{i_2} = E_{f_1} + E_{f_2} \Rightarrow E_{f_1} - E_{i_1} = -(E_{f_2} - E_{i_2})$$

$$\Rightarrow \Delta E_1 = -\Delta E_2$$

$$\Rightarrow \Delta E_1 + \Delta E_2 = 0$$

Si  $\Delta E_1 \neq 0$ , sin pérdida de generalidad,  $\Delta E_1 = Q_1$   $\Delta E_2 = Q_2$   $Q_1 = -Q_2$ ... al final ambos sistemas llegan de equilibrio (flujo neto de energía es cero). Por la 1º Ley, DE=W+Q ⇒ Ef-Ei=W+Q ⇒ DE=Q




no rígida, impermeable y DIATERMICA

En este caso DE ocurre solo por el trabajo. Tenemos que  $\Delta E_1 = -\Delta E_2$ .

## Observación empírica

~ Ley Cero de la Termodinámica (... a ser demostrada con la 2ª Ley)



Contacto térmico


(1) on (2) está en equilibrio térmico

(2) con (3)

⇒(1) con (3) está en equilibrio térmico

$$\Rightarrow T_1 = T_2 = T_3$$

Ahora bien, suponga tenemos un cuerpo guímicamente puro. Si cada "pedazo" está en equilibrio con cualquier atro "pedazo"... todos tienen la misma temperatura y entonces el cuerpo tiene una temperatura T.



- .. T es una propiedad de estado termodinámico



t→∞" eguili brio

La temperatura es una función únicamente valuada.

"La primera ley nos dice que a lo más empatas y la segunda que siempre pierdes"

## Variables Extensivas e Intensivas

- \*N y V son extensivas (aditivas), i.e. N= ENi, V= EVi.
- \* Suponemos que E también es extensiva, i.e.  $E=\sum E_i$
- \* Ty P son intensivas (no dependen del tamaño del sistema)
- \* Las densidades N/V, E/V, E/N son intensivas  $P = P(\xi, \frac{N}{V}), T = T(\xi, \frac{N}{V}), E = E(\tau, V, \frac{N}{V}) = Ve(\frac{N}{V}, \tau)$