#### TEMA: Capa de red

#### CURSO: Redes y Comunicación de Datos I

**Dr. Alex Coronado Navarro** 



## Normas y comportamientos dentro de la sesión

✓ Levantar o pedir la palabra para participar





 ✓ Activar micrófono para participar y desactivar luego de concluir con la participación (para sesiones virtuales)



Respetar la opinión de sus compañeros

### ¿Qué tema tratamos la clase pasada?



### Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante calculará subredes IPv4 de acuerdo a los requerimientos de número de host en una subred, mediante la configuración de direcciones IPv4 en una simulación de red.





### Saberes previos

¿Qué es IPv4?







### Temario



- 1. Segmentación de las redes
- 2. Dividir en subredes una red IPv4
- 3. Subredes IPv4 para cumplir con los requerimientos
- 4. VLSM IPv4
- 5. División de Subredes IPv6

# 1. Segmentación de las Redes




#### **Network Segmentation**

#### **Broadcast Domains and Segmentation**

 Muchos protocolos usan multicast o broadcast (por ejemplo, ARP usa broadcast para localizar otros dispositivos, los hosts envían broadcast de discovery DHCP para ubicar un servidor DHCP).

Los switchs difunden los broadcast por todas las interfaces, excepto la interfaz en la

que se recibió.




El único dispositivo que detiene los broadcast es un router.


- Los routers no propagan broadcast.
- Cada interfaz de un router se conecta a un dominio de broadcast y los broadcast solo se propagan dentro de ese dominio de broadcast específico.

#### **Network Segmentation**

#### Problems with Large Broadcast Domains

- Un problema con un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcast excesivas y afectar negativamente a la red.
- La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños en un proceso llamado subred.
- Dividiendo la dirección de red 172.16.0.0 / 16 en dos subredes de 200 usuarios cada una: 172.16.0.0 / 24 y 172.16.1.0 / 24.
- Los broadcast solo se propagan dentro de los dominios de broadcast más pequeños








#### **Network Segmentation**

#### Reasons for Segmenting Networks

- La división en subredes reduce el tráfico general de la red y mejora el rendimiento de la red.
- Se puede usar para implementar políticas de seguridad entre subredes.
- La división en subredes reduce la cantidad de dispositivos afectados por el tráfico de broadcast anormal.
- Las subredes se usan por una variedad de razones, que incluyen:







## 2. Dividir en subredes una red IPv4



### Subnet an IPv4 Network Subnet on an Octet Boundary

- Las redes se subdividen más fácilmente en el límite de octeto de / 8, / 16 y / 24.
- Tenga en cuenta que el uso de prefijos más largos disminuye el número de hosts por subred

| Prefix Length | Subnet Mask          | Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)                | # of hosts |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| /8            | <b>255</b> .0.0.0    | nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhhhhhh                       | 16,777,214 |
| /16           | <b>255.255</b> .0.0  | nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhh                       | 65,534     |
| /24           | <b>255.255.25</b> .0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhh<br>1111111.1111111.1111111.00000000 | 254        |

### Subnet an IPv4 Network Subnet on an Octet Boundary

En la primera tabla 10.0.0.0/8 se divide en subredes usando / 16 y en la segunda tabla, una máscara / 24.

| Subnet Address<br>(256 Possible<br>Subnets) | Host Range<br>(65,534 possible hosts per<br>subnet) | Broadcast              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 10.0.0.0/16                                 | <b>10.0</b> .0.1 - <b>10.0</b> .255.254             | <b>10.0</b> .255.255   |
| <b>10.1.</b> 0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.1</b> .0.1 - <b>10.1</b> .255.254             | <b>10.1</b> .255.255   |
| <b>10.2</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.2</b> .0.1 - <b>10.2</b> .255.254             | <b>10.2</b> .255.255   |
| <b>10.3</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.3</b> .0.1 - <b>10.3</b> .255.254             | <b>10.3</b> .255.255   |
| <b>10.4</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.4</b> .0.1 - <b>10.4</b> .255.254             | <b>10.4</b> .255.255   |
| <b>10.5</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.5</b> .0.1 - <b>10.5</b> .255.254             | <b>10.5</b> .255.255   |
| <b>10.6</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.6</b> .0.1 - <b>10.6</b> .255.254             | <b>10.6</b> .255.255   |
| <b>10.7</b> .0.0 <b>/16</b>                 | <b>10.7</b> .0.1 - <b>10.7</b> .255.254             | <b>10.7</b> .255.255   |
|                                             |                                                     |                        |
| <b>10.255</b> .0.0 <b>/16</b>               | <b>10.255</b> .0.1 - <b>10.255</b> .255.254         | <b>10.255</b> .255.255 |

| Subnet Address<br>(65,536 Possible<br>Subnets) | Host Range<br>(254 possible hosts per subnet)  | Broadcast              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 10.0.0.0/24                                    | <b>10.0.0</b> .1 - <b>10.0</b> . <b>0</b> .254 | <b>10.0.0</b> .255     |
| 10.0.1.0/24                                    | <b>10.0.1</b> .1 - <b>10.0.1</b> .254          | <b>10.0.1</b> .255     |
| 10.0.2.0/24                                    | <b>10.0.2</b> .1 - <b>10.0.2</b> .254          | <b>10.0.2</b> .255     |
|                                                |                                                |                        |
| 10.0.255.0/24                                  | <b>10.0.255</b> .1 - <b>10.0.255</b> .254      | <b>10.0.255</b> .255   |
| 10.1.0.0/24                                    | <b>10.1.0</b> .1 - <b>10.1.0</b> .254          | <b>10.1.0</b> .255     |
| 10.1.1.0/24                                    | <b>10.1.1</b> .1 - <b>10.1.1</b> .254          | <b>10.1.1</b> .255     |
| 10.1.2.0/24                                    | <b>10.1.2</b> .1 - <b>10.1.2</b> .254          | <b>10.1.2</b> .255     |
|                                                |                                                |                        |
| 10.100.0.0/24                                  | <b>10.100.0</b> .1 - <b>10.100.0</b> .254      | <b>10.100.0</b> .255   |
|                                                |                                                |                        |
| 10.255.255.0/24                                | <b>10.255.255</b> .1 - <b>10.2255.255</b> .254 | <b>10.255.255</b> .255 |

### Subnet an IPv4 Network Subnet within an Octet Boundary

Consulte la tabla para ver seis formas de subred a una red / 24.

| Prefix Length | Subnet Mask     | Subnet Mask in Binary<br>(n = network, h = host)                                           | # of<br>subnets | # of hosts |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| /25           | 255.255.255.128 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>n</b> hhhhhhh<br>11111111.11111111.1111111. <b>1</b> 0000000  | 2               | 126        |
| /26           | 255.255.255.192 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nn</b> hhhhhh<br>11111111.11111111.1111111. <b>11</b> 000000  | 4               | 62         |
| /27           | 255.255.255.224 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnn</b> hhhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>111</b> 00000 | 8               | 30         |
| /28           | 255.255.255.240 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnn</b> hhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>1111</b> 0000 | 16              | 14         |
| /29           | 255.255.255.248 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnn</b> hhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>11111</b> 000 | 32              | 6          |
| /30           | 255.255.252     | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnnn</b> hh<br>11111111.11111111.11111111. <b>111111</b> 00 | 64              | 2          |

#### Subnet a Slash 16 and a Slash 8 Prefix

Create Subnets with a Slash 16 prefix

 La tabla resalta todos los escenarios posibles para dividir en subredes un prefijo /16.

| Prefix Length | Subnet Mask             | Network Address (n = network, h = host)                                                     | # of subnets | # of hosts |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| /17           | 255.255. <b>128</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>n</b> hhhhhhh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>1</b> 0000000.00000000   | 2            | 32766      |
| /18           | 255.255. <b>192</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>nn</b> hhhhhh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>11</b> 000000.00000000   | 4            | 16382      |
| /19           | 255.255. <b>224</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnn</b> hhhhh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>111</b> 00000.00000000   | 8            | 8190       |
| /20           | 255.255. <b>240</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnn</b> hhhh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>1111</b> 0000.00000000   | 16           | 4094       |
| /21           | 255.255. <b>248</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnn</b> hhh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>11111</b> 000.00000000   | 32           | 2046       |
| /22           | 255.255. <b>252</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnnn</b> hh.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>111111</b> 00.00000000   | 64           | 1022       |
| /23           | 255.255. <b>254</b> .0  | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnn</b> h.hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>111111</b> 0.00000000    | 128          | 510        |
| /24           | 255.255. <b>255.0</b>   | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn</b> .hhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>1111111</b> .00000000    | 256          | 254        |
| /25           | 255.255. <b>255.128</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn.nhhhhhh<br>11111111.11111111. <b>11111111.1</b> 0000000            | 512          | 126        |
| /26           | 255.255. <b>255.192</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn.nn</b> hhhhhh<br>11111111.11111111. <b>11111111.11</b> 000000  | 1024         | 62         |
| /27           | 255.255. <b>255.224</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn.nnn</b> hhhhh<br>11111111.11111111. <b>11111111.111</b> 00000  | 2048         | 30         |
| /28           | 255.255 <b>.255.240</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn.nnnn</b> hhhh<br>11111111.11111111. <b>11111111.1111</b> 0000  | 4096         | 14         |
| /29           | 255.255. <b>255.248</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn.nnnnn</b> hhh<br>11111111.11111111. <b>11111111.1111</b> 000   | 8192         | 6          |
| /30           | 255.255. <b>255.252</b> | nnnnnnn.nnnnnnnn. <b>nnnnnnn.nnnnnn</b> hh<br>11111111.111111111. <b>11111111.111111</b> 00 | 16384        | 2          |


#### Subnet a Slash 16 and a Slash 8 Prefix

#### Create 100 Subnets with a Slash 16 prefix

Consideremos una gran empresa que requiere al menos 100 subredes y ha elegido la dirección privada 172.16.0.0/16 como su dirección de red interna.

- La figura muestra el número de subredes que se pueden crear al tomar prestados bits del tercer octeto y el cuarto octeto.
- Observe que ahora hay hasta 14 bits de host que pueden ser prestados (es decir, los últimos dos bits no pueden ser prestados).

Para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitarían prestar 7 bits (es decir,  $2^7 = 128$  subredes) (para un total de 128 subredes).




#### Subnet a Slash 16 and a Slash 8 Prefix

#### Create 1000 Subnets with a Slash 8 prefix

Considere un ISP pequeño que requiere 1000 subredes para sus clientes que usan la dirección de red 10.0.0.0/8, lo que significa que hay 8 bits en la porción de red y 24 bits de host disponibles para tomar prestados para la división en subredes.

- La figura muestra el número de subredes que se pueden crear al tomar prestados bits de la segunda y la tercera.
- Observe que ahora hay hasta 22 bits de host que pueden ser prestados (es decir, los últimos dos bits no pueden ser prestados).

Para satisfacer el requisito de 1000 subredes para la empresa, se necesitarán prestar 10 bits (es decir,  $2^{10} = 1024$  subredes) (para un total de 128 subredes)



## 3. Subredes para cumplir con los requerimientos




#### Subnet to Meet Requirements

#### Subnet Private versus Public IPv4 Address Space

#### Las redes empresariales tendrán una:

- Intranet: la red interna de una empresa que generalmente usa direcciones IPv4 privadas.
- DMZ A los servidores de Internet de las empresas. Los dispositivos en la DMZ usan direcciones IPv4 públicas.
- Una compañía podría usar el 10.0.0.0/8 y la subred en el límite de la red / 16 o / 24.
- Los equipos de la DMZ tendrían que configurarse con direcciones IP públicas.



### Subnet to Meet Requirements Minimize Unused Host IPv4 Addresses and Maximize Subnets

#### Hay dos consideraciones al planificar subredes:


- El número de direcciones de host requeridas para cada red
- El número de subredes individuales necesarias


| Prefix Length | Subnet Mask     | Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)                                              | # of<br>subnets | # of hosts |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| /25           | 255.255.255.128 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>n</b> hhhhhhh<br>11111111.11111111.1111111. <b>1</b> 0000000  | 2               | 126        |
| /26           | 255.255.255.192 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nn</b> hhhhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>11</b> 000000 | 4               | 62         |
| /27           | 255.255.255.224 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnn</b> hhhhh<br>11111111.111111111111111111111111            | 8               | 30         |
| /28           | 255.255.255.240 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnn</b> hhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>1111</b> 0000 | 16              | 14         |
| /29           | 255.255.255.248 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnn</b> hhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>11111</b> 000 | 32              | 6          |
| /30           | 255.255.255.252 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnnn</b> hh<br>11111111.11111111.11111111. <b>111111</b> 00 | 64              | 2          |

#### Subnet to Meet Requirements

#### Example: Efficient IPv4 Subnetting

- En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red 172.16.0.0/22 (10 bits de host) a su sede central que proporciona 1.022 direcciones de host.
- Hay cinco sitios y, por lo tanto, cinco conexiones a Internet, lo que significa que la organización requiere 10 subredes y la subred más grande requiere 40 direcciones.
- Asignó 10 subredes con una máscara de subred / 26 (es decir, 255.255.255.192)






### 4. VLSM



### IPv4 Address Conservation

Dada la topología, se requieren 7 subredes (es decir, cuatro LAN y tres enlaces WAN) y el mayor número de hosts se encuentra en el Edificio D con 28 hosts.

 La máscara A / 27 proporcionaría 8 subredes de 30 direcciones IP de host y, por lo tanto, admitiría esta topología




#### VLSM

#### IPv4 Address Conservation (Cont.)

Sin embargo, los enlaces WAN punto a punto solo requieren dos direcciones y, por lo tanto, desperdician 28 direcciones cada una para un total de 84 direcciones no utilizadas.


Host portion  $2^5 - 2 = 30$  host IP addresses per subnet 30 - 2 = 28Each WAN subnet wastes 28 addresses  $28 \times 3 = 84$ 84 addresses are unused




- La aplicación de un esquema de subredes tradicional a este escenario no es muy eficiente y es un desperdicio.
- VLSM fue desarrollado para evitar el desperdicio de direcciones al permitirnos subred a subred.

#### VLSM VLSM


- El lado izquierdo muestra el esquema de subred tradicional (es decir, la misma máscara de subred) mientras que el lado derecho ilustra cómo se puede usar VLSM para dividir en subredes una subred y dividir la última subred en ocho / 30 subredes.
- Cuando use VLSM, siempre comience por satisfacer los requisitos de host de la subred más grande y continúe dividiendo en subredes hasta que se cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña.
- La topología resultante con VLSM aplicado





### VLSM VLSM Topology Address Assignment

 Usando subredes VLSM, las redes LAN y entre routers pueden direccionarse sin desperdicio innecesario, como se muestra en el diagrama de topología lógica.




### 5. División de subredes IPv6



### Subnet an IPv6 Network Subnet Using the Subnet ID

IPv6 fue diseñado con subredes en mente.


- Se utiliza un campo Subnet ID separado en la GUA de IPv6 para crear subredes.
- El campo de Subnet ID es el área entre el Global Routing Prefix y la Interface ID.



### Subnet an IPv6 Network IPv6 Subnetting Example

Dado el 2001:db8:acad::/48 prefijo de enrutamiento global con una ID de subred de 16 bits.


- Permite 65536 /64 subredes
- El Global Routing Prefix es el mismo para todas las subredes.
- Solo el hexteto de Subnet ID se incrementa en hexadecimal para cada subred



### Subnet an IPv6 Network IPv6 Subnet Allocation

La topología de ejemplo requiere cinco subredes, una para cada LAN, así como para el enlace serial entre R1 y R2.

Se asignaron las cinco subredes IPv6, con el campo Subred ID 0001 a 0005. Cada subred /64 proporcionará más direcciones de las que se necesitarán



### Subnet an IPv6 Network Router Configured with IPv6 Subnets

El ejemplo muestra que cada una de las interfaces del router en R1 se ha configurado para estar en una subred IPv6 diferente

```
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface serial 0/1/0
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if) # no shutdown
```



#### Simulación de una Red

#### **TAREA**

Simulación en Packet Tracert.



Ingresar a la plataforma canvas y descargar:

√ 08 PRACTICA 08 - Lab - Sub Redes





### Conclusión

- ¿Qué aprendimos el día de hoy?
- ¿Qué les gustaría que se mejore de nuestras sesiones de clase?

#### Universidad Tecnológica del Perú