## Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

10: Interfacce virtuali

Roberto Marino, PhD<sup>1</sup> roberto.marino@unime.it

<sup>1</sup>Dipartimento di Matematica, Informatica, Fisica e Scienze della Terra Future Computing Research Laboratory Università di Messina

Last Update: 20th March 2025



### Interfacce virtuali

#### Cosa sono?

Le interfacce di rete virtuali in Linux sono dispositivi software che emulano le funzionalità delle interfacce fisiche, **ma non sono collegate a hardware reale**. Sono utilizzate per scopi come il testing, la creazione di VPN, il tunneling, o l'isolamento di reti.

Noi studieremo:

- TUN/TAP
- Veth Pair



# Device file

In Linux, i dispositivi hardware e virtuali sono gestiti tramite device file nella directory /dev.

- /dev/net/tun è il device file ufficiale per il modulo del kernel TUN/TAP, che gestisce le interfacce di rete virtuali.
- Questo percorso è standardizzato e documentato nelle API del kernel, quindi tutte le applicazioni che usano TUN/TAP lo referenziano.

### Interfacce TUN

Le interfacce TUN (da Network TUNnel) sono dispositivi virtuali **che operano a livello 3 dello stack OSI (strato di rete)**, gestendo pacchetti IP, non incapsulati in tramite ethernet. Sono utilizzate per:

- Creare tunnel VPN (es. OpenVPN, WireGuard).
- Iniettare/estrarre traffico IP da applicazioni userspace.
- Simulare routing avanzato o scenari di rete complessi.

```
sudo ip tuntap add mode tun dev tun0
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev tun0 # Assegna un IP
sudo ip link set tun0 up # Attiva l'interfaccia
```

Le interfacce TUN non hanno un indirizzo MAC (lavorano a livello IP)



# Usare le interfacce TUN

```
1 #include <fcntl.h>
2 #include <linux/if_tun.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/ioctl.h>
5 #include <unistd.h>
6
7 int main() {
      // Apri il dispositivo TUN
      int tun_fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR);
10
      // Configura l'interfaccia
11
      struct ifreq ifr;
12
      memset(&ifr, 0, sizeof(ifr)):
13
      ifr.ifr_flags = IFF_TUN | IFF_NO_PI; // TUN (no Packet
14
      Information)
      strncpy(ifr.ifr_name, "tun0", IFNAMSIZ);
15
16
      // Crea l'interfaccia TUN
17
      ioctl(tun_fd, TUNSETIFF, &ifr);
18
```

### Usare le interfacce TUN

```
// Legge pacchetti IP dall'interfaccia
      char packet[1500];
      while (1) {
          int n = read(tun_fd, packet, sizeof(packet));
          printf("Pacchetto ricevuto (%d byte)\n", n);
5
          // Esempio: Invia una risposta (ping reply)
          // (ip\_header->daddr e ip\_header->saddr devono essere
     scambiati)
          // write(tun_fd, packet, n);
Q
10
      close(tun_fd);
12
13
      return 0:
14 }
```

### Interfacce TAP

Le interfacce TAP (da Network TAP) sono dispositivi virtuali di rete **che operano a livello 2 dello stack OSI (strato di collegamento dati)**, gestendo frame Ethernet completi. Sono utilizzate per:

- Collegare macchine virtuali (VM) o container a reti fisiche o virtuali.
- Creare VPN di tipo bridged (a livello Ethernet).
- Simulare dispositivi di rete in ambienti virtualizzati.

```
sudo ip tuntap add mode tap dev tap0  # Crea l'interfaccia

sudo ip link set tap0 up  # Attiva l'interfaccia

sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev tap0  # Assegna un IP (opz.)
```

A differenza delle interfacce TUN (che lavorano a livello IP), le TAP gestiscono frame Ethernet completi, inclusi header MAC e payload



# Usare le interfacce TAP

```
1 #include <fcntl h>
2 #include <linux/if_tun.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/ioctl.h>
5 #include <unistd.h>
6
  int main() {
      int tap_fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR);
8
      struct ifreq ifr;
      memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
10
      ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI; // Modalit TAP
11
      strncpv(ifr.ifr_name, "tap0", IFNAMSIZ);
13
      // Crea l'interfaccia TAP
14
      ioctl(tap_fd, TUNSETIFF, &ifr);
```

# Usare le interfacce TAP

```
// Legge frame Ethernet
char buffer[1500];
while (1) {
   int n = read(tap_fd, buffer, sizeof(buffer));
   printf("Frame ricevuto (%d byte)\n", n);
}

close(tap_fd);
return 0;
}
```

# **VETH Pair**

Le veth sono interfacce virtuali Ethernet create sempre in coppia, come due estremità di un "cavo virtuale". Sono utilizzate per:

- Collegare namespace di rete isolati (es. container Docker/Podman).
- ② Connettere un namespace di rete a una rete bridge (es. in Kubernetes).
- Simulare collegamenti punto-a-punto.

```
# Crea una coppia veth (vethO <--> veth1)
2 sudo ip link add vethO type veth peer name veth1
```

Il traffico inviato a veth0 viene ricevuto su veth1 (e viceversa).



# Namespace di rete

I **network namespace** in Linux sono un meccanismo che permette di isolare le risorse di rete tra diversi processi o container. Ogni network namespace ha la propria istanza delle seguenti risorse di rete:

- Interfacce di rete (eth0, lo, ecc.)
- Tabella di routing
- Regole di iptables
- Stack TCP/IP separato
- Connessioni di rete attive
- Questo significa che un processo all'interno di un network namespace può avere la propria configurazione di rete indipendente dal namespace di rete principale (default).

# Esempio di utilizzo VETH

#### Creare due namespace:

```
sudo ip netns add red sudo ip netns add blue
```

## Creare una coppia veth e collegala ai namespace:

```
sudo ip link add veth-red type veth peer name veth-blue
sudo ip link set veth-red netns red
sudo ip link set veth-blue netns blue
```

#### Assegnare IP e attivare le veth:

```
sudo ip netns exec red ip addr add 10.0.0.1/24 dev veth-red
sudo ip netns exec red ip link set veth-red up
sudo ip netns exec blue ip addr add 10.0.0.2/24 dev veth-blue
sudo ip netns exec blue ip link set veth-blue up
```

# Esempi di utilizzo

- QEMU usa interfacce **TAP** per connettere le VM a una rete fisica o virtuale.
- OpenVPN incapsula pacchetti IP dentro pacchetti IP tramite TUN
- Oocker usa VETH pair per far dialogare container in namespace diversi

