Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

9: Socket Multicast

Roberto Marino, PhD¹ roberto.marino@unime.it

¹Dipartimento di Matematica, Informatica, Fisica e Scienze della Terra Future Computing Research Laboratory Università di Messina


Last Update: 18th March 2025



Comunicazione Multicast

Definizione

Con il termine Multicast, nelle reti di calcolatori, si indica la distribuzione simultanea di informazione verso un gruppo di destinazione. Il termine viene utilizzato anche per indicare un pacchetto inviato con tale modalità. Un indirizzo che si riferisce a un gruppo di destinazione è detto a sua volta indirizzo multicast. In alternativa, un pacchetto destinato a tutti i calcolatori di una rete è detto Broadcast, uno destinato ad uno qualunque di un gruppo anycast, uno destinato ad un solo calcolatore è unicast.



Unicast vs Multicast

Il modello di servizio multicast prevede che un calcolatore invii i pacchetti **ad un indirizzo associato al gruppo multicast**; il calcolatore sorgente invia una sola copia dell'informazione (indipendentemente dal numero di destinatari), saranno poi gli MRouter (Multicast Router) che moltiplicheranno l'informazione quando necessario.



Figure: Unicast (destra) vs. Multicast (sinistra)

Indirizzamento Multicast

Il multicast è un metodo di comunicazione **uno-a-molti**, in cui un server invia dati a un gruppo specifico di client (detto "gruppo multicast"). A differenza:

- Unicast: 1 server \rightarrow 1 client (comunicazione diretta).
- Broadcast: 1 server → tutti i client nella rete (spesso bloccato dai router).
- ullet Multicast: 1 server o solo i client che hanno aderito al gruppo multicast.

Il gruppo multicast è identificato da un indirizzo IP speciale nella classe D (riservati) (es: 224.0.0.0 – 239.255.255.255).

Gli indirizzi multicast non sono **né "pubblici" né "privati"** nel senso tradizionale degli indirizzi unicast (come 192.168.x.x per le reti private). Sono invece organizzati in range con "scope" predefiniti, che determinano dove possono essere utilizzati e instradati.

Link-local: 224.0.0.0/24 - 224.0.0.255/24

Traffico limitato alla sottorete locale (es: protocolli di routing come OSPF, RIP). Mai instradati oltre il router

Globale (Teoricamente Pubblico): 224.0.1.0 – 238.255.255.255

Traffico "potenzialmente" instradabile su internet. Quasi mai usato per necessità stringente di router abilitati. Es. Servizio NTP.

Admin-scoped/controlled: 239.0.0.0/8 - 239.255.255.255/8

Gli indirizzi in 239.0.0.0/8 non sono instradati su Internet pubblico. Gli operatori (ISP) li usano/controllano per limitare il traffico alle proprie reti. Esempio IPTV "pubblica" (ogni ISP la trasmette sui suoi indirizzi).

Caratteristiche

- I computer che vogliono ricevere le "trasmissioni" del gruppo multicast si devono registrare per quel gruppo con qualche meccanismo, e la rete si occuperà di consegnare i pacchetti multicast a tutti quelli che si sono registrati. Spesso non c'è modo di controllare né chi trasmette su un gruppo multicast, né quali computer possono ricevere, se non in modo piuttosto grossolano.
- ② Il servizio di multicast è stato pensato per esempio per permettere la diffusione efficiente di programmi multimediali su una rete di calcolatori; viene anche utilizzato per funzioni di gestione della rete (per risolvere problemi come "trova tutti i computer su una sottorete che implementano la funzione X o che hanno bisogno della funzione Y"); oppure per raggiungere un gruppo di routers.
- Per la natura del servizio di rete multicast, risulta molto difficile usare protocolli di trasporto orientati alla connessione come TCP, per cui si usano protocolli senza connessione come UDP e la logica è intrinecamente unidirezionale



Protocolli e servizi multicast

Protocolli:

- IGMP: Gestione Client/Router dei servizi multicast (JOIN, DROP)
- PIM: Gestione Router-router dei servizi multicast

Servizi:

- IpTV streaming
- Reti di sensori IoT
- Aggiornamento tabelle di routing IPv6
- Gaming on Line (WoW)
- Device Discovery (Apple bonjour)
- Aeronautica militare: comunicazione con droni
- Sincronizzazione di dispositivi: Network Time Protocol



Aggiungere e cancellare il socket dal gruppo multicast

Struttura per indirizzi di gruppo multicast:

```
#include <netinet/in.h>

struct ip_mreq {
    struct in_addr imr_multiaddr; // Indirizzo multicast
    struct in_addr imr_interface; // Interfaccia di rete
};
```

Per eseguire più processi sulla stessa porta:

```
int reuse = 1;
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &reuse, sizeof(reuse));
```

ADD or DROP Membership:

```
setsockopt(sockfd, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP/IP_DROP_MEMBERSHIP, &
    mreq, sizeof(mreq)) < 0</pre>
```