Video Composer

Tutorial de instalação e uso no Windows

Transforme a gravação de uma aba do Chrome em um vídeo narrado, com legendas, música, capa, abertura e encerramento. Feito para manuais de produto, onboarding de colaboradores e clientes e capacitação de CS, time comercial e marketing.

Conteúdo

1. Antes de começar
2. Instalar
3. Abrir e parar
4. Primeira configuração
5. Criar o primeiro vídeo
6. Configurar o vídeo
7. Revisar no editor
8. Exportar
9. Atualizar um vídeo (nova versão)
10. Dicas para boas gravações
11. Atualizar a aplicação
12. Desinstalar
13. Problemas comuns

Versão 0.4.1 · As telas deste tutorial usam um vídeo de teste.

1 Antes de começar

ITEM	O QUE PRECISA
Windows	Windows 10 (22H2) ou Windows 11, 64 bits
Memória e disco	8 GB de RAM (16 GB recomendado) e pelo menos 10 GB livres
Docker Desktop	Roda a aplicação. O instalador oferece instalar se não tiver. Usa o WSL 2 do Windows e pode pedir para reiniciar o computador uma vez
Google Chrome	Necessário para gravar abas
Chave da Anthropic	Obrigatória para gerar vídeos: é a IA que entende a tela e escreve o roteiro. Crie em console.anthropic.com
Chave da ElevenLabs	Opcional: voz de alta qualidade e música gerada por IA. Sem ela, use a voz offline **Kokoro** (gratuita, tem voz feminina)
Internet	Para instalar, para a IA e a voz. A gravação e a montagem do vídeo rodam no seu computador

ATENÇÃO Se a sua empresa controla o computador, pode ser preciso pedir à TI para instalar o Docker Desktop e liberar a virtualização.

PRIVACIDADE Para escrever o roteiro, quadros da gravação vão para a API da Anthropic. Grave com dados de demonstração sempre que possível. Vídeos e arquivos ficam no seu computador; as chaves ficam num cofre da aplicação, fora da pasta de vídeos.

2 Instalar

1. **Extraia o arquivo.** Clique com o botão direito em `VideoComposer-Windows.zip` e escolha **Extrair tudo**. Não rode de dentro do .zip.
2. **Rode o instalador.** Abra a pasta extraída e dê dois cliques em `Instalar.bat`. Se aparecer "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
3. **Docker Desktop.** Se não estiver instalado, responda **S** para instalar. Ao final, reinicie o computador se o Windows pedir, abra o Docker Desktop uma vez, aceite os termos e rode o instalador de novo pelo Menu Iniciar, em **Instalar Video Composer**.
4. **Pasta dos vídeos.** Tecle `1` para usar `Vídeos\VideoComposer` (recomendado) ou `2` para escolher outra. Evite pastas do OneDrive: vídeos são grandes.
5. **Aguarde a construção.** Na primeira vez leva de 5 a 15 minutos. As próximas aberturas levam segundos.
6. **Chaves.** Cole a chave da Anthropic e, se tiver, a da ElevenLabs. O que você digita não aparece na tela. Pode pular e informar depois em Configurações.

7 **Atalhos.** O instalador cria a pasta **Video Composer** no Menu Iniciar e, se você quiser, um atalho na Área de Trabalho. A aplicação também aparece em **Configurações do Windows > Aplicativos > Aplicativos instalados**.

PRONTO O Chrome abre em `http://localhost:8898`. A aplicação fica instalada em `%LOCALAPPDATA%\Programs\VideoComposer`. A pasta extraída pode ser apagada.


3 Abrir e parar

AÇÃO	COMO
Abrir	Menu Iniciar > **Video Composer** (ou o atalho da Área de Trabalho). Abre o Docker se precisar e depois o Chrome
Usar	No Chrome, em `http://localhost:8898`. Pode salvar nos favoritos
Parar	Menu Iniciar > Video Composer > **Parar Video Composer**. Libera memória. Nada é apagado

DICA Use sempre o endereço `localhost`. O Chrome só permite gravar abas a partir dele.

4 Primeira configuração

Clique em **Configurações**, no rodapé do menu à esquerda. Cada seção abre e fecha com um clique e mostra um resumo quando fechada.




Configurações: seções que abrem e fecham.


SEÇÃO	O QUE FAZER
Aparência	Escolha uma das 10 paletas: 5 escuras e 5 claras. Muda na hora
Claude	Confira se a chave está definida e clique em **Testar**. Os modelos padrão já são os recomendados
Voz	Escolha o motor na lista: **ElevenLabs** (melhor qualidade, carregue a lista e escolha uma voz pt-BR) ou **Kokoro** (offline e gratuito; Dora é feminina). Clique em **Ouvir amostra**
Pasta de trabalho	Mostra onde ficam os vídeos. Para mudar, informe o novo caminho, salve e depois pare e abra a aplicação
Marca	Imagens padrão de abertura e encerramento, logotipo, cores e fonte das legendas

5 Criar o primeiro vídeo

A tela inicial é **Meus vídeos**. Clique em **+ Novo vídeo**.



Meus vídeos: busca, filtros e ações de cada vídeo (Editar, Exportar, Nova versão e Apagar).



Novo vídeo: gravar uma aba do Chrome ou importar um vídeo pronto.

Gravar uma aba

1. Dê um nome ao vídeo (opcional) e escolha **Gravar uma aba do Chrome**.
2. Clique em **Escolher aba e iniciar**. O Chrome pergunta qual aba gravar: escolha a do produto e clique em **Compartilhar**.
3. Depois de 3 segundos, navegue como faria numa demonstração. Use **Pausar** se precisar.
4. Volte à aba do Video Composer e clique em **Parar e salvar**. O assistente de configuração abre na hora.


Importar um vídeo

Escolha **Importar um vídeo** e arraste o arquivo (.mp4, .mov, .webm, .mkv). Ele é comprimido em segundo plano enquanto você configura.

6 Configurar o vídeo


O assistente tem 4 passos. **Tudo é opcional**: se quiser, vá direto para **Revisar e gerar**.

Passo 1 · Sobre o vídeo



- **Para quem é este vídeo?** Um clique ajusta público, objetivo e tom: Onboarding de colaboradores, Onboarding de clientes, Capacitação de CS, Time comercial, Marketing ou Suporte e tutorial.
- **O que mostrar**, **Precisa falar** e **Não pode falar** (ex.: nomes de clientes, valores reais).

Passo 2 · Abertura e encerramento




- Alterne entre **Abertura** e **Encerramento** no topo. Ligue ou desligue cada um.
- **Título** e **subtítulo**; **Enviar imagem** (16:9, de preferência 1920×1080) ou use a imagem padrão da marca.
- **Fala: Eu escrevo** (lida exatamente como escrita), **IA escreve** (só na abertura) ou **Sem fala**. O cartão estica sozinho para caber a fala.
- A prévia atualiza e tudo salva sozinho.

Passo 3 · Voz e música

- Escolha o motor e a voz e clique em **Ouvir amostra**.
- Música: **Gerar com IA** (Eleven Music, a mais segura para uso comercial), **Minhas faixas** ou **Sem música**.

Passo 4 · Revisar e gerar




Confira o resumo e a estimativa de custo e clique em **Gerar vídeo completo**. A aplicação faz sozinha:

1. corta o começo e o fim parados da gravação;
2. entende cada tela e escreve o roteiro no tamanho certo para cada cena;
3. gera a voz e encaixa cada fala no tempo da tela;
4. monta o vídeo com legendas, música, abertura, encerramento e capa, e confere a qualidade.

> **DICA** Pode sair da tela durante a geração. O progresso aparece no canto inferior direito e o editor abre sozinho quando terminar.

7 Revisar no editor




Editor: player, trilhas e ferramentas.

- **Trilhas:** Vídeo, Narração, Legenda e Música, todas no tempo do vídeo final.
- **Ícones das falas:** ✓ ritmo natural · ⚡ acelerada · ✂ encurtada pela IA · ⚠ não coube.
- **Clique para editar:** numa fala para mudar o texto; no bloco da abertura ou do encerramento para mudar texto, imagem e fala; na trilha Música para trocar a faixa.
- Depois de editar, clique em **Aplicar no vídeo**. A aplicação refaz só o que mudou.
- **Capa:** automática, um quadro do vídeo ou uma imagem sua.
- O botão de **três pontos**, no canto direito do cabeçalho, abre as telas avançadas: Roteiro completo, Voz e encaixe das falas, Cortes e marcadores.

Quando estiver bom, clique em **Aprovar e exportar**.

8 Exportar



- Formatos: **MP4 16:9**, **MP4 vertical 9:16**, versão **sem narração** e legenda **.srt** separada.
- Sempre vão junto a capa em JPG e os créditos e a licença da música.
- Os arquivos ficam em `Vídeos\VideoComposer\exportados\<nome do vídeo>`.

9 Atualizar um vídeo (nova versão)

O produto mudou? Em **Meus vídeos**, clique no ícone de **Nova versão** do vídeo e grave de novo. A versão nova herda finalidade, textos, abertura, encerramento, imagens e capa, e recebe o nome "v2", "v3"...

10 Dicas para boas gravações

- Deixe a janela do Chrome em 16:9 (de preferência 1920×1080) para não sair com faixas pretas.
- Esconda a barra de favoritos (Ctrl + Shift + B) e ative o **Não incomodar** do Windows.
- Use dados de demonstração. Feche abas com dados sensíveis.
- Comece e termine parado: a aplicação corta sozinha os trechos sem ação.
- Navegue sem pressa: pause um instante em cada tela importante para a narração caber.

11 Atualizar a aplicação

Recebeu uma versão nova? Extraia o novo .zip e rode `Instalar.bat` de novo. A instalação é atualizada; vídeos, chaves e configurações são mantidos.

12 Desinstalar

Use um dos caminhos:

- **Configurações do Windows > Aplicativos > Aplicativos instalados > Video Composer > Desinstalar**; ou
- Menu Iniciar > Video Composer > **Desinstalar Video Composer**.

O desinstalador:

1. Remove o contêiner e a imagem do Docker. Pergunta se apaga também as chaves de API e as vozes offline.
2. Pergunta se apaga a pasta de vídeos. Só apaga se você digitar **APAGAR**; se não, os vídeos ficam.
3. Remove os atalhos e o registro em Aplicativos instalados.
4. Apaga a pasta da aplicação ao fechar a janela.

> **DOCKER** O Docker Desktop continua instalado, porque outros programas podem usá-lo. Para removê-lo: Configurações do Windows > Aplicativos > Docker Desktop > Desinstalar.

13 Problemas comuns

SINTOMA	O QUE FAZER
"O Windows protegeu o computador"	**Mais informações** > **Executar assim mesmo**
Instalar.bat diz que não encontrou os arquivos	Você abriu de dentro do .zip. Use **Extrair tudo** antes
Docker pede WSL 2 ou virtualização	Reinicie o computador. Se continuar, ative a virtualização na BIOS ou peça à TI
"O Docker Desktop não respondeu"	Abra o Docker Desktop pelo Menu Iniciar, espere o status ficar verde (Engine running) e tente de novo
"Este navegador não permite capturar abas"	Use o Chrome em `http://localhost:8898`
Gravação com faixas pretas	A janela não estava em 16:9. Ajuste o tamanho antes de gravar
Parte da tela aparece preta	A página usa proteção de conteúdo (DRM) e não pode ser gravada
Erro de chave (401 ou 403)	Configurações > Claude ou Voz > cole a chave de novo e clique em **Testar**
Erro ao gerar música	Confira a chave da ElevenLabs e se o plano dá acesso à música
Trocou a pasta de trabalho e nada mudou	Pare e abra a aplicação. Vídeos da pasta antiga não são movidos
Erro durante a montagem	Anote a primeira linha da mensagem de erro e envie para o suporte

Diagnóstico avançado

No Explorador de Arquivos, abra `%LOCALAPPDATA%\Programs\VideoComposer`, clique na barra de endereço, digite `powershell` e tecle Enter. Depois rode `docker compose logs --tail 200` para ver o que aconteceu.