VII. Électrons dans les solides



VII.1. Introduction

Etude de systèmes solides constitués d'un grand nombre d'électrons.

Nous supposerons: * pas d'interaction entre e-,

* e ne sont pas soumis à un potentiel extérieur autre que celui qui les maintient dans le solide,

Modèle des électrons libres principales propriétés de certains métaux

= électrons de valence

(donc de conduction) (conductivité, ferromagnétisme, ...)

Modèle de Kronig-Penney 🛑 conducteurs, semi-conducteurs et isolants.



T8

VII.2.1. Introduction

But : On cherche à comprendre de façon simple le comportement des électrons dans un métal pour en déduire les propriétés physiques de ce métal.

modèle de Sommerfeld (1927) = modèle de Drude (on considère les électrons d'un métal comme des particules ponctuelles confinées à l'intérieur du volume défini par l'ensemble des atomes du solide, on obtient donc un gaz) + statistique de Fermi-Dirac (quantique)

- → On néglige les interactions entre e-: gaz parfait d'e-.
- \longrightarrow On traite les e⁻ par la M.Q \longrightarrow e⁻ = fermion dans un état quantique
- → Le métal est un puits de potentiel infini pour les e- :

$$\begin{cases} V = 0 \text{ à l'intérieur,} \\ V = \infty \text{ à l'extérieur.} \end{cases}$$

Les e-sont donc "encagés" au sein du métal.





VII.2.1. Introduction


Les particules se classent en deux catégories de comportement quantique très différent:

Les <u>FERMIONS</u> (fonctions d'onde antisymétriques) : particules de spin demi-entier (en unité \hbar)

électron proton neutron ³He

...

Un état individuel est occupé par 0 ou 1 fermion: principe d'exclusion de Pauli




Les <u>BOSONS</u> (fonctions symétriques) : particules de spin entier

photon ⁴He Phonons

...

Un état individuel est occupé par un nombre entier quelconque de bosons




VII.2.2. Le gaz d'électrons à température nulle - Niveaux d'énergie ⁵

Soit un cristal de taille finie.

Pour simplifier, prenons un cristal cubique de taille L.

Dans la boîte : V(x, y, z) = 0

En dehors de la boîte : $V(x, y, z) = \infty$



<u>Équation de Schrödinger</u> dans la boîte :

$$H \Phi(x, y, z) = E \cdot \Phi(x, y, z)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2 \Phi(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi(x,y,z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi(x,y,z)}{\partial z^2}\right) = E \cdot \Phi(x, y, z)$$

Hamiltonien séparable

L'Hamiltonien précédent est à variables séparables : $H = H_x + H_y + H_z$

avec
$$H_x = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$
 (idem en y et en z)

On peut alors chercher des solutions sous la forme :

$$\Phi(x,y,z) = \Phi_x(x).\Phi_y(y).\Phi_z(z)$$

avec
$$H_x \Phi_x(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Phi_x(x)}{\partial x^2} = E_x \Phi_x$$
 (idem en y et en z)

Alors Φ solution de l'équation de Schrödinger $H\Phi=E\Phi$ avec $E=E_x+E_y+E_z$



a. Niveaux d'énergie

D'après les résultats du chapitre II, on a :

$$\Phi_{x,n_x}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{L}x\right) \qquad E_{n_x} = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \qquad k_x = \frac{n_x \pi}{L} \qquad \text{avec } n_x > 0$$
(idem en y et en z):

Ainsi les états stationnaires à 3D sont :


$$\Phi(x,y,z) = \sqrt{\frac{8}{L^3}} \sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L} \sin \frac{n_z \pi z}{L}$$

avec la relation de dispersion :

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \right) = E_0 \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \right)$$
$$\vec{k} = (k_x, k_y, k_z) = \frac{\pi}{L} (n_x, n_y, n_z)$$



Energie de l'état	(n _{x,} n _{y,} n _z)
11E _o	(1,1,3) (3,1,1) (1,3,1)
9E _o	(1,2,2) (2,1,2) (2,2,1)
6E _o	(1,1,2) (1,2,1) (2,1,1)
3E _o	(1,1,1)



Connaissant les niveaux d'énergie, on peut trouver l'état fondamental du cristal :

- N e- à répartir,
- on remplit les niveaux de plus basses énergie (état fondamental)
- on ne peut placer que 2 e- par niveau (principe d'exclusion de Pauli)


Cela permet d'en déduire les propriétés du matériau étudié : elles dépendent pour beaucoup du niveau occupé de plus haute énergie appelé *niveau de Fermi (à T=OK)*.

Problème : il faut réussir à compter les niveaux d'énergie pour placer nos N électrons ...

VII.2.2. Le gaz d'électrons à température nulle

b. Densité des états

Continuum d'énergie



pour les grands systèmes (grand N, grand L), l'écart ΔE entre 2 niveaux d'énergie tend vers 0 (limite continue).

- → Je ne peux pas connaître la valeur exacte de E (principe de l'incertitude, x: connu) mais seulement à dE près
 - on doit raisonner sur le nombre d'états compris entre E et E+dE

$$d\Omega(E) = N_{\mu \acute{e}tats} (E+dE) - N_{\mu \acute{e}tats} (E) = \rho(E) \ dE$$
 nombre d'états dont l'énergie est comprise entre E et E+dE



La densité d'états :


Elle correspond à la limite continue de la dégénérescence (multiplicité) des niveaux d'énergie lorsque l'écart entre les niveaux tend vers zéro.

Dans la littérature, la densité d'états est notée indifféremment

$$g(E)$$
 ou $\rho(E)$ ou $\omega(E)$

Elle intervient dans le calcul de grandeurs macroscopiques.






$$\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z) = n_x \frac{2\pi}{L_x} + n_y \frac{2\pi}{L_y} + n_z \frac{2\pi}{L_z}$$
 $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$


- avec n_x, n_y, n_z entiers relatifs \rightarrow L'espace des k est un espace discret
 - → Les états possibles d'énergie E sont caractérisés par les valeurs possibles de k
 - \rightarrow chaque point k occupe un volume $\left(\frac{2\pi}{I}\right)^3$

Les états occupés d'énergie inférieure à $E_i = \frac{\hbar^2 k_i^2}{2m}$ se trouvent sur l'espace des k à l'intérieur de la sphère de rayon ki



→ On cherche à compter le nombre d'états dont l'énergie est comprise entre E et E+dE





États compris dans une bande d'énergie dans l'espace de k.



On va avoir besoin de calculer le nombre de points k tels que leur énergie est comprise entre (E, E+dE). Comment faire?

<u>lère étape</u>: Quelle est la forme d'une surface iso-énergie $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$?

 \Rightarrow la surface dans l'espace des k telle que E = cste

 \Rightarrow C'est une sphère de rayon: $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

 \Rightarrow Surface associée à E+dE = sphère de rayon: $k + dk = \frac{\sqrt{2m(E + dE)}}{\hbar}$

2nde étape: Combien y-a-t-il de points k dans la surface entre E et E+dE?

3ème étape: En déduire la densité d'états



Le nombre de points $ec{k}$ compris entre les sphères de rayon k et k+dk

(associées aux énergies E et E+dE) s'écrit:
$$d\Omega = \frac{volume \ de \ la \ coquille}{volume \ élementaire} = \frac{4\pi k^2 dk}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3}$$

Que vaut dk?

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$
 \Rightarrow $dE = \frac{\hbar^2 k dk}{m}$ \Rightarrow $dk = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE$

À 3 dimensions, la densité d'états s'écrit:

$$\rho(E) = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}E} = \underbrace{\frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2\mathrm{m}}{\hbar^2}\right)^{3/2}}_{A} L^3 \sqrt{E} = AL^3 \sqrt{E}$$



$$\rho(E) = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}E} = \frac{L^3}{4\pi^2} \left(\frac{2\mathrm{m}}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E}$$

p(E) finde.

Ce résultat est très utile. Il s'agit d'une quantité directement mesurable, contrairement à la fonction d'onde.

Par exemple:

- → Pour "construire" <u>un métal</u>. On peut mettre au plus 2 électrons par état k (principe d'exclusion de Pauli). On pourra en déduire un certain nombre de propriétés physiques importantes des métaux (modèle de Sommerfeld)
- →Pour comprendre que les bords de bandes interdites des <u>semi conducteurs</u> jouent un rôle fondamental




Exercice 1:


Calculer l'expression de la densité d'états à une dimension. Même question à deux dimensions.

Discuter l'homogénéité* des équations ainsi obtenues.

·L'homogénéité d'une équation traduit le fait que l'équation aux dimensions est satisfaite (une vitesse est égale à une vitesse, pas à un temps ou à une



longueur, etc...). A utiliser systématiquement!




1D:
$$\rho(E) = \frac{d\Omega}{dE} = \frac{2dk}{\frac{2\pi}{L}dE} = \frac{2\sqrt{\frac{m}{2\hbar^2 E}}dE}{\frac{2\pi}{L}dE} \Rightarrow \rho(E) = \frac{L}{2\pi\hbar}\sqrt{\frac{2m}{E}}$$

Homogénéité O.K !:

$$2D: \quad \rho(E) = \frac{d\Omega}{dE} = \frac{2\pi k dk}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 dE} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \sqrt{\frac{m}{2\hbar^2 E}} dE}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 dE} = \frac{L^2}{4\pi^2 \hbar^2} \frac{2\pi m \sqrt{2E}}{\sqrt{2E}} \Rightarrow \rho(E) = \frac{mL^2}{2\pi \hbar^2}$$

Grenoble INP

Homogénéité O.K !:





VII.2.2. Le gaz d'électrons à température nulle - Niveau de Fermi

c. Niveau de Fermi

On appelle énergie de Fermi E_F , l'énergie des e^- les plus énergétiques à T=0 K :

$$AT = 0K$$
:

on remplit tous les niveaux à raison de 2 particules/ niveau (spin \pm 1/2) jusqu'à l'énergie maximum appelée énergie de Fermi


$$d\Omega(E) = dN_{\mu \acute{e}tats} = \rho(E) dE$$

$$dN_{particules} = 2xdN_{\mu\acute{e}tats} = 2\rho(E) dE$$



VII.2.2. Le gaz d'électrons à température nulle - Niveau de Fermi

c. Niveau de Fermi



$$N = 2 \int_{0}^{E_{F}(0)} \frac{1}{4\pi^{2}} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} L^{3} \sqrt{E} dE = \frac{1}{3\pi^{2}} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} L^{3} E_{F}^{\frac{3}{2}}(0) \Rightarrow N = \frac{1}{3} B E_{F}^{\frac{3}{2}}(0)$$

avec
$$B = \frac{1}{\pi^2} (\frac{2m}{\hbar^2})^{\frac{3}{2}} V$$

avec $B = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} V$ Si on considère la densité du gaz d'électrons n = N/V:



c. Niveau de Fermi

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} E_F^{\frac{3}{2}}(0) \Rightarrow E_F(0) = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{\frac{2}{3}}$$

Expression de l'énergie de Fermi d'un métal:

C'est une grandeur essentielle pour un métal!

Quelle est la valeur numérique de $E_F(0)$?

Pour le sodium (Na): $n = 2,65.10^{28} e^{-}/m^{3} \Rightarrow E_{F}(0) = 3,23 eV$

Pour le cuivre (Cu): n = 8,45.10²⁸ e⁻/m³ \Rightarrow E_F (0) = 7,00 eV

<u>L'ordre de grandeur de E_F (0) est de qq eV</u>

(elle est d'autant plus élevée que la densité volumique est élevée).

Rappel: 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ Joule = l'unité d'énergie utile quand on se réfère à des entités à l'échelle atomique.

$$k_BT$$
 (20°C) $\approx 1/40$ eV ≈ 0.025 eV

Que représente la valeur numérique de l'énergie de Fermi?

On peut associer l'énergie de Fermi à une énergie thermique ou cinétique:

$$E_F = k_B T_F \Rightarrow T_F \approx 50 000 \text{ K } (E_F \sim 4.5 \text{ eV})$$

$$E_F = 1/2 \text{ m} \upsilon_F^2 \Rightarrow \upsilon_F \approx 10^6 \text{ m s}^{-1}$$

A cause du principe d'exclusion de Pauli (qui interdit à deux e d'occuper le même état quantique):

- → les électrons ont une énergie qu'ils auraient s'ils étaient des particules classiques à une température de 50 000 K !!!
- → Sans collisions, ils traverseraient la France en une seconde !!!



$$E_{F}(0) = \frac{\hbar^{2}}{2.m} (3.\pi^{2}.n)^{2/3}$$

Exercice:

1/Vérifier l'homogénéité de l'équation donnant $E_F(0)$

2/ Que vaut l'énergie moyenne ramenée à un e à T = O K ? Que vaut l'énergie totale de l'ensemble des e ?

3/Que se passe-t-il si l'on cherche à diminuer le volume L^3 ?



c. Niveau de Fermi



1/
$$E_F(0) = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \Rightarrow J = \frac{J^2 s^2}{kgr} \frac{1}{m^2} = J$$

$$\langle E \rangle_{pour 1e^{-}} = \frac{\langle E_{tot} \rangle}{N} = \frac{2 \int_{0}^{\infty} E \rho(E) dE}{\int_{0}^{\infty} dN} = \frac{2 \int_{0}^{E_{F}(0)} A L^{3} E \sqrt{E} dE}{2 \int_{0}^{E_{F}(0)} A L^{3} \sqrt{E} dE} = \frac{\int_{0}^{E_{F}(0)} E^{\frac{3}{2}} dE}{\int_{0}^{E_{F}(0)} E^{\frac{3}{2}} dE} = \frac{3}{5} E_{F}(0)$$

$$\langle E_{\text{tot}} \rangle = N \frac{3}{5} E_{\text{F}}(0) = (3N)^{5/3} \frac{\hbar^2}{10mL^2} (\pi^2)^{2/3}$$


3/ L'énergie augmente car si V diminue, n augmente, donc E_F(0) augmente aussi



VII.2.3.Le gaz d'électrons à température T-distribution de Fermi-Diræ

En physique statistique, on peut calculer la répartition des électrons sur les niveaux d'énergie pour un système de N électrons en équilibre avec un thermostat à la température T.

Elle est donnée par la fonction de distribution de Fermi-Dirac



elle donne le nombre moyen de fermions dans un état individuel d'énergie ϵ_ℓ = la probabilité d'occupation d'un état d'énergie ε_{ℓ}

Dans cette expression, μ est le potentiel chimique des électrons : c'est le paramètre thermodynamique (macroscopique) qui contrôle la répartition des électrons entre les différents niveaux.

Bien-sûr $0 \le \langle n_{\ell} \rangle \le 1$, (pour les fermions, principe d'exclusion de Pauli)


VII.2.3.Le gaz d'électrons à température T-distribution de Fermi-Diræ

• Statistique de Fermi-Dirac :

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}$$

pente
$$-\frac{1}{4kT}$$
 à $(\varepsilon = \mu, \mathbf{f} = 0.5)$

à $T = 0 K : f_{FD}(E)$ correspond à la fonction marche



Pour $T = 0 K : si \epsilon < \mu$ tous les états sont occupés si ϵ > μ tous les états sont vides


$$E_{F}(0) = \frac{\hbar^{2}}{2m} \left(3\pi^{2} \frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

Pour T
$$\neq$$
 0 K :les états de ϵ > μ se peuplent par $E_F(T) \approx E_F(0) \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F(0)}\right)^2\right]$



agitation thermique

VII.2.3.Le gaz d'électrons à température 7-distribution de Fermi-Diræ




Distribution de Fermi-Dirac à différentes températures.



VII.2.3.Le gaz d'électrons à température T-distribution de Fermi-Diræ

On peut facilement retrouver le nombre N de particules :

distribution de Fermi-Dirac = occupation des niveaux




Densité d'états

(répartition des niveaux)

$$\rho(E) = AL^3 \sqrt{E} = \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} L^3 \sqrt{E}$$
Grenoble inpublishment



$$N = 2\int_{0}^{\infty} \frac{1}{4\pi^{2}} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} L^{3} \sqrt{E} \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_{F}(T)}{k_{B}T}}} dE \Rightarrow N = \frac{8\pi m \sqrt{2m}}{h^{3}} L^{3} \int_{0}^{\infty} \frac{\sqrt{E}}{1 + e^{\frac{E - E_{F}(T)}{k_{B}T}}} dE$$



$$E_{F}(T) \approx E_{F}(0) \left[1 - \frac{\pi^{2}}{12} \left(\frac{k_{B}T}{E_{F}(0)} \right)^{2} \right]$$



$$N = 2\int_{0}^{E_{F}} \rho(E) dE$$

$$N = 2\int_{0}^{\infty} \rho(E) f_{FD}(E) dE$$

$$T = 0$$

$$E_{F}$$

$$E_{F}$$

$$T$$



Applications:

Le modèle de Sommerfeld permet de mieux comprendre par exemple :

- 1/ L'émission thermo-ionique,
- 2/ Les propriétés élastiques des métaux,
- 3/ La chaleur spécifique des métaux, etc...


(Cf. cours de Physique du Solide).



Conséquence, à la limite classique :

- il n'y a plus de distinction entre fermions et bosons
- la distribution de FD tend vers la distribution de Maxwell-Boltzmann

Statistique de Maxwell-Boltzmann:



A la limite classique les 2 distributions sont confondues

Energie ε

Statistique de Fermi-Dirac :



Etude de systèmes solides constitués d'un grand nombre d'électrons.

Nous supposerons:

- 1) pas d'interaction entre e⁻,
 - 2) les e ne sont pas soumis à un potentiel extérieur autre que celui qui les maintient dans le solide,
 - 3) pas d'effet liés à la température.

Modèle des électrons libres principales propriétés de certains métaux. (conductivité, ferromagnétisme,...)


Modèle de Kronig-Penney



conducteurs, semi-conducteurs et isolants.



VII.3.1. Potentiel périodique





Selon le modèle de la conduction des électrons libres, leur libre parcours moyen est : $\lambda = 30 \text{ nm} = 300 \text{ Å}$ (Cu à température ambiante).

Question: Comment les électrons font - ils pour se faufiler entre les atomes ($d \sim 5 \text{ Å}$) sous d'aussi longues distances ?

Felix Bloch en 1928 a apporté une solution dans sa thèse :

« ... J'ai trouvé, à mon propre émerveillement, que l'onde de ces électrons différait des ondes planes des «électrons libres » seulement par une modulation périodique. C'était tellement simple que je ne pensais pas que ça pouvait être une découverte, mais quand je l'ai montré à Heisenberg, il a dit : C'est ça! »



VII.3.1. Potentiel périodique


Potentiel périodique : V(x) = V(x+d) $\forall x$

Permet de modéliser de nombreux problèmes dans lesquels l'hamiltonien d'un système est invariant par translation.

* le comportement de l'électron dans un cristal

(la périodicité dans le potentiel conduit à un spectre d'énergie <u>très</u> particulier : niveaux d 'énergie regroupés en bandes - alternance de bandes permises, bandes interdites - compréhension de la distinction des cristaux en conducteurs, semiconducteurs ou isolants)

* le comportement de l'électron dans certaines macromolécules






Quelles sont les conséquences de cette périodicité pour la fonction d'onde associée à la particule ?



Soit un cristal unidimensionnel de taille finie (L » d)



L'équation de Schrödinger

$$\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} - \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E) \Psi(x) = 0 \qquad V(x) = V(x+d)$$

a comme solution: $\Psi(x)$: Fonction de Bloch

$$\Psi(x) = e^{iKx} u(x)$$

K : constante arbitraire = $n\frac{2\pi}{L}$

u(x) est une fonction périodique de période d

$$u(x) = u(x+d)$$
 mais $\Psi(x)$!!!!

$$\Psi(x+d) = e^{iK(x+d)}u(x+d) = e^{iKx}e^{ikd}u(x) = e^{iKd}\Psi(x)$$


ATTENTION: la fonction d'onde de Bloch n'est pas périodique

Par contre la densité électronique est périodique

$$\left|\Psi(\mathbf{x})\right|^2 = \left|\Psi(\mathbf{x} + \mathbf{d})\right|^2$$

Première simplification:

Le potentiel périodique réel (période d) est remplacé par une infinité des barrières rectangulaires de hauteur V et de largeur b.




PROBLEME : le cristal réel est de longueur finie L!

V(x) = V(x+d) n'est plus valable aux bords du cristal !!!




Deuxième simplification: Conditions aux limites périodiques


On introduit l'idée d'une chaîne atomique en anneau (r » d).



Le fait de changer ainsi les conditions aux extrémités de la chaîne a peu d'impact sur les propriétés de transport des électrons à l'intérieur de la chaîne.


En faisant un tour complet, on doit retrouver la même fonction d'onde:







Fonctions Propres - Valeurs Propres de l'Énergie (E > V)



$$V(x) = \begin{cases} 0 & nd < x \le nd + a \\ V & nd + a < x \le (n+1)d \end{cases}$$

Équation de Schrödinger indépendante du temps à 1D :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Dans la région I (0 < x < a), V(x) = 0

$$\frac{\partial^2 \psi_I(x)}{\partial x^2} + k_1^2 \psi_I(x) = 0 \quad \text{avec} \quad k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

soit
$$\psi_{I}(x) = Ae^{ik_{I}x} + Be^{-ik_{I}x}$$



Dans la région II (a < x < d), V(x) = V:


$$\frac{\partial^2 \psi_{II}(x)}{\partial x^2} + k_2^2 \psi_2(x) = 0 \qquad \text{avec} \qquad k_2^2 = \frac{2m(E - V)}{\hbar^2}$$

soit
$$\psi_{II}(x) = Ce^{ik_2x} + De^{-ik_2x}$$

Conditions de continuité à 0 et a

$$\psi_{I}(0^{+}) = \psi(0^{-}) \quad \psi_{I}(0^{+}) = \psi'(0^{-})$$
 $\psi_{I}(a) = \psi_{II}(a) \quad \psi_{I}(a) = \psi_{II}(a)$





$$\operatorname{donc}: \ \psi_{I}(0) = e^{-iKd} \psi_{II}(d) \quad \text{ et } \quad \psi_{I}^{'}(0) = e^{-iKd} \psi_{II}^{'}(d)$$



V(x)

Conditions de continuité

$$\psi_{I}(0) = e^{-iKd} \psi_{II}(d)$$
 $\psi'_{I}(0) = e^{-iKd} \psi'_{II}(d)$
 $\psi_{I}(a) = \psi_{II}(a)$ $\psi'_{I}(a) = \psi'_{II}(a)$

$$\psi_I(0) = e^{-iKd} \psi_{II}(d) \Rightarrow A + B = e^{-iKd} \left(Ce^{ik_2d} + De^{-ik_2d} \right) \tag{1}$$

$$\psi'_{I}(0) = e^{-iKd}\psi'_{II}(d) \Rightarrow k_{1}(A-B) = k_{2}e^{-iKd}(Ce^{ik_{2}d} - De^{-ik_{2}d})$$
 (2)

$$\psi_I(a) = \psi_{II}(a) \Rightarrow Ae^{ik_1a} + Be^{-ik_1a} = Ce^{ik_2a} + De^{-ik_2a}$$
 (3)

$$\psi'_{I}(a) = \psi'_{II}(a) \Rightarrow k_{1}(Ae^{ik_{1}a} - Be^{-ik_{1}a}) = k_{2}(Ce^{ik_{2}a} - De^{-ik_{2}a})$$
(4)



Le système des équations (1) - (4), peut s'écrire sous forme matricielle:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -e^{-id(K-k_2)} & -e^{-id(K+k_2)} \\ k_1 & -k_1 & -k_2 e^{-id(K-k_2)} & k_2 e^{-id(K+k_2)} \\ e^{ik_1 a} & e^{-ik_1 a} & -e^{ik_2 a} & -e^{-ik_2 a} \\ k_1 e^{ik_1 a} & -k_1 e^{-ik_1 a} & -k_2 e^{ik_2 a} & k_2 e^{-ik_2 a} \end{pmatrix} x \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} = 0$$

Avec
$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$
 $k_2^2 = \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}$ $K = n\frac{2\pi}{L}$ avec $L \to \infty$ soit $K \in \Re$

Soit $\Delta(K, k_1, k_2)$ le déterminant de la matrice 4x4 du système

- Si $\Delta(K, k_1, k_2) \neq 0$: solution triviale A = B = C = D = 0.
- Si $\Delta(K, k_1, k_2) = 0 \rightarrow \text{relation de dispersion entre } K \text{ et } k_1, k_2.$

Pour cela nous allons distinguer deux cas: E > V et E < V.



Cas E > V K, k_1 et k_2 tous réels

En utilisant la formule d'Euler $e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y)$ et, après des calculs relativement longs mais pas difficiles, la relation $\Delta(K, K_1, K_2) = 0$ s'écrit:

$$\cos(k_1 a)\cos(k_2 b) - \frac{k_1^2 + k_2^2}{2k_1 k_2}\sin(k_1 a)\sin(k_2 b) = \cos(Kd)$$
 (5)

Cas E \leftarrow V K, k_1 réels, k_2 complexe

La relation de dispersion s'obtient alors aisément à partir de l'équation précédente, en posant $k_2 = ik'_2$

avec:
$$k_{2}' = \sqrt{\frac{2m(V-E)}{\hbar^{2}}}$$

Dans ce cas, les vecteurs d'onde k_1 , k'_2 et K sont tous réels

$$\cos(k_{1}a)ch(k_{2}b) + \frac{k_{2}^{'2} - k_{1}^{'2}}{2k_{1}k_{2}^{'}}\sin(k_{1}a)sh(k_{2}b) = \cos(Kd)$$
(6)

Relations de dispersion entre K et E

Cas E / V > 1

$$\cos(k_1 a)\cos(k_2 b) - \frac{k_1^2 + k_2^2}{2k_1 k_2}\sin(k_1 a)\sin(k_2 b) = \cos(Kd)$$
 (5)

<u>Cas E / V < 1</u>


$$\cos(k_{1}a)ch(k_{2}b) + \frac{k_{2}^{'2} - k_{1}^{2}}{2k_{1}k_{2}^{'}}\sin(k_{1}a)sh(k_{2}b) = \cos(Kd)$$
 (6)



On cherche les valeurs autorisées de E, en fonction de K. Il est impossible de déterminer analytiquement K en fonction de l'énergie E, à partir des équations (5) et (6). La solution est graphique ou numérique.

Principe d'une solution graphique.


- → tracer la courbe de dispersion pour E/V > 1 (5)
- \rightarrow tracer la courbe de dispersion pour 0 < E/V < 1 (6)
- → chercher les intersections avec le membre de droite (cosKd)
- → En déduire les valeurs autorisées de E en fonction de K






ATTENTION -1 < cos(Kd) < 1

Les valeurs des membres gauches des rel. (5) et (6), représentées par ces deux courbes de dispersion doivent être compatibles avec leur second membre cos(k d): elles doivent être comprises entre deux droites d'ordonnées 1 et -1.






- Chercher les valeurs limites de E
- On les note $e_1, e_2, \dots, e_{11}, \dots$ (valeurs de E/V)
- On définit ainsi les bandes d'énergie autorisées



- [e₁,e₂], première bande d'énergie autorisée
- [e₃,e₄], deuxième bande d'énergie autorisée
- etc... $[e_5,e_6]$, $[e_7,e_8]$, $[e_9,e_{10}]$..).





- De même, on définit les bandes d'énergie interdites
- La notion importante est la largeur de bande interdite
- La première bande d'énergie interdite a une largeur $\delta e_1 = e_1 e_0$.
- La deuxième, $\delta e_2 = e_3 e_2$, ...




Diagramme de bandes: on veut représenter E = f(K)

- Soit k tel que cos(k d) = y avec -1 < y < 1.
- Mi les points d'intersection avec les courbes de dispersion
- leurs abscisses, wi, correspondent aux valeurs d'énergie E(K)
- on trace ainsi les courbes E = f(K)





Diagramme de bandes: E(k)

- On a $\cos(Kd + 2\pi n) = \cos(Kd)$
- donc E(k) est périodique en k avec $E(K) = E\left(K + n\frac{2\pi}{d}\right)$




- K prend des valeurs discrètes $K = n \frac{2\pi}{L}$ avec $L \to \infty$
- MAIS valeur très rapprochées → continuum



La convention la plus courante consiste à limiter les valeurs de K au domaine $[-\pi/d, \pi/d]$ et par conséquent la fonction E(k) dans l'intervalle $[-\pi, \pi]$. Cette représentation est connue sous le nom de **zone réduite de Brillouin**.

K entre $-\pi/d$ et π/d : première zone de Brillouin

K entre $-2\pi/d$ et $2\pi/d$: deuxième zone de Brillouin



On peut placer 2 e⁻ par niveau d'énergie. Connaissant le nb d'e⁻ dans le cristal, on peut déduire l'occupation de bandes \rightarrow les propriétés du matériau



Connaissant les niveaux d'énergie, on peut trouver l'état fondamental du cristal :

- N e- à répartir,
- on remplit les niveaux de plus basses énergie (état fondamental)
- on ne peut placer que 2 e- par niveau (principe d'exclusion de Pauli)

Cela permet d'en déduire les propriétés du matériau étudié : elles dépendent pour beaucoup du niveau occupé de plus haute énergie appelé *niveau de Fermi*.



• **Isolant** (conductivité électrique jusqu'à $10^{-24} \Omega^{-1} m^{-1}$) : il existe une bande pleine, d'énergie maximale. Juste au dessus se trouve une bande interdite assez large et ensuite une bande autorisée vide

Bande de Conduction

Bande de Valence


NB: Pas de conduction électrique possible si toutes les bandes sont pleines!

Si T augmente, les électrons du haut de la bande de valence ne peuvent pas franchir la bande interdite à cause de sa valeur importante



VII.3.5. Description qualitative de la conduction dans les solides

- <u>Semiconducteur</u> (conductivité électrique entre 10^{-7} et $10^5 \,\Omega^{-1} \,m^{-1}$) : à T = 0 K, on retrouve la structure de bandes de l'isolant, à la différence près que la largeur de la bande interdite est nettement moins large que pour un isolant.
- Exemple: le germanium, le silicium



NB: Pas de conduction électrique à T=0 K!

Si T augmente, des électrons venant du haut de la bande de valence peuvent franchir le « gap » et occuper partiellement la bande de conduction

Conduction électrique assurée par les électrons de la bande de conduction, ainsi que par les « trous - charges positives » de la bande de valence



• <u>Métal</u> (conductivité électrique ~ 10^7 à 10^8 Ω^{-1} m⁻¹) : la bande interdite est soit trop faible soit inexistante (recouvrement partiel des bandes de conduction et de valence).

