操作系统LAB 1实验报告

2019011215 任彦羽

功能简述

- 在TaskControlBlock结构体中增加了是否初次执行、初次执行时间和syscall调用次数三个参数,并可以调用接口/进行任务切换时对这些数值进行维护;
- 提供更新当前任务块的系统调用次数和返回当前任务TaskControlBlock的接口;
- 在每次调用 syscall 时,调用更新相应接口更新系统调用次数。

简答题

• 正确进入 U 态后,程序的特征还应有:使用 S 态特权指令,访问 S 态寄存器后会报错。请同学们可以自行测试这些内容,描述程序出错行为,同时注意注明你使用的 sbi 及其版本。

所使用的 sbi 版本为 version 0.3.0-alpha.2

bad_address的出错行为是访问了一个地址为0x0的区域,这一部分是不在内存空间里的;

bad_instruction的出错行为是在用户态模式调用 sret;

bad_register的出错行为是 csrr a0, sstatus ,访问了特殊寄存器 sstatus

bad_address \ bad_instruction 和 bad_register 的执行结果依次为

```
[ERROR] [kernel] PageFault in application, bad addr = 0x0, bad instruction = 0x80400410, core dumped.

[ERROR] [kernel] IllegalInstruction in application, core dumped.

[ERROR] [kernel] IllegalInstruction in application, core dumped.
```

• L40: 刚进入 __restore 时, a0 代表了什么值。请指出 __restore 的两种使用情景。

a0代表的是分配完Trap上下文后的内核栈栈顶地址,参见/trap/mod.rs中trap_handler的返回值。使用情景包括在处理完trap后返回用户态时,以及在应用启动时。

• L46-L51: 这几行汇编代码特殊处理了哪些寄存器? 这些寄存器的的值对于进入用户态有何意义? 请分别解释。【以下括号中表示根据问题说法应位于的行数,括号外为实际在trap.S中行数】

L46(L49): 处理了 sstatus 寄存器。sstatus 寄存器的 SPP 字段保存的是当前正在处理的中断发生前 CPU 处于的特权级,用于返回时切换特权级模式。这样才可以切换回

L47 (L50) : 处理了 sepc 寄存器,该寄存器储存了返回的地址。

L48 (L51): 处理了 sscratch 寄存器,之前指向的是用户栈,恢复为内核栈栈顶。

● L53-L59: 为何跳过了 x2 和 x4

x2 为 sp, 在之后进行恢复。x4 为 tp, 即为线程指针, 应用程序并不会改变, 无需处理。

• L63: 该指令之后, sp 和 sscratch 中的值分别有什么意义?

sp 指向用户栈指针, sscratch 指向内核栈指针。

• restore 发生状态切换在哪一条指令? 为何该指令执行之后会讲入用户态?

状态切换发生在 sret 指令。指令让 CPU 将当前的特权级按照 sstatus 的 SPP 字段进行设置,并跳转到 sepc 寄存器指向的指令和其他一系列操作。由于此时 SPP 为 User Mode,因此会进入用户态。

• L13: 该指令之后, sp 和 sscratch中的值分别有什么意义?

sp 指向内核栈栈顶, sscratch 指向用户栈栈顶。

• 从 U 态进入 S 态是哪一条指令发生的?

发生中断异常的那条指令。

难度/工作量

难度相对较低,就是框架的bug有点小多,为了验证不是自己写的代码的问题浪费了一点时间~不过感谢助教都及时填了坑。