# Računalniške komunikacije 2019/20

povezavna plast

naslavljanje, Ethernet, PPP, ARP, stikala

# Pridobljeno znanje s prejšnjih predavanj

- naloge/storitve povezavne plasti: okvirjanje, zaznavanje/odpravljanje napak, dostop do medija, zanesljiva dostava, kontrola pretoka
- okvirjanje
  - okvir
  - enkapsulacija/dekapsulacija po plasteh komunikacijskega modela
- zaznavanje in odpravljanje napak
  - razlogi za nastanek napak
  - odpravljanje z dodatnimi biti (EDC)
  - pariteta (1D/2D, soda/liha), Hammingova koda, CRC
- dostop do medija s protokoli MAC
  - vrste skupinskih medijev
  - **trk** (kolizija)
  - kriteriji za vrednotenje protokolov MAC (izkoristek, pravičnost, decentraliziranost, enostavnost)
  - družine protokolov:
    - delitev kanala: TDMA, FDMA
    - naključni dostop: ALOHA, razsekana ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    - izmenični dostop: centralno vozlišče, krog z žetonom

# Storitve povezavne plasti

#### Povezavna plast izvaja:


- 1. okvirjanje datagramov: začetek/konec okvirja, glava/rep
- 2. zaznavanje in odpravljanje napak: z dodatnimi biti (EDC)
- 3. dostop do medija: protokol (MAC) in naslavljanje udeležencev
- 4. zagotavljanje zanesljive dostave: potrjevanje in ponovno pošiljanje
- 5. kontrola pretoka: izogibanje prekoračitvi medpomnilnika

protokoli, ki jih bomo obravnavali, tega ne delajo (razen TCP na transportni plasti)

# Dostop do brezžičnega medija

- CSMA/CA (Colision Avoidance): izogibanje trkom (kolizijam) z usklajevanjem časov pošiljanj
  - je tudi protokol za naključni dostop
  - CS ne deluje dobro, ker imajo dostopne točke različna področja pokritosti

A ima v dosegu samo B, B ima v dosegu A in C, C ima v dosegu samo B ...




okvir se pošlje v celoti, kolizija se ne zaznava (CD), ker ni možno

#### Primer:

- A pošilja B
- C želi uporabiti CS
- C posluša, če kdo govori, ampak A ni v njegovem dosegu, zato ga ne sliši
- C začne pošiljati B -> kolizija


različne sheme (kako ponazorimo omrežje):



uporabljen v 802.11 (WiFi)

# Dostop do brezžičnega medija

- uporabljen v 802.11 (WiFi)
- uporaba signalov za rezervacijo medija (to so navadni okvirji)
  - RTS (Request To Send): "želim pošiljati"
  - CTS (Clear To Send): "izvoli, pošiljaj"



# Dostop do medija: 802.11 WiFi

#### Poznamo dve posebni situaciji

(hidden terminals)


#### 1. skriti terminali (A in C sta vzajemno skrita):

- terminala nista v dosegu (= sta skrita)
- terminala lahko vendarle ustvarita kolizijo v točki B
- kako pomagata RTS in CTS?


(gledamo zaporedja treh postaj)

A vidi B, B vidi A in C, C vidi B in D, D vidi C

→ A ne vidi C itd.



signal se širi po prostoru, zato tudi C sliši signal od B, ampak ker njemu ni namenjen, je tiho



A hoče poslati B, zato najprej pošlje RTS. B pošlje A CTS, ampak ta CTS vidi tudi C, zato istočasno C ne pošilja - je tiho.

# Dostop do medija: 802.11 WiFi

#### Poznamo dve posebni situaciji


(exposed terminals)

#### 2. izpostavljeni terminali (B in C sta si izpostavljena):


- terminala sta v dosegu (= sta izpostavljena)
- terminala ustvarjata trke (kolizije) v vmesnem prostoru
- vendarle pa ne ustvarjata trkov pri pošiljanju B ->A in C->D

(gledamo zaporedja štirih postaj)

kolizija v vmesnem prostoru ni problematična



B pošilja A, C pošilja D in kolizij ni




prenosa  $B \rightarrow A$  in  $C \rightarrow D$  sta uspešna, v vmesnem prostoru pride do kolizije

# Vaja

- notacija:

   "A -> B" ali "A pošilja B" pomeni: "Ali se lahko okvir uspešno prenese od pošiljatelja A do prejemnika B"
   (ne zahtevamo, da B nanj tudi odgovori ali da se vzpostavi daljša komunikacija)
- pozor, popravek strani 53 v
   učbeniku
   skrita terminala (A in D)

★ Primer: Za vajo analizirajmo sistem postavitve brezžičnih omrežnih vozlišč, ki je prikazan na spodnji sliki (doseg med vozlišči je označen s črtkanimi povezavami namesto z elipsami). S slike vidimo, da sta v dosegu vsakega izmed štirih vozlišč dve preostali vozlišči. Zastavimo si in odgovorimo na dve vprašanji:





- 1. Ali lahko medtem, ko vozlišče A pošilja vozlišču B, tudi vozlišče D pošilja vozlišču C? Odgovor je ne. Namreč, če vozlišče A pošlje RTS vozlišču B, bosta CTS vozlišča B slišala vozlišči A in D. D zato v času, ko A pošilja, ne bo oddajal.
- 2. Ali lahko medtem, ko vozlišče A pošilja vozlišču B, tudi vozlišče C pošilja vozlišču D? Odgovor je da. CTS, s katerim odgovori vozlišče B vozlišču A, slišita samo vozlišči A in D, ne pa tudi vozlišče C. Vozlišče C lahko zato vozlišču D okvir, s katerim ne bo zmotil B-jevega sprejema, kljub temu, da sta si vozlišči A in C izpostavljeni.

izpostavljena terminala (A in C)

### Primer

- optimizirati želimo pošiljanje. Situacije:
  - A je v dosegu B, C, D in E
  - B je v dosegu z A, C in E
  - C je v dosegu z A, B in D
  - D je v dosegu z A, C in E
  - E je v dosegu z A, B in D





#### vprašanja:


- kadar pošilja B -> C, ali lahko pošilja A -> D? ne, ker molči zaradi CTS signala iz C
- kadar pošilja B -> C, ali lahko E -> D? da izpostavljena terminala (B in E)

- kadar pošilja B -> A, ali drži, da ne more pošiljati nihče drug? da, ker so vsi ostali (C,E,D) v dosegu njegovega CTS
- kadar pošilja A -> B, ali lahko C -> A? ne, ker je v dosegu CTS signala od B
- kadar pošilja A -> B, ali lahko D pošilja komurkoli? (\*\*\*) ne, (D,E,B) so v postavitvi skritih terminalov

### Ethernet


- razvoj v 70. 90. letih na podlagi token ring, FDDI, ATM
- razlogi za uspeh:
  - hiter (hitrost do 100 Gbps),
  - poceni,
  - enostavnejši v primerjavi z drugimi
- skica koncepta snovalca Etherneta (Bob Metcalfe):

(topologija vodila na sliki)



# Ethernet tehnologije

- različni standardi in fizični mediji (baker, optika), vsi pa imajo isto obliko okvirja in MAC protokol
- hitrosti: 2/10/100 Mbps, 1/10 Gbps
- oznaka: <u>hitrost</u> + <u>BASE</u> (osnovna frekvenca) + <u>medij</u>




### Ethernet skozi čas

zgodnji Ethernet


takrat je bilo treba za vsako povezavo na kablu presekati kabel in namestiti T-člen


#### topologija vodila



SPF (single point of failure): kabel!

sodobni Ethernet






koaksialni kabel

# Razvoj topologije Etherneta

primitivna naprava - signal samo razdeli, tj. vse povezane naprave ga dobijo (switch usmerja)

- včasih: vodilo (bus)
  - vsi vmesniki v isti kolizijski domeni ko eden pošilja in kdorkoli drug spregovori, naredi kolizijo
  - najprej koaksialno vodilo (coax), nato topologija zvezda (naprava hub razdelilec/zvezdišče)
- danes: zvezda (*stikalo* v centru) okoli leta 2000
  - ločene kolizijske domene (Ethernet uporablja CSMA/CD)
  - možne različne različice Etherneta na vsakem kraku zvezde

povezavo  $1 \rightarrow 2$ 3 želi pošiljati 2 ipd. stikalo /switch zvezda




vodilo: koaksialni kabel

če 1 želi poslati 2 nekaj, je switch dovolj pameten, da vzpostavi samo

seveda lahko še zmeraj pride do kolizij, če npr. 1 pošilja 2, in hkrati

### **Okvir Ethernet**

- Preambula: 7 x 10101010 in 1 x 10101011 to zaporedje bitov pomeni preambulo; dolžina 64 bitov (8 bajtov)
  - namenjena sinhronizaciji ur oddajnika in prejemnika (in hitrosti) zato da vesta, kako brati signal/podatke
  - znamenje: "pozor, sedaj prihajajo pomembni podatki"



♦ MTU je parameter, ki določa dolžino/velikost okvirja 6B: Če se ujema s prejemnikovim naslovom ali če je broadcast, ga posreduje omrežni plasti, sicer ga zavrže. 2B: Podatki – datagram

Omrežni dolžine

protokol 46 – 1500B.

(IP, ARP, MTU = 1500 ◆


= datagram/paket
omrežne plasti

4B: Če ni ok, prejemnik okvir zavrže, ker je popravljanje zavrže preveč časovno zahtevno

zgradba paketa omrežne plasti je odvisna od protokola: npr. IP, ARP, itd.


# Kaj ponuja Ethernet?

- nepovezavna storitev (ni rokovanja, vmesnik pošlje brez faze vzpostavljanja)
- nezanesljiva storitev
  - kontrola pravilnosti se izvaja s CRC
  - potrjevanje in ponovno pošiljanje se ne uporabljata!
  - omrežna in transportna plast skrbita za vrstni red in prenos vseh podatkov napake se odpravljajo na višjih plasteh
- Ethernet uporablja CSMA/CD: posluša pred oddajo, v primeru trka preneha
  - uporablja se eksponentno povečevanje čakanja na naslednjo oddajo (angl. exponential backoff):
    - 1. ob prvi koliziji pošlje po čakanju 0-1 okvirja 2 možnosti, 50% uspešnost
    - 2. ob drugi koliziji pošlje po čakanju 0-3 okvirje 4 možnosti, 75% uspešnost
    - 3. ob tretji koliziji pošlje po čakanju 0-7 okvirjev ...
  - pri koliziji uporablja t. i. jam signal (motilni signal) za oznanitev kolizije drugim (okvarimo CRC v drugih okvirjih, da dosežemo, da ostala vozlišča okvirje zavržejo)
  - učinkovitost rabe medija 85 100 %!




### Protokol PPP

- drugi povezavni protokol, poglejmo si alternativo
- PPP: Point-to-Point Protocol
- se ne uporablja na oddajnih (broadcast) povezavah, temveč na povezavah med dvema točkama (point-to-point)
- imamo enega pošiljatelja in enega prejemnika
- ni potrebe po protokolu za dostop do medija in MAC naslovih
- primer uporabe za: klicni dostop, ISDN, SONET/SDH, X.25




### Okvir PPP



# PPP: transparentnost podatkov

- želimo, da so podatki v okvirju PPP lahko poljubne oblike
  - kaj pa, če podatki vsebujejo niz 01111110, ki pomeni začetek/konec okvirja???
    - rešitev: uporabimo vrivanje (angl. stuffing)
    - postopek: pošiljatelj pred 01111110 vrine ubežno kodo (angl. escape sequence) 01111101, ki opozori prejemnika, da zaporedje, ki sledi, ni zastavica za začetek/konec okvirja; prejemnik ubežno kodo odstrani pri sprejemu




### Naslavljanje naprav na povezavni plasti

- Naprave imajo naslove, ki so sestavljeni iz 48 bitov = 6 B (fizični naslov ali MAC<sup>[Media Access Control]</sup> naslov):
  - naslov zapišemo z 12 HEX znaki, npr.: 5C-66-AB-90-75-B1
  - možnih 2<sup>48</sup> naslovov, prva polovica je ID proizvajalca, druga polovica ID adapterja (podjetje zakupuje pakete po 2<sup>24</sup> naslovov)
  - MAC naslov je zapečen v adapterju (omrežni kartici) in je unikaten!



# Uporaba naslovov MAC

- naprave morajo razpoznati, ali je okvir na mediju namenjen njim
- namen naslova: naprave opazujejo okvirje na mediju in sprejmejo le tiste, ki so naslovljene na njih
- vsaka naprava ima unikaten naslov
- naslov FF-FF-FF-FF-FF je poseben, pomeni "broadcast" (prejemniki so vse naprave)




# Vendar pa ...

- (tega uradno še ne vemo...) naslavljanje računalnikov v Internetu poteka z uporabo IP naslovov (in ne MAC!), ki so na omrežni plasti:
  - MAC naslovi so fizični in stalni za napravo (podobno kot je EMŠO stalen),
  - IP naslovi so logični in zamenljivi oziroma odvisni od lokacije priklopa (podobno kot je poštni naslov spremenljiv)
- primer: naprava A želi poslati podatke napravi B. Za pošiljanje jo naslovi z naslovom IP naprave B in preda datagram povezavni plasti, ki je zadolžena, da jo dostavi.
   Povezavna plast mora napravo B nasloviti z naslovom MAC. Kako priti do njega?
  - Potrebujemo ARP: Address Resolution Protocol!


### **ARP: Address Resolution Protocol**

- vsako vozlišče ima tabelo ARP (preslikovalna tabela naslovov IP v naslove MAC), ki vsebuje 3 podatke:
- <naslov IP | naslov MAC | TTL (20 min)>
   ARP deluje samo na lokalnem
- podomrežju in ne v celem internetu
- Kako se tabela ARP napolni?
  - uporaba paketov ARP query




### ARP: nastanek tabele ARP

- A želi poslati datagram vozlišču B, od katerega naslova MAC še nima v tabeli ARP. A naredi naslednje:
  - 1. A pošlje paket za **ARP poizvedbo** (*ARP request/query*), ki ga naslovi na vse vmesnike (broadcast, FF-FF-FF-FF-FF-FF) in ki vsebuje naslov IP vozlišča B "Kakšen je MAC naslov za napravo z naslovom IPxxx?"
  - 2. ARP poizvedbo prejmejo vsa vozlišča, priključena na medij (... nadaljevanje...)



### ARP: nastanek tabele ARP

- 3. iz naslova IP v poizvedbi vmesnik B zazna, da paket sprašuje po njem
- 4. B odgovori vmesniku A z **odgovorom ARP** (*ARP response*), v katerem pošlje svoj naslov MAC (pri tem naslovi samo vozlišče A).
- 5. A shrani novi podatek v svojo tabelo ugotovitev iz GNS3: tudi B si shrani MAC od A v svojo ARP tabelo



- tabela ARP nastaja torej po principu plug&play
- Analogija: Profesor zavpije v predavalnici: "Kakšen je EMŠO študenta, ki sedi na tretjem sedežu v drugi vrsti?"



# Aktivna oprema (naprave)

- za povezovanje omrežne opreme se uporabljajo:
  - repeater: ponavljalec (ojačevalec) signala na fizični plasti
  - <u>hub</u>: razdelilec/zvezdišče, ponavlja signal na vseh ostalih vratih (ista hitrost), ne shranjuje okvirjev, ista kolizijska domena
  - <u>switch</u>: omrežno stikalo, *preklaplja* med priključenimi segmenti, shranjuje okvirje in aktivno ukrepa na podlagi vsebine
    - transparentni uporabiku, plug-and-play
    - opravlja posredovanje, poplavljanje in filtriranje








# Primerjava


	Hub	Stikalo
Izolacija prometa	Ne	Da
Potrebna konfiguracija?	Ne	Ne



### Stikalo

- dopušča več hkratnih povezav (npr. A-F in B-C) in dvosmerno (full duplex) povezavo z vozlišči
- stikalo uporablja stikalno tabelo (switch table, CAM table, FIB), da se odloči, na katera vrata poslati okvir:
  - < naslov MAC | vrata do vmesnika | čas >

naslov MAC	vrata	TTL




stikalo s 6 vmesniki

# Uporaba stikalne tabele

- stikalo se po priklopu uči, kje je dosegljiv kateri vmesnik, in samo vnaša zapise v stikalno tabelo
- kadar stikalo <u>sprejme okvir</u>, si za nekaj časa zapomni lokacijo pošiljatelja okvirja (=učenje)
- različne akcije pri sprejemu okvirja:
  - POPLAVLJANJE na VSA vrata (flooding, če ne vemo, kje je prejemnik)
  - POSREDOVANJE na IZBRANA vrata (če vemo, kje je prejemnik)
  - FILTRIRANJE (okvir je namenjen istim vratom, zavržemo ga)

# Prvi sprejem okvirja


- stikalo **shrani lokacijo** pošiljatelja A
- ker stikalo ne ve, kje je cilj, **poplavi** (flood) okvir na vsa vrata



naslov MAC	vrata	TTL
А	1	60

# Pošiljanje znanemu prejemniku


- stikalo prejme okvir za **znanega prejemnika** (A)
- ker stikalo ve, kje je cilj, **posreduje** okvir na prava vrata (1)



naslov MAC	vrata	TTL
А	1	60
E	4	60


# Povezovanje stikal

- stikala lahko medsebojno povežemo
- pravilnega posredovanja se naučimo z učenjem stikalnih tabel



• FILTRIRANJE: stikalo  $S_4$  bo zavrglo okvir, ki ga npr. A pošlje C, ker je na istih vratih (če ima stikalo  $S_4$  v stikalni tabeli zapis za C)


# Primer uporabe stikal




# Virtualna lokalna omrežja (VLAN)

- Uporaba stikal znotraj podjetja ima naslednje slabosti:
  - uporaba enega samega stikala kliče k pomanjkanju izolacije prometa (zmanjšanje broadcast prometa lahko izboljša performanse, varnostni/zasebnostni razlogi)
  - uporaba več stikal je cenovno draga rešitev
  - premik uporabnika na drugo lokacijo zahteva fizično vzpostavitev povezave
- Rešitev: uporaba virtualnih lokalnih omrežij (Virtual Local Area Network). Stikalo, ki podpira
  VLANe omogoča uporabo različnih navideznih lokalnih omrežij na isti fizični omrežni
  infrastrukturi (= delitev omrežja na več navideznih podomrežij)

# Virtualna lokalna omrežja (VLAN)



#### zgornje deluje enako kot več posameznih stikal



# Naslednjič gremo naprej!

omrežna plast!

