Table of Contents

1	در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید
۴	Factory چیست؟
٧	Abstract class چیست؟
	در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید.

روشهای زیادی وجود داره که بتونیم حساب کتاب زمان رو داشته باشیم، اما یک روش معقول این هست که یک کلاس base مثل TimeKeeper به همراه کلاسهای مشتق شده ایجاد کنیم. در تکه کد زیر همچین موردی رو نوشتیم:

```
class TimeKeeper
{
  public:
     TimeKeeper() {}
     ~TimeKeeper() {}
};
class AtmoicClock: public TimeKeeper{};
class WaterClock: public TimeKeeper{};
class WristWatch: public TimeKeeper{};
```

کد باید به صورتی نوشته بشه که مشتریها هر وقت دوست داشتند به زمان دسترسی داشته باشند و factory function نگران این نباشند که جزییات پیادهسازی به چه صورت است، در این صورت یک base رتابعی که اشاره گری از کلاس base به کلاس جدید مشتق شده رو برمیگردونه در واقع همون) می تونه برای برگرداندن یک اشاره گر به شیء timekeeping استفاده بشه (پس دقت کنید که factory function بود).

TimeKeeper* getTimeKeeper(); // returns a pointer to a dynamically allocated // object of a class derived from TimeKeeper

همانطور که میدانید چون آبجکت به صورت داینامیک تعریف شده، شیءای که از petTimeKeeper برگشت داده شده روی heap بوده، بنابراین برای این که از نشت حافظه و هدر رفت سایر منابع جلوگیری کنیم، این خیلی مهمه که هر شیء که به این شکل هست delete بشه:

```
TimeKeeper *ptk=getTimeKeeper(); //get dynamically allocated object from TimeKeeper //hierachy
```

delete ptk; //release it to avoid resource leak

آیتم ۱۳ نشان میدهد که انتظار delete کردن همچین چیزایی از مشتری خیلی خطرناکه:)، و آیتم ۱۸ نشان میدهد که چطور رابط factory function رو میتوان تغییر داد تا از خطاهای رایجی که مشتری میگیرد جلوگیری شود، اما چنین چیزی الان اولویت نداره، توی این آیتم ما به دنبال پیدا کردن یک راه حل برای یک ضعف بنیادی از کد بالا هستیم: حتی اگه مشتری همه چیز رو درست انجام بده، هیچ تضمینی وجود نداره که بدونیم برنامه چطور کار خواهد کرد.

مشکل اینجاست که getTimeKeeper یک پوینتر به شیء کلاس مشتق شده برمیگرداند(مثلا AtmicClock)، که این شیء توسط اشاره گر کلاس base می تواند (یعنی) اشاره گر TimeKeeper)، و کلاس base (یعنی ton-virtual) مخرب non-virtual نـدارد. این شـرایط باعث بروز یک فاجعه خواهد شد، چون در C++ وقتی کلاس فرزند رو از طریـق اشـارهگر بـه کلاس والـد delete می کنیم، و مخرب کلاس والد نیز به صورت non-virtual باشد، نـتیجه اجـرای کـد نامشـخص خواهد بود. عموما در صورت داشتن شرایط قبلی، در هنگام اجرای برنامه، قسمت مشتق شده از حافظه پاک نمیشه. اگر getTimeKeeper یک اشاره گریه شیء AtmoicClock بر گردونه، قسمت AtmoicClock از شيء(یعني، دادهي عضو که در کلاس AtmoicClock اعلان شده) احتمالا AtmoicClock نخواهد شد، یا اصلا مخرب AtmoicClock هر گز اجرا نخواهد شد. اگر چه، قسمت base class (یعنی قسمتی که به TimeKeeper مربوطه)معمولا destroy میشه، بنابراین منجر به حذف قسمتی از دادههای یک شیء میشه. این یک روش خیلی عالی توی نشت منابع هست، از بین رفتن ساختمان داده، و در نتیجه کلی زمان برای دیباگ کردن کد از شما خواهد گرفت. راه حل رفع کردن این مشکل خیلی ساده است: توی کلاس base یک مخرب virtual اضافه کنیم. در این صورت حذف کردن شیء از کلاس مشتق شده دقیقا همان چیزی خواهد بود که شما میخواهید. در این صورت همهی شیء حذف خواهـد شد، که شامل همهی قسمتهای کلاس مشتق شده نیز خواهد شد.

```
class TimeKeeper
{
  public:
    TimeKeeper() {}
    virtual ~TimeKeeper() {}
};

TimeKeeper *ptk = getTimeKeeper();
  delete ptk; //now behaves correctly
```

کلاسهای base ای مانند TimeKeeper عموما دارای توابع virtual دیگری غیر این مخربی که گفتیم هستند، چرا که هدف توابع virtual این هست که اجازهی سفارشی سازی به کلاسهای مشتق شده رو

بدیم(برای جزییات بیشتر آیتم ۳۴ رو ببینید). به طور مثال، TimeKeeper ممکن است تابع virtual ای به نام getCurrentTime داشته باشد، که تـوی کلاسهـای مشـتق شـده ممکن اسـت پیادهسـازیهای متفاوتی داشته باشد. هر کلاس با توابع virtual حتما باید مخرب virtual نیز داشته باشد.

اگر یک کلاس حاوی توابع virtual نباشد، معمولا نشانه ی این است که قرار نیست این کلاس به عنـوان کلاس base کلاس قرار نیست بـه عنـوان کلاس base استفاده شـود، این کـه مخرب رو به صورت virtual استفاده کنیم معمولا ایده ی بدی است. یـک کلاس را در نظـر بگیریـد کـه برای بیان نقاط در دو بعد استفاده می شود:

```
class Point
{
public:
    Point(int xCoord,int yCoord);
    ~Point();

private:
    int x, y;
};
```

اگر int به اندازه ی 32bit حافظه اشغال کند، شیء Point می تواند عموما روی یک رجیستر ۶۴ بیتی جا بگیرد. علاوه بر این، چنین شیء می تواند به عنوان یک حافظه ۶۴ بیتی به توابع در سایز کلاس ها پاس داده شود، مثل C و FORTRAN به صورت Virtual بود، شرایط کاملا تغییر پیدا می کرد.

نحوه ی پیادهسازی توابع virtual باعث میشه که شیء نیازمند حمل اطلاعات در هنگام runtime بشه تعیین کرد کدوم تابع virtual توی runtime قراره invoke بشه. این اطلاعات معمولا به فرم یک اشاره گر به نام vptr هستند(virtual table pointer). اشاره گر به نام vptr هستند(virtual table pointer). اشاره گر به نام vtbl نامیده می شود(virtual table). هر کلاس با توابع virtual دارای vtbl همراه خواهد بود. وقتی یک تابع virtual بر روی یک شیء invoke میشه، تابعی که واقعا صدا زده میشه توسط دنبال کردن vtbl و سپس جستجوی اشاره گر تابع مناسب در vtbl پیدا میشه.

جزیبات نحوه ی پیاده سازی توابع virtual واقعا مهم نیست. چیزی که مهمه این هست که اگه کلاس Point تو خودش توابع virtual داشته باشه، شیء از نوع Point افزایش سایز خواهد داشت. روی یک معماری ۳۲ بیتی، این اشیاء از ۶۴ بیت هم عبور خواهند کرد(۶۴ بیت به خاطر وجود دو تا int) و به ۹۶ بیت خواهند رسید(چون یک int یعنی vptr اضافه شده است)، اما بر روی یک معماری ۶۴ بیتی ممکن است که از ۶۴ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستمهایی ۶۴ بیتی است. با اضافه شدن ۲۲۸ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستمهایی Point نمی تونه اضافه شدن vptr بیتی و structure اندازه ی شیء ۱۰۰ درصد اضافه شد. در این صورت دیگه یک اعلان شده روی یک رجیستر ۶۴ بیتی جا بگیره. علاوه بر این، دیگه شیء ++۲ شبیه ساختار structure اعلان شده

در یک زبان دیگر مثل C نخواهد بود، چون زبانهای دیگر فاقد vptr هستند. در نتیجه، دیگه قادر نخواهیم بود که Point رو برای زبانهای دیگه ارسال کنیم.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اعلان همهی مخربگرها به صورت virtual به همان اندازهی اعلان به صورت virtual destructor استفاده شود که کلاس دارای حداقل یک تابع به صورت virtual باشد".

این امکان وجود داره که مسالهی استفاده از non-virtual destructor حتی در صورتی که هیچ فانکشن virtual ای نداشته باشید هم گریبان تون رو بگیره. به طور مثال، string استاندارد هیچ تابع virtual ندارد، ولی برخی برنامهنویسان گمراه شده ممکنه از این کلاس به عنوان کلاس base استفاده کنند.

در نگاه اول، کد بالا ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی اگر یک جایی از برنامه یک اشاره گر به SpecialString رو به اشاره گری به string تبدیل کنید و اشاره گر delete و string کنید، معلوم نخواهد بود که کد چطور رفتار خواهد کرد.

```
SpecialString *pss=new SpecialString("Impending Doom");
std::string *ps;
ps=pss; //SpecialString* --> std::string*
delete ps; //undefined! in practice,*ps's Special resources
// will be leaked, becuase the SpeciaString destructor
// won't be called.
```

همین تحلیل در مورد همه کلاسهای که virtual destructor ندارند درست است، که شامل همه که مصناق STL مانند STL مانند vector,list,set,tr1::unordered_map نیز هست. هر گاه شما مشتاق شدید که از این نگه دارنده ها و یا هر کلاس دیگری ارث بری کنید در صورتی که destructor داشت، در مقابل خواسته تون مقاومت کنید.(متاسفانه ، در C++ هیچگونه مکانیزمی برای مقابله با این چنین مشتقاتی وجود ندارد که در جاوا و C++ وجود دارد).

در برخی مواقع، نیاز داریم تا به کلاس یک abstract ببود (کلاسهایی که نمی توانند که instnatiate ببود (کلاسهایی که نمی توانند abstract در نتیجه کلاسهای کلاسهایی که نمی virtual function بشن (یعنی نمی تونید ازشون شیء بسازید)). ولی در برخی مواقع، شما کلاسی دارید که دوست دارید که بشن (یعنی نمی تونید ازشون شیء بسازید)) ولی در برخی مواقع، شما کلاسی دارید که دوست دارید که وست دارید که abstract بشه، ولی شما هیچ تابع pure virtual این بوده که به عنوان یک کلاس base استفاده بشه، و چون حتما ونجایی که هدف کلاس عنوان یک کلاس pure virtual function منجر به یک کلاس base باید pure virtual function داشته باشه، و چون یک منجر به

یک abstract class میشه راه حل ساده است: یک pure virtual destructor در کلاسی که میخواید abstract class بشه اعلان کنید. در اینجا یک مثال در این مورد خواهیم دید.

```
class AWOV{  //AWOV="Abstract w/o virtuals
public:
   virtual ~AWOV()=0;  //declare pure virtual destructor
};
```

این کلاس یک pure virtual function داره، پس یک pure virtual function میباشد، و یک non-virtual destructor باشیم. فقیط هم داره، در این صورت نیازی نیست نگران مشکلات مربوط به pure virtual destructor باشیم. فقیط یک نکته وجود داره، شما باید یک تعریف برای pure virtual destructor داشته باشید.

AWOV::~AWOV(){} //definition of pure virtual

destructor به این صورت کار می کند که base آخرین کلاس مشتق شده اول فراخوانی می شود، و سیس destructor مربوط به کلاسهای base فراخوانی می شود. کامپایلرها یک فراخوانی به AWOW از مخربهای کلاسهای مشتق شده تولید می کنند، در این صورت باید اطمینان حاصل کنید که یک بدنه برای این تابع در نظر گرفته اید. اگر این کار رو انجام ندید، linker در این مورد خطا میده. قانونی که میگه باید برای کلاسهای base یک virtual destructor بدید تنها در مورد کلاسهای چندریختی base استفاده داره (کلاسهای base ای که برای این طراجی شده اند که به عنوان رابط برای کلاسهای دیگر استفاده شود). به طور مثال TimeKeeper یک کلاس چندریختی base هست، چرا که ما تنها ما انتظار داریم که بتونیم اشیاء AtomicClock و WaterClock رو تغییر بدیم، چرا که ما تنها TimeKeeper رو برای اشاره به اونها در اختیار داریم.

توجه شود که تمام کلاسهای base برای این طراحی شدهاند که به عنوان یک کلاس چندریختی base استفاده شوند. بنابراین string و نگهدارندههای STL برای این طراحی نشدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند، و به استفاده شوند. برخی کلاسها برای این طراحی شدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند، و به صورت چندریختی نیستند. چنین کلاسهایی مثل Uncopyable از آیتم ۶ و string از آیتم ۶ و STL (آیتم ۴۷ را ببینید)، که به صورتی طراحی نشدهاند که اجازه ی تغییر دادن در کلاسهای مشتق شده را از طریق رابط داشته باشند. در نتیجه آنها دارای مخرب virtual نیستند.

Factory چیست؟

طراحی factory در شرایطی مفید است که نیاز به ساخت اشیاء زیاد با تایپهای متفاوت هستیم، همه ی کلاسهای مشتق شده از یک base هستند. متد factory یک متد برای ساختن اشیاء تعریف می کند که در آن یک زیر کلاس می تواند نوع کلاس ساخته شده را مشخص کند. بنابراین، در روش factory در لحظه اجرای کد، اطلاعاتی که هر شیء می خواهد را بهش پاس میدهد (به طور مثال، رشته ای که توسط

کاربر گرفته می شود) و یک اشاره گر از کلاس base به نمونه ی جدید ساخته شده برمیگرداند. این روش در موقعیتی بهترین خروجی را میدهد که رابط base class به بهترین نحو طراحی شده باشد، بنابراین نیازی به case شیء برگردان شده نخواهیم داشت.

مشکلی که برای طراحی خواهیم داشت چیست؟

ما میخواهیم که در هنگام اجرای برنامه تصمیم بگیریم که بـر اسـاس اطلاعـات برنامـه و یـا user چـه شیءای باید ساخته شود. خب در هنگام نوشتن کـد مـا کـه نمیدونیم کـه user چـه اطلاعـاتی را وارد خواهد کرد در این صورت چطور باید کد این را بنویسیم.

راه حل!!

یک رابط برای ساخت شیء طراحی می کنیم، و اجازه میدهیم که رابط تصمیم بگیرد که کدوم کلاس باید ساخته شود.

در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش factory برای ساخت شیء paptop و desktop در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش base به نام computer تعریف کنیم، که یک کلاس تجریدی base هست(به عنوان رابط) و کلاسهای مشتق شده Desktop و Desktop هستند.

```
class Computer
{
public:
  virtual void run()=0;
  virtual void stop()=0;
  virtual ~Computer(){}
};
class Laptop: public Computer
{
public:
  void run() override {m_Hibernating = false;}
  void stop() override {m Hibernating = true;}
  virtual ~Laptop(){}
                      // becuase we have virtual functions, we need virtual destructor
private:
  bool m_Hibernating;
};
class Desktop: public Computer
{
public:
  void run() override {m ON=true;}
  void stop() override{m ON=false;}
```

```
virtual ~Desktop(){}
private:
   bool m_ON;
};
```

کلاس زیر برای تصمیم گیری در این مورد ساخته شده است.

```
class ComputerFactory
{
public:
    static Computer *NewComputer(const std::string &description)
    {
        if(description=="laptop")
            return new Laptop;
        if(description=="desktop")
            return new Desktop;
        return nullptr;
     }
};
```

بیایید مزیت این طراحی را با همدیگه آنالیز کنیم. اول این که، چنین طراحیای مزیت کامپایلی داره. اگر ما رابط Computer و factory را به هدر فایل دیگری منتقل کنیم. در این صورت پیادهسازی تابع () NewComputer را به یک فایل پیادهسازی دیگر منتقل کنیم. در این صورت پیادهسازی تابع () است که نیاز به اطلاعات در مورد کلاسهای مشتق شده دارد. بنابراین، اگر هر تغییری بر روی کلاسهای مشتق شده از Computer انجام پذیرد، تنها فایلی که نیاز به کامپایل دوباره دارد علاره دارد تنها باید نگران رابط باشد، در طول اجرای برنامه هم ثابت است.

همچنین، اگر نیازی به اضافه کردن یک کلاس داشته باشیم، و کاربر برای اشیایی که میخواد از رابط استفاده کنه، کدی که factory رو فراخوانی می کنه نیازی به تغییر نداره. کدی که از factory استفاده می کنه تنها یک رشته به رابط میده و شیء رو پس میگیره، و این موضوع اجازه میده که تایپهای جدید رو توسط همین factory پیاده سازی کنیم.

Abstract class چیست؟

یک کلاس abstract کلاسی است که برای این طراحی شده که به عنوان abstract استفاده شود. یک pure virtual function خواهد داشت. شما می توانید چنین تابعی را با استفاده از pure specifier(=0) در اعلان عضو virtual ایجاد کنید.

```
class AB{
public:
    virtual void f()=0;
};
```

در اینجا، AB::f یک pure virtual function خواهد بود. یک فانشکن pure نمی تواند هم اعلان داشته باشد هم تعریف. به طور مثال، کامپایلر هرگز اجازه ی کامپایل کد زیر را نخواهد داد.

```
struct A{
    virtual void g(){}=0;
};
```

کاربرد استفاده از abstract class چیست؟

همانطور که قبلا بیان شد برای طراحی interface استفاده می شود.

```
// Base class
class Shape {
public:
  // pure virtual function providing interface framework.
  virtual int getArea() = 0;
  void setWidth(int w) {
     width = w;
  }
  void setHeight(int h) {
     height = h;
  }
protected:
  int width;
  int height;
};
// Derived classes
class Rectangle: public Shape {
public:
  int getArea() {
     return (width * height);
  }
};
class Triangle: public Shape {
public:
  int getArea() {
     return (width * height)/2;
  }
};
int main(void) {
  Rectangle Rect;
  Triangle Tri;
  Rect.setWidth(5);
  Rect.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
  cout << "Total Rectangle area: " << Rect.getArea() << endl;</pre>
  Tri.setWidth(5);
  Tri.setHeight(7);
```

```
// Print the area of the object.
cout << "Total Triangle area: " << Tri.getArea() << endl;
return 0;
}</pre>
```