Table of Contents

1	ُيتم ۱۳ از فصل ۳
1	Item 13: Use objects to manage resources.

آیتم ۱۳ از فصل ۳

منابع یا resource چیزی است که، وقتی که نیازی بهشون ندارید باید آزادشون کنید و به سیستم برشون گردونید. اگر این کار رو نکنید، اتفاقات بدی میفته. در برنامههای +++ ، معمول ترین منبعی که وجود داره، اختصاص حافظه به صورت داینامیک هست(اگر حافظه ای را اختصاص دهید و هرگز آن را deallocate نکنید، در این صورت نشت حافظه خواهید داشت)،توجه داشته باشید که حافظه تنها یکی از منابعی است که شما باید مدیریت کنید. برخی منابع رایج از سیستم عبارتند از ، brush ها در رابط کاربری، ارتباط دیتابیس و سوکتهای شبکه می باشد. صرف نظر از این که منبع چه باشد، این مهمه که وقتی دیگر با آن منبعی کاری نداریم آن را آزاد کنیم.

تلاش برای اطمینان از این موارد در هر شرایطی سخت میباشد، حال فرض کنید مواردی دیگری وجود داشته باشند که این شرایط را برایمان سخت تر کنند مانند exceptions ، توابع با چندین مسیر return ، و نگهداری تغییرات برنامهنویسان بر روی نرمافزار بدون این که درک مناسبی از تغییراتی که داده اند داشته باشیم، واضح هست که روشهای این چنینی برای برخورد با مدیریت منابع کافی نخواهد بود.

در این فصل ما یک رویکرد مستقیم بر اساس شیء برای مدیریت منابع بر روی سازنده، مخرب و اپراتورهای کپی C_{++} خواهیم داشت.

Item 13: Use objects to manage resources.

فرض کنید که ما روی یک کتابخانه به منظور مدل کردن یک سرمایه گذاری کار می کنیم، که در آن سرمایه گذاری های مختلف از یک کلاس base به نام Investment ارث بری کردهاند.

```
class Investment //root class of hierarchy of investment types
{
};
```

علاوه بر این فرض کنید که این کلاس برای تهیهی یک Investment خاص از طریق یک factory عمل می کند(برای اطلاعات بیشتر فصل هفتم رو ببینید).

Investment* createInvestment(); //return ptr to dynamically allocated //object in the investment hierarchy;

//the caller must delete it //(parametes omitted for simplicity)

همانطور که کامنت کد بالا اشاره کرده، کسی که CreateInvestment رو فراخوانی کرده مسوول حذف شیء برگردان شده است. حال در نظر بگیرید که یک تابع به نام f برای انجام چنین کاری نوشته شده است.

Investment *pInv=createInvestment(); //call factory function

.. //use plnv

delete plnv; //release Object

این به نظر مشکلی نداره، اما چندین احتمال هست که آنتونه شیء investment رو که از createInvestment رفته شده، نتونه حذف کنه. یکی این که ممکنه یک return زودهنگام در داخل تابع وجود داشته باشه. اگر چنین return ای اجرا بشه، در این صورت هرگز خط مربوط به delete کردن اجرا نخواهد شد. یک مشکل مشابه وقتی است که استفاده از createInvestment و potak در داخل یک حلقه باشه، و حلقه با استفاده از break و یا goto شکسته بشه و هرگز به delete نرسیم. در نهایت، ممکنه کد وارد یک exception بشه، در این صورت نیز control هرگز به delete نخواهد رسید. صرف نظر از این که چرا delete اجرا نشه، ما نه تنها بر روی حافظهای که شیء investment گرفته نشت دارد.

قطعا، اگر درست برنامهنویسی کنیم و محتاط باشیم می تونیم از چنین مشکلاتی دوری کنیم، اما فرض کنید که این کد قراره در گذر زمان عوض بشه. طی این مرحله که نرمافزار در حال نگهداری است فرض کنید که یک نفر بیاد و یک return به کد اضافه کنه و یا continue به کد اضافه کنه بدون این که در مورد مدیریت منابع دقت کنه، و یا حتی بدتر، ممکنه داخل تابع f یک تابعی فراخوانی شده باشه که هرگز به exception نمی خورده ولی یک دفعه شروع کنه به exception خوردن. بنابراین نمی تونیم به f در مورد این که حتما منابع رو delete می کنه اطمینان داشته باشیم. برای اطمینان از این که منابعی که در مورد این که حتما منابع رو خواهند شد، نیاز داریم تا منابع را در داخل مخرب شیء قرار دهیم تا وقتی که کارمان با f تمام شد و مخرب صدا زده شد، اون منابع نیز حذف بشه. در واقع با قرار دادن منابع در داخل شیء ما توانسته ایم که روی این ویژگی زبان f تکیه کنیم که مخرب همواره وده میشه.

بسیاری از منابع به صورت داینامیک بر روی حافظه ی heap رزرو شدهاند، و بر روی یک block تنها و یا یک تابع استفاده میشوند، و میبایست وقتی که کنـترل block و یـا تـابع رو گـذر کـرد اون قسـمت از حافظه رها بشه. auto_ptr از کتابخانه ی استاندارد برای چنین شرایطی ساخته شده است. auto_ptr یک شیء شبه اشاره گر بوده(smart pointer) که اشاره به

آن شده را delete می کند. در اینجا نحوه ی استفاده از auto_ptr را برای جلوگیری از leak احتمالی در تابع f را توضیح دادهایم.

#include <memory>

std::auto_ptr<Investment> pInv(createInvestment());

این مثال ساده دو جنبهی خیلی مهم از استفاده شیء برای مدیریت منابع را نشان میدهد:

- منابع بلافاصله بسه شسیء مسدیر منبع داده می شسود. در کسد بسالا، منبعی کسه توسیط منابع بلافاصله بسه شسیء مسدیر منبع داده می شسود. در کسه برای createInvestment کردن createInvestment استفاده می شبود کسه آن را مدیریت خواهد کرد. در واقع، این ایده که برای مسدیریت منابع از اشسیاء استفاده بشسه معملولا Resource Acquisition Is Initialization نامیده میشود (به اختصار RAII)، چرا که منطقیه در یک عبارت هم منابع رو بگیریم و هم شیء مسدیریت منابع انتساب می کنیم. البته در برخی موارد منابع گرفته شده را بعدا به شیء مدیریت منابع انتساب می کنیم.
- شیء مدیر منبع از مخرب خود برای اطمینان از آزاد شدن منابع استفاده می کند. چرا که مخربها به صورت اوتوماتیک بعد از نابود شدن شیء فراخوانی می شوند (یعنی وقتی یک شیء از scope خارج می شود)، در این صورت منابع به صورت مناسبی آزاد می شوند، صرف نظر از این که چطور از بلاک خارج شده ایم. وقتی که در هنگام آزاد کردن منابع به محکن است یک مقدار ریزه کاری داشته باشه، اما این مشکل رو ما در آیتم ۸ بررسی کرده ایم نگرانی ای در این مورد نداریم.

از اونجایی که auto_ptr به صورت اوتوماتیک آنچه را که به آن اشاره میکند را هنگام destroy شدن auto_ptr حذف میکند، این مهم است که بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره نکند. اگر این اتفاق بیفتد در این صورت یک شیء بیشتر از یک بار حذف خواهد شد، و این برنامه شامرا در شاریطی تفاق بیفتد در این صورت یک شیء بیشتر از یک بار حذف خواهد شد، و این برنامه شارا در شاریطی قرار میدهد که منجر به undefined behavior خواهد کرد. باری جلوگیری از چنین مشکلاتی، auto_ptr یک خصوصیت غیر عادی را با خود دارد: کپی کردن اونها(با استفاده از کیپی سازنده و یا اپراتور انتساب) آنها را برابر با null قرار میدهد، و اشاره گر جدید تنها مالک به شیء خواهد بود.

std::auto ptr<Investment>

plnv1(createInvestment()); //Pinv1 points to the object returnd from createInvestment

std::auto ptr<Investment> pInv2(pInv1); //pInv2 now points to the object; pInv1 is now null

plnv1 = plnv2; //now plnv1 points to the object, and plnv2 is null

این رفتار عجیبی که auto_ptr در کپی کردن دارد و این که نمیشه بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره کند نشان میدهد که auto_ptr ها بهترین گزینه برای مدیریت منابع داینامیک نیست. به طور مثال، نگهدارندههای STL نیازمند این هستند که محتوایشان یک رفتار کپی نرمال داشته باشند، بنابراین نگهدارنده از نوع auto_ptr امکان پذیر نیست.

یک جایگزین برای auto_ptr یک اشاره گر هوشـمند بـا قـابلیت شـمارش refrence هسـت (-acsp هسـت (-RCSP اشاره گر هوشمندی است که می تواند حساب کتـاب تعداد اشاره گرهایی که به یک شیء خاص اشاره دارد را داشته باشد و وقتی که کسی به این منبع اشـاره garbage تعداد آن را حذف کند. بنابراین، RCSP رفتاری مانند garbage collection را دارد. برخلاف RCSP نمی تواند سیکل رفرنسها را بشکند(یعنی دو شیء که استفاده نمی شـوند و دو به همدیگه اشاره میکنند).

بنابراین می توانیم کدمون رو به صورت زیر بنویسیم.

```
std::shared_ptr<Investment>
pInv1(createInvestment());
```

کد خیلی شبیه به همان کد قبلی است ولی این کد خیلی طبیعی تر رفتار می کند:

هم auto_ptr و هم shared_ptr از delete در مخربشون استفاده می کنند، اما از [] استفاده می کنند auto_ptr و ها auto_ptr این بدین معنی است که استفاده از auto_ptr و یا shared_ptr برای آرایههایی که به صورت داینامیک اختصاص داده شده اند ایده بدی است، ولی خب اگر هم چنین اتفاقی بیفتد کامپایلر آن را کامپایل خواهد کرد.

شاید تعجب کنید که چیزی شبیه auto_ptr و یا shared_ptr برای آرایههای داینامیک در C++ وجود ندارد. اگر فکر می کنید که داشتن یک همچین چیزی براتون خوبه می تونید از Boost استفاده کنید. boost::shared_array و boost::scoped_array چنین رفتاری را برای شما آماده کردهاند.

در این آیتم این موضوع رو بررسی کردیم که از اشیاء برای مدیریت منابع استفاده کنیم. کلاسهای مدیریت منابع آماده ای برای این موضوع آماده شده است که بدانها اشاره کردیم مثل auto_ptr و مدیریت منابع آماده ی برای این موضوع آماده شده است که بدانها اشاره کردیم مثل shared_ptr ولی در برخی موارد این کلاسها نمی توانند چیزی که شما می خوایند رو برآورده کنند در این صورت شما نیاز دارید که یک کلاس برای مدیریت منابع بنویسید. نوشتن این کلاس خیلی سخت نخواهد بود، و در آیتم ۱۵ و ۱۴ در این مورد با همدیگر بحث خواهیم کرد.