Table of Contents

\.....Item 17: Store new ed objects in smart pointers in standalone statements.

Item 22: Declare data members private

خب، قصد ما از این آیتم این است که نشان بدهیم چرا نباید اعضای دادهای به صورت public باشند. در ادامه خواهیم دید که همه ی مباحثی که در مورد اعضا دادهای public وجود دارد روی protected ها private هم به همین نحو است. این منجر به این استنباط خواهد شد که اعضا دادهای باید به صورت private باشند. و در این نقطه آیتم تمام خواهد شد.

خب، اعضاء دادهای public چرا نباید استفاده شود؟

بیایید با syntactic consistency شروع کنیم(همچنین آیتم ۱۸ را ببینید). اگر اعضاء دادهای syntactic consistency نباشند، تنها راه برای دسترسی به اعضا دادهای از طریق توابع عضو میباشد. اگر همهچیز در قسمت public به صورت تابع باشد، کاربران نیازی به یادآوری این موضوع ندارند که کی باید از پرانتز باید برای دسترسی به عضو کلاس استفاده کنند. وقتی همه چیز تابع باشد، خب برای آنها ساده تر خواهد بود.

خب شاید شما syntactic consistency رو دلیل مناسبی برای انجام این کار ندانید. این چطور است که با استفاده از توابع شما یک کنترل خیلی دقیق تر روی دسترسی داده ها دارید؟ اگر یک عضو را به صورت public تعریف کنید، هر کسی دسترسی read-write روی آن خواهد داشت، ولی اگر از توابع برای گرفتن مقدار و نشاندن مقدار استفاده کنید، می توانید چنین دسترسیای را ندهید، تنها دسترسی خواندن بدهید و یا تنها دسترسی نوشتن بدهید. در یک مثال در این مورد را زده ایم:

```
class AccessLevels{
public:
  int getReadOnly() const
                                  {return readOnly;}
  void setReadWrite(int value)
                                   {readWrite=value;}
  int getReadWrite() const
                                   {return readWrite};
  void setWriteOnly(int value)
                                   {writeOnly=value;}
private:
  int noAccess; //no access to this int
  int readOnly; // read only access
  int readWrite:
  int writeOnly:
};
```

مشخص کردن دسترسیها به این صورت خیلی مهم است، چرا که خیلی از اعضای دادهای باید مخفی باشند. خیلی نادر است که همه ی اعضای دادهای نیاز به getter و getter داشته باشد. هنوز راضی کننده نیست؟ پس نیاز داریم که قوی ترین دلیلمون رو بیاریم: کپسوله سازی. اگر شما دسترسی به داده ها را از طریق محاسبات انجام بدهید، بعدا می تونید داده ها را محاسبات جایگزین کنید.

به طور مثال، فرض کنید که در حال نوشتن یک برنامه هستید که یک ابزار هوشمند در حال رصد سرعت ماشینهای عبوری است. وقتی که یک ماشین عبور می کند، سرعتش محاسبه شده و مقدارش به مجموعهای که الان داریم اضافه می شود.

```
class SpeedDataCollection
{
  public:
    void addValue(int speed); //add a new value

    double averageSoFar() const; //return average speed
};
```

حال پیادهسازی تابع عضو averageSoFar را ببینید. یک روش برای پیادهسازی آن است که یک عضو دادهای داشته باشیم که میانگین تمام ماشینهای عبوری تا آن لحظه را جمعآوری کرده باشد. وقتی که averageSoFar فراخوانی میشود، تنها آن مقدار از داده ی عضو را برگردانید. یک رویکرد متفاوت این است که هر موقع averageSoFar فراخوانی میشود، نتیجه در داخل آن محاسبه شده.

رویکرد اول(یعنی نگهداری average ها) منجر به بزرگ شدن کلاس SpeedDataCollection می شود، چرا که باید برای اعضای دادهای جا رزرو کند که سرعت میانگین در آن قرار بگیرد. اگر چه، averageSoFar می تواند خیلی موثر تر طراحی شود. در واقع آن یک تابع iniline (آیتم ۳۰ را بینید)است که مقدار average را برمیگرداند. در مقابل، محاسبهی هر بارهی average ممکن است اجرای کد را کندتر کند، اما شیء کلاس SpeedDataCollection کوچکتر خواهد شد.

چه کسی می تواند بگوید کدام یکی بهتر است؟ روی یک سیستمی که حافظه محدود است (مثلا یک سیستم امبدد)، و روی سیستمی که سرعت میانگین خیلی کم در خواست می شود، محاسبه ی میانگین در هر بار بهتر است. ولی در سیستمی که میانگین دایما مورد نیاز است، و حافظه اصلا مهم نیست، نگه داشتن این سرعتها در حافظه گزینه ی مناسب تری است. نکته ی مهم این است که دسترسی به داشتن این سرعتها در حافظه گزینه ی مناسب تری است نکه دسترسی به average توسط تابع عضو (یعنی کپسوله سازی)، باعث می شود بتوانید به راحتی بین این دو پیاده سازی جابه جا شوید. و مشتری می تواند، نهایتا، کد را دوباره کامپایل کند (حتی این را هم می توانیم با استفاده از تکنیکی که در آیتم ۳۱ میگوییم مرتفع کنیم.)

مخفی کردن دادههای عضو پشت اینترفیس توابعی می تواند انعطاف پذیری زیادی را به ما بدهد. به طور مثال، این باعث می شود که اشیاء دیگر متوجه شوند که اعضای دادهای خوانده و یا نوشته می شوند، که برای سنکرون کردن پروسههای مولتی ترد و ... کاربرد دارد. برنامه نویسهایی که از زبانی مثل Delphi و یا پرای سنکرون کردن پروسههای مولتی ترد و ... کاربرد دارد. برنامه نویسهایی که از زبانی مثل C++ می آیند چنین قابلیتی را تحت عنوان properties می شناسند.

دلیل استفاده از کپسولهسازی خیلی مهمتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. اگر شما داده تان را از مشتریها مخفی کنید(یعنی آنها را کپسوله کنید)، می توانید اطمینان داشته باشید که گونه های مختلف کلاس همیشه قابل نگه داری است، چرا که تنها توابع عضو می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد. به علاوه، شما حق این که پیاده سازی خودتان را بعدا تغییر بدهید را نیز نگه داشته اید. اگر شما چنین تصمیماتی را مخفی نکنید، با این وجود که شما صاحب سورس که هستید، توانایی شما برای تغییر چیزی به صورت public خیلی محدود شده است. چرا که که خیلی از مشتری ها در این حالت خراب خواهد شد. Public یعنی کپسوله نشده، و به صورت عملی، کپسوله نشده مشابه غیرقابل تغییر است، مخصوصا برای کلاسهایی که به صورت گسترده استفاده می شود.

همین بحث در مورد دادههای protected نیز مشابه است. ولی در مورد کپسولهسازی چی؟ آیا متغیرهای public بیشتر از نوع public کپسولهشده نیستند؟ پاسخ این سوال نه است!!!

آیتم ۲۳ نشان میدهد که چیزی که کپسوله شده یک رابطهی معکوس با مقدارکدی دارد که در صورت تغییر دادن خراب میشود. بنابراین کپسولهسازی یک دادهی عضو، یک رابطهی معکوس با میزان کدی دارد که در صورت تغییر دادهی عضو خراب میشود.

در نظر بگیرید که ما یک عضو داده ی public داریم، و آن را حذف کردهایم. چه میزان از که خراب می شود؟ همه ی کد مشتری که از آن استفاده می کند ممکن است خراب شده باشد. بنابراین داده ی عضو public کاملا کپسوله نشده می باشد. فرض کنید که یک داده ی عضو protected داریم و آن را حذف می کنیم چه میزان از کد خراب می شود؟ همه ی کلاسهای مشتق شدده که از آن استفاده می کنند، که در این صورت هم مقدار زیادی کد خراب می شود.

بنابراین دادهی عضو protected نیز به میزان متغیر public، کپسوله نشده میباشد. چرا که در هر دو حالت، اگر متغیر عضو تغییر کند، یک میزان زیادی کد از مشتری خراب می شود.