#### **Table of Contents**

استفاده از const و enum و inline ها نسبت به define کردن ارجحیت دارد....................

## استفاده از const و enum و inline ها نسبت به define کردن ارجحیت دارد

بهتر بود نامگذاری این قسمت به این صورت بود: ترجیح دادن کامپایلر به پیش پردازنده، چرا چنین چیزی رو میگیم؟ چون ممکنه با define به عنوان یک بخش از زبان برخورد نشه. این تنها یکی از مشکلات استفاده از دستورات پیش پردازنده هست. هنگامی که شما یک چنین چیزی رو انجام میدهید:

### #define ASPECT RATIO 1.653

در این مورد اسمی که تحت عنوان ASPECT\_RATIO مشخص کردهاید، ممکن است هیچگاه توسط کامپایلر دیده نشه، یعنی قبل از این که کد تحویل کامپایلر بشه، توسط پیش پردازنده این اسم حذف symbol table بشه. در این صورت، نام ASPECT\_RATIO ممکنه هیچگاه وارد لیست سمبولها یا table نشه.

نکته: symbol table چیست؟ symbol table یک ساختمان داده بسیار مهم هست که توسط کامپایلر ساخته شده و نگهداری میشود، این امر به منظور پیگیری رفتار دادهها انجام میشود یعنی کامپایلر اطلاعاتی در مورد مورد مورد مثل متغیرها و نام کلاسها و توابع و اشیاء و غیره را ذخیره می کند.

در این صورت، نام ASPECT\_RATIO هیچگاه وارد symbolic table برخورد کنید و اشاره به مقدار شما هنگام کامپایل کردن به اروری در مورد استفاده از مقدار constant برخورد کنید و اشاره به مقدار ۱۶۵۳ ASPECT\_RATIO هستش. اگر ۱۶۵۳ منطور کامپایلر همون ASPECT\_RATIO هستش. اگر ASPECT\_RATIO در فایل هدر و توسط یک شخص دیگر نوشته شده باشد، در این صورت شما هرگز نمی توانید بفهمید که این مقدار ۱۶۵۳ از کجا اومده، و این موضوع تنها اتلاف وقت خواهد بود. این موضوع حتی موقع استفاده از دیباگر نیز دردسر ساز خواهد شد، چرا که، ممکنه اسمی که شما دارید استفاده می کنید در symbol table نباشه. در این صورت راه حل استفاده از یک مقدار constant به عای استفاده از ماکرو خواهد بود.

# const double AspectRatio=1.653;

این مقدار ثابت بوده و متعلق به زبان میباشد و همواره توسط compiler دیده میشود و قطعا وارد symbol table نیز میشود. همچنین در مورد متغیرهای ممیز شناور مثل همین مثال خودمون استفاده از symbol table میشود. این مورد به این دلیل constant موجب تولید کد کمتری نسبت به نمونه ی مشابه با define میشود. این مورد به این دلیل خمیدهد که وقتی از define استفاده می کنیم، پیش پردازنده هر جا که از ASPECT\_RATIO رخ میدهد که وقتی از مقدار ۱.۶۵۳ جایگزین می کند و به همین دلیل چندین کپی از مقدار ۱.۶۵۳ در

object code شما تولید میشه، اما اگر AspectRatio به صورت constant استفاده بشه در این صورت کیی تنها در برنامه خواهد بود.

وقتی ما define# هارو با مقادیر constant جایگزین می کنیم، دو نکته پیش میآید که باید گفته شود. اول تعریف مقادیر constant به صورت اشاره گری است. چرا که معمولا تعریف مقادیر constant در فایل هدر انجام می پذیرد، این مهم است که پوینتری که استفاده می شود نیز به صورت const تعریف شود. برای تعریف یک مقدار constant از نوع \*char در هدر فایل می بایست دوبار از constant استفاده شود.

#### const char\* const str="Saeed Masoomi";

برای بررسی معنا و مفهوم کامل استفاده از const ، به خصوص در مورد استفاده با اشاره گرها، باید تا آیتم بعدی منتظر بمانیم، اما، لازم به ذکر است که استفاده از اشیاء string نسبت به \*char های ارجحیت دارند، در این صورت رشته ی پیشین که نوشتیم را می توانیم به سادگی به صورت زیر بنویسیم.

### const std::string str("Saeed Masoomi");

دومین موردی که نیاز به بررسی دارد، استفاده از constantها در کلاسها است. بـرای محـدود کـردن scope یک مقدار constant به یک کلاس، شما باید آن را به عنوان یک عضو کلاس تعریف کنید، و برای این که اطمینان پیدا کنید که تنها یک کپی از آن مقدار constant وجود دارد، مجبورید آن عضـو را بـه صورت static دربیاورید.

```
class GamePlayer{
  private:
    static const int numTurns =5;
    int scores[numTurns];
};
```

آنچه که شما در کد بالا میبینید یک declartion(اعلان) از NumTurns بوده، و نه یک declare). در واقع در declare کردن شما به کامپایلر در مورد type، size اطلاعات را میدهید ولی در declare کردن هیچ مقداری در حافظه رزرو نمی شود. اما در define کردن علاوه بر این موارد شما رزرو حافظه نیز دارید. به صورت معمول، در ++۲ شما برای هر چیزی که استفاده می کنید باید یک constant انجام بدید، اما در مورد constant هایی که مربوط به class هستند و به صورت static درآمدهاند و از نوع بدید، اما در مورد the type، size و از نوع استفاده می کنید باید یک استثنا محسوب می شوند. اما وقتی که شما آدرسی برای آنها تعیین نکرده باشید می توانید declare شون کنید و بدون این که مربوط تعیین کرده باشید از آنها استفاده بکنید. اگر آدرس یک مقدار constant مربوط به کلاس را نگیرید، یا این که compiler شما به صورت اشتباه اصرار بر definition داشته باشید ( با این وجود که شما آدرس آن را نگرفته باشید) می توانید به صورت زیر یک تعریف مجزا برای آن فراهم کنید.

### const int GamePlayer::numTurns; //definition of numTurns

کد بالا که برای define کردن استفاده میشود، میبایست در فایل implementation باشد، نه در هدر فایل declare باشد، نه در هدر فایل declare میشود ( یعنی فایل. برای این که مقدار اولیهی ثابت کلاس وقتی فراهم میشود که مقدار ثابت define میشود ( یعنی numTurns مقدار ۵ را وقتی declare کردن نمی تواند بگیرد.

دقت کنید که، نمی توان constant مربوط به یک class را با استفاده از define ایجاد کرد، چرا که define #define اهمیتی به scopeهای ما نمیدهد. زمانی که یک ماکرو تعریف شود، برای همه ی قسمتهای کامپایل آن ماکرو صحیح و معتبر است (مگر این که شما در جایی در بین خطوط کد آن را undefed کنید). که این بدین معنی است که نه تنها نمی توان از define برای مقادیر constant مربوط به کنید). که این بدین معنی است که نه تنها نمی توان برای هیچگونه encapsulation از آن استفاده کرد، یعنی، وقتی ما از define استفاده می کنیم دیگر چیزی به شکل private نداریم. در نظر داشته باشید که داده های رومی را می توان کیسوله کرد.

کامپایلرهای قدیمی تر ممکن است که شکل کد بالا را نپذیرند، چرا که فراهم کردن مقدار اولیه برای یک عضو static در هنگام declare کردن درست نیست. در نتیجه، کامپایلرهای قدیمی تر به شما اجازه میدهند که مقداردهی اولیه درون کلاسی داشته باشید آن هم تنها برای نوعهای lintegralی و تنها برای میدهند که مقداردهی syntax بالا نامعتبر باشد و نتوانیم از آن استفاده کنیم، شما باید مقداردهی اولیه را هنگامی که در حال define کردن هستید انجام دهید.

```
class CostEstimate
{
public:
    static const double FudgeFactor;
};
//in the implementation file
const double CostEstimate::FudgeFactor=1.35;
```

این تقریبا همه ی چیزی که شما نیاز دارید را رفع می کند. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم وقتی است که شما مقدار ثابت یک کلاس را در هنگام کامپایل تایم نیاز داشته باشید، مثل declartion یک آرایه که کامپایلر نیاز به دانستن سایز آرایه داشته باشد و کامپایلرهای قدیمی چنین چیزی را پشتیبانی نمی کردند. در این صورت راه حل پذیرفته شده استفاده از enum hack بود که به صورت زیر از آن استفاده می شد.

```
class Bunch {
  enum { size = 1000 };
  int i[size];
};
```

بهتره یک سری اطلاعات بیشتر در مورد enum hack رو با همدیگه ببینیم. اول این که، روش hack بیشتر از اون که شبیه const بیشتر از اون که شبیه به define دارد و در بسرخی میوارد شیما پخنین چیزی را میخواهید. به طور مثال، مشکلی وجود ندارد که ما آدرس یک const را بگیریم، اما میا نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم که در مورد define نیز دقیقا به همین گونه می باشد. اگر شیما بخواهید که دیگران نتوانند اشاره گر و یا رفرنسی رو بر روی مقدار ثابت lintegral شما بگیرند، استفاده از سیفاده از سیام و برای شما مرتفع می کند. (برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید آیتم ۱۸ را بیننید). همچنین چیزی رو برای شما مرتفع می کند. (برای کسب اطلاعات کنار نمیگذارند (مگر این که بینید). همچنین، کامپایلرهای خوب حافظه ی جداگانه ای برای اشیاء const این کارو بکنند، و شیما شما یک اشاره گر و یا رفرنس به شیء بسازید)، اما کامپایلرهای متوسط ممکنه این کارو بکنند، و شیما قطعا دوست دارید که حافظه ی جداگانه ای برای چنین اشیایی ساخته نشه. مثیل define، استفاده از قطعا دوست دارید که حافظه اضافه جلوگیری می شود.

علت دوم برای آشنایی با enum hack کاملایک چیز عملی است. خیلی از کدها از آن استفاده می کنند،بنابراین لازمه که وقتی چنین چیزی رو دیدیم بشناسیمش. در حقیقت، enum hack پایهی تکنیک template metaprogramming هست.

بگذارید به بحث اصلی این قسمت برگردیم، یعنی دستورات پیش پردازنده، یک استفاده نادرست از #define برای پیاده سازیه macro ها می باشد که شبیه توابع هستند اما سربار فراخوانی تابع را ندارند. در اینجا یک ماکرو را با هم می بینیم که یک تابع مثل f را فراخوانی می کند.

گویا در  $C^{++}$  جدید نمی توانیم از توابع ماکرو به همون صورتی که دیدیم استفاده کنیم.

ما از توابع ماکرو به دو دلیل استفاده میکردیم یکی این که هر تایپی را میپذیرفتند و دیگر این که سربار فراخوانی نداشتند، خوشبختانه ما میتوانیم همه ی این مزیتها را بعلاوه ی رفتارهای قابل پیش بینی و امنیت تایپ خروجی را با استفاده از توابع عادی داشته باشیم، همه ی چیزی که نیاز داریم استفاده از template و inline function میباشد.(در کد زیر f یک تابع دیگر میباشد).

```
template<typename T>
inline void callWithMax(const T&a,const T&b)
{
    f(a>b?a:b);
```

}

در كد بالا چون نوع متغير T را نميدانيم، آن را به صورت refrence به const پاس ميدهيم.

با توجه به موجود بودن const، enum و const، enum نیاز شما به دستورات پیش پردازنده به خصوص define لامی کند، اما واقعا نمیتوان دستورات پیش پردازنده را حذف کرد. Hinclude کماکان ضروری است، و دستورات hifidef و findef کماکان نقش مهمی در کنترل کردن کامپایل دارند. هنوز نمی توانیم از دست دستورات پیش پردازنده خلاصی پیدا کنیم، اما شما باید از پیش پردازنده کمتر استفاده کنید.

#### نكات مبهم

# ۱- چطور نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم؟ مگر آنها در حافظه نیستند؟

برای پاسخ به این سوال enum زیر را در نظر بگیرید:

```
enum example {
    first_value,
    second_value
};
```

در این حالت گرفتن آدرس first\_value ممکن نیست چون در واقع first\_value در حافظه مقداری را به خود اختصاص نداده است، بلکه صرفا یک مقدار ثابت در حافظه است، و یک نام دیگر بـرای حـافظهی صفرم(جایی که nullptr ها به آن اشاره میکنند) که البته شما نمی توانید آدرس آن را بگیرید.

اما در حالتی که شما یک enum رو declare کرده باشید(یک نمونه از این enum ساخته باشید) در این صورت می تونید حافظه آن را بگیرید مثال زیر می تواند یک مثال از enum بالا باشد.

```
enum example ex;
enum example *pointer=&ex;
```

## ۲- منظور از آدرس صفر چیست؟

آدرس صفر به جایی اشاره دارد که nullptr به آن اشاره دارد. مثال زیر را در این مورد ببینید.

```
int* pointer=nullptr;
cout<<pointer<<endl;</pre>
```

در مثال بالا خروجی pointer برابر با صفر است. در واقع nullptr به این اشاره دارد که پوینتری که ساخته شده فعلا به شیء خاصی اشاره ندارد، مگر این که آدرس آن را عوض کنیم.