Table of Contents

\.....Item 14: Think carefully about copying behavior in resource-managing classes

Item 14: Think carefully about copying behavior in resource-managing classes

آیتم ۱۳ ایده ی RAII را به عنوان شاکله ی اصلی مدیریت کلاسها معرفی کرد، و دیدیم که چطور از auto_ptr و shared_ptr برای منابعی که در heap هستند استفاده می شود. ولی همه ی منابع که در ptr فره انیستند، بنابراین نیاز داریم که برای چنین منابعی دنبال جایگزین مناسبی باشیم، چون heap اشاره گرهای هوشمندی چون auto_ptr و auto_ptr نامناسب هستند و گزینه ی مناسبی برای مدیریت منابع کلاس نیستند. این موردی است که در این آیتم به دنبال تشریح آن هستیم، در واقع مواقعی که شما نیاز به کلاسی هستید که بتواند مدیریت کلاس را برایتان انجام بدهد. به طور مثال، فرض کنید که شما از C API استفاده کرده اید تا به اشیاء Mutexای توابعی مانند API و دهمد.

```
void lock(mutex *pm); //lock mutex pointed to pm
void unlock(mutex *pm); // unlock the mutex
```

برای این که هرگز یادتان نرود تا mutex ای که قفل بوده را باز کنید، بنابراین شما نیاز خواهید داشت که کلاسی برای مدیریت چنین mutexهایی را ایجاد کنید. ساختار اساسی چنین کلاسی توسط قاعده ی RAII تشکیل میشود، در این قاعده دیدیم که باید منابع در هنگام ساخته شدن کلاس گرفته شوند و در هنگام تخریب کلاس بایستی رها شوند.

```
class Lock
{
public:
    explicit Lock(mutex *pm):mutexPtr(pm)
    {
       lock(mutexPtr);
    }
    ~Lock() {unlock(mutexPtr);}
private:
    mutex *mutexPtr;
};
```

مشترىها از مدل قديمي RAII استفاده مي كنند.

```
//...
{ //create block to define critical section
  Lock ml(&m); //lock the mutex
//... perform critical section operations
} //automatically unlock mutex at the end of block
```

این کد خوبه، ولی چه اتفاقی میافته اگر یک شیء Lock کپی بشه؟

این یک مثال خاص از یک بحث گسترده است که تقریبا هر کسی که بخواهد یک کلاس RAII بنویسید با آن روبهرو خواهد شد، در واقع چه اتفاقی میافتد اگر یک شیء RAII کپی شود؟ بیشتر مواقع، شما یکی از راههای زیر را انتخاب خواهید کرد.

• جلوگیری از کپی کردن: در بسیاری از موارد، این که به یک RAII اجازه بدهیم که شیء بتواند کپی شود غیر منطقی است. این در مورد یک کلاس مانند Lock نیز درست است، چرا که غیر منطقی است که ما از اشیایی که اجازه ی سنکرون سازی را میدهند کپی داشته باشیم. وقتی که کپی برای یک کلاس RAII منطقی به نظر نمیرسد میتوانید اجازه ی کپی را ندهید. آیتم ۶ در مورد این که چطور همچین کاری را انجام بدهیم توضیح داده است، در واقع اعلان اپراتورهای کپی به صورت زیر عمل کنید:

class Lock: private Uncopyable //prohibit copying see Item 6

استفاده از متد refrence-count بر روی کلاس. در برخی موارد این بهتره که یک refrence-count را تا وقتی که آخرین شیء که به کلاس منبع اشاره میکنه و هنوز از بین نرفته را نگه داریم، به محض این که دیگر هیچ کلاسی به منبع اشاره نداشت منابع رو آزاد کنیم. وقتی که این مورد اتفاق میافتد، به محض استفاده از کپی برای یک شیء RAII باید count رو یک عدد اضافه کرد. اتفاق میافتد، به محض استفاده از کپی برای یک شیء RAII باید AII باید عدد اضافه کرد. این معنای copy کردنی است که refrence_counting باین معنای shared_ptr کلاسهای shared_ptr رو با اضافه کردن یک عضو دادهای refrence-counting بیاده سازی کنند. به طور مثال، اگر Lock نیاز به shared_ptr داشت، میتوان نـوع shared_ptr را از shared_ptr این است که وقتی تعداد ptr تغییر داد. متاسفانه، رفتار پیش فرض shared_ptr این است که وقتی تعداد ما برابر صـفر شـد، چـیزی کـه بـه آن اشـاره شـده را حـذف کنـد. ولی ما خوشبختانه، shared_ptr به ما اجازه میدهد کـه نـوع refrence count به سمت میرود آن اجـرا میشـود خوشبختانه، تابع یا تابع شیءای است که وقتی میدهد کـه نـوع refrence count به سمت میرود آن اجـرا میشـود چنین عملکردی را ما برای auto_ptr یک آرگومان دلخـواه بـرای سـازندهی کـه بـه آن اشـاره میکند را حذف میکند). Deleter یک آرگومان دلخـواه بـرای سـازندهی shared_ptr میباشـد، بنابراین کد به صورت زیر خواهد بود.

در این مورد، توجه داشته باشید که دیگر نیازی به اعلان مخرب کلاس نداریم چرا که دیگر به همچین بیازی نداریم. آیتم ۵ توضیح داد که مخرب کلاس به صورت اتوماتیک داده های non-static به صورت بیازی نداریم. آیتم ۵ توضیح داد که مخرب کلاس به صورت اتوماتیک داده های مخرب mutexPtr به صورت MutexPtr به صورت مخرب mutexPtr به صورت اوتوماتیک deleter کرد. در این مورد وقتی این اتفاق میافتد که refrence-count به صفر برسد). توجه داشته باشید که که در این مورد وقتی این اتفاق میافتد که شما فراموش نکرده اید که کامپایلر تولید می کند اکتفا کرده اید پس بهتر است این را برای خواننده کند کنید.

- کپی کردن منابع. در برخی موارد شما می توانید به هر تعدادی که می خواهید از یک منبع کپی داشته باشید، و تنها دلیلی که باعث میشه که شما یک کلاس مدیریت منابع بنویسید این هست که اطمینان حاصل کنید که هر کپی وقتی وقتی که کارتان با آن تمام شد آزاد خواهند شد. در این مورد، کپی کردن شیء مدیریت باید منابعی که به آن اشاره می کند را نیز کپی کند. چنین کپی کردنی را deep copy میشناسیم. برخی از پیاده سازی های standard string متشکل از اشاره گرهایی به حافظهی امست. اشیاء از نوع string حاوی اشاره گر به حافظهی که به آن اشاره گرهایی که یک کپی هم از اشاره گر و هم از حافظهای که به آن اشاره میشود گرفته می شود. چنین چیزی یک کپی عمیق از string است.
- انتقال مالکیت منابع. در برخی موارد نادر، شما میخواهید که تنها یک شیء RAII مالکیت به منابع رو داشته باشند و وقتی که شیء RAII کپی می شود، مالکیت منابع به از شیء جدید انتقال داده شود. همانطور که در آیتم ۱۳ توضیح داده شده است، این همان copy ای است که auto ptr استفاده می کند.