فهرست

٣	۱ استفاده از const و enum و inline ها نسبت به define کردن ارجحیت دارد	
٧	۲ نکات مبهم	
λ	۳ هر جا موقعیتش وجود داشت از const استفاده کنید	
١١	۴ توابع عضو const	
١٧	۵ خطای Over loading * operator - must take either zero or one arguments۵	
١٨	۶ فانکشنهای ++C چه چیزی را مینویسند و فراخوانی میکنند	
۲٠	۷ صریحا می توانید اجازه ندهید از توابعی که کامپایلر تولید می کند استفاده شود	
۲۳	۸ در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید	
۲۸	۹ Factory چیست؟	
۳٠	Abstract class ۱۰ چیست؟	
۳۱	۱۱ مثال از abstract class	
۳۲	Prevent exceptions from leaving destructors \	
٣۶	Item 9: Never call virtual functions during construction or destruction \\"	
۴۱		
۴۲	نم ١٣ از فصل ٣	آ يڌ
۴۲	Item 13: Use objects to manage resources. \	
49	Item 14: Think carefully about copying behavior in resource-managing classes Y	
۴٩	Provide access to raw resources in resource managing classes.	
۵۳	۴ نکات مبهم: constructor initializer	
۵۴	Item 16: Use the same form in corresponding uses of new and delete . Δ	
۵۶	Item 17: Store new ed objects in smart pointers in standalone statements. ۶	
۵۸	Item 19: Treat class design as type design V	

۶٠	Item 20:Prefer pass-by-reference-to-const to pass-byvalue A
۶۴	Item 21: Don't try to return a reference when you must return an object
۶۹	Item 22: Declare data members private \ •
۷۲	

استفاده از const و enum و inline ها نسبت به define کردن ارجحیت دارد

بهتر بود نامگذاری این قسمت به این صورت بود: ترجیح دادن کامپایلر به پیش پردازنده، چرا چنین چیزی رو میگیم؟ چون ممکنه با define به عنوان یک بخش از زبان برخورد نشه. این تنها یکی از مشکلات استفاده از دستورات پیش پردازنده هست. هنگامی که شما تکه کد زیر رو مینویسید:

#define ASPECT_RATIO 1.653

در این مورد اسمی که تحت عنوان ASPECT_RATIO مشخص کردهاید، ممکن است هیچگاه توسط کامپایلر دیده نشه، یعنی قبل از این که کد تحویل کامپایلر بشه، توسط پیش پردازنده این اسم حذف بشه. در این صورت، نام ASPECT_RATIO ممکنه هیچگاه وارد symbol table نشه.

نکته: symbol table چیست؟ symbol table یک ساختمان داده بسیار مهم هست که توسط کامپایلر ساخته شده و نگهداری میشود، این امر به منظور پیگیری رفتار دادهها انجام میشود یعنی کامپایلر اطلاعاتی در مورد مورد مورد مورد مثل متغیرها و نام کلاسها و توابع و اشیاء و غیره را ذخیره می کند.

در این صورت، نام ASPECT_RATIO هیچگاه وارد constant بخورد کنید و اشاره به مقدار ۱.۶۵۳ هنگام کامپایل کردن به اروری در مورد استفاده از مقدار constant برخورد کنید و اشاره به مقدار ۱.۶۵۳ کنیه شیما نخواهید توانست بفهمید منظور کامپایلر همون ASPECT_RATIO هستش. اگر ASPECT_RATIO در فایل هدر و توسط یک شخص دیگر نوشته شده باشد، در این صورت شیما هرگز نمی توانید بفهمید که این مقدار ۱.۶۵۳ از کجا اومده، و این موضوع تنها اتلاف وقت خواهد بود. این موضوع حتی موقع استفاده از دیباگر نیز دردسر ساز خواهد شد، چرا که، ممکنه اسیمی که شیما دارید استفاده می کنید در اعن symbol table به جای استفاده از ماکرو خواهد بود.

const double AspectRatio=1.653;

این مقدار ثابت بوده و متعلق به زبان میباشد و همواره توسط compiler دیده می شود و قطعا وارد symbol table نیز می شود. همچنین در مورد متغیرهای ممیز شناور مثل همین مثال خودمون استفاده از symbol table موجب تولید کد کمتری نسبت به نمونه ی مشابه با define شمیشود. این مورد به این دلیل رخ میدهد که وقتی از define استفاده می کنیم، پیش پردازنده هر جا که از ASPECT_RATIO استفاده می کنیم، پیش پردازنده هر جا که از 1.۶۵۳ در می کند و به همین دلیل چندین کپی از مقدار ۱.۶۵۳ در می کند و به همین دلیل چندین کپی از مقدار ۱.۶۵۳ در کپی تنها در شما تولید میشه، اما اگر AspectRatio به صورت استفاده بشه در این صورت یک کپی تنها در برنامه خواهد بود.

وقتی ما define هارو با مقادیر constant جایگزین می کنیم، دو نکته پیش میآید که باید گفته شـود. اول تعریف مقادیر constant به صورت اشاره گری است. چرا که معمولا تعریف مقادیر

می پذیرد، این مهم است که پوینتری که استفاده می شود نیز به صورت const تعریف شود. برای تعریف یک مقدار const از نوع *char در هدر فایل می بایست دوبار از const استفاده شود.

const char* const str="Saeed Masoomi";

برای بررسی معنا و مفهوم کامل استفاده از const ، به خصوص در مورد استفاده با اشاره گرها، باید تا آیتم بعدی منتظر بمانیم، اما، لازم به ذکر است که استفاده از اشیاء string نسبت به *char های ارجحیت دارند، در این صورت رشته ی پیشین که نوشتیم را می توانیم به سادگی به صورت زیر بنویسیم.

const std::string str("Saeed Masoomi");

دومین موردی که نیاز به بررسی دارد، استفاده از constant در کلاسها است. برای محدود کردن scope یک مقدار constant به یک کلاس، شما باید آن را به عنوان یک عضو کلاس تعریف کنید، و برای این که اطمینان پیدا کنید که تنها یک کپی از آن مقدار constant وجود دارد، مجبورید آن عضو را به صورت static دربیاورید.

```
class GamePlayer{
  private:
    static const int numTurns =5;
    int scores[numTurns];
};
```

آنچه که شما در کد بالا میبینید یک declartion(اعلان) از NumTurns بوده، و نه یک declare). در واقع در declare کردن شما به کامپایلر در مـورد type، size اطلاعـات را میدهیـد ولی در declare کـردن هیچ مقداری در حافظه رزرو نمیشود. اما در define کردن علاوه بر این موارد شما رزرو حافظه نیز داریـد. بـه صورت معمول، در ++ک شما برای هر چیزی که استفاده می کنید باید یک constant انجام بدیـد، امـا در مـورد tegral هـایی کـه مربـوط بـه class هــتند و بـه صـورت static درآمدهانـد و از نـوع lintegral هـایی کـه مربـوط بـه bool و غیره) یک استثنا محسوب می شوند. تا وقتی که شما آدرسی برای آنها تعیین نکرده باشید می توانید declare شون کنید و بدون این که constant) براشــون تعیین کرده باشید از آنها استفاده بکنید. اگر آدرس یک مقدار constant مربوط به کلاس را نگیریــد، یـا این که compiler شما به صورت اشتباه اصرار بر declarition داشته باشید (با این وجود که شما آدرس آن این که را نگرفته باشید) می توانید به صورت زیر یک تعریف مجزا برای آن فراهم کنید.

const int GamePlayer::numTurns; //definition of numTurns

کد بالا که برای define کردن استفاده می شود، می بایست در فایل implementation باشد، نه در هدر فایل. برای این که مقدار اولیهی ثابت کلاس وقتی فراهم می شود که مقدار ثابت declare می شود (یعنی num Turns مقدار ۵ را وقتی declare می شود میگیرد، و مقدار اولیه ای در هنگام define کردن نمی تواند بگیرد.

دقت کنید که، نمی توان constant مربوط به یک class را با استفاده از define ایجاد کرد، چرا که define اهمیتی به scopeهای ما نمیدهد. زمانی که یک ماکرو تعریف شود، برای همهی قسمتهای کامپایل آن ماکرو صحیح و معتبر است (مگر این که شما در جایی در بین خطوط کد آن را constant کنید). که این بدین معنی است که نه تنها نمی توان از define برای مقادیر constant مربوط به constant استفاده کرد، همچنین نمی توان برای هیچگونه encapsulation از آن استفاده کرد، یعنی، وقتی ما از می وات و constant استفاده می کنیم دیگر چیزی به شکل private نداریم. در نظر داشته باشید که دادههای const را کیسوله کرد.

کامپایلرهای قدیمی تر ممکن است که شکل کد بالا را نپذیرند، چرا که فراهم کردن مقدار اولیه برای یک عضو static در هنگام eclare کردن درست نیست. در نتیجه، کامپایلرهای قدیمی تر به شما اجازه میدهند که مقداردهی اولیه درون کلاسی داشته باشید آن هم تنها برای نوعهای lintegralی و تنها برای و تنها برای syntax بالا نامعتبر باشد و نتوانیم از آن استفاده کنیم، شما باید مقداردهی اولیه را هنگامی که در حال define کردن هستید انجام دهید.

```
class CostEstimate
{
  public:
    static const double FudgeFactor;
};
//in the implementation file
const double CostEstimate::FudgeFactor=1.35;
```

این تقریبا همه ی چیزی که شما نیاز دارید را رفع می کند. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم وقت ی است که شما مقدار ثابت یک کلاس را در هنگام کامپایل تایم نیاز داشته باشید، مثل declartion یک آرایه که کامپایلر نیاز به دانستن سایز آرایه داشته باشد و کامپایلرهای قدیمی چنین چیزی را پشتیبانی نمی کردند. در این صورت راه حل پذیرفته شده استفاده از enum hack بود که به صورت زیر از آن استفاده می شد.

```
class Bunch {
   enum { size = 1000 };
   int i[size];
};
```

بهتره یک سری اطلاعات بیشتر در مورد enum hack رو با همدیگه ببینیم. اول این که، روش enum hack بیشتر از اون که شبیه زمتار کند، رفتاری شبیه به define دارد، و در برخی موارد شما چنین چیزی را می خواهید. به طور مثال، مشکلی وجود ندارد که ما آدرس یک const را بگیریم، اما ما

نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم که در مورد define# نیز دقیقا به همین گونه می باشد. اگر شما بخواهید که دیگران نتوانند اشاره گر و یا رفرنسی رو بر روی مقدار ثابت lintegral شما بگیرند، استفاده از man همچین چیزی رو برای شما مرتفع می کند. (برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید آیتم ۱۸ را ببینید). همچنین، کامپایلرهای خوب حافظه ی جداگانه ای برای اشیاء const کنار نمیگذارند (مگر این که شما یک اشاره گر و یا رفرنس به شیء بسازید)، اما کامپایلرهای متوسط ممکنه این کارو بکنند، و شما قطعا دوست دارید که حافظه ی جداگانه ای برای چنین اشیایی ساخته نشه. مثل define#، استفاده از هدر رفت حافظه اضافه جلوگیری می شود.

علت دوم برای آشنایی با enum hack کاملایک چیز عملی است. خیلی از کدها از آن استفاده می کنند،بنابراین لازمه که وقتی چنین چیزی رو دیدیم بشناسیمش. در حقیقت، hack پایهی تکنیک template metaprogramming هست.

بگذارید به بحث اصلی این قسمت برگردیم، یعنی دستورات پیش پردازنده، یک استفاده نادرست از define برای پیادهسازیه macro ها میباشد که شبیه توابع هستند اما سربار فراخوانی تابع را ندارند. در اینجا یک ماکرو را با هم میبینیم که یک تابع مثل f را فراخوانی میکند.

گویا در ++ C جدید نمی توانیم از توابع ماکرو به همون صورتی که دیدیم استفاده کنیم.

ما از توابع ماکرو به دو دلیل استفاده میکردیم یکی این که هر تایپی را میپذیرفتند و دیگر این که سربار فراخوانی نداشتند، خوشبختانه ما میتوانیم همهی این مزیتها را بعلاوهی رفتارهای قابل پیش بینی و امنیت تایپ خروجی را با استفاده از توابع عادی داشته باشیم، همهی چیزی که نیاز داریم استفاده از template و inline function می باشد. (در کد زیر f یک تابع دیگر می باشد).

```
template<typename T>
inline void callWithMax(const T&a,const T&b)
{
    f(a>b?a:b);
}
```

در کد بالا چون نوع متغیر T را نمیدانیم، آن را به صورت refrence پاس میدهیم.

با توجه به موجود بودن const، enum و const، enum نیاز شما به دستورات پیش پردازنده به خصـوص define کاهش پیدا می کند، اما واقعا نمیتوان دستورات پیش پردازنده را حذف کرد. Include کماکان ضـروری است، و دستورات fifdef و fifdef کماکان نقش مهمی در کنترل کردن کامپایل دارند. هنوز نمیتوانیم از دست دستورات پیش پردازنده خلاصی پیدا کنیم، اما شما باید از پیش پردازنده کمتر استفاده کنید.

۱- چطور نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم؟ مگر آنها در حافظه نیستند؟

برای پاسخ به این سوال enum زیر را در نظر بگیرید:

```
enum example{
    first_value,
    second_value
};
```

در این حالت گرفتن آدرس first_value ممکن نیست چون در واقع first_value در حافظه مقداری را به خود اختصاص نداده است، بلکه صرفا یک مقدار ثابت در حافظه است، و یک نام دیگر برای حافظهی صفرم(جایی که nullptr ها به آن اشاره میکنند) که البته شما نمی توانید آدرس آن را بگیرید.

اما در حالتی که شما یک enum رو declare کرده باشید(یک نمونه از این enum ساخته باشید) در این صورت می تونید حافظه آن را بگیرید مثال زیر می تواند یک مثال از enum بالا باشد.

```
enum example ex;
enum example *pointer=&ex;
```

۲ – منظور از آدرس صفر چیست؟

آدرس صفر به جایی اشاره دارد که nullptr به آن اشاره دارد. مثال زیر را در این مورد ببینید.

```
int* pointer=nullptr;
cout<<pointer<<endl;</pre>
```

در مثال بالا خروجی pointer برابر با صفر است. در واقع nullptr به این اشاره دارد که پوینتری که ساخته شده فعلا به شیء خاصی اشاره ندارد، مگر این که آدرس آن را عوض کنیم.

symbol table -۳ چیست؟

symbol table یک ساختمان داده برای استفاده توسط کامپایلر میباشد، که در آن هر شناسه ی کد در symbol table علی سورس برنامه به همراه اطلاعات الحاق شده و همچنین تعاریف مربوط ذخیره می شوند. در scope، type و خطی که آن اتفاق افتاده ذخیره می شود.

Symbol table می تواند توسط الگوریتمهای LinkedList و HashTable و یا Tree ها پیادهسازی شود. معمولا از اپراتورهای زیر برای تعریف یک symbol table استفاده می شود.

Operation	Function
allocate	to allocate a new empty symbol table
free	to remove all entries and free storage of symbol table
lookup	to search for a name and return pointer to its entry
insert	to insert a name in a symbol table and return a pointer to its entry
set_attribute	to associate an attribute with a given entry
get_attribute	to get an attribute associated with a given entry

کد زیر را در ++C در نظر بگیرید.

```
// Define a global function
int add(int a, int b)
{
   int sum = 0;
   sum = a + b;
   return sum;
}
```

symbol table مربوطه برای کد بالا به صورت زیر خواهد بود.

NAME	TYPE	SCOPE
add	function	global
a	int	function parameter
b	int	function parameter
sum	int	local

۳ هر جا موقعیتش وجود داشت از const استفاده کنید.

یک نکته ی جالب در مورد const این است که شما می توانید یک محدودیت معنایی به این صورت تعریف کنید که یک شیء خاص نمی تواند در طول برنامه تغییر کند- و کامپایلر این محدودیت را اعمال خواهد کرد. این موضوع به شما اجازه میدهد که هم به کامپایلر و هم به دیگر برنامه نویسها بگویید که یک متغیر می بایست در طول برنامه بدون تغییر باقی بماند. هر موقع دوست داشتید که چنین اتفاقی برای یک شیء بیفته، باید حتما از const استفاده کنید، چرا که تنها در این صورت می باشد که می توانید روی کمک کامپایلر حساب کنید تا چنین محدودیتی هیچگاه نقض نشه.

می توان گفت که کلمه ی کلیدی const یک کلمه ی کلیدی چند کاره است. در بیرون از کلاسها، می توانید از const برای متغیرهای global و یا global استفاده کنید، همچنین برای آبجکتهایی که به صورت static در file, function و یا block scope تعریف شدهاند می توانید از آن استفاده کنید. در داخل کلاسها، می توانید هم به صورت static و هم به صورت non-static استفاده کنید. برای اشاره گرها، می توانید در مورد const بودن دو چیز تصمیم بگیرید، یکی این که خود pointer به صورت const باشه، و یا این که دادههایی که به آن اشاره می شود به صورت const باشد.

در نگاه اول syntax استفاده شده پیچیده به نظر میرسد. اگر const سمت چپ * دیده بشه در این صورت data ای که اشاره گر بهش اشاره میکنه به صورت const هستش، اما اگر const سمت راست * دیده بشه در این صورت خود اشاره گر به صورت ثابت تعریف می شود، و اگر const در هر دو سمت دیده شود در این صورت هر دو ثابت خواهند شد.

بعضی از برنامهنویسها به خاطر قاعده ی بالا ممکن است که const رو قبل از type بیارن که تغییری در معنای کد نخواهد داشت. در این صورت هر دو تابع زیر ممکن است در دنیای واقعی وجود داشته باشند.

```
void f1(const int *pw); // f1 takes a pointer to a constant int

void f2(int const *pw); //f2 does so
```

از اونجایی که هر دو فرم در دنیای واقعی وجود دارند، باید با این فرمتها آشنا بشید.

رفتار کا STL بر اساس اشاره گرها مدل شدهاند، بنابراین یک iterator خیلی شبیه به T رفتار می STL بر اساس اشاره گرها مدل شدهاند، بنابراین یک strator خیلی شبیه به نعریف به می کند. تعریف یک iterator به عنوان terator به مثابه می کند. تعریف یک T^* const اشاره کند و تغییر کند، اما چیزی که به آن اشاره می کند می تواند تغییر کند یعنی دیتا می تواند تغییر کند. اگر شما نیاز به یک

const « یعنی پاشه و قابل تغییر نباشه (یعنی *siterator) دارید که چیزی که بهش اشاره میشه به صورت const باشه و قابل تغییر نباشه (یعنی *sonst_iterator) در این صورت شما نیاز به یک const_iterator دارید:

```
const std::vector<int>::iterator iter=vec.begin();
*iter=10; //OK, changes what iter points to
++iter; //error,iter is const

std::vector<int>::const_iterator citer=vec.begin();
*citer=10; //error! *citer is const
++citer; //fine,changes citer
```

یکی از قویترین کاربردهای استفاده از const، کاربردی است که در تعریف توابع دارند. در تعریف تابع، const می تواند اشاره به متغیر برگردان شده از تابع، پارامترهای تکی و یا عضو تابع داشته باشند و یا به کل تابع اشاره داشته باشند.

این که تابعی داشته باشیم که یک مقدار ثابت را برگرداند این امکان را در اختیار برنامهنویس میگذارد که خطاهایی که سمت مشتری گرفته میشود را بدون این که امنیت و یا کارآیی کد کاهش پیدا کند، کاهش دهد. به طور مثال، operator (*) را در نظر داشته باشید که برای اعداد rational که در بخش ۲۴ بررسی خواهید کرد استفاده میشوند.

```
class Rational{...};
const Rational operator*(const Rational& Ihs,const Rational& rhs);
```

بسیاری از برنامهنویسها وقتی این کد رو میبینند دچار اشتباه میشوند(ترسناکه:)) . چـرا بایـد خـروجی «operator به صورت یک آبجکت const باشه؟ چون اگه همچین چیزی نبود ممکن بود کسـی کـه از این کد استفاده میکنه دچار یک اشتباه بزرگی مثل این بشه:

```
Rational a,b,c;
(a*b)=c;
```

نمی دونم دقیقا چرا یک برنامه نویس دوست داره که حاصلضرب دو تا عدد را برابر با یک مقداری قرار بده، ولی می دونم برنامه نویسهای زیادی وجود دارند که بدون این که بخواند، این اشتباه رو مرتکب می شوند. به عنوان یک مثال حالت زیر رو ببینید.

```
if(a*b=c)
```

مثلا در کد بالا برنامهنویس هدفش مقایسه دو مقدار بوده ولی اشتباها داره عمل انتساب رو انجام میده. چنین کدی در مورد متغیرهای built-in منجر به خطا می شود و کامپایل نمی شود. یکی از

نشانههای این که یک متغیر که توسط user تعریف شده خوبه یا نه این هست که بتونن با متغیرهای built-in ترکیب شوند و همچنین عملکرد یکسانی داشته باشند.(برای اطلاعات بیشتر بخش ۱۸ رو ببینید)، این که اجازه بدیم که حاصلضرب دو تا مقدار برابر با یک عبارت قرار بگیره به اندازه ی کافی برای من عذاب آوره. تعریف اپراتور ضرب (*) به صورت const می تونه از چنین چیزی جلوگیری کنه، و دقیقا به همین دلیل هست که در اینجا از const استفاده کردیم.

در مورد پارامتر const چیز جدید وجود ندارد، اونا دقیقا مثل اشیاء const محلی رفتار می کنند.

r توابع عضو const

هدف استفاده از const بر روی توابع عضو این است که مشخص کنیم چه توابعی بر روی اشیاء const باید صدا زده شوند. چنین توابعی به دو دلیل اهمیت دارند، اول این که، باعث میشند که ماهیت کلاس به راحتی فهمیده بشه، این خیلی مهمه که بدونیم چه تابعی ممکنه یک شیء رو تغییر بده و چه تابعی نمی تونه. دوم این که، اونها به ما اجازه میدهند که با اشیاء const کار کنیم. این مورد خیلی در نوشتن کد سریع مهمه، در این مورد در آیتم ۲۰ بیشتر خواهیم دید، اما یکی از راههای ابتدایی برای بهبود بخشیدن به کارآیی برنامه پاس دادن آبجکتها به صورت refrence-to-const هست.این تکنیک وقتی قابل دسترسی دارد که توابع عضو const وجود داشته باشند.

خیلی از مردم این حقیقت رو نادیده میگیرند که میتونند برای اشیاء const توابع overload مربوطهش رو بنویسند، اما این یک ویژگیمهم در زبان ++C است.

یک کلاس را که به منظور مدیریت یک تکه متن نوشته شده را در نظر بگیرید:

```
class TextBlock{

public:
    TextBlock(const char* in){text=in;}

const char& operator[](std::size_t position) const
{return text[position];}

char& operator[](std::size_t position)
{return text[position];}

private:
```

```
std::string text;
};
```

اپراتور [] مربوط به TextBlock رو می تونیم به صورتهای زیر استفاده کنیم.

```
TextBlock tb("Hello");
std::cout<<tb[0]<<endl;

const TextBlock ctb("World");
std::cout<<ctb[0]<<endl;
```

در مورد کد بالا وقتی [0] در صدا میزنیم تابع non-cost صدا زده میشه چون شیء [0] به صورت tb و مورد کد بالا وقتی [0] تعریف نشده ولی در مورد فراخوانی [0] تابع const صدا زده میشه.

همچنین توجه داشته باشید که مقدار برگردان شده از اپراتور [] از شیء non-const ، یک رفرنس به char است-یعنی خود char برگردان نخواهد شد. اگر اپراتور [] یک char ساده را برگردان میکرد، عبارتی مثل حالت زیر کامپایل نمیشد.

tb[0]='x';

این به این دلیل است که نمی توان مقدار برگردان شده از یک تابع را در صورتی که به صورت by اسیاء را ولین به این داد. حتی اگر انجام چنین کاری انجام شدنی بود، این حقیقت که ++C اشیاء را built-in باشد را تغییر داد. حتی اگر انجام چنین کاری این مورد ببینید)، این معنی را خواهد داشت که یک value برگردان می کند (آیتم شماره ۲۰ را برای این مورد ببینید)، این معنی را خواهد داشت که یک کپی از [0] tb.text و این رفتاری نیست که شما بخواهید.

اجازه بدهید یک نگاه مختصری به فلسفه این موضوع بپردازیم. این که تابع عضو به صورت const باشد چه معنیای خواهد داشت؟ دو فلسفه در این مورد وجود دارد: bitwise constness (که همچنین به عنوان physical constness

متاسفانه، بسیاری از توابع عضو که این فلسفه const را تا حدودی رعایت میکنند، تست bitwise رو قبول میشند. به طور مشخص، یک تابع عضو که تنها پوینتری که به چیزی اشاره میکند را تغییر میدهد، مثل یک تابع عضو const عمل نمیکند. اما اگر تنها اشاره گر درون شیء باشد، تابع bitwise const بوده، و کامپایلر ایرادی به آن نمیگیرد. این موضوع میتواند باعث رخ دادن یک رویه غیرعادی در برنامه شود. به طور مثال فرض کنید که ما یک کلاس مثل TextBlock که قبلا دیدیم، در نظر بگیریم که در آن دیتا به

صورت *char ذخیره شده(به صورت string نیست)، به این دلیل که در این مورد نیاز به ارتباط با C API داریم، چیزی در مورد اشیاء string نخواهد دانست.

```
class TextBlock{
public:
    TextBlock(char* in){pText=in;}

    char& operator[](std::size_t position) const
    {return pText[position];}

private:
    char *pText;
};
```

این کلاس به طور نامناسبی اپراتور [] را به عنوان یک تابع عضو const تعریف کرده است، این تعریف با توجه به این که خود تابع یک رفرنس به داده ی درونی شیء را برمیگرداند درست نیست(این موضوع به صورت گسترده تری در بخش ۲۸ مورد بررسی قرار خواهد گرفت). صرف نظر از این مشکل، اپراتور [] هیچگونه تغییری نمی تواند در pText اعمال کند. در نتیجه، کامپایلر بدون دردسر و با خوشحالی برای اپراتور [] کد رو تولید خواهد کرد، چون تمام چیزی که کامپایلر در این مورد بررسی می کند، این است که bitwise const درست باشه، اما بیایید نگاه کنیم ببینیم این کد می تونه باعث چه اتفاقی بشه:

اگر یک برنامه به صورت زیر بنویسیم ممکنه بتونیم مقدار char* pText رو تغییر بدیم.

```
const TextBlock cctb("Hello");
char *pc=& cctb[0];
*pc='r';
```

اما در خاطر داشته باشید که چون این const یک bitwise-const هست ممکنه بتونید مقدار رو تغییر بدید و ممکنه هم نتونید این کار رو انجام بدید. در واقع در این مورد خاص کامپایلر ایرادی به کد شما نمیگیرد و کد را برای شما کامپایل می کند ولی موقع اجرا ممکنه برنامه crash کند.

مطمعنا هر کسی می تونه به کد قبلی ایراد بگیره که چرا تنها تابع عضو const را برای آن ساخته ایم و در عین حال می خواهیم یک مقدار non-static رو تغییر بدهیم؟ در واقع این مشکل در مورد استفاده از توابع const وجود داره، ما دوست داریم که توابع const رو داشته باشیم در عین حال متغیرهایی نیز جزو کلاس وجود داشته باشند که بتونیم اون هارو درون تابع const تغییر بدهیم.

این مشکل ما رو به سمت logical constness رهنمون میکنه. کد زیر را ببینید:

```
class TextBlock{
public:
```

```
std::size_t length() const;
private:
    char *pText;
    std::size_t textLength;
    bool lengthIsValid;
};
std::size_t TextBlock::length() const
{
    if(!lengthIsValid)
    {
        textLength=strlen(pText);
        lengthIsValid=true;
    }
    return textLength;
}
```

در این کد ما در تابع ()length قصد داریم که مشتری هر موقع درخواست داد مقدار txtLength برگردان بشه، که همون اندازه و text ورودی است. چنین پیادهسازی قطعا نمی تواند یک text ورودی است. چنین پیادهسازی قطعا نمی تواند یک text و باشد، چرا که همانطور که در کد مشخص است هم txtLength و هم lengthIsValid ممکن است مقدارشان در طول برنامه تغییر کند. اما کامپایلرها بر روی bitwise constness پافشاری می کنند و اجازه نمیدهند درون یک تابع const شما یک دیتای عضو را تغییر بدهید. در این صورت شما چکار می کنید؟

راه حل خیلی ساده است: در این مورد از mutable استفاده خواهیم کرد. Mutable داده ی non-static عضور از محدودیت bitwise آزاد می کنند. در این صورت کد به صورت زیر خواهد شد.

```
class TextBlock{
public:
    std::size_t length() const;
private:
    char *pText;
    mutable std::size_t textLength;
    mutable bool lengthlsValid;
};
std::size_t TextBlock::length() const
{
    if(!lengthlsValid)
    {
        textLength=strlen(pText);
        lengthlsValid=true;
}
```

```
return textLength;
}
```

جلوگیری از دوبار استفاده کردن تابع عضو const و const

استفاده از mutable یک راه حل خوب برای مساله ی bitwise-constness هست، اما mutable نمی تونه همه ی مشکلات مربوط به مشکلات مربوط به const رو حل و فصل کنه. به طور مثال، اپراتور [] را در کلاس TextBlock در نظر بگیرید که نه تنها مشکل برگرداندن رفرنس به character رو داره، بلکه مشکل کلاس bounds در توابع اپراتور و bounds در توابع اپراتور و bounds در توابع اپراتور const و const ممکنه چنین مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه:

```
class TextBlock{
public:
   const char& operator[](std::size t position) const
  {
     //...
     //do bound checking, log access data
     // and verify data integrity
     //...
     return text[position];
  }
   char& operator[](std::size t position)
   {
     //...
     //do bounds checking
     //log access data
     //verify data integrity
     //...
      return text[position];
  }
private:
   std::string text;
};
```

اوپس، می تونید ببینید که کد رو دوبار داریم تکرار می کنیم، که باعث میشه کامپایل تایم کد بالا بره، bound نگه داری کد سخت تر بشه، و همچنین موجب code-bloat بشه. قطعا میشه که یه چیزایی مثل operator [] و بقیه موارد رو به توابع دیگه انتقال دید (طبیعتا باید private باشه) که هر دو ورژن [] checking بتونن صداش بزنند، اما بازم شما دارید دوبار یک کد رو استفاده می کنید.

تمام اون چیزی که ما نیاز داریم این هست که اپراتور [] را یک بار تعریف کنیم و دو کاربرد برای آن داشته باشیم، در این صورت شما نیاز دارید که یک ورژن از اپراتور [] داشته باشید که دیگری رو صدا بزنه. و این مورد نیاز به این داره که constness رو کنار بگذاریم.

به عنوان یک قاعده کلی، cast کردن یک ایده بد به شمار میآید، در واقع ما یک آیتم برای همین مورد اختصاص دادیم که بگیم cast کردن ایده خوبی نیست که در آیتم ۲۷ خواهیم دید، اما این که که که در آیتم ۲۷ خواهیم دید، اما این که که که دوبار بنویسیم از اون هم بدتره. در این مورد، ورژن const اپراتور [] دقیقا همان کاری را انجام می دهد که ورژن non-const انجام می دهد. کنار گذاشتن const بودن یک شیء در هنگام برگردان کردن یک کار امن به حساب میآید. در این مورد، چون کسی که اپراتور non-const رو صدا میزنه در ابتدا باید یک شیء به صورت non-const در این صورت کنار گذاشتن const بودن مقدار برگردان شده امن هستش. در غیر این صورت نمی توان آن شیء را صدا زد. در این صورت داشتن یک اپرتور non-const که ورژن const رو صدا میزنه یک راه مطمعن برای جلوگیری از دوباره نویسی که هست، اگر چه در این مورد مجبوریم از cast استفاده کنیم. در اینجا که این مورد را خواهیم دید ولی برای این که که و چیزی کو الان گفتیم براتون مشخص تر بشه بهتره که توضیحاتی که در ادامه میدیم رو هم با دقت بخونید.

```
class TextBlock{
public:
  const char& operator[](std::size t position) const //same as before
     //...
     //...
     //...
     return text[position];
  }
  char& operator[](std::size t position)
     return
          const cast<char&>(
                                                      // cast away const on [] operation
             static cast<const TextBlock&>(*this) //; add const to * this's type;
             [position]
                                                       // call const version of op[]
             );
  }
private:
   std::string text;
};
```

همانطور که می توانید ببینید، کد دو تا cast داره، نه یکی. ما می خواهیم که اپراتور استورت بصورت بصورت بصورت برگشتی فقط خودمون رو صدا خواهیم زد و تو لوپ میفیتیم. برای جلوگیری از یک لـوپ بینیهایت، ما برگشتی فقط خودمون رو صدا خواهیم زد و تو لوپ میفیتیم. برای جلوگیری از یک لـوپ بینیهایت، ما باید مشخص کنیم که می خواهیم اپراتور [] را از نوع const صدا برنیم، اما راه مستقیمی برای این کار وجود نداره. بجای این کـار، مـا تـایپ طبیعیـه this را از this برای اضافه کـردن const برای این کـار در این صورت ما دو تا salo خواهیم داشت: یکی برای اضافه کـردن tonst برای این کـه بگیم در این صورت ما دو تا const خواهیم داشت: یکی برای اضافه کـردن tonst اپراتور [] بـرای این کـه بگیم اپراتور [] ورژن const رو صدا بزنه)، و دیگـری بـرای حـذف کـردن const از اپراتـور [] بـرای مقـداری کـه برگردان شده.

آن const بودن رو اضافه می کنه تنها برای این هست که تبدیل امنی ایجاد بشه (نه این که طوری بشه که یک شیء non-const به فرمت const ارسال بشه)، در این صورت ما از static_cast برای این مورد استفاده کردیم. و const که const بودن رو حذف می کنه، با استفاده از const_cast قابل انجام هست، بنابراین در این مورد ما راه حل دیگری نداشتیم (به صورت تکنیکال، داریم، C-style cast می تونه در این مورد به ما کمک کنه، اما طبق توضیحاتی که در آیتم ۲۷ خواهیم داد، چنین const_cast در این مورد استفاده قرار بگیرد، اگر شما در حال حاظر با static_cast و const_cast آشنایی دارید در این صورت آیتم ۲۷ یک مرور کلی بر دانستههای شما خواهد بود).

سوای هر چیز دیگری، ما در این مثال یک اپراتور را فراخوانی کردهایم، بنابراین یه مقداری syntax سوای هر چیز دیگری، ما در این مثال یک کد زیبا نباشه، اما نتیجه خوبی بر روی جلوگیری از دوباره نویسی کد داره. ما به نتیجهای که میخواستیم رسیدیم، اما این که این کار ارزشش رو داره چیزی هست که شما میتونید خودتون تعیینش کنید، دوبار یک کد رو بنویسید و یا این که به این syntax ترسناک اکتفا کنید، اما این تکنیک ارزش گفتن رو داشت.

Over loading * operator - must take either zero or one خطای arguments

در برخی موارد یک برنامهنویس ممکن است برای overload کردن اپراتورهای * + - / به صورت زیر کار کند.

const Complex operator*(const Complex& rhs1,const Complex& rhs2);

همانطور که مشاهده می کنید برنامهنویس دو ورودی برای اپراتور در نظر گرفته است، rhs1 و rhs1 ، اما سوالی که پیش میآید این هست که پس خود کلاس در کجا قرار میگیرد، در واقع داخل اپراتور * ما می توانیم به اطلاعات سه شیء دسترسی پیدا کنیم، rhs1,rhs2 و خود کلاس. بنابراین در ++۲ برای

جلوگیری از چنین مشکلی overload این اپراتور نمی تواند بیشتر از یک ورودی را بگیرد، چرا که با یک ورودی ورودی نیز انگار که اطلاعات هر دو کلاس نیز وجود دارد. برای نوشتن overload با استفاده از یک ورودی می توانیم به صورت زیر عمل کنیم.

```
class Complex
{
  public:
     Complex(double real,double imag):r(real),i(imag){}
     Complex operator+(const Complex& rhs);
     double r,i;
};
Complex Complex::operator+(const Complex& rhs)
{
     Complex output;
     output.i=rhs.i+this->i;
     output.r=rhs.r+this->r;
     return output;
}
```

C_{++} فانکشنهای C_{++} چه چیزی را مینویسند و فراخوانی می کنند.

چه موقع یک کلاس خالی یک کلاس خالی نیست؟ وقتی که ++C وارد میدان می شود. وقتی شما چیزی رو تعریف نکنید، خود کامپایلر ورژن خودش رو از کپی سازنده، اپراتور انتساب، و destructor رو اعلان می کنه، اگر شما کلا هیچ constructorی رو اعلان نکرده باشید در این صورت کامپایلر یک سازنده پیش فرض برای شما ایجاد می کنه. همه ی این توابع به صورت public و public خواهند بود. در نتیجه، اگر شما یک همچین چیزی رو بنویسید:

```
class empty {
};

این در واقع مشابه این هست که شما کد رو به صورت زیر مینوشتید:

class Empty {

public:

Empty(){} //default constructor
```

```
Empty(const Empty& rhs){} //copy constructor
  ~Empty(){} //destructor
Empty& operator =(const Empty& rhs){} //copy assignment operator
};
```

این توابع در صورت نیاز بهشون تولید میشند، اما این که بهشون نیاز داشته باشیم خیلی سادهست، کدهای زیر باعث تولید هر کدام از توابع بالا میشند:

```
Empty e1; //default constructor

Empty e2(e1); // copy constructor

e2=e1; //copy assignment
```

این که اجازه بدهیم که کامپایلر توابع را برای ما بنویسد، در این صورت توابع دقیقا چه کاری برای ما انجام خواهند داد؟ سازنده پیش فرض و یک نابودگر اولیه در واقع توسط کامپایلر جاگذاری می شود. توجه داشته باشید که نابودکننده به صورت non-virtual میباشد (آیتم ۷ رو ببینید)، مگر این که این کلاس از یک کلاس دیگر ارث بری کرده باشد که در اون کلاس یک destructor به صورت virtual تعریف شده باشد.

همچنین برای copy constructor و اپراتور copy assignment ، کامپایلر تمام دادههای عضو copy constructor رو در سورس مربوط به شیء نهایی کپی می کنه. به طور مثال، یک template به نــام NamedObject رو در نظر بگیرید که به شما اجازه میده که با اشیاء نوع T کار کنید:

```
template < typename T >
class NamedObject{
  public:
    NamedObject(const char* name,const T& value);
    NamedObject(const std::string& name,const T& value);
  private:
    std::string nameValue;
    T objectValue;
};
```

چون یک سازنده در namedObject اعلان شده، کامپایلر constructor پیشفرض رو در این مورد تولید نمی کنه. این خیلی مهمه. این یعنی که اگر شما با دقت بیشتری یک کلاس رو طراحی کنید، که در اون سازندهای وجود داشته باشه که آرگومان بگیره، در این صورت نیاز نیست نگران این باشیم که کامپایلر دوباره بخواد سازنده کلاس رو دوباره بسازه، که حتی هیچ آرگومانی هم نپذیره.

NamedObject نه کپی سازنده و نه اپراتور انتساب رو اعلان کرده، در این صورت خود کامپایلر دست به کار میشه و این توابع رو تولید می کنه(البته یادتون باشه که در صورتی که نیاز باشه این کار رو انجام

میده). به کد کپی سازنده زیر نگاه کنید. نحوهی تعریف سازنده کلاس در پیـاده سـازی بـه صـورت زیـر خواهد بود.

```
template<typename T>
NamedObject<T>::NamedObject(const char *name, const T &value)
{
    nameValue=name;
    objectValue=value;
}
```

```
NamedObject<int> no1("Smallest Prime number",2);
NamedObject<int> no2(no1); //calls copy constructor
```

کپی سازندهای که توسط کامپایلر تولید میشود، میبایست no2.nameValue و no2.nameValue را توسط می سازنده ای که توسط و no1.objectValue آغازدهی کنید. نوع no1.nameValue رشته خواهید ببود، و نوع رشته استاندارد کپی سازنده دارد، در این صورت no2.nameValue با فراخوانی کپی سازنده آغازدهی یا no2.nameValue آغازدهی یا string میشود، دقت کنید آرگومان کپی سازنده string همان no1.nameValue خواهید ببود. از طرف دیگه، نوع built-in خواهد بود، و intialize هست، در این مورت built-in خواهد بود، و intialize شروع به کار و یا no2.ObjectValue خواهد شد.

۷ صریحا می توانید اجازه ندهید از توابعی که کامپایلر تولید می کند استفاده شود

فرض کنید که یک سیستم مدیریت املاک داریم که کارش فروختن خانه هست، و نرم افزاری که چنین چیزی را مدیریت می کند طبیعتا دارای یک کلاس هست که خانههای برای فروش را ارایه می کند:

```
class HomeForSale
{
};
```

همچنان که هر مشاور املاکی در این سیستم به سادگی قابل دسترسی است، هر ویژگی نیز یکتا هست؟ نه ممکنه چند ملک در چند املاکی به ثبت رسیده باشه. این موردی است که، ایده ی کون کردن HomeForSale منطقی به نظر میرسد. چطور میتونیم چیزی رو کپی کنیم که از یک کلاس یونیک ارث بری کرده؟ بنابراین احتمالا شما دوست خواهید داشت که چنین کدهایی برایتان کامپایل نشوند.

```
HomeForSale h1;
HomeForSale h2;
HomeForSale h3(h1); // we want to not compile
```

در هر صورت، جلوگیری از کامپایل این کدها خیلی هم آسان نیست. معمولا، وقتی شما میخواهید که یک کلاس خاص از یک کاربرد خاص پشتیبانی نداشته باشه، به صورت ساده اون رو کلا تعریف نمی کنید. ولی همونطور که در آیتم ۵ دیدیم، این استراتژی برای کپی سازنده و اپراتور انتساب عمل نمی کنید. چون اگه اونها رو تعریف نکنیم کامپایلر در صورت لزوم ورژن دلخواه خودش از اینهارا برایمان میسازد. همچین چیزی شمارو توی تنگنا قرار میده، چرا که اگر کپی سازنده و یا اپراتور انتساب رو اعلان نکرده باشید، کامپایلر خودش این توابع رو برای شما خواهد ساخت. بنابراین کلاس، قابلیت کپی کردن رو پیدا می کنه. و اگر خودتون این توابع رو اعلان کرده باشید در این صورت هم دوباره کلاس از این توابع پشتیبانی داره!! . ولی هدف ما در این بخش این هست که از انجام چنین کاری ممانعت به عمل بیاوریم. و اما راه حل چیست؟ کامپایلر این توابع رو به صورت کامپایلر دوباره کینه و برای این که جلوی تولید کردن دوباره این توابع رو بگیریم، مجبوریم اونهارو خودمون تعریف کنیم، اما نیازی نیست که این توابع رو به صورت عمومی تعریف کنیم. بنابراین کپی سازنده و اپراتور انتساب رو به صورت خصوصی تعریف می کنیم. با اعلان کردن یک تابع عضو از این که کامپایلر دوباره کاری کنه و اون توابع رو بسازه جلوگیری کردیم، و با خصوصی اعلان کردنش می تونیم مطمعن بشیم که کسی نمی تونه بیرون از کلاس جلوگیری کردیم، و با خصوصی اعلان کردنش می تونیم مطمعن بشیم که کسی نمی تونه بیرون از کلاس جلوگیری کردیم، و با خصوصی اعلان کردنش می تونیم مطمعن بشیم که کسی نمی تونه بیرون از کلاس

این روش خیلی روش مطمعن و جامعی نیست(بعدها در ++۲ مدرن روش کامل تر را خواهیم دید). چرا این روش کاملی نیست؟ چرا که توابع عضو و توابع دوست همچنان می تونند توابع خصوصی رو صدا بزنند. مگراین که شما به اندازه ی کافی باهوش باشید که اونها رو کلا تعریف نکنید. حال اگر کسی کد شمارو داشته باشه و بخواهد که این چنین چیزی رو صدا بزنه، در موقع link-time به ارور خواهد خورد. این کلک که توابع عضو رو به صورت خصوصی تعریف کنیم و حواسمون جمع باشه که از اونها خودمون استفاده نکنیم، در یک کتابخانه ی خیلی معروف مثلا کتابخانه iostream انجام شده.

به عنوان مثال می تونید یک نگاهی به نحوه ی پیاده سازی ios_base, basic_ios توی پیاده سازی copy می درصت باشید. وقتی که این پیاده سازی هارو نگاه کنید متوجه می شوید که هم define define و هم copy assignment operator به صورت خصوصی اعلان شده و هیچوقت تعریف یا constructor نشده اند. اعمال این کلک روی کلاس خودمون خیلی ساده است ببینید:

```
class HomeForSale
{
public:
    HomeForSale();    //declare constructor
private:
    HomeForSale(const HomeForSale&);    //declare but not defined
HomeForSale& operator=(const HomeForSale&);    //declare but not defined
```

```
};
HomeForSale::HomeForSale() //define constructor
{
}
```

شاید در کدهای بالا این نظرتون رو به خودش جلب کرده باشه که چـرا نـام پارامترهـای توابـع رو اصـلا نیاوردهایم!!. در واقع نیازی به ذکر کردن این اسامی نیز نیست، این یک توافق عمومی توی زبـان هسـت. چون این توابع اصلا قرار نیست که پیادهسازی بشن، پس چـه نیـازی بـه ذکـر کـردن اسـامی پارامترهـا هست؟

با پیاده سازی بالا، کامپایلر هیچ دسترسیای به مشتری نمیده که بتونه شیء HomeForSale رو کپی کنه، و حتی اگه شما بخواین توی تابع عضو و یا یک تابع دوست از این توابع ممنوعه استفاده کنید، اinker بهتون ارور میده. در خاطر داشته باشید که ما میتونیم خطایی که موقع link-time میگیریم رو به compile time ببریم(انجام این کار خیلی توصیه میشه، چون این که ارور رو زودتر بگیریم بهتر از این هست که بعدا بخواهیم خطارو ببینیم)، این کار رو میتونیم با اعلان کپی سازنده و اپراتور انتساب به صورت خصوصی انجام بدیم، اما نه در خود کلاس بلکه در کلاس soe باید این کار انجام بشه، فرض کنید کلاس به صورت زیر باشه:

```
class unCopyable
{
  protected:
    unCopyable() {}
    ~unCopyable() {}
  private:
    unCopyable(const unCopyable&);
    unCopyable& operator=(const unCopyable&);
};
```

در این صورت کلاس HomeForSale رو از این کلاس ارث بری می کنیم.

```
class HomeForSale :private unCopyable
{
};
```

چرا این کد درست کار میکنه؟ چرا که کامپایلر تلاش میکنه تا کپی سازنده و اپراتور انتساب رو بـرای هر کسی که تلاش میکنه تا شیء HomeForSale رو کپی کنه، بسازه، حـتی اگـه تـابع عضـو و یـا تـابع دوست باشه. همانطور که در آیتم ۱۲ خواهیم دید، تابعی که کامپایلر برای اینها تولیـد میکنـه، سـعی میکنه تا همتای این توابع رو از کلاس base صدا بزنه، و چنین فراخوانی reject میشه، چرا که این توابع در کلاس base به صورت خصوصی تعریف شده.

پیادهسازی و استفاده از Uncopyable ظرافت خاص خودش رو داره، مثل این مورد که ارثبری از Uncopyable نیازی نیست به صورت public باشه (آیتم ۳۲ و ۳۹ رو ببینید)، و این که مخرب Uncopyable نیازی نیست به صورت virtual باشه (آیتم ۷ رو ببینید). چرا که Uncopyable هیچ نوع دیتایی نداره، در این صورت مستعد بهینهسازی کلاس خالی base هست که در آیتم ۳۹ خواهیم دید، استفاده از این تکنیک ممکنه منجر به ارثبری چندگانه بشه (آیتم چهلم رو ببینید). ارثبری چندگانه، در عوض، ممکنه بهینهسازی کلاس خالی رو کنسل کنه (آیتم ۴۹ رو ببینید). در حالت کلی، شما می تونید این ظرافتهای طراحی رو نادیده بگیرید و همانطوری که Uncopyable رو دیدیم ازش استفاده کنید. همچنین شما می تونید از ورژنی که توی Boost هست استفاده کنید (آیتم ۵۵ رو ببینید). اسم اون کلاس مناسبیه فقط اسمش یه خورده غیر عادی بود که من عوضش کردم.

در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید.

روشهای زیادی وجود داره که بتونیم حساب کتاب زمان رو داشته باشیم، اما یک روش معقول این هست که یک کلاس base مثل TimeKeeper به همراه کلاسهای مشتق شده ایجاد کنیم. در تکه کد زیر همچین موردی رو نوشتیم:

```
class TimeKeeper
{
public:
    TimeKeeper() {}
    ~TimeKeeper() {}
};
class AtmoicClock: public TimeKeeper{};
class WaterClock: public TimeKeeper{};
class WristWatch: public TimeKeeper{};
```

کد باید به صورتی نوشته بشه که مشتریها هر وقت دوست داشتند به زمان دسترسی داشته باشند و نگران این نباشند که جزییات پیادهسازی به چه صورت است، در این صورت یک factory function (تابعی که اشاره گری از کلاس فه فه کلاس جدید مشتق شده رو برمیگردونه در واقع همون) می تونه برای برگرداندن یک اشاره گر به شیء timekeeping استفاده بشه (پس دقت کنید که getTimeKeeper یک factory function بود).

TimeKeeper* getTimeKeeper(); // returns a pointer to a dynamically allocated // object of a class derived from TimeKeeper

همانطور که میدانید چون آبجکت به صورت داینامیک تعریف شده، شیءای که از میابع جلوگیری برگشت داده شده روی heap بوده، بنابراین برای این که از نشت حافظه و هدر رفت سایر منابع جلوگیری کنیم، این خیلی مهمه که هر شیء که به این شکل هست delete بشه:

TimeKeeper *ptk=getTimeKeeper(); //get dynamically allocated object from TimeKeeper //hierachy

//.... use it

delete ptk; //release it to avoid resource leak

آیتم ۱۳ نشان میدهد که انتظار delete کردن همچین چیزایی از مشتری خیلی خطرناکه:)، و آیتم ۱۸ نشان میدهد که چطور رابط factory function رو میتوان تغییر داد تا از خطاهای رایجی که مشتری میگیرد جلوگیری شود، اما چنین چیزی الان اولویت نداره، توی این آیتم ما به دنبال پیدا کردن یک راه حل برای یک ضعف بنیادی از کد بالا هستیم: حتی اگه مشتری همه چیز رو درست انجام بده، هیچ تضمینی وجود نداره که بدونیم برنامه چطور کار خواهد کرد.

مشکل اینجاست که این شیء توسط اشاره گر کلاس base میتوانده فاوند (مثلا (AtmicClock)، که این شیء توسط اشاره گر کلاس base میتوانده است است است (یعنی (AtmicClock)، که این شیء توسط اشاره گر TimeKeeper) مخرب است است است است است (ایعنی اشاره گر TimeKeeper)، و کلاس فوند در این شرایط باعث در است کلاس فرند رو از طریق اشاره گر به کلاس والد علاس والد است می کنیم، و مخرب کلاس والد نیز به صورت است است است است است است است است است خواهد بود. می کنیم، و مخرب کلاس والد قبلی، در هنگام اجرای برنامه، قسمت مشتق شده از حافظه پاک نمیشه عموما در صورت داشتن شرایط قبلی، در هنگام اجرای برنامه، قسمت مشتق شده از حافظه پاک نمیشه اگر و getTimeKeeper برگردونه، قسمت که اشاره گر به شیء (یعنی، اصلا مخرب کلاس کلاس کلاس کلست که است که به است که به میشه این یک است که به کلی زمان برای دیباگ مربوطه)معمولا کردن کد از شما خواهد گرفت. راه حل رفع کردن این مشکل خیلی ساده است: تـوی کلاس عالی چـیزی کردن کد از شما خواهد گرفت. راه حل رفع کردن این مشکل خیلی ساده است: تـوی کلاس عمول به مخرب کلی نمیم. در این صورت حذف کردن شیء از کلاس مشتق شده دقیقا همان چـیزی مخرب کلی زمان برای دیباگ مخرب این مشکل خیلی ساده است: تـوی کلاس عهدان چـیزی مخرب این مشکل خیلی ساده است: تـوی کلاس مشتق شده دقیقا همان چـیزی مخرب این نمیم. در این صورت حذف کردن شیء از کلاس مشتق شده دقیقا همان چـیزی

خواهد بود که شما میخواهید. در این صورت همهی شیء حذف خواهد شد، که شامل همهی قسمتهای کلاس مشتق شده نیز خواهد شد.

```
class TimeKeeper
{
public:
    TimeKeeper() {}
    virtual ~ TimeKeeper() {}
};

TimeKeeper *ptk = getTimeKeeper();
    delete ptk; //now behaves correctly
```

کلاسهای base ای مانند TimeKeeper عموما دارای توابع virtual دیگری غیر این مخربی که گفتیم هستند، چرا که هدف توابع virtual این هست که اجازه ی سفارشی سازی به کلاسهای مشتق شده رو بدیم (برای جزییات بیشتر آیتم ۳۴ رو ببینید). به طور مثال، TimeKeeper ممکن است تابع virtual ای به نام getCurrentTime داشته باشد، که توی کلاسهای مشتق شده ممکن است پیاده سازی های متفاوتی داشته باشد. هر کلاس با توابع virtual حتما باید مخرب virtual نیز داشته باشد.

اگر یک کلاس حاوی توابع virtual نباشد، معمولا نشانه ی این است که قرار نیست این کلاس به عنوان کلاس base کلاس قرار نیست به عنوان کلاس base استفاده شود، این که مخرب کلاس و به صورت virtual استفاده کنیم معمولا ایده ی بدی است. یک کلاس را در نظر بگیرید که برای بیان نقاط در دو بعد استفاده می شود:

```
class Point
{
  public:
    Point(int xCoord,int yCoord);
    ~Point();

private:
    int x, y;
};
```

اگر int به اندازه ی 32bit حافظه اشغال کند، شیء Point می تواند عموما روی یک رجیستر ۶۴ بیتی جا بگیرد. علاوه بر این، چنین شیء می تواند به عنوان یک حافظه ۶۴ بیتی به توابع در سایز کلاس ها پاس داده شود، مثل C و FORTRAN . اگر مخرب Point به صورت Virtual بود، شرایط کاملا تغییر پیدا می کرد.

نحوه ی پیاده سازی توابع virtual باعث میشه که شیء نیازمند حمل اطلاعات در هنگام runtime بشه تا بشه تعیین کرد کدوم تابع virtual توی runtime قراره invoke بشه. این اطلاعات معمولا به فرم یک اشاره گر به نام vptr هستند(virtual table pointer). اشاره گر vptr به یک آرایه از فانکشنها اشاره می کند که الله vptr نامیده می شود(virtual table). هر کلاس با توابع virtual دارای vtbl همراه خواهد بود. وقتی یک تابع vptr بر روی یک شیء invoke میشه، تابعی که واقعا صدا زده میشه توسط دنبال کردن vptr به vtbl و سپس جستجوی اشاره گر تابع مناسب در vtbl پیدا میشه.

جزیبات نحوه ی پیاده سازی توابع virtual واقعا مهم نیست. چیزی که مهمه این هست که اگه کلاس Point تو خودش توابع virtual داشته باشه، شیء از نوع Point افزایش سایز خواهد داشت. روی یک معماری ۳۲ بیتی، این اشیاء از ۶۴ بیت هم عبور خواهند کرد(۶۴ بیت به خاطر وجود دو تا int) و به ۹۶ بیت خواهند رسید(چون یک int یعنی vptr اضافه شده است)، اما بر روی یک معماری ۶۴ بیتی ممکن است که از ۶۴ بیت به ۱۲۸ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستمهایی ۶۴ بیتی است. با اضافه شدن ۲۲۸ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستمهایی Point نمی تونه اضافه شد. در این صورت دیگه یک Point نمی تونه روی یک رجیستر ۶۴ بیتی جا بگیره. علاوه بر این، دیگه شیء ++۲ شبیه ساختار structure اعلان شده در یک زبان دیگر مثل C نخواهد بود، چون زبانهای دیگر فاقد vptr هستند. در نتیجه، دیگه قادر نخواهیم بود که Point رو برای زبانهای دیگه ارسال کنیم.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اعلان همهی مخربگرها به صورت virtual به همان اندازهی اعلان به صورت virtual destructor استفاده شود که کلاس virtual destructor استفاده شود که کلاس دارای حداقل یک تابع به صورت virtual باشد".

این امکان وجود داره که مساله ی استفاده از non-virtual destructor حتی در صورتی که هیچ فانکشن virtual ای نداشته باشید هم گریبان تون رو بگیره. به طور مثال، string استاندارد هیچ تابع virtual ندارد، ولی برخی برنامه نویسان گمراه شده ممکنه از این کلاس به عنوان کلاس base استفاده کنند.

در نگاه اول، کد بالا ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی اگر یک جایی از برنامه یک اشاره گر به SpecialString رو به اشاره گری به string تبدیل کنید و اشاره گر string رو delete کنید، معلوم نخواهد بود که کد چطور رفتار خواهد کرد.

```
SpecialString *pss=new SpecialString("Impending Doom");
std::string *ps;
ps=pss; //SpecialString* --> std::string*
delete ps; //undefined! in practice,*ps's Special resources
```

```
// will be leaked, becuase the SpeciaString destructor // won't be called.
```

همین تحلیل در مورد همه ی کلاسهای که virtual destructor ندارند درست است، که شامل همه ی در مورد همه ی کلاسهای که vector,list,set,tr1::unordered_map نیز هست. هر گاه شما مشتاق شدید که از در مانند onn-virtual destructor نیز هست. در صورتی که non-virtual destructor داشت، در مقابل خواسته تون مقاومت کنید. (متاسفانه ، در C++ هیچگونه مکانیزمی برای مقابله با این چنین مشتقاتی وجود ندارد که در جاوا و C++ وجود دارد).

در برخی مواقع، نیاز داریم تا به کلاس یک pure virtual destructor بدیم. به یاد بیاورید که استان در برخی مواقع، نیاز داریم تا به کلاسهای که نمی توانند instnatiate بشن(یعنی نمی تونید function در نتیجه ی کلاسهای علاسهای که نمی توانند abstract بشه، ولی ازشون شیء بسازید)). ولی در برخی مواقع، شما کلاسی دارید که دوست دارید که هدف کلاس شما هیچ تابع pure virtual ای ندارید. در این صورت چیکار می کنید؟ خب، از اونجایی که هدف کلاس virtual یک کلاس base باید الله base باید الله abstract میشه و چون حتما یک کلاس abstract باشه، و چون یک کلاس abstract داشته باشه، و چون یک pure virtual function منجر به یک مثال علان کنید. در اینجا یک مثال در این مورد خواهیم دید.

```
class AWOV{ //AWOV="Abstract w/o virtuals
public:
   virtual ~AWOV()=0; //declare pure virtual destructor
};
```

این کلاس یک pure virtual function داره، پس یک abstract میباشد، و یک pure virtual function هم داره، در این صورت نیازی نیست نگران مشکلات مربوط به non-virtual destructor باشیم. فقط یک نکته وجود داره، شما باید یک تعریف برای pure virtual destructor داشته باشید.

AWOV::~AWOV(){} //definition of pure virtual

destructor به این صورت کار می کند که destructor آخرین کلاس مشتق شده اول فراخوانی می شود، و سپس destructor مربوط به کلاسهای base فراخوانی می شود. کامپایلرها یک فراخوانی به AWOW بدنه مخربهای کلاسهای مشتق شده تولید می کنند، در این صورت باید اطمینان حاصل کنید که یک بدنه برای این تابع در نظر گرفته اید. اگر این کار رو انجام ندید، linker در این مورد خطا میده. قانونی که میگه باید برای کلاسهای base یک virtual destructor بدید تنها در مورد کلاسهای چندریختی base استفاده داره (کلاسهای عنوان رابط برای کلاسهای دیگر استفاده داره (کلاسهای که برای این طراجی شده اند که به عنوان رابط برای کلاسهای دیگر استفاده شود). به طور مثال TimeKeeper یک کلاس چندریختی base هست، چرا که ما انتظار داریم که بتونیم اشیاء که ما تنها TimeKeeper رو برای اشاره به اونها در اختیار داریم.

توجه شود که تمام کلاسهای base برای این طراحی شدهاند که به عنوان یک کلاس چندریختی base استفاده شوند. بنابراین string و نگهدارندههای STL برای این طراحی نشدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند، و به استفاده شوند. برخی کلاسها برای این طراحی شدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند، و به صورت چندریختی نیستند. چنین کلاسهایی مثل Uncopyable از آیتم ۶ و STL اinput_iterator_tag از آیتم ۴۷ را ببینید)، که به صورتی طراحی نشدهاند که اجازه ی تغییر دادن در کلاسهای مشتق شده را از طریق رابط داشته باشند. در نتیجه آنها دارای مخرب virtual نیستند.

?حیست Factory

طراحی factory در شرایطی مفید است که نیاز به ساخت اشیاء زیاد با تایپهای متفاوت هستیم، همه ی کلاسهای مشتق شده از یک base هستند. متد factory یک متد برای ساختن اشیاء تعریف می کند که در آن یک زیر کلاس می تواند نوع کلاس ساخته شده را مشخص کند. بنابراین، در روش factory در لحظه اجرای کد، اطلاعاتی که هر شیء می خواهد را بهش پاس میدهد (به طور مثال، رشته ای که توسط کاربر گرفته می شود) و یک اشاره گر از کلاس base به نمونه ی جدید ساخته شده برمیگرداند. این روش در موقعیتی بهترین خروجی را میدهد که رابط base class به بهترین نحو طراحی شده باشد، بنابراین نیازی به case شیء بر گردان شده نخواهیم داشت.

مشکلی که برای طراحی خواهیم داشت چیست؟

ما میخواهیم که در هنگام اجرای برنامه تصمیم بگیریم که بـر اسـاس اطلاعـات برنامـه و یـا user چـه شیءای باید ساخته شود. خب در هنگام نوشتن کد ما که نمیدونیم که user چه اطلاعاتی را وارد خواهد کرد در این صورت چطور باید کد این را بنویسیم.

راه حل!!

یک رابط برای ساخت شیء طراحی میکنیم، و اجازه میدهیم که رابط تصمیم بگیرد که کدوم کلاس باید ساخته شود.

در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش factory برای ساخت شیء plaptop و desktop در base استفاده base در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش base به نام computer تعریف کنیم، که یک کلاس تجریدی base می شود. اجازه بدهید یک کلاس تجریدی Laptop و Laptop هستند.

```
class Computer
{
public:
    virtual void run()=0;
    virtual void stop()=0;
```

```
virtual ~Computer(){}
};
class Laptop: public Computer
{
public:
  void run() override {m_Hibernating = false;}
  void stop() override {m Hibernating = true;}
  virtual ~Laptop(){}
                       // becuase we have virtual functions, we need virtual destructor
private:
  bool m Hibernating;
};
class Desktop: public Computer
{
public:
  void run() override {m_ON=true;}
  void stop() override{m ON=false;}
  virtual ~Desktop(){}
private:
  bool m_ON;
};
```

کلاس زیر برای تصمیم گیری در این مورد ساخته شده است.

```
class ComputerFactory
{
public:
    static Computer *NewComputer(const std::string &description)
    {
        if(description=="laptop")
            return new Laptop;
        if(description=="desktop")
            return new Desktop;
        return nullptr;
    }
};
```

بیایید مزیت این طراحی را با همدیگه آنالیز کنیم. اول این که، چنین طراحیای مزیت کامپایلی داره. اگر ما رابط Computer و factory را به هدر فایل دیگری منتقل کنیم، میتوانیم پیادهسازی ابه هدر فایل دیگری منتقل کنیم. در این صورت پیادهسازی تابع ()NewComputer تنها

کلاسی است که نیاز به اطلاعات در مورد کلاسهای مشتق شده دارد. بنابراین، اگر هر تغییری بر روی کلاسهای مشتق شده از Computer انجام پذیرد، تنها فایلی که نیاز به کامپایل دوباره دارد کلاسهای مشتق شده از factory استفاده می کند تنها باید نگران رابط باشد، که در طول اجرای برنامه هم ثابت است.

همچنین، اگر نیازی به اضافه کردن یک کلاس داشته باشیم، و کاربر برای اشیایی که میخواد از رابط استفاده کنه، کدی که از factory رو فراخوانی می کنه نیازی به تغییر نداره. کدی که از factory استفاده می کنه تنها یک رشته به رابط میده و شیء رو پس میگیره، و این موضوع اجازه میده که تایپهای جدید رو توسط همین factory پیاده سازی کنیم.

Abstract class چیست؟

یک کلاس abstract کلاسی است که برای این طراحی شده که به عنوان abstract کلاس عفود. یک می و با استفاده شود. یک pure virtual function کدافت abstract class حداقل یک pure specifier(=0) ایجاد کنید.

```
class AB{
public:
    virtual void f()=0;
};
```

در اینجا، AB::f نمی pure virtual function خواهد بود. یک فانشکن pure نمی تواند هم اعلان داشته باشد هم تعریف. به طور مثال، کامپایلر هرگز اجازه ی کامپایل کد زیر را نخواهد داد.

```
struct A{
  virtual void g(){}=0;
};
```

کاربرد استفاده از abstract class چیست؟

همانطور که قبلا بیان شد برای طراحی interface میشود.

```
// Base class
class Shape {
public:
  // pure virtual function providing interface framework.
  virtual int getArea() = 0;
  void setWidth(int w) {
     width = w;
  }
  void setHeight(int h) {
     height = h;
  }
protected:
  int width;
  int height;
};
// Derived classes
class Rectangle: public Shape {
public:
  int getArea() {
     return (width * height);
  }
};
class Triangle: public Shape {
```

```
public:
  int getArea() {
     return (width * height)/2;
  }
};
int main(void) {
  Rectangle Rect;
  Triangle Tri;
  Rect.setWidth(5);
  Rect.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
  cout << "Total Rectangle area: " << Rect.getArea() << endl;</pre>
  Tri.setWidth(5);
  Tri.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
  cout << "Total Triangle area: " << Tri.getArea() << endl;</pre>
  return 0;
}
```

12 Prevent exceptions from leaving destructors

++C رخ دادن exceptions رو توی مخربهارو منع نکرده، ولی قطعا استفاده ازش دلسـرد کننـده خواهـد بود. برای این موضوع دلایل خوبی را خواهیم آورد، مثال زیر رو ببینید:

```
class Widget
{
public:
    ~Widget() {} //assume this might emit an exception
};
void so_something()
{
    std::vector<Widget> v;
} // v automatically destroyed here
```

وقتی که بردار v نابود میشه، مسوول این هستش که هر چیزی که Widget داره رو هم نابود کنه. در نظر بگیرید که v دارای ده تا Widget باشه، و در طی destruction شیء اول، یک exception رخ بده. در این

صورت همه که Widget های دیگر هنوز نابود نشدهاند (در غیر این صورت منابعی که نگه داشته اند به عنوان sinvoke اشناخته می شود)، بنابراین v باید destructor نه تای باقی مانده را widget کنید که در طی فراخوانی دومی هم یک exception رخ بده. در این صورت دو تا exception فعال توی برنامه مون داریم و همین یه دونه اضافه هم برای ++ خیلی به حساب میاد. بر اساس این که دقیقا تحت چه شرایطی این دو تا استثنا به وجود اومده ممکنه برنامه برنامه و یا رفتار نامشخص داشته باشه. در مورد مثال خودمون رفتار نامشخص نتیجه می همچین چیزی خواهد بود. در مورد داشته باشه. در مورد مثال خودمون رفتار نامشخص را خواهیم گرفت و در مورد نگه دارندههای TR1 (آیتم v و ببینید) و یا حتی و exception و توی destructor و یا صورت است. در این صورت v و به دوست نداره.

فهم مفهومی که گفتیم سخت نیست، ولی چطور یک مخرب بسازیم که نیاز به اجرای یک عملیات داره و ممکنه این عملیات نیز fail بشه؟ به طور مثال فرض کنید که شما دارید روی یک کلاس برای ارتباط دیتابیس کار می کنید:

برای این که مطمعن بشیم که که مشتریهای کد، فراموش نمیکنند که یک شیء Dbconnection رو close کنند، یک روش عقلانی این است که یک مدیریت منابع برای DBConnection بنویسیم که مت د close رو توی مخرب کلاس فراخوانی کنه. چنین مدیریت منابعی به طور مفصل در فصل سوم مورد بررسی خواهد گرفت، اما در اینجا، ما صرفا به بررسی مخرب برای چنین کلاسی خواهیم پرداخت:

};

این به برنامهنویس اجازه میده که یک کد مثل زیر رو بنویسه.

این کد در صورتی که close با موفقیت انجام بشه، مشکلی نداره، اما فرض کنید که در این کد یک استثناء رخ بده، در این صورت ما توی مخرب این کلاس مشکل داریم. دو روش برای جلوگیری کردن از این مشکل وجود داره.

یکی این که وقتی close به ما استثناء داد برنامه رو terminate کنیم، که این کار معمولا با فراخوانی abort انجام میشه

```
try{db.close();}
catch(...)
{
    //make log entry that the call to close failed;
    std::abort();
}
```

این کاری که کردیم در صورتی که برنامه نتونه بعد از این اجرا بشه منطقیه. و این مزیت رو داره که، اگه اجازه بدیم که یک سلط undefined برخورد کنیم، که به یک رفتار undefined برخورد کنیم، که این کار از این مشکل جلوگیری می کنه. در این صورت فراخوانی کردن abort ممکنه از behavior جلوگیری کنه.

روش دوم بلعیدن exception در هنگام فراخوانی کردن close است.

```
try{db.close();}
catch(...)
{
    //make log entry that the call to close failed;
}
```

عموما، بلعیدن exception ایده بدی است، چون در این مـورد اطلاعـات مفیـد رو از دسـت میـدیم – یـه پیزی اشتباهه، اما بلعیدن exception به این که برنامه terminate بشه و یا دچار undefined behavior بشه اما بلعیدن اما بلعیدن و exception به این که این راه حل یک راه حل قابل اعتماد باشه، باید اطمینـان داشـته باشـیم کـه برنامه پس از این که وارد exception میشه حتما بتونه ادامهی برنامه رو بره.

مشکلی که در مورد این دوتا روش گفته شده داریم این است که راهی برای برخورد با این شرایط وجـود ندارد که close منجر به exception میشه.

یک استراتژی بهتر این است که رابط DBConn رو به نحوی طراحی کنیم که مشتری این امکان رو داشته باشه که بر اساس مشکلی که وجود داره یکی رو انتخاب کنه. به طور مثال، DBConn میتونه یک تابع رو پیشنهاد بده که، که به مشتری این شانس رو میده که بتونه استثاء به وجود اومده رو تصحیح کنه. این تابع میتونه بفهمه که مشکل از کجا بوده، خودش رو توی destructor ببنده یا نبنده. این به ما این اجازه میده رو که ارتباط leak نداشته باشه. در هر صورت اگر close به ما دوباره یک استثنا بده میتونیم برنامه رو که ارتباط کنیم و یا این که اون رو ببلعیم.

```
class DBconn{
public:
  DBconn(DBConnection){}
  void close()
     db.close();
     closed=true;
  }
  ~DBconn()
     if(!closed)
       try {
          db.close();
       } catch (...) {
          //make log entry that call to close friend
       }
    }
  }
private:
```

```
DBConnection db;
bool closed;
};
```

Moving the responsibility for calling close from DBConn 's destructor to DBConn 's client (with DBConn 's destructor containing a "backup" call) may strike you as an unscrupulous shift of burden. You might even view it as a violation of Item 18's advice to make interfaces easy to use correctly. In fact, it's neither. If an operation may fail by throwing an exception and there may be a need to handle that exception, the exception has to come from some non-destructor function. That's because destructors that emit exceptions are dangerous, always running the risk of premature program termination or undefined behavior. In this example, telling clients to call close themselves doesn't impose a burden on them; it gives them an opportunity to deal with errors they would otherwise have no chance to react to. If they don't find that opportunity useful (perhaps because they believe that no error will really occur), they can ignore it, relying on DBConn's destructor to call close for them. If an error occurs at that point — if close does throw — they're in no position to complain if DBConn swallows the exception or terminates the program. After all, they had first crack at dealing with the problem, and they chose not to use it.

13 Item 9: Never call virtual functions during construction or destruction

نباید توابع virtual رو طی construction و یا destruction فراخوانی کنیم، چرا کـه نمیشـه فهمیـد منظـور شما از این فراخوانی چی بوده، و حتی اگر این کارو بتونه انجام بده، باز هم از نتیجه ناراضی خواهیم بود. فرض کنید که شما یک مدل برای تراکنشهای انبارداری نوشتید، یعنی سفارشات خرید، سفارشات فروش و غیره. این خیلی مهمه که چنین تراکنشاتی قابل حسابرسی باشه، بنابراین هر زمان که یک شیء تراکنش ایجاد میشه، یک log مناسب باید برای حسابرسی ساخته بشه. در این صورت یک روش معقول برای انجام این کار کد زیر است:

```
class Transaction
{
public:
    Transaction();
    virtual void logTransaction() const=0; //make type-dependent log entry
};
Transaction::Transaction()
{
    logTransaction();
}
class BuyTransaction: public Transaction{ //derived class
public:
    virtual void logTransaction() const; //how to log transactions of this type
};
class SellTransaction: public Transaction{ //derived class
public:
    virtual void logTranstion() const; //how to log transactions of this type
};
```

ببینید چه اتفاقی میفتد وقتی کد زیر رو اجرا میکنید.

BuyTransaction b;

مشخصا سازنده ی کلاس BuyTransaction در این مورد فراخوانی خواهد شد، اما قبل از اون، باید سازنده کلاس Transaction صدا زده شود. قاعده ی کلی به این صورت است که قسمتهای base class مربوط به کلاس های مشتق شده زودتر فراخوانی می شوند. خط آخر از سازنده کلاس Transaction منجر به فراخوانی logTransaction خواهد شد که virtual هست، اینجا جایی است که ممکنه در موردش تعجب کنید.

ورژن logTransaction ای که فراخوانی میشود مربوط به کلاس Transaction میباشد نه ورژنی که در base میباشد نه ورژنی که در Buytransaction هست(حتی اگه شیء از Buytransaction ساخته شده باشه). طی ایجاد کلاس suytransaction توابع virtual هرگز وارد کلاسهای مشتق شده نمیشوند. به جای این کار، شیء به نحوی رفتار میکند که انگار همان کلاس base هست. به بیان ساده تر، وقتی که کلاس base در حال ایجاد و ساخته شدن هست، توابع virtual وجود ندارند.

دلیل این رفتار هم خیلی منطقی به نظر میرسه چون سازنده کلاس base قبل از سازنده کلاسهای مشتق شده اجرا می شود، در این صورت وقتی که سازنده ی کلاس base در حال اجرا هست دادههای عضو مربوط به کلاسهای مشتق شده هنوز مقداردهی اولیه نشدهاند. اگر هنگام اجرای سازنده ی کلاس base یک تابع virtual اجرا بشه، در این صورت ما نمی توانیم وارد کلاسهای مشتق شده بشیم، چون اگر این کار رو بکنیم داریم به اعضای داده ی کلاس نیز اشاره می کنیم در حالی که این اعضاء هنوز initialized نشدهاند. اگر چنین اشتباهی را انجام بدید، ممکنه ساعتها صرف دیباگ کردن کدتون بکنید. در این صورت، فراخوانی اعضای پایین دستی از یک شیء که هنوز base نداده.

در واقع این موضوع بنیادی تر از این حرفاست. در طی ساختن کلاس base از یک کلاس مشتق شده، نوع شیء همان کلاس base هست. در واقع این نقطه نظر تنها از دیدگاه توابع virtual نیست، بلکه بـرخی از قسمتهای زبان که از اطلاعات runtime استفاده می کنند مثل dynamic_cast (آیتم ۲۷) و tipeid شیء را از نوع کلاس base می بینند. در مورد مثال ما، وقتی که سـازنده کلاس Transaction در حـال اجـرا بـرای initialize کردن قسمت buytransaction ، نوع شیء همان Transaction می باشد. این نحوه ی برخورد زبـان + C++ با آن است که منطقی هم بـه نظـر میرسـد: چـرا کـه هنـوز قسـمتهایی از BuyTransaction هنـوز + C++ با آن است که منطقی هم بـه نظـر میرسـد: چـرا کـه هنـوز قسـمتهایی از buytransaction چـنین موردی این هست که فرض کنیم اصلا چـنین موردی این هست که فرض کنیم اصلا چـنین چیزی وجود خارجی ندارد. یک شیء تا وقتی که سازنده ی کلاس مشتق شده اجرا نشود به کلاس مشتق شده اجرا نشود به کلاس مشتق شده تبدیل نمی شود و base کلاس محسوب می شود.

همین منطق در هنگام اجرای مخرب کلاس نیز پا برجاست. وقتی که مخرب یک کلاس مشتق شده اجرا می شود، می شود، عضو داده شیءای که از یک کلاس مشتق شده ساخته شده، تعریف نشده فرض می شوند، بنابراین ++C به نحوی با آنها برخورد می کند که انگار وجود ندارند. و به محض این که وارد مخرب کلاس base شده، و همهی قسمتهای مختلف زبان ++C کلاس base می شوند، شیء تبدیل به شیء کلاس base شده، و همهی قسمتهای مختلف زبان ++C رتوابع dynamic_cast و غیره) به همین نحو برخورد می کنند.

در مثال بالا، سازنده کلاس Transaction یک فراخوانی مستقیم به تابع virtual خواهد داشت، که مشاهده ی اشتباهی که انجام شده در این مثال نیز ساده هست، برخی از کامپایلرها در این مورد به ما یک هشدار میدهند(و برخی دیگر این هشدار را نمیدهند، آیتم ۵۳ رو برای این موضوع ببینید). حتی اگه چنین خطایی را نمیگیرفتیم، مشکل قبل از runtime نیز قطعی است، چرا که تابع logTransaction یک تابع pure هست. مگر این که تعریفش کرده باشیم(بله می تونیم حتی چنین کاری رو نیز انجام بدهیم آیتم ۳۴ رو ببینید)، در این صورت برنامه نمیتونه انها بشه، چون که لینکر نمی تونه پیاده سازی مناسب رو برای Transaction::logTransaction پیدا کنه.

در برخی مواقع تشخیص فراخوانی به توابع virtual هنگام تخریب و یا اجرای سازنده چندان هم ساده نیست. اگر Transaction چندین سازنده داشته باشد، که هر کدام میبایست یک کاری رو انجام بدهند، به لحاظ طراحی بهتره کد رو طوری بنویسیم که از دوباره کاری توی کد بپرهیزیم، این کار رو می تونیم با کد یکسان init init و موارد دیگر مرتفع کنیم، فرض کنید برای این مورد یک تابع به نام init نوشته باشیم:

```
class Transaction
{
public:
    Transaction()
    {
        init(); //call to non-virtual
    }
    virtual void logTransaction() const=0;
private:
    void init()
    {
        logTransaction(); //that calls a virtual
    }
};
```

این کد به لحاظ مفهومی مشابه همون کد اول هست، ولی یه مقدار پیچیده تره، چـون معمـولا کامپایـل میشـه و بـدون مشـکلی link میشـه. در این مـورد، چـون logTransaction یـک pure virtual در کلاس abort هست، بیشتر runtime system ها برنامه را هنگام فراخوانی pure virtual متوقـف و یـا Transaction خواهند کرد. خطایی که در سیستم عامل linux به من داده به این صورت هست.

```
pure virtual method called terminate called without an active exception
```

حالا اگر logTransaction یک تابع virtual عادی بود(یعنی pure نبود) که یک پیاده سازی هم در Transaction داشت، این ورژن فراخوانی میشد.(در کامپایلرهای جدید اجازه ی چنین کامپایلی به ما داده نمیشه). تنها راه برای حل این مشکل این هست که اطمینان پیدا کنیم که هیچکدام از سازندهها و مخربهای شما نمی توانند توابع virtual رو فراخوانی بکنند.

ولی چطور میتونید اطمینان حاصل کنید که ورژن درستی از logTransaction در موقع ساخت شیء فراخوانی شده است یا نه؟ واضح است که فراخوانی یک تابع virtual بـر روی شیء از سازندهی کلاس Transaction یک راه اشتباه برای انجام این کار است.

راههای متفاوتی برای مرتفع کردن این مشکل وجود دارد. یک راه تبدیل logTransaction به یک تابع log رو اور اور اور امن Transaction در Transaction هست، سپس نیازه که سازنده کلاسهای مشتق شده اطلاعات لازم log رو non-virtual logTransaction بفرستند. این تابع می تواند به صورت امنی Transaction بفرستند. این تابع می تواند به صورت امنی مورد:

```
class Transaction
{
public:
  explicit Transaction(const std::string& logInfo);
  void logTransaction(const std::string& logInfo) const; //now a non-virtual function
};
Transaction::Transaction(const std::string& logInfo)
{
  logTransaction(logInfo);
class BuyTransaction: public Transaction
public:
  BuyTransaction(parameters)
     :Transaction(createLogString(parameters))
private:
  static std::string createLogString(parameters);
};
```

به عبارت دیگر، از اونجایی که شما نمی تونید از توابع virtual پایین دستی در کلاس base استفاده کنید(در هنگام ساختن کلاس base)، در این صورت می تونید این مورد رو این طوری جبران کنید که اطلاعات لازم رو از کلاسهای مشتق شده به کلاس base بفرستید.

در این مثال، به استفاده از تابع createLogString که به صورت private static هست توجه کنید. استفاده از یک تابع کمکی برای ساخت و فرستادن مقدار به کلاس سازنده معمولا راه حل مناسب تری است. با عکمت دردن تابع، دیگر خطر اشاره به اشیاء BuyTransaction که هنوز initalize کردن تابع، دیگر خطر اشاره به اشیاء اشیاء BuyTransaction که هنوز فراند، و این همان خیلی مهم است، به خاطر این واقعیت که این اعضاء دادهای در حالت undefined قرار دارند، و این همان دلیلی است که چرا فراخوانی یک تابع virtual در سازنده کلاس base نمی تواند وارد کلاسهای مشتق شده شود.

14 Item 10: Have assignment operators return a reference to *this

یکی از جالب توجهترین ویژگیهای assignment این است که شما میتوانید زنجیرهای از آنها را داشته باشید.

```
int x,y,z;
x=y=z=15;
```

همچنین در نظر داشته باشید که انتساب یک عمل راست به چپ هست، بنـابراین انتسـابهای بـالا بـه صورت زیر parse خواهند شد:

```
x=(y=(z=15));
```

در اینجا ۱۵ به z انتساب داده می شود، سپس نتیجه این انتساب به y انتساب می شود و نــتیجه ی آن هم x به x انتساب داده می شود.

راهی که این انتساب پیادهسازی شده این است که انتساب یک رفرنس به آرگومان سمت چپ برمیگرداند، و این رویه رو هم شما بهتره برای پیادهسازی کلاسهاتون در نظر بگیرید.

```
class Widget{
public:
    Widget& operator=(const Widget& rhs) //return type is a refrence to the current class
    {
        return *this; //return the left-hand object
    }
};
```

چنین رویکردی برای همهی اپراتورهای انتساب قابل تعمیم هست، نه فقط اپراتوری که در بالا دیدیم.

```
class Widget{
public:
    Widget& operator+=(const Widget& rhs) //the convention applies to +=,-=,*=,etc.
    {
        return *this;
    }
    Widget& operator=(int rhs)
    {
        return *this;
    }
};
```

در ++C این یک اجماع نظر است، کدی که از این رویه طبعیت نکند نیز کامپایل خواهد شد. اگر چه، این رویکرد برای همهی تایپهای built-in رعایت شده، برای stl ها نیز همینطور هست. مگر این که شما دلیل بهتری برای یک رویکرد متفاوت داشته باشید.

آیتم ۱۳ از فصل ۳

منابع یا resource چیزی است که، وقتی که نیازی بهشون ندارید باید آزادشون کنید و به سیستم برشون گردونید. اگر این کار رو نکنید، اتفاقات بدی میفته. در برنامههای ++۲ ، معمول ترین منبعی که وجود داره، اختصاص حافظه به صورت داینامیک هست(اگر حافظهای را اختصاص دهید و هرگز آن را deallocate نکنید، در این صورت نشت حافظه خواهید داشت)، توجه داشته باشید که حافظه تنها یکی از منابعی است که شما باید مدیریت کنید. برخی منابع رایج از سیستم عبار تند از brush ها در رابط کاربری، ارتباط دیتابیس و سوکتهای شبکه می باشد. صرف نظر از این که منبع چه باشد، این مهمه که وقتی دیگر با آن منبعی کاری نداریم آن را آزاد کنیم.

تلاش برای اطمینان از این موارد در هر شرایطی سخت میباشد، حال فرض کنید مواردی دیگری وجود داشته باشند که این شرایط را برایمان سخت تر کنند مانند exceptions ، توابع با چندین مسیر return ، و نگه داری تغییرات برنامه نویسان بر روی نرمافزار بدون این که درک مناسبی از تغییراتی که داده اند داشته باشیم، واضح هست که روشهای این چنینی برای برخورد با مدیریت منابع کافی نخواهد بود.

در این فصل ما یک رویکرد مستقیم بر اساس شیء برای مدیریت منابع بر روی سازنده، مخرب و اپراتورهای کپی ++C خواهیم داشت.

1 Item 13: Use objects to manage resources.

فرض کنید که ما روی یک کتابخانه به منظور مدل کردن یک سرمایه گذاری کار میکنیم، که در آن سرمایه گذاری های مختلف از یک کلاس base به نام Investment ارث بری کردهاند.

```
class Investment //root class of hierarchy of investment types
{
};
```

علاوه بر این فرض کنید که این کلاس برای تهیهی یک Investment خاص از طریق یک factory function عمل می کند(برای اطلاعات بیشتر فصل هفتم رو ببینید).

//object in the investment hierarchy;
//the caller must delete it
//(parametes omitted for simplicity)

همانطور که کامنت کد بالا اشاره کرده، کسی که CreateInvestment رو فراخوانی کرده مسوول حذف شیء برگردان شده است. حال در نظر بگیرید که یک تابع به نام f برای انجام چنین کاری نوشته شده است.

Investment *pInv=createInvestment(); //call factory function

.. //use plnv

delete plnv; //release Object

این به نظر مشکلی نداره، اما چندین احتمال هست که f نتونه شیء investment رو که از createInvestment و خذف کنه. یکی این که ممکنه یک return زودهنگام در داخیل تابع وجود داشته باشه. اگر چنین return ای اجرا بشه، در این صورت هرگز خط مربوط به delete کردن اجرا نخواهد شد. یک مشکل مشابه وقتی است که استفاده از createInvestment و createInvestment و ممکنه کد باشه، و حلقه با استفاده از break و یا goto شکسته بشه و هرگز به delete نرسیم. در نهایت، ممکنه کد وارد یک مشود و مراز به delete نظر از این که وارد یک این صورت نیز control هرگز به investment گرفته نشت داشتیم بلکه هر منبعی که این شیء گرفته نیز نشت دارد.

قطعا، اگر درست برنامهنویسی کنیم و محتاط باشیم می تونیم از چنین مشکلاتی دوری کنیم، اما فرض کنید که این کد قراره در گذر زمان عوض بشه. طی این مرحله که نرمافزار در حال نگهداری است فرض کنید که یک نفر بیاد و یک return به کد اضافه کنه و یا continue به کد اضافه کنه بدون این که در مورد مدیریت منابع دقت کنه، و یا حتی بدتر، ممکنه داخل تابع f یک تابعی فراخوانی شده باشه که هر گز به مدیریت منابع دقت کنه، و یا حتی بدتر، ممکنه داخل تابع f یک تابعی فراخوانی شده باشه که هر گز به exception نمی خورده ولی یک دفعه شروع کنه به exception خوردن. بنابراین نمی تونیم به f در مورد این که حتما منابع رو delete می کنه اطمینان داشته باشیم. برای اطمینان از این که منابعی که و createInvestment گرفته همواره آزاد خواهند شد، نیاز داریم تا منابع را در داخل مخرب شیء قرار دادن تا وقتی که کارمان با f تمام شد و مخرب صدا زده شد، اون منابع نیز حذف بشه. در واقع با قرار دادن منابع در داخل شیء ما توانسته یم که روی این ویژگی زبان f تکیه کنیم که مخرب همواره صدا زده میشه.

بسیاری از منابع به صورت داینامیک بر روی حافظهی heap رزرو شدهاند، و بر روی یک block تنها و یا یک تابع استفاده میشوند، و میبایست وقتی که کنترل block و یا تابع رو گذر کرد اون قسمت از حافظه رها بشه. auto_ptr از کتابخانهی استاندارد برای چنین شرایطی ساخته شده است. auto_ptr یک شیء شبه اشاره گر بوده(smart pointer) که destructor آن به صورت اوتوماتیک به چیزی که اشاره به آن شده را

delete می کند. در اینجا نحوه ی استفاده از auto_ptr را برای جلوگیری از leak احتمالی در تابع f را توضیح داده ایم.

#include <memory>

std::auto ptr<Investment> pInv(createInvestment());

این مثال ساده دو جنبهی خیلی مهم از استفاده شیء برای مدیریت منابع را نشان میدهد:

- منابع بلافاصله به شیء مدیر منبع داده می شود. در کد بالا، منبعی که توسط منابع بلافاصله به شیء مدیر منبع داده می شود. در کد بالا، منبعی که توسط createInvestment برگردان شده برای initialize کردن نشاه استفاده می شود که آن را مدیریت خواهد کرد. در واقع، این ایده که برای مدیریت منابع از اشیاء استفاده بشه معمولا Acquisition Is Initialization نامیده میشود (به اختصار RAII)، چرا که منطقیه در یک عبارت هم منابع رو بگیریم و هم شیء مدیریتمون رو initialize کنیم. البته در برخی موارد منابع گرفته شده را بعدا به شیء مدیریت منابع انتساب می کنیم.
- شیء مدیر منبع از مخرب خود برای اطمینان از آزاد شدن منابع استفاده می کند. چرا که مخربها به صورت اوتوماتیک بعد از نابود شدن شیء فراخوانی می شوند (یعنی وقتی یک شیء از عمی عمری خود می شود)، در این صورت منابع به صورت مناسبی آزاد می شوند، صرف نظر از این که چطور از بلاک خارج شده ایم. وقتی که در هنگام آزاد کردن منابع به محده بخوریم ممکن است یک مقدار ریزه کاری داشته باشه، اما این مشکل رو ما در آیتم ۸ بررسی کرده ایم نگرانی ای در این مورد نداریم.

از اونجایی که auto_ptr به صورت اوتوماتیک آنچه را که به آن اشاره میکند را هنگام estroy شدن auto_ptr حذف میکند، این مهم است که بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره نکند. اگر این اتفاق بیفتد در این صورت یک شیء بیشتر از یک بار حذف خواهد شد، و این برنامه شمارا در شرایطی قرار میدهد که منجر به undefined behavior خواهد کرد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، auto_ptr یک خصوصیت غیر عادی را با خود دارد: کپی کردن اونها(با استفاده از کپی سازنده و یا اپراتور انتساب) خصوصیت غیر عادی را با خود دارد: کپی کردن اونها مالک به شیء خواهد بود.

std::auto_ptr<Investment>

plnv1(createInvestment()); //Pinv1 points to the object returnd from createInvestment

std::auto_ptr<Investment> plnv2(plnv1); //plnv2 now points to the object; plnv1 is now null

plnv1 = plnv2; //now plnv1 points to the object, and plnv2 is null

این رفتار عجیبی که auto_ptr در کپی کردن دارد و این که نمیشه بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره کند نشان میدهد که auto_ptr ها بهترین گزینه برای مدیریت منابع داینامیک نیست. به طور مثال، نگهدارندههای STL نیازمند این هستند که محتوایشان یک رفتار کپی نرمال داشته باشند، بنابراین نگهدارنده از نوع auto_ptr امکان پذیر نیست.

یک جایگزین برای auto_ptr یک اشاره گر هوشمند با قابلیت شمارش refrence هست (RCSP یک جایگزین برای RCSP) یک RCSP اشاره گر هوشمندی است که می تواند حساب کتاب تعداد اشاره گرهایی که به یک شیء خاص اشاره دارد را داشته باشد و وقتی که کسی به این منبع اشاره نمیکند garbage collection را حذف کند. بنابراین، RCSP رفتاری مانند garbage collection را دارد. برخلاف RCSP رفتاری مانند و شیء که استفاده نمی شوند و دو به دو به ولی RCSP نمی تواند سیکل رفرنسها را بشکند(یعنی دو شیء که استفاده نمی شوند و دو به دو به همدیگه اشاره میکنند).

بنابراین می توانیم کدمون رو به صورت زیر بنویسیم.

```
std::shared_ptr<Investment>
pInv1(createInvestment());
```

```
کد خیلی شبیه به همان کد قبلی است ولی این کد خیلی طبیعی تر رفتار می کند:
```

```
std::shared_ptr<Investment> //pInv1 points to the object returned
    pInv1(createInvestment()); // from createInvestment

std::shared_ptr<Investment> pInv2(pInv1); //both pInv1 and pInv2 now point to the object

pInv1 = pInv2; //nothing has changed

// pInv1 and pInv2 are destroyed, and the object they
// point to is automatically deleted
```

هم auto_ptr و هم shared_ptr از delete در مخربشون استفاده می کنند، اما از [] استفاده نمی کننـد(آیتم shared_ptr برای ۱۶ تفاوتشون رو توضیح داده). این بـدین معـنی اسـت کـه اسـتفاده از auto_ptr و یـا shared_ptr بـرای آرایههایی که به صورت داینامیک اختصاص داده شده اند ایده بدی است، ولی خب اگر هم چنین اتفاقی بیفتد کامپایلر آن را کامپایل خواهد کرد.

```
std::auto_ptr<std::string> aps(new std::string[10]); // bad idea! the wrong
// delete form will be used
std::shared_ptr<int> spi(new int[1024]); //same as before
```

شاید تعجب کنید که چیزی شبیه auto_ptr و یا shared_ptr برای آرایه های داینامیک در C++ وجود ندارد. اگر فکر می کنید که داشتن یک همچین چیزی براتون خوبه می تونید از Boost استفاده کنید. boost::shared_array و Boost::scoped_array چنین رفتاری را برای شما آماده کرده اند.

در این آیتم این موضوع رو بررسی کردیم که از اشیاء برای مدیریت منابع استفاده کنیم. کلاسهای مدیریت منابع آمادهای برای این موضوع آماده شده است که بدانها اشاره کردیم مثل auto_ptr و مدیریت منابع آمادهای در برخی موارد این کلاسها نمی توانند چیزی که شما می خوایند رو برآورده کنند در این صورت شما نیاز دارید که یک کلاس برای مدیریت منابع بنویسید. نوشتن این کلاس خیلی سخت نخواهد بود، و در آیتم ۱۵ و ۱۴ در این مورد با همدیگر بحث خواهیم کرد.

Item 14: Think carefully about copying behavior in resource-managing classes

آیتم ۱۳ ایده ی RAII را به عنوان شاکله ی اصلی مدیریت کلاسها معرفی کرد، و دیدیم که چطور از heap رای منابعی که در heap هستند استفاده می شود. ولی همه ی منابع که در shared_ptr نیستند، بنابراین نیاز داریم که برای چنین منابعی دنبال جایگزین مناسبی باشیم، چون اشاره گرهای هوشمندی چون ptr و auto_ptr نامناسب هستند و گزینه ی مناسبی برای مدیریت منابع کلاس نیستند. این موردی است که در این آیتم به دنبال تشریح آن هستیم، در واقع مواقعی که شما نیاز به کلاسی هستید که بتواند مدیریت کلاس را برایتان انجام بدهد. به طور مثال، فرض کنید که شما از API استفاده کرده اید تا به اشیاء Mutexی مانند ماها و lock سانده کرده اید تا به اشیاء Mutexی مانند ماها و استفاده کرده اید تا به اشیاء ساله ایستان انجام بدهید.

```
void lock(mutex *pm); //lock mutex pointed to pm
void unlock(mutex *pm); // unlock the mutex
```

برای این که هرگز یادتان نرود تا mutex ای که قفل بوده را باز کنید، بنابراین شما نیاز خواهید داشت که کلاسی برای مدیریت چنین smutexهایی را ایجاد کنید. ساختار اساسی چنین کلاسی توسط قاعده ی RAII تشکیل میشود، در این قاعده دیدیم که باید منابع در هنگام ساخته شدن کلاس گرفته شوند و در هنگام تخریب کلاس بایستی رها شوند.

```
class Lock
{
public:
    explicit Lock(mutex *pm):mutexPtr(pm)
    {
        lock(mutexPtr);
}
```

```
}
  ~Lock(){unlock(mutexPtr);}
private:
  mutex *mutexPtr;
};
```

مشترىها از مدل قديمي RAII استفاده مي كنند.

```
mutex m; //define the mutex you need to use

//...

{ //create block to define critical section
    Lock ml(&m); //lock the mutex

//... perform critical section operations

} //automatically unlock mutex at the end of block
```

این کد خوبه، ولی چه اتفاقی میافته اگر یک شیء Lock کپی بشه؟

این یک مثال خاص از یک بحث گسترده است که تقریبا هر کسی که بخواهد یک کلاس RAII بنویسید با آن روبهرو خواهد شد، در واقع چه اتفاقی میافتد اگر یک شیء RAII کپی شود؟ بیشتر مواقع، شما یکی از راههای زیر را انتخاب خواهید کرد.

• جلوگیری از کپی کردن: در بسیاری از موارد، این که به یک RAII اجازه بدهیم که شیء بتواند کپی شود غیر منطقی است. این در مورد یک کلاس مانند Lock نیز درست است، چرا که غیر منطقی است که ما از اشیایی که اجازه ی سنکرون سازی را میدهند کپی داشته باشیم. وقتی که کپی برای یک کلاس RAII منطقی به نظر نمیرسد می توانید اجازه ی کپی را ندهید. آیتم ۶ در مورد این که چطور همچین کاری را انجام بدهیم توضیح داده است، در واقع اعلان اپراتورهای کپی به صورت ورت عمل کنید:

class Lock: private Uncopyable //prohibit copying see Item 6

• استفاده از متد refrence-count بر روی کلاس. در برخی موارد این بهتره که یک refrence-count وقتی که آخرین شیء که به کلاس منبع اشاره میکنه و هنوز از بین نرفته را نگه داریم، به محض این که دیگر هیچ کلاسی به منبع اشاره نداشت منابع رو آزاد کنیم. وقتی که این مورد اتفاق میافتد، به محض استفاده از کپی برای یک شیء RAII باید RAII باید عدد اضافه کرد. این معنای copy کردنی است که shared_ptr استفاده کرده است. اغلب، کلاسهای refrence-counting میتوانند رفتار refrence-counting بیاده سازی کنند. به طور مثال، اگر Lock نیاز به mutex رفتار refrence counting داشت، می توان نوع refrence این است که وقتی تعداد مثال، اگر shared_ptr داد. متاسفانه، رفتار پیش فرض shared_ptr این است که وقتی تعداد shared_ptr سازی که به آن اشاره شده را حذف کند. ولی ما می خواهیم وقتی که count

کارمان با mutex تمام شد، آن را unlock کند نه این که آن را deleter کند. خوشبختانه، mutex به ما اجازه میدهد که نوع deleter آن را مشخص کنیم(منظور از deleter تابع یا تابع شیءای است که وقتی reference count به سمت میرود آن اجرا میشود چنین عملکردی را ما برای auto_ptr نداریم، این یعنی این که همیشه چیزی که به آن اشاره میکند را حذف میکند). Deleter یک آرگومان دلخواه برای سازندهی shared_ptr میباشد، بنابراین کد به صورت زیر خواهد بود.

در این مورد، توجه داشته باشید که دیگر نیازی به اعلان مخرب کلاس نداریم چرا که دیگر به همچین مورد، توجه دادیم. آیتم Δ توضیح داد که مخرب کلاس به صورت اتوماتیک داده های non-static به صورت به mutexPtr به صورت مورد، MutexPtr این داده خواهد بود. ولی مخرب mutexPtr به صورت اوتوماتیک اوتوماتیک shared_ptr را فراخوانی خواهد کرد(که deleter کالان تابع unlock هست-که در این مورد وقتی این اتفاق میافتد که کسانی خواهد کرد این مورد وقتی این اتفاق میافتد که کسانی که کسانی که کلاس شما را میخوانند بهتره بدونند که شما فراموش نکرده اید که comment بنویسید بلکه به ورژنی که کامپایلر تولید می کند اکتفا کرده اید پس بهتر است این را برای خواننده comment کنید.

• کپی کردن منابع. در برخی موارد شما می توانید به هر تعدادی که می خواهید از یک منبع کپی داشته باشید، و تنها دلیلی که باعث میشه که شما یک کلاس مدیریت منابع بنویسید این هست که اطمینان حاصل کنید که هر کپی وقتی وقتی که کارتان با آن تمام شد آزاد خواهند شد. در این مورد، کپی کردن شیء مدیریت باید منابعی که به آن اشاره می کند را نیز کپی کند. چنین کپی کردنی را deep copy میشناسیم. برخی از پیاده سازی های standard string متشکل از اشاره گرهایی به حافظه ی heap میشود، یک کپی هم از نوع string حاوی اشاره گر به حافظه ی که به آن اشاره وقتی که یک string کپی می شود، یک کپی هم از اشاره گر و هم از حافظه ای که به آن اشاره میشود. چنین چیزی یک کپی عمیق از string است.

• انتقال مالکیت منابع. در برخی موارد نادر، شما میخواهید که تنها یک شیء RAII مالکیت بــه منابع رو داشته باشند و وقتی که شیء RAII کپی میشود، مالکیت منابع به از شیء جدید انتقال auto_ptr که در آیتم ۱۳ توضیح داده شده است، این همان copy ای است که استفاده میکند.

3 Provide access to raw resources in resource managing classes.

کلاسهای مدیریت منابع شگفت انگیزاند. این کلاسها محافظ کد در برابر نشت حافظه هستند. سیستمی که چنین نشتی رو نداشته باشه رو میشه به عنون یک سیستمی که خوب طراحی شده قلمداد کرد. در دنیای ایدهآل، شما طبیعتا باید از چنین کلاسهایی برای هر تعاملی با یک resource استفاده کنید، و هرگز دسترسی مستقیم به یک منبع خام نباید داشته باشید. اما خب دنیا هرگز ایدهآل نبوده و نخواهد بود. بسیاری از APIها مستقیما به منابع دسترسی دارند، بنابراین تا وقتی که از چنین APIها استفاده می کنید میباست استفاده از کلاسهای مدیریت منابع رو تو این موارد کنار بذارید و با منابع به صورت time-to-time برخورد کنید.

به طور مثال، آیتم ۱۴ ایده ی استفاده از اشاره گرهای هوشمند مثل auto_ptr و shared_ptr رو برای نگه داری نتایج حاصل از تابع factory مانند createInvestment رو مطرح کرد.

std::auto_ptr<Investment> pInv(createInvestment());

فرض کنید که یک تابع که برای کار با شیء Investment استفاده کردهاید به صورت زیر باشد.

int dayHeld(const Investment *pi); //return number of days investment has been held

شما تابع dayHeld را به این صورت فراخوانی خواهید کرد.

int nday=dayHeld(pInv); //error

خب اگر این کد رو اجرا کنید متوجه میشید که این کـد کامپایـل نخواهـد شـد: در واقـع dayHeld یـک اشاره گر غیر هوشمند از *shared_ptr<Investment میخواهد، ولی ما یک شیء از نوع <shared_ptr<Investment به آن داده ایم.

در واقع شما باید یک راهی برای تبدیل شیء از کلاس RAII (در این مـورد shared_ptr) بـه منـابع خـام بایستی پیدا کنیـد. در واقع دو روش بـرای انجـام چـنین کـاری وجـود دارد: تبـدیل مسـتقیم(implicit conversion) و یا تبدیل غیر مستقیم یا غیر صریح(conversion).

در واقع هر دو کلاس shared_ptr و auto_ptr یک تابع عضو بارای تبادیل مستقیم در اختیار ما قارار میدهند. یعنی، این کلاسها توابعی دارند که یک کپی از اشاره گر خام که به محتوای اشاره گر هوشامند اشاره دارد، میدهند.

int nday=dayHeld(pInv**-get()**);

مشابه همه ی کلاسهای اشاره گر هوشمند، shared_ptr و shared_ptr اپراتورهای dereferencing را overload کرده(یعنی اپراتورهای \sim و \sim)، و این به ما اجازه ی تبدیل غیر صریح به اشاره گرهای خام را میدهد:

```
class Investment
{
public:
    bool isTaxFree() const();
    //...
};

Investment* createInvestment(); //factory function

shared_ptr<Investment> pi1(createInvestment()); //have shared_ptr to manage our recource

bool taxable1=!(pi1->isTaxFree()); //access resource via operator ->

auto_ptr<Investment> pi2(createInvestment()); //have auto_ptr manage a resource

bool taxable2=!((*pi2).isTaxFree());
```

از اونجایی که در برخی موارد نیاز هست که یک resource خام از داخل شیء RAII رو بگیریم، برخی از کلاسهای RAII یک تابع برای تبدیل غیر صریح را طراحی میکنند به طور مثال، فرض کنید که این کلاس RAII برای فونتها بوده و CAPI نیز هست.

```
FontHandle getFont(); //from C API -- params omitted for simplicity

void releaseFont(FontHandle fh); //from the same C API

class Font //RAII class
{

public:
    explicit Font(FontHandle fh):f(fh){} //acquire resource; use pass-by-value, because the C API does
    ~Font(){releaseFont(f);} //release resource

private:
    FontHandle f; //the raw font resource
```

};

اگر فرض بگیریم که در کد ما از این قبیل نیاز به فونتهای C API زیاد استفاده شده، در این صورت Font بخواهیم داشت که یک شیء Font رو به FontHandle تبدیل کنیم. بنابراین کلاس Font می تواند یک تبدیل صریح مانند get را پیشنهاد بدهد.

```
class Font
{
  public:
    ...
    FontHandle get() const{return f;} //explicit conversion
    ...
}
```

متاسفانه این باعث میشه که مشتریها مجبور بشن که هر موقع نیاز به ارتباط با API دارنـد متـد get رو صدا بزنند.

```
void changeFontSize(FontHandle f,int newSize); //from the C API
int main()
{
    Font f(getFont());
    int newFontSize;
    ...
    changeFontSize(f.get(),newFontSize); //explicit convert Font to FontHandle
}
```

حالا برخی برنامهنویسان ممکن است به این فکر بیفتند که چون مجبورند پشت سر هم این تبدیل صریح رو انجام بدهند، پس بهتره که کلا از این کلاس استفاده کنند. در واقع ما کلاس آگاهانه از این کلاس کردهبودیم تا از نشت این منبع جلوگیری کنیم ولی ممکن است برنامهنویس آگاهانه از این کلاس استفاده نکند.

یک جایگزین این هست که کلاس Font یک تبدیل غیر صریح رو هم به FontHandle پشتیبانی بکنه:

```
class Font
{
  public:
    ...
    operator FontHandle() const{return f;} //implicit conversion function
    ...
};
```

در این صورت استفاده از این کلاس برای C API خیلی طبیعی و راحت خواهد بود.

```
Font f(getFont());
int newFontSize;
...
changeFontSize(f,newFontSize); //implicit convert Font to FontHandle
```

البته روی تاریک این قضیه این هست که تبدیل غیر صریح احتمال خطا رو هم افزایش خواهد داد. به طور مثال، یک کاربر ممکن است تصادفا یک Font تولید کند در حالی که قصدش Font بوده.

```
Font f1(getFont());
....

FontHandle f2=f1; //oops! meant to copy a Font object,but instead
//implicitly converted f1 into its underlying FontHandle
//then copied it
```

در این صورت برنامه یک FontHandle دارد که توسط شیء f1 مدیریت می شود، و هم این که FontHandle به صورت مستقیم نیز با استفاده از f2 در دسترس است. که همچین چیزی به هیچ وجه خوب نیست، به طور مثال وقتی f1 از بین بره، f0 رها خواهد شد و f2 هم رو هوا خواهد بود.

این تصمیم که کلاس RAII بک تبدیل صریح از منابع رو ارایه بدهد(یعنی از طریق تابع عضو کلاس) و یا این که اجازه تبدیل غیر صریح را بدهد مسالهای است که وابسته به کاری است که کلاس RAII برای آن طراحی شده و همچنین این که RAII در چه شرایطی مورد استفاده قرار میگیرد.

بهترین طراحی چیزی شبیه به آیتم ۱۸ خواهد بود که در آن رابط به گونهای طراحی شود که برای get و استفاده صحیح آسان، و برای استفاده غیر صحیح سخت باشد. اغلب، یک تبدیل صریح مانند تابع get راهی هست که ترجیح داده می شود، چرا که شانس این که یک تبدیل ناخواسته انجام شود را کاهش میدهد. در برخی موارد، نیز استفاده از تبدیل غیر صریح توصیه می شود.

ممکن است که شما فکر کنید که برگرداندن منبع خام درون RAII مخالف کپسولهسازی است. در واقع این درست است، ولی این مورد بر عکس چیزی که به نظر میرسد یک افتضاح طراحی به شـمار نمیآیـد. در واقع کلاس RAII به منظور کپسولهسازی به وجود نیامده بلکه آنها به این دلیل وجـود دارنـد کـه از نشت حافظه جلوگیری کنند. اگر مطلوب بود، کپسولهسازی یک منبع، می تواند اولویت داشته باشـد، ولی این چیزی نیست که ضرورت داشته باشد. به علاوه، برخی کلاسهای RAII ، یک پیادهسازی کپسـوله از منابع را نیز دارند. به طور مثال، shared_ptr همهی مکانیزم refrence-counting خود رو کپسوله کـرده، با این وجود یک دسترسی آسان به اشاره گر خام نیز در آن وجود دارد. به ماننـد همهی کلاسهایی کـه از طراحی خوبی برخوردار هستند، این کلاس چیزی که کاربر نیاز ندارد ببینیـد را مخفی کـرده اسـت، ولی چیزی که یک کاربر واقعا نیاز به آن دارد را در دسترس او قرار میدهد.

تا به این جای کار، اعضای دادههای در بدنه ی یک سازنده ی کلاس initialized می شده اند. اما C++ یک متد جایگزین برای initializer کردن اعضای داده ای در سازنده دارد، که اصطلاحا initializer و یا دره ایم. در مثال زیر ما از سازنده ی یک کلاس برای این مورد استفاده کرده ایم.

```
class MyClass
{
public:
    MyClass():dataMember(2)
    {
    }
    int dataMember;
};
```

یک نکته بسیار مهم در مورد ctor-initializer وجود دارد و آن این هست که وقتی از ctor-initializer استفاده می کنیم می بایست حواسمان به ترتیب متغیرهایی که در تعریف آمدهاند نیز باشد فرض کنید که یک کلاس به صورت زیر داشته باشیم.

```
class MyClass
{
public:
    MyClass(const string& initialValue){}
private:
    double mValue;
    std::string mString;
};
```

حال فرض کنید که کد را به صورت زیر برای ctor-initializer بنویسیم.

MyClass(const string& initialValue): mString(initialValue), mValue(std::stod(mString)) {} کد کامپایل خواهد شد، اما برنامه به درستی کار نخواهد کرد. شاید فکر کنید که mString زدتر از mValue آمده است. اما ++ به مقداردهی اولیه خواهد شد چون mString در mString زودتر از mValue آمده است در این صورت برنامه سعی C اینطور کار نمی کند چون در کلاس mValue زودتر از mString آمده است در این صورت برنامه سعی می کند که mValue را ابتدا مقداردهی اولیه کند. و چون برای مقداردهی mValue ما نیاز به مقدار mString (که هنوز مقداردهی نشده) داریم، برنامه به خطا خواهد خورد. در این مورد بهتر است که به جای استفاده از mString از خود mString استفاده شود. همچنین می توانید در خود کلاس تارتیب دو متغیر رو عوض کنید.

5 Item 16: Use the same form in corresponding uses of new and delete.

اشكال برنامهي زير چيست؟

```
std::string *stringArray = new std::string[100];
....
delete stringArray;
```

همه چیز به نظر طبق همان ترتیبی است که باید باشد. new با delete تطبیق دارد. ولی، یک چـیز کـاملا اشتباه است. کاری که برنامه میکند در این مورد نامشخص است. در واقع، ۹۹ تا از ۱۰۰ شیء مربوط به stringArray احتمالاً به درستی حذف نخواهند شد، چرا که destructor شان هرگز فراخوانی نخواهد شد.

وقتی که از کلمه ی کلیدی new برای تولید داینامیک یک شیء استفاده می کنید، دو اتفاق می افتد. یک، حافظه اختصاص داده می شود (با استفاده از یک تابعی که اپراتور new فراخوانی می کنید - آیتم ۴۹ و ۵۱ را ببینید). دوم، یک یا چندین سازنده برای آن معماری صدا زده می شود. وقتی که از عبارت delete استفاده می کنید، دو اتفاق دیگر می افتد: یک یا چندین مخرب برای حافظه صدا زده می شود، سپس حافظه deallocate می شود (با استفاده از تابعی که اپراتور delete نامیده می شود - آیتم ۵۱ را ببینید). سوال بزرگی که برای delete پیش میآید این است که: چه تعداد از اشیایی که در حافظه جا گرفته اند حذف می شوند؟ پاسخی که به این سوال می دهیم مشخص کننده تعدادی مخربهایی است که باید صدا زده شود.

در واقع، سوال ساده تر از این چیزی هست که به نظر میرسد: در واقع اشاره گری که حذف می شود آیا اشاره به یک شیء دارد و یا به آرایهای از اشیاء؟ این یک سوال حیاتی است، چرا که طرحبندی حافظه برای یک تک شیء به صورت کلی متفاوت از طرحبندی حافظه برای آرایههاست. به طور مشخص، حافظه ای که برای یک آرایه گرفته می شود معمولا سایز آرایه نیز در آن گنجانده می شود، بنابراین کار را برای حذف کردن آسان تر می کند، چون وقتی تعداد آرایه مشخص است، می دانیم چند بار باید مخرب صدا زده شود. حافظه ای که برای یک تک شیء گرفته می شود همچین اطلاعاتی را ندارد. در واقع شما می توانید این تفاوت در طرح بندی یا layout را به صورت زیر ببینید.

Single object	Object				
array	n	Object	Object	Object	

البته این شکل فقط برای مثال زدن بود، و کامپایلرها مجبور نیستند که حتما به همین شکل این مورد رو پیادهسازی کنند اگر چه خیلیهاشون همین کار رو میکنند.

وقتی شما از delete روی یک اشاره گر استفاده می کنید، تنها راهی که delete می تواند اطلاعاتی در مورد size آرایه داشته باشد این هست که این اطلاعات را خودتان به delete بدهید. اگر از براکت در هنگام استفاده از delete ، استفاده کنید، طورض می کند که به یک آرایه اشاره کرده است. در غیر این صورت، delete فرض می کند که روی یک تک شیء فراخوانی شده است:

```
std::string *stringPtr1=new std::string;
std::string *stringPtr2=new std::string[100];
....
delete stringPtr1; //delete an object
delete [] stringPtr2; //delete an array of objects
```

حال چه اتفاقی میافتد اگر از [] برای stringPtr1 استفاده کنیم؟ نتیجه نامشخص خواهد بـود. بـا فـرض طرح بندی بالا، delete شروع به خواندن حافظه می کند و array size را با تفسیر آن به دسـت می آورد، و شروع به این کار را بدون توجه به این حقیقت که آن شروع به این کار را بدون توجه به این حقیقت که آن قسمت از حافظه جزو آرایه نیست، انجام میدهد، و ممکن است بدون این که شیءای داشته باشد مشغول فراخوانی destructor باشد.

حال چه اتفاقی میافتد اگر از [] برای stringPtr2 استفاده نکنیم؟ این کار نیز نتیجه ی نامشخصی خواهد داشت، ولی میتوانید ببینید که چطور برخی از destructor ها فراخوانی نمی شوند. به علاوه، در مورد متغیرهای built-in مانند int که destructor ندارند این کار ممکن است نامشخص و یا حتی مضر نیز باشد.

قانونی که برای حذف حافظهی داینامیک داریم ساده است: اگر در عبارت new از [] استفاده کردید، باید در عبارت delete متناظر از [] استفاده کنید، و اگر در عبارت new از [] استفاده نکردید در عبارت متناظر delete نیز این کار را انجام ندهید.

این قانون مشخصا در مورد نوشتن کلاسی که یک اشاره گر به حافظه داینامیک دارد و چندین سازنده نیز دارد، مهم است، چون شما باید در همهی سازنده ها به یک فرمت یکسان از new استفاده کنید. اگر این کار را انجام ندهید، چطور می تونید بفهمید که از کدام فرمت delete باید در مخرب استفاده کرد؟

این قانون همچنین در مورد typedef ها نیز مهم هست، چـون کسـی کـه typedef را مینویسـد، بایـد در اسناد حتما اشاره کند که چه delete ای باید استفاده شود. به طور مثال:

typedef std::string addressLines[4]; //a person's address has 4 lines, each of which is a string
چون addressLines یک آرایه است، استفاده از new برای آن:

باید delete هم به صورت array برای آن تعریف شود.

delete ∏ pa1;

برای جلوگیری از چنین مشکلی، از typedef برای آرایهها استفاده نکنید. از اونجایی که کتابخانهی استاندارد ++C شامل string و vector نیز هست، و این template ها نیاز ما برای تخصیص حافظه به صورت داینامیک را تقریبا به صفر کاهش داده است، پس این که از typedef برای آرایهها استفاده نکنیم ساده و بدون مشکل خواهد بود. به طور مثال، در مورد AddressLines می توانیم به صورت vector < string استفاده کنیم.

6 Item 17: Store new ed objects in smart pointers in standalone statements.

فرض کنید که ما یک تابع به منظورتشخیص اولویت پردازش داریم و یک تابع دوم نیز داریم که برای پردازش بر روی یک سری Widget که به صورت داینامیک هستند نوشته شده است:

int priority();

void processWidget(std::shared_ptr<Widget> pw, int priority);

استفاده از شیء برای مدیریت منابع یک انتخاب عقلانی است(آیتم ۱۳)، همانطور که میبینید که Vidget که میبینید که Widget در پردازشش اینجا shared_ptr) برای مدیریت داینامیک Widget در پردازشش استفاده کرده است.

فرض کنید یک فراخوانی به صورت زیر به processesWidget داشته باشیم.

processWidget(new Widget,priority());

صبر کنید، این را یک فراخوانی به حساب نیاورید. این کد کامپایل نخواهد شد. سازنده کلاس shared_ptr نمی تواند یک اشاره گر خام صریح به عنوان ورودی بگیرد، و هیچ تبدیل غیر صریحی از اشاره گر خام با عبارت "new Widget" وجود ندارد که بتوانیم به shared_ptr بدهیم. در هر صورت می توانیم کد را به صورت زیر بنویسیم و این کد کامپایل خواهد شد:

processWidget(std::shared_ptr<Widget>(new Widget),priority());

ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید با وجود استفاده از شیء برای مدیریت منابع، این فراخوانی ممکن است نشت منبع داشته باشد.

قبل از این که کامپایلر بتواند یک فراخوانی به processWidget داشته باشد، باید آرگومانهایی که به عنوان پارامتر به تابع فرستاده میشوند را ارزیابی کند. آرگومان دوم یک فراخوانی به اولویت تابع میباشد

و مشکلی با آن نـداریم، امـا آرگومـان اول یعـنی std::shared_ptr<Widget>(new Widget) از دو قسـمت تشکیل شده است.

- اجرای عبارت new Widget
- فراخوانی سازنده کلاس shared_ptr

کامپایلر ++ک به ما یک تضمین در مورد آزادی عمل وسیع، در مورد مشخص کردن ترتیب پارامترهای ورودی میدهد.(این خیلی متفاوت از زبانهایی مثل #C و Java هست که پارامترهای توابع همیشه باید در یک ترتیب خاصی ارزیابی شوند.) عبارت new Widget باید قبل از سازنده همازنده اما اجرا شود، چرا که نتیجه ی عبارت هست که به عنوان ورودی سازنده ی کلاس shared_ptr مورد استفاده قرار میگیرد، اما فراخوانی به تابع priority می تواند اول، دوم، و یا سوم باشد. اگر کامپایلر انتخاب کند که انتخاب تابع وراخوانی به تابع کامپایلر به خاطر این که بتواند یک کد بهتر تولید کند این کار را انجام دهد، در این صورت مراحل اجرای کد به صورت زیر درخواهد آمد.

- ۱. اجرای new Widget
- riority تابع ۲. فراخوانی تابع
- ۳. فراخوانی سازنده کلاس shared_ptr

حال فرض کنید که ما در هنگام فراخوانی تابع priority به یک exception برخورد کنیم. در این مورد، اشاره گری که از new Widget برگشت داده شده، از دست خواهد رفت، چرا که که نتوانسته آن را در اشاره گری که از shared_ptr همان چیزی بود که برای جلوگیری از نشت منبع ما میخواستیم از آن استفاده کنیم. بنابراین در هنگام فراخوانی تابع processWidget ما می توانیم نشت حافظه داشته باشیم، و این مورد به خاطر وجود exception فی ما بین ساختن یک منبع (Widget) و تحویل دادن منبع به یک کلاس مدیریت منبع رخ داده است.

راهی که برای جلوگیری از چنین مسایلی وجود دارد، خیلی ساده است: استفاده از یک عبارت جدا بـرای ساختن Widget و ذخیرهی آن در یک اشاره گر هوشمند، سپس پـاس دادن اشـاره گر هوشـمند بـه تـابع processWidget :

shared_ptr<Widget> pw(new Widget); //store newed object in a smart //pointer in a standalone statement

processWidget(pw,priority()); //this call won't leak

این کد بدون مشکل کار میکند چون کامپایلر نمیتواند ترتیب اجرای عبارتهای جدا از هم را به هم بزند. در این کد عبارت جداگانه قرار دارند و تابع

priority در یک عبارت جدا، بنابراین کامپایلر اجازه ندارد که قبل از اجرای آن دو که در عبارت قبلی قرار دارند، تابع priority را صدا بزند.

7 Item 19: Treat class design as type design

type system جدید می باشد. بیشتر زمان شما به عنوان توسعه دهنده ی C++ صرف نوشتن و تغییر دادن type system جدید می باشد. بیشتر زمان شما به عنوان توسعه دهنده ی C++ صرف نوشتن و تغییر دادن شما به عنوان توسعه دهنده ی طراح کلاس نیستید، بلکه طراح هستید. توابع ها خواهد شد.این بدین معنی است که شما تنها یک طراح کلاس نیستید، بلکه طراح هستید. توابع سربار گذاری و اپراتورها، کنترل کردن تخصیص حافظه و رهاسازی حافظه، تعریف initialization شیء و شما مشابه اینها همه در دست شما خواهد بود. بنابراین باید رویکرد طراحی کلاس شما مشابه طراحی ای باشد که زبان C++ در مورد built-in رعایت می کند.

طراحی کلاس خوب یک کار پرچالش میباشد چرا که type های خوب پرچالش میباشد. عوب خوب دارای یک syntax طبیعی هستند، دارای معنای بصری، و یک یا چندین پیادهسازی کارآمد دارند. در ++ دارای معنای بصری، و یک یا چندین پیادهسازی کارآمد دارند. در ++ کارآمدی طرح ضعیف باعث میشود که به هیچکدام از این هدفها نرسیم. حتی ممکن است که کارآمدی توابع عضو کلاس نیز تحت تاثیر چگونگی این طراحی قرار بگیرد.

در این صورت این سوال مطرح است که آیا شما کلاسهای کارآمدی رو طراحی می کنید یا خیر؟ در ابتدا، نیاز داریم که با مشکلاتی که در این راه روبهرو هستیم آشنا شویم. تقریبا در مورد هر کلاسی نیازمند هستیم که با سوالاتی که در ادامه خواهیم آورد روبهرو شوید، پاسخهایی که به این سوالات میدهید ممکن است که طراحی شما را محدود کند.

- چطور باید اشیاء با استفاده از new ساخته و نابود شوند؟ چگونگی این کار بر روی سازنده ی new) کلاس و مخرب کلاس تاثیر می گذارد، همچنین توابع تخصیص حافظه و رهاسازی آن نیز operator, operator new[], operator delete بیشتر فصل هشتم را مطالعه نمایید) مواردی هستند که در این سوال روی آنها تاثیر گذاشته می شود.
- بین initialization شیء با انتساب شیء چه تفاوتی باید وجود داشته باشد؟ پاسخی که به این سوال میدهیم، تفاوت سازنده ی کلاس و اپراتور انتساب را مشخص می کند. این خیلی مهم است که تفاوت بین initialization و assignment و درک کنیم، چرا که اینها دارای توابع متفاوتی هستند که فراخوانی می شود (برای این مورد آیتم را ببینید).

- پاس دادن شیء کلاستان به صورت pass-by-value چه معنایی خواهد داشت؟ به یاد بیاورید، که کپی سازنده(copy constructor) این را مشخص میکرد که چطور pass-by-value برای یک type ییادهسازی می شود.
- چه محدودیتهایی بر روی مقادیر قابل قبول روی این type جدید وجـود دارد؟ معمـولا، فقط برخی از ترکیبها از مقادیر برای دادههای عضو کلاس قابـل قبـول یـا valid هسـتند. این ترکیبها مشخص کننده ی تنوع کلاس شـما بـوده کـه شـما بایـد آن را حفـظ کنیـد. این تنـوع مشخص کننده ی یک سری error checkingهایی بوده کـه بایـد در داخـل توابـع عضـو بیاوریـد، مخصوصا در مورد سازنده ی کلاس ، اپراتور انتساب و توابع setter . همچنین این مورد تاثیر خـود را بر روی exception هایی که توابع دارند نیز میگذارد.
- آیا این type جدید منطبق بر روی گراف ارثبری میباشد؟ اگر شما کلاس را از یـک کلاس موجود ارثبری کردهاید، در این صورت شما با طراحیای که در آن کلاسها شده محدود هستید، مخصوصا این که توابع آن ها به صورت این virtual بوده یا نه(آیتم ۳۴ و ۳۶ را ببینید). اگر این اجـازه را میدهید که کلاسهای دیگر از کلاس شما ارثبری کنند، در این صورت این مورد روی این که توابع را به صورت این عریف کنید تاثیر می گذارد، مخصوصا بـر روی مخـرب کلاس(آیتم ۷ را ببینید).
- چه تبدیلاتی بر روی type شما اجازه داده شده؟ عماه در دریایی است که همه جور type در آن وجود دارد، بنابراین آیا باید بین type شما و سایر type ها یک تبدیل وجود داشته باشد؟ اگر دوست داشته باشید که اشیاء با نوع T1 بتوانند به صورت غیر صریح به اشیاء با نوع T1 بنوی T1 داشته باشید(یعنی اپراتور T2) و تبدیل شوند، در این صورت باید یا یک تبدیل نوع در کلاس T1 داشته باشید(یعنی اپراتور T2) و یا یک سازنده ی غیرصریح در کلاس T2 داشته باشید که با یک آرگومان بتوان آن را فراخوانی کرد.

اگر میخواهید که تنها تبدیلات صریح انجام شود، در این صورت باید یک تابع برای چنین تبدیلاتی بنویسید، ولی نیاز خواهید داشت که از تبدیل با operator و یا سازنده ی غیر صریح اجتناب کنید. (برای یک مثال برای هر دو تبدیل صریح و غیر صریح آیتم ۱۵ را ببینید).

- چه اپراتورها و توابعی برای type جدید لازم است؟ پاسخی که به این سوال میدهیم تعیین کنندهی توابعی است که برای کلاس تعریف میکنیم. برخی توابع، توابع عضو خواهند بود، ولی برخی دیگر نه(آیتم ۲۳و ۴۶ و ۴۶ را ببینید).
- چه توابع استانداردی اجازهی استفاده شدن ندارند؟ تـوابعی کـه بـه این صـورت اجـازهی استفاده شدن ندارند باید به صورت private اعلان شوند(آیتم ۶ را ببینید).
- چه کسانی اجازه ی دسترسی به اعضای کلاس را دارند؟ این سوال به شما کمک می کند تا private بفهمید که کدام یک از اعضا به صورت public باید تعریف شوند و کدام یک به صورت

بایستی تعریف شوند، و کدام یک باید به صورت protected تعریف شوند. همچنین این به شما کمک می کند تا بفهمید چه کلاسها و یا توابعی بایستی دوست باشند، همچنین این که باعث می شود که یک کلاس را درون یک کلاس دیگر تعریف کنیم.

- در مورد type جدید، چه چیزی undeclared interface میباشد؟ با داشتن کارآمدی خوب، امنیت استثناء(آیتم ۲۹)، و استفاده از منابع(یعنی lock ها و حافظه های داینامیک) چه نوع تضمینی را ارایه میدهد؟ ضمانتی که شما پیشنهاد میدهید ممکن است طراحی کلاس را محدود کند.
- آیا واقعا این type جدید چیزی است که نیاز دارید؟ اگر دارید یک کلاس جدید مشتق شده تعریف می کنید که تنها چند تابع به کلاس موجود اضافه کنید، شاید بهتر است که برای نیل به این هدف یک یا چند تابع غیر عضو و یا template تعریف کنید.

پاسخ دادن به این سوالات دشوار است، بنابراین تعریف کلاسهای موثر و کارآمد یک کار چالش برانگیز میباشد. با این وجود، کلاسهای تعریف شده توسط کاربر اگر به خوبی طراحی شوند میتوانند به اندازه built-in خوب باشند، و این باعث میشود که همه ی این کارها ارزش خود را داشته باشد.

8 Item 20:Prefer pass-by-reference-to-const to pass-byvalue

به صورت پیش فرض، زبان C++ اشیاء را به صورت pass-by-value پاس میدهد (خصوصیتی که از زبان C++ به ارث برده شده است). مگر این که شما جور دیگری تعریف کنید. توابع با کپی کردن آرگومانهای ورودی شروع به کار می کنند، و کسی که تابع را فراخوانی کرده یک کپی از خروجی تابع میگیرد. این کپیها توسط سازنده یک کپی شیء تولید می شود. این می تونه pass-by-value رو به یک عملیات سینگین تبدیل کنه. به طور مثال، ساختار کلاسی زیر رو در نظر بگیرید.

حال کد زیر را در نظر بگیرید، که در آن ما تابع validateStudent را فراخوانی میکنیم، که این تابع به عنوان آرگومان Student را میگیرید(به صورت value) و این که دانش آموز Student هست یا نه را برمیگرداند.

```
bool validateStudent(Student s);
Student plato;
bool platoOK=validateStudent(plato);
```

وقتی که این تابع صدا زده میشود چه اتفاقی میافتد؟

واضح است که copy constructor مربوط به Student صدا زده می شود تا پارامتر s توسط student می شود. همچنین واضح است که، وقتی که validateStudent مقداری را return کند، s تخریب خواهد شد. بنابراین هزینه ای که برای پاس دادن پارامتر در این تابع می پردازیم، یک بار مربوط به کپی سازنده Student بوده و یک بار مربوط به مخرب کلاس Student می باشد.

ولی این تمام داستان نیست. شیء Student دو متغیر به صورت string نیز درون خود دارد، بنابراین هر موقع که یک شیء Student را میسازید، میبایست این دو متغیر string را نیز بسازید. یک شیء Student را میسازید، همچنین از شیء Person ارثبری میکند، بنابراین هر موقع که شیما یک شیء از Person میسازید، همچنین یک شیء از Person نیز میسازید. یک شیء Person دارای دو string اضافه تر نیز درون خودش است. در نتیجه پاس دادن شیء Student به صورت value میجر به فراخوانی کپی سازنده to person میشود، و آن کپی سازنده افراخوانی میکند، و این دو منجر به چهار فراخوانی به کپی سازنده میشود، و آن کپی سازنده افراخوانی میکند، و این دو منجر به چهار فراخوانی به کپی سازنده مخرب مربوط به خودش را صدا می شود. وقتی که یک کپی از Student تخریب میشود، هر سازنده، مخرب مربوط به خودش را صدا می زند، در این صورت هزینه یکلی پاس دادن Student به صورت by-value شیش سازنده و شیش مخرب می باشد.

خب، تا اینجا این رفتار صحیح و مطلوب میباشد. در واقع ما میخواهیم که اشیاء ما به درستی initialize خب، تا اینجا این رفتار صحیح و مطلوب میباشد. در واقع ما میخواهیم که از شر همهی این سازندهها و شوند و مورت، اگر راهی وجود داشته باشد که از شر همهی این سازندهها و مخربها راحت شوید، خیلی خوب میشود. و این راه خوشبختانه وجود دارد. پاس دادن به صورت refrence-to-const:

bool validateStudent(const Student&s);

استفاده از این روش خیلی موثرتر میباشد: هیچ سازنده و یا مخربی صدا زده نمی شود، چرا که هیچ شیء ای Student پارامتر Const در اینجا پارامتر مهمی است. ورژن اصلی validateStudent پارامتر مهمی است ورژن اصلی by value پارامتر فراخوانی کننده می داند که متغیر پاس داده شده از هر نوع به صورت by value تنها قادر خواهد بود که تغییرات را بر روی کپی اعمال کند. حال که Student با رفرنس پاس داده شده، حتما باید آن را به صورت const تعریف کنیم، در غیر این صورت هر تغییری که validateStudent داده شود بر روی شیء اصلی نیز داده می شود.

همچنین پاس دادن پارامتر توسط رفرنس از مساله ی slicing نیز جلوگیری می کند. وقتی که یک کلاس base مشتق شده به عنوان کلاس base به صورت by-value پاس داده می شود، کپی سازنده کلاس فراخوانی می شود، و ویژگی خاصی که باعث می شود که شی همانند کلاس مشتق شده رفتار کند را slicing می گوییم. در این مورد مثال تا حدود زیادی کوچک است. به طور مثال فرض کنید که بر روی مجموعه ای از کلاس ها برای پیاده سازی یک پنجره ی گرافیکی کار می کنید:

```
class Window{

public:

....

std::string name() const; //return name of windows

virtual void display() const; //draw window and contents

};

class WindowWithScrollBars:public Window{

public:

....

virtual void display() const;

};
```

همه ی پنجرهها دارای نام بوده، که می توانید توسط تابع name به این نام دسترسی پیدا کنید، و همه ی پنجرهها قابلیت نمایش داده شدن هستند، که می توانید با استفاده از تابع display پنجره مربوطه را نمایش دهید. این حقیقت که برای به صورت virtual هست نشان میدهد که راهی که برای نمایش یک پنجره عادی داریم، متفاوت از راهی است که برای نمایش یک پنجره با اسکرول داریم. (آیتم ۳۴ و ۳۲ را ببینید).

حال فرض کنید که میخواید یک تابع بنویسید که نام پنجره را چاپ کند و سپس آن را نمایش دهد. در اینجا یک راه غلط برای نوشتن چنین تابعی را نشان میدهیم.

```
void printNameAndDisplay(Window w) //incorrect ! parameter may be sliced
{
    std::cout<<<w.name();
    w.display();
}</pre>
```

حال بیایید ببینیم چه اتفاقی میافتد اگر این تابع را با یک شیء WindowWithScrollBars فراخوانی بکنیم:

```
WindowWithScrollBars wwsb;
printNameAndDisplay(wwsb);
```

پارامتر w به عنوان یک شیء Window ساخته می شود (چون به صورت pass-by-value پاس داده شده) – و همه ی اطلاعاتی که باعث میشد که wwsb به عنوان یک شیء Window-WithScrollBars شناخته شود نیز از بین می روند. در واقع داخل تابع PrintNameAndDisplay شیء w به عنوان کلاس window عمل می کند (چرا که این شیء از کلاس Window ساخته می شود)، و ارتباطی به این ندارد که چه شیءای به printNameAndDisplay درون تابع پاس داده شده است. به طور خاص، فراخوانی کردن تابع پاس داده شده است. به طور خاص، فراخوانی کردن تابع پاس داده فراخوانی windowWithScrollBar::display فراخوانی ندارد که شده داخه فراخوانی می شود.

راهی که برای جلوگیری از slicing وجود دارد پاس دادن w به صورت refrence-to-const می باشد.

```
void printNameAndDisplay(const Window& w) //parameter won't be sliced
{
    std::cout<<w.name();
    w.display();
}</pre>
```

در این حالت w به همان نحوی که پاس داده شده عمل می کند.

اگر یک کامپایلر ++ C را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که رفرنسها معمولا توسط اشاره گرها پیاده سازی می شوند، بنابراین پاس دادن یک چیز با استفاده از رفرنس معمولا به معنای پاس دادن با استفاده از اشاره گر می باشد. به عنوان نتیجه، اگر یک شیء از نوع built-in داشته باشید (مثلا int)، معمولا پاس دادن آن به صورت pass-by-value دارای پرفرمنس بهتری از پاس دادن به صورت refrence می باشد. این منطق در مورد iterators و توابعی که در STL وجود دارند نیز صادق است. چرا که، این ها ساخته شده اند تا به صورت pass-by-value پیاده سازی شده اند تا به صورت pass-by-value پاس داده شوند. کسانی که iterators ها و توابع شیء را پیاده سازی

کردهاند مسوول این هستند که پرفرمنس کپی را برعهده بگیرند و منتج به slicing نشود.(این یک مثال در مورد شرایطی است که قوانین تغییر می کنند آیتم ۱ را ببینید).

نوعهای built-in کوچک هستند، و به خاطر همین مردم نتیجه گیری می کنند که built-in کوچک بسرای pass-by-value گزینه ی مناسبی هستند. این دلیل خوبی نیست که چون یک شیء کوچک است، بخواهیم از pass-by-value کنیم و کپی سازنده پرهزینه نخواهد بود. بسیاری از اشیاء(STL) بخواهیم از containers) کوچکتر از یک اشاره گر بوده، ولی کپی کردن چنین اشیایی منتج به کپی شدن همه پیزی که این container ها دارد می شود. که می تواند خیلی پرهزینه باشد.

حتی اگر اشیای کوچک دارای کپی سازنده پرهزینهای نباشد، باز هم ممکن است مشکلات پرفرمنسی داشته باشیم. برخی از کامپایلرها با نوعهای built-in و user-defined متفاوت برخورد می کنند، حتی اگر به یک نحو تعریف شده باشند. به طور مثال، برخی کامپایلرها از قرار دادن یک شیء که تنها یک double کرده دارد روی یک رجیستر ممانعت می کنند، حتی اگر برنامهنویس تنها یک double خالی را استفاده کرده باشد. وقتی که چنین اتفاقی می افتد بهتر است که شیء را با رفرنس پاس بدهیم، چرا که کامپایلر تنها از اشاره گر به رجیسترها استفاده می کند.

یک دلیل دیگر برای این که تایپهای user-defined برای برای pass-by-value مناسب نیستند، این هست که این تایپها معمولا ممکن است که اندازه شان تغییر کند. یک تایپ که الان کوچک است ممکن است در آینده بزرگتر شود، چرا که ممکن است پیاده سازی درونی آن تغییر کند. حتی این مورد ممکن است با تغییر به یک پیاده سازی دیگر از ++C نیز تفاوت پیدا کند. همین الان که من این کتاب را می نویسم، برخی از پیاده سازی های string در کتابخانه ی استاندارد، هفت برابر پیاده سازی های دیگر است.

به طور کلی، تنها تایپهایی که برای pass-by-value مناسب هستند، تایپهای built-in و STL iterator و STL iterator توابع شیء هستند. برای هر چیز دیگری، از پیشنهادی که در این آیتم دادیم استفاده کنید و آنها را بـه صورت pass-by-reference-to-const جابه جا کنید.

9 Item 21: Don't try to return a reference when you must return an object

به محض این که برنامهنویسان متوجه عواقب ناخوشآیند استفاده از pass-by-value می شوند (آیتم ۲۰ را ببینید)، خیلیها حالت ستیزه جویی گرفته، و ریشه های همه ی بدی ها را در pass-by-value می بینند حتی اگر چنین چیزی مخفی باشد. و به صورت سخت گیرانه ای از pass-by-refrence استفاده می کنند، و ممکن

است که مرتکب یک اشتباه خیلی بد شوند: این برنامهنویسها شروع به پاس دادن رفرنسها به اشیایی می کنند که وجود خارجی ندارند و این چیز خوبی نیست.

یک کلاس را در نظر بگیرید که برای بیان اعداد کسری استفاده می شود، که شامل یک تابع بـرای ضـرب دو عدد کسری در هم هست.

این اپراتور * نتیجه را به صورت by value برمیگرداند، و اگر شما به هزینهای که این construction و مدارد توجهی نکنید، از وظیفه ی حرفهای خود شانه خالی کردهاید. شما نمیخواهید که هزینهای بابت این شیء بپردازید. بنابراین این سوال پیش میآید: آیا نیاز داریم تا این هزینه را پرداخت کنیم؟

خب، ما مجبور به چنین کاری نیستیم، و می توانیم یک رفرنس برگردانیم، ولی در خاطر داشته باشید که refrence تنها یک نام به شیء موجود می باشد. وقتی که شما یک تعریف برای یک رفرنس می بینید، سریعا باید از خودتان بپرسید که نام دیگر آن چیست؟ چرا که باید نام دیگری وجود داشته باشد. در مورد اپراتور *، اگر قرار باشد که یک رفرنس برگردونیم، باید این رفرنس به یک شیء Rationalی باشد که در حال حاظر موجود است.

نمی توان انتظار داشت که چنین شیءای قبل از اپراتور * وجود داشته باشد.

```
Rational a(1,2); // a=1/2

Rational b(3,5); // b=3/5

Rational c=a*b; // c should be 3/10
```

به نظر غیر منطقی میآید که انتظار داشته باشیم که یک دفعه یک عدد کسری با مقدار سه دهم به وجود بیاید. اگر اپراتور * یک رفرنس به همچین عددی را برگرداند، در این صورت خود اپراتور باید شیء را بسازد.

یک تابع می تواند یک شیء جدید را به دو روش بسازد: بر روی stack و یا بر روی heap. ساختن بـر روی stack ساختن بـر روی stack با ساختن یک متغیر local هموار می شود. با استفاده از این استراتژی، ممکن است که تلاش کنیـد *stack را به صورت زیر بنویسید:

می توانید این روش را از ذهنتان بیرون بیاندازید، چرا که هدف شما جلوگیری از فراخوانی سازنده بود، و می توانید این روش را از ذهنتان بیرون بیاندازید، چرا که هدف شما جلوگیری از فراخوانی مهم تر دیگه در result مشابه هر شیء دیگری تابع سازنده را فراخوانی خواهد کرد. یک مشکل خیلی مهم تر دیگه در مورد این کد این هست که این تابع یک رفرنس به result برمیگرداند، ولی result یک متغیر local بوده، و اشیاء محلی پس از خروج از تابع نابود می شود. در واقع این ورژن از *operator، یک رفرنس به Rational ای برمیگرداند که دیگر وجود ندارد و خالی است. هر برنمیگرداند(بلکه یک رفرنس به Rational ای برمیگرداند که دیگر وجود ندارد و خالی است. هر فراخوانی ای تابع صورت بگیرد سریعا وارد دنیای undefined bahavior خواهد شد).

اجازه دهید که امکان ساخت یک شیء بر روی heap را مـورد بررسـی قـرار دهیم. اشـیاء heap-based بـا استفاده از new میتوانند ساخته شوند، بنابراین شاید نیاز داشته باشیم که *operator مـان را بـه صـورت heap-based و به صورت زیر بنویسیم.

خب، در این مورد دوباره ما نیاز داریم که در مورد سازنده ی کلاس نیز تمهیداتی را انجام دهیم، چرا که حافظهای که توسط new مقداردهی اولیه شده یک سازنده ی نامناسب را فراخوانی خواهد کرد، اما در حال حاظر ما یک مشکل دیگری نیز داریم: چه کسی مسوول delete کردن شیء خواهد بود که با استفاده از new ساخته ایم؟

حتی اگر کسی که از این تابع استفاده می کند فرد دقیقی باشد، باز هم اطمینانی وجود ندارد که بتواند در مواردی مثل حالت زیر از نشت حافظه جلوگیری کند:

```
Rational w,x,y,z;
w = x * y * z;
```

در اینجا، دو فراخوانی به «operator وجود دارد، بنابراین دو بار استفاده از new نیاز دارد که توسط delete کنند، کنسل بشه. باز هم دلیلی وجود ندارد که کاربران «operator بتوانند از delete در این مورد استفاده کنند، چرا که هیچ روشی وجود ندارد که بتوانند به اشاره گرهایی که در پشت صحنه هست دسترسی داشته باشند. قطعا این به یک نشت حافظه منجر خواهد شد.

قطعا متوجه شدید که هم رویکرد stack based و heap based مجبور به فراخوانی سازنده ی کلاس برای برگرداندن نتیجه هستند. احتمالا به یاد دارید که هدف اولیه ی ما جلوگیری از فراخوانی به سازنده ی کلاس بود. شاید فکر کنید که راهی رو بلدید که تنها به یک فراخوانی اجازه ساختن بده. شاید چنین پیاده سازی ای به ذهنتون رسیده، یک پیاده سازی بر اساس *operator که یک رفرنس به شیء static که به صورت static است برمیگرداند:

مثل همهی طراحیهایی که از static استفاده می کنند، سریعا منجر به داشتن static استفاده می کنند، سریعا منجر به داشتن قضیه نگاه می شویم، ولی دقیقا همین مورد نقطه ضعف برنامه محسوب می شود. بگذارید جزیی تر به این قضیه نگاه کنیم، یک کد کاملا منطقی که توسط کاربر نوشته شده را ببینید:

حدس بزنید چه اتفاقی میافتد!! عبارت a*b==c*d همواره درست است، و این ربطی به مقــادیر a,b,c و d نخواهد داشت! این اتفاق خیلی واضح است .

خب تا اینجا احتمالا قانع شدید که برگرداندن رفرنس از تابعی مانند *operator تنها وقت تلف کردن حساب میشه، اما شاید برخی از شماها الان به این فکر می کنه که اگه استفاده از static کافی نیست، احتمالا یک آرایه می تونه پاسخگو باشه...

من نمی تونم این مورد رو با کد توضیح بدم، ولی می تونم توضیح بدم که چنین طرحی می تونه باعث شرمندگی شما بشه. اول این که، شما باید n را که سایز آرایه است را انتخاب کنید. اگر n خیلی کوچک باشد، در این صورت ممکن است جایی برای ذخیره کردن مقادیر برگردان شده از تابع نداشته باشید و با همون مشکلی مواجه بشید که وقتی ما یک تک static داشتیم. اما اگر n خیلی بزرگ انتخاب بشه، شما دارید پرفرمنس برنامه تان را کاهش میدهید، چرا که هر شیء در داخل آرایه بایستی وقتی که اولین بار که تابع صدا زده میشه، ساخته بشه. در این صورت این به شما هزینهی n سازنده و n مخرب رو تحمیل میکنه. و در نهایت به این فکر بکنید که چطور میخواید هر شیء رو در داخل آرایه فرار بدهید و چه هزینهای را بر شما وارد خواهد کرد. مستقیم ترین راه برای جابه جایی یک متغیر بین اشیاء استفاده از انتساب است، ولی انتساب چه هزینهای را خواهد داشت؟ برای بیشتر تایپها، همانند صدا زدن یک مخرب هست (برای کپی کردن value) ولی هدف شما این بود که هزینه ی ساختن و مخرب رو از بین ببرید! بیایید با خودمان صادق باشیم! این روش قرار نیست کار کند.

بهترین راه برای انجام چنین کاری نوشتن یک تابع است که یک شیء جدید را برگرداند. برای *operator این بدین معنی است که کد زیر را بنویسیم.

قطعا، شاید شما نگران هزینه ی ساختن و تخریب توسط «operator باشید، ولی در طولانی مدت، این یک هزینه ی کوچک برای رفتار درست میباشد. به علاوه، ممکن است چیزی که ممکن است خیلی شـما را میترساند هرگز اتفاق نیفتد. مانند همه ی زبانهای برنامهنویسی، ++C به کامپایلر این اجازه را میدهد کـه برخی optimization ها را برای افزایش پرفرمنس کد اعمال کند. و در بـرخی مـوارد سـازنده و مخـرب « operator توسط کامپایلر حذف میشود. وقتی که کامپایلر این موضوع را برعهده میگیرید، برنـامه ی شـما درست به همان صورتی که قرار است اجـرا میشـود، و سـریعتر از چـیزی کـه انتظـارش را داریـد اجـرا میشود.

این را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: وقتی که دارید به این فکر میکنید که یک رفرنس را برگردانید و یا خود شیء را ، وظیفهی شما این است که در وهلهی اول کدی را بنویسید که رفتار درستی داشته باشد. اجازه دهید که کامپایلر در مورد این که چطور بقیهی موارد رو حل کند تصمیم بگیرد.

10 Item 22: Declare data members private

خب، قصد ما از این آیتم این است که نشان بدهیم چرا نباید اعضای دادهای به صورت public باشند. در ادامه خواهیم دید که همهی مباحثی که در مورد اعضا دادهای public وجود دارد روی protected ها هم به همین نحو است. این منجر به این استنباط خواهد شد که اعضا دادهای باید به صورت private باشند. و در این نقطه آیتم تمام خواهد شد.

خب، اعضاء دادهای public چرا نباید استفاده شود؟

بیایید با syntactic consistency شروع کنیم (همچنین آیتم ۱۸ را ببینید). اگر اعضاء دادهای syntactic consistency نباشند، تنها راه برای دسترسی به اعضا دادهای از طریق توابع عضو میباشد. اگر همه چیز در قسمت public به صورت تابع باشد، کاربران نیازی به یادآوری این موضوع ندارند که کی باید از پرانتز باید برای دسترسی به عضو کلاس استفاده کنند. وقتی همه چیز تابع باشد، خب برای آنها ساده تر خواهد بود.

خب شاید شما syntactic consistency رو دلیل مناسبی برای انجام این کار ندانید. این چطور است که با استفاده از توابع شما یک کنترل خیلی دقیق تر روی دسترسی داده ها دارید؟ اگر یک عضو را به صورت به استفاده از توابع شما یک کنترل خیلی دقیق تر روی آن خواهد داشت، ولی اگر از توابع برای گرفتن public تعریف کنید، هر کسی دسترسی اونید چنین دسترسی ای را ندهید، تنها دسترسی خواندن بدهید و یا تنها دسترسی نوشتن بدهید. در یک مثال در این مورد را زده ایم:

```
class AccessLevels{
public:
    int getReadOnly() const {return readOnly;}
    void setReadWrite(int value) {readWrite=value;}
    int getReadWrite() const {return readWrite};
    void setWriteOnly(int value) {writeOnly=value;}

private:
    int noAccess; //no access to this int
    int readOnly; // read only access
    int readWrite;
```

```
int writeOnly;
};
```

مشخص کردن دسترسیها به این صورت خیلی مهم است، چرا که خیلی از اعضای دادهای باید مخفی باشند. خیلی نادر است که همه ی اعضای دادهای نیاز به getter و getter داشته باشد. هنوز راضی کننده نیست؟ پس نیاز داریم که قوی ترین دلیلمون رو بیاریم: کپسوله سازی. اگر شما دسترسی به داده ها را از طریق محاسبات انجام بدهید، بعدا می تونید داده ها را محاسبات جایگزین کنید.

به طور مثال، فرض کنید که در حال نوشتن یک برنامه هستید که یک ابزار هوشمند در حال رصد سرعت ماشینهای عبوری است. وقتی که یک ماشین عبور می کند، سرعتش محاسبه شده و مقدارش به مجموعهای که الان داریم اضافه می شود.

```
class SpeedDataCollection
{
public:
    void addValue(int speed); //add a new value

    double averageSoFar() const; //return average speed
};
```

حال پیادهسازی تابع عضو averageSoFar را ببینید. یک روش برای پیادهسازی آن است که یک عضو دادهای داشته باشیم که میانگین تمام ماشینهای عبوری تا آن لحظه را جمعآوری کرده باشد. وقتی که averageSoFar فراخوانی میشود، تنها آن مقدار از داده ی عضو را برگرداند. یک رویکرد متفاوت این است که هر موقع averageSoFar فراخوانی میشود، نتیجه در داخل آن محاسبه شده.

رویکرد اول(یعنی نگهداری average ها) منجر به بزرگ شدن کلاس SpeedDataCollection می شود، چرا averageSoFar می منجر به بزرگ شدن کلاس عضای داده ای جا رزرو کند که سرعت میانگین در آن قرار بگیرد. اگر چه، عقدار می تواند خیلی موثرتر طراحی شود. در واقع آن یک تابع iniline (آیتم ۳۰ را ببینید) است که مقدار average را برمیگرداند. در مقابل، محاسبه ی هر باره ی average ممکن است اجرای کد را کندتر کند، اما شیء کلاس SpeedDataCollection کوچکتر خواهد شد.

چه کسی می تواند بگوید کدام یکی بهتر است؟ روی یک سیستمی که حافظه محدود است (مثلا یک سیستم امبدد)، و روی سیستمی که سرعت میانگین خیلی کم درخواست می شود، محاسبه ی میانگین در هر بار بهتر است. ولی در سیستمی که میانگین دایما مورد نیاز است، و حافظه اصلا مهم نیست، نگه داشتن این سرعتها در حافظه گزینه ی مناسبتری است. نکته ی مهم این است که دسترسی به عضو در عضو یعنی کیسوله سازی باعث می شود بتوانید به راحتی بین این دو پیاده سازی جابه جا

شوید. و مشتری میتواند، نهایتا، کد را دوباره کامپایل کند(حتی این را هم میتوانیم با استفاده از تکنیکی که در آیتم ۳۱ میگوییم مرتفع کنیم.)

مخفی کردن دادههای عضو پشت اینترفیس توابعی می تواند انعطاف پذیری زیادی را به ما بدهد. به طور مثال، این باعث می شود که اشیاء دیگر متوجه شوند که اعضای دادهای خوانده و یا نوشته می شوند، که برای سنکرون کردن پروسههای مولتی ترد و ... کاربرد دارد. برنامه نویسهایی که از زبانی مثل Delphi و یا پرای سنکرون کردن پروسههای مولتی ترد و ... کاربرد دارد. برنامه نویسهایی که از زبانی مثل و C++ یا کمی آیند چنین قابلیتی را تحت عنوان properties می شناسند.

دلیل استفاده از کپسولهسازی خیلی مهمتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. اگر شما داده تان را از مشتریها مخفی کنید(یعنی آنها را کپسوله کنید)، می توانید اطمینان داشته باشید که گونه های مختلف کلاس همیشه قابل نگه داری است، چرا که تنها توابع عضو می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد. به علاوه، شما حق این که پیاده سازی خودتان را بعدا تغییر بدهید را نیز نگه داشته اید. اگر شما چنین تصمیماتی را مخفی نکنید، با این وجود که شما صاحب سورس که هستید، توانایی شما برای تغییر چیزی به صورت عملی و مستری ها در این حالت خراب خواهد شد. Public یعنی کپسوله نشده، و به صورت عملی، کپسوله نشده مشابه غیرقابل تغییر است، مخصوصا برای کلاس هایی که به صورت گسترده استفاده می شود.

همین بحث در مورد دادههای protected نیز مشابه است. ولی در مورد کپسولهسازی چی؟ آیا متغیرهای protected بیشتر از نوع public کپسولهشده نیستند؟ پاسخ این سوال نه است!!!

آیتم ۲۳ نشان میدهد که چیزی که کپسوله شده یک رابطه ی معکوس با مقدارکدی دارد که در صورت تغییر دادن خراب می شود. بنابراین کپسوله سازی یک داده ی عضو، یک رابطه ی معکوس با میزان کدی دارد که در صورت تغییر داده ی عضو خراب می شود.

در نظر بگیرید که ما یک عضو داده ی public داریم، و آن را حذف کردهایم. چه میزان از کد خراب می شود؟ همه ی کد مشتری که از آن استفاده می کند ممکن است خراب شده باشد. بنابراین داده ی عضو public کاملا کپسوله نشده می باشد. فرض کنید که یک داده ی عضو protected داریم و آن را حذف می کنیم چه میزان از کد خراب می شود؟ همه ی کلاسهای مشتق شدده که از آن استفاده می کنند، که در این صورت هم مقدار زیادی کد خراب می شود.

بنابراین دادهی عضو protected نیز به میزان متغیر public، کپسوله نشده میباشد. چرا که در هر دو حالت، اگر متغیر عضو تغییر کند، یک میزان زیادی کد از مشتری خراب می شود.

11 Item 23: Prefer non-member non-friend functions to member functions

یک کلاس را در نظر بگیرید که برای کار با یک web browsers استفاده می شود. در میان توابع بیشماری که چنین کلاسی باید داشته باشد، برخی از این توابع مانند پاک کردن کش ، پاک کردن تاریخچه مشاهدات، و پاک کردن همه ی کوکیها از سیستم است.

```
class WebBrowser {
public:
    void clearCache();
    void clearHistory();
    void removeCookies();
    ....
};
```

بسیاری از کاربران دوست دارند که چنین کاری رو با همدیگه انجام بدهند، بنـابراین WebBrowser بایـد چنین تابعی رو هم پیشنهاد بده:

```
class WebBrowser {
public:
    ....
    void clearEverything();
    ....
};
```

البته که چنین تابعی می تواند به صورت یک تابع غیر عضو تعریف شود که توابع مناسب را فراخوانی کند.

```
void clearBrowser(WebBrowser& wb)
{
   wb.clearCache();
   wb.clearHistory();
   wb.removeCookies();
}
```

خب كدام يكي بهتره؟ تابع عضو clearEverything و يا تابع غير عضو clearBrowser ؟

طبق قواعد شیءگرایی که میگوید داده و توابع باید به همدیگر متصل شوند، و این پیشنهاد میدهد که تابع عضو انتخاب عاقلانه تری است. متاسفانه، چنین پیشنهادی اشتباه میباشد. در واقع این پیشنهاد به

خاطر درست نفهمیدن معنای شیء گرایی است. قواعد شیءگرایی اشاره دارد که دادهها تا جایی که امکان دارد باید کپسوله شوند. و تابع عضو clearEverything در واقع منجر به کپسولهسازی کمتری از تابع غیرعضو clearBrowser می شود. به علاوه، پیشنهاد تابع غیر عضو باعث افزایش انعطاف پذیری برای توابع مربوط به webBrowser می شود، و باعث کاهش وابستگیها در زمان کامپایل شده و توسعه پذیری مربوط به webBrowser را افزایش میدهد. بنابراین رویکرد تابع غیر عضو، بهتر از تابع عضو می باشد. این مهم است که دلیل آن را بدانیم.

ما با کپسولهسازی شروع می کنیم. اگر چیزی کپسوله شود، در واقع آن چیز از مشاهده مستقیم مخفی شده است. هر چقدر که چیزی بیشتر کپسوله شود، چیزهای کمتری از آن دیده می شود. هر چقدر چیزهای کمتری دیده شود، با انعطاف پذیری بیشتری می توانیم آن را تغییر دهیم، چرا که تغییراتی که ما میدهیم به صورت مستقیم توسط کسی دیده نمی شود. هر چقدر چیزی را به خوبی کپسوله کرده باشیم، در نتیجه بیشترین توانایی را برای تغییر دادن آن را داریم. و این دلیل آن است که کپسوله سازی حایز ارزش است: کپسولهسازی به ما انعطاف پذیری لازم برای تغییر دادن کد را میدهد و کاربران خیلی محدودی تحت تاثیر این تغییر قرار میگیرند.

فرض کنید که داده همراه با کلاس قرار گرفته است. هر چقدر کد کمتری بتواند این داده را ببیند(یعنی به آن دسترسی داشته باشد)، آن داده بیشتر کپسوله شده است، و ما با آزادی بیشتری می توانیم خصوصیات دادهای آن شیء را تغییر دهیم، مثل اعضای دادهای، نوع شان و غیره. برای یک اندازه گیری سرانگشتی برای این که بدانیم چه میزان از کد می تواند یک تکه داده را ببینید، می توانیم تعداد توابعی که می تواند به آن داده دسترسی داشته باشد را بشماریم: هر چقدر توابع بیشتری به آن دسترسی داشته باشد، میزان کپسوله بودن داده کمتر است.

آیتم ۲۲ توضیح داد که داده ی عضو باید به صورت private باشد، چرا که اگر این طور نباشند، توابع نامحدودی می توانند به این داده ها دسترسی داشته باشند و این یعنی هیچگونه کپسولهسازی وجود ندارد. برای داده های عضوی که خصوصی هستند، تعداد توابعی که دسترسی به آنها دارند، برابر با تعداد توابع عضو کلاس بعلاوه ی توابع دوست هستند، از آنجایی که تنها توابع عضو و دوست دسترسی به داده های خصوصی دارند. انتخاب بین توابع عضو (که نه تنها به داده های خصوصی کلاس دسترسی دارند، بلکه به توابع خصوصی، man ها و typedefs ها نیز دسترسی دارند) و توابع غیر عضو غیر دوست (که به هیچکدام از این ها دسترسی ندارند) که همین کار را برای ما انجام میدهد، منجر به کپسولهسازی بیشتری می شود، چرا که تعداد توابعی که به داده های خصوصی کلاس دسترسی دارند را افزایش نمیدهد. این نشان میدهد که چرا clear Browser (تابع غیر عضو و غیر حوست) به تابع clear Everything از جحیت دارد: چرا که منجر به کپسولهسازی بیشتری برای کلاس می شود.

در این نقطه، دو نکته حایز اهمیت است. اول این که، این دلیل تنها بر روی توابع غیر عضو و غیر دوست قابل اعمال است. توابع دوست دسترسی مشابه با تابع عضو به دادههای خصوصی کلاس دارند. از نقطه نظر کپسولهسازی، انتخاب بین تابع عضو و غیر عضو نیست، بلکه انتخاب بین توابع عضو و توابع غیر عضو غیر دوست می باشد.

نکتهی دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که چون گفتیم که تابع باید غیر عضو کلاس باشد، به این معنی نیست که نمی تواند تابع عضو یک کلاس دیگر نباشد. این ممکن است یک اثبات خفیف برای کسانی باشند که از زبانهایی استفاده می کنند که همهی توابع باید به صورت کلاس باشند (مثل ، Eiffel ، کسانی باشند که از زبانهایی استفاده می کنند که همهی توابع باید به صورت کلاس باشند (مثل ، Java و پیموانی و پیموانی و پیموانی و پیموله این است که عضوی (یا دوستی) از WebBrowser نباشد، تاثیری روی کپسوله سازی داده های خصوصی WebBrowser نخواهد داشت. در ++) ، یک راه حل طبیعی این است که WebBrowser را به صورت یک تابع غیر عضو با فضای نام WebBrowser تعریف کنیم.

```
namespace WebBrowserStuff {
class WebBrowser { };
void clearBrowser(WebBrowser& wb)
{ }
}
```

در اینجا ما از یک چیز طبیعی خیلی فراتر رفتهایم، البته که namespace برخلاف class ها می تواند در چندین سورس فایل پخش شود. این خیلی مهم است، چرا که توابعی مانند clearBrowser به عنوان توابع راحتی شناخته می شوند. این که نه تابع عضو هستند و نه تابع دوست، این بدین معنی است که هیچ گونه دسترسی خاصی به WebBrowser ندارند، بنابراین نمی توانند چیزی را ارایه دهند که مشتری نتواند به تنهایی از یک راه دیگر استفاده کند. به طور مثال، اگر clearBrowser نبود، مشتری می تونست به راحتی توابع clearCache و clearHistory و removeCookies

یک کلاس مانند WebBrowser ممکن است که توابع راحتی خیلی زیادی داشته باشد، بـرخی مرتبط بـا bookmark ها باشد، برخی مرتبط با printing و برخی دیگر برای مدیریت کوکی ها و غیره. به عنوان یـک قاعده ی کلی، بیشتر مشتریها، علاقه مند به تنها برخی از این توابع راحتی هستند. و دلیلی وجـود نـدارد که یک مشتری تنها به مسایل bookmark علاقه داشته باشد. یک راه حل مستقیم بـرای این موضـوع این مدر نوابع مرتبط با bookmark را در یک header file جداگانه بنویسیم، و توابع راحتی bookmark رو در یک هدر فایل جداگانه قرار دهیم و به همین صورت همه چیز را از هم جدا کنیم:

```
//header "webbrowser.h" -- header for class webBrowser itself
//as well as "core" WebBrowser-releated functionality
namespace WebBrowserStuff {
```

```
class WebBrowser { };
.... //"core" releated functionality,e.g.

//non-member functions almost all clients need
}

//header "webbrowserbookmark.h"
namespace WebBrowserStuff {

//bookmark-related convenience functions
}

//header "webbrowsercookies.h"
namespace WebBrowserStuff {

//cookie-releated convenience functions
}
```

توجه داشته باشید که این دقیقا راهی است که کتابخانه ی استاندارد ++C توسط آن مدیریت می شود. به بای آن که یک فایل هدر تنها Standard library> داشته باشیم، هزاران هدر داریم (Standard library> داشته باشیم، هزاران هدر داریم (memory می استانی که تنها نیاز به کاربردهای استانی که نیازی به اضافه کردن هدر memory ندارند، و کاربرانی که نیازی به اضافه کردن هدر memory ندارند، و کاربرانی که نیازی به اضافه کنند. این به کاربران اجازه میدهد که تنها بخشهایی را کامپایل کنند که نیاز دارند. آیتم ۳۱ را برای بحث در مورد راههای دیگری که برای کاهش وابستگی در کامپایل تایم استفاده می شود، را ببینید). تقسیم کردن تابعها به این صورت وقتی که تابع عضو باشد امکان پذیر نیست، چرا که یک کلاس باید به صورت یکجا تعریف شود و امکان تقسیم کردن آن وجود ندارد.

قرار دادن همه ی توابع راحتی در چندین هدر فایل (با یک فضای نام) - به این معنی است که کاربر نیز می تواند مجموعه ای از توابع راحتی را اضافه کند. همه ی چیزی که نیاز دارند انجام بدهند این است که توابع غیر عضو و غیر دوست را به فضای نام اضافه کنند. به طور مثال، اگر یک کاربر WebBrowser راحتی بنویسید که مرتبط با دانلود عکسها باشد، او تنها نیاز خواهد داشت که یک هدر فایل اضافه کند که این توابع در فضای نام WebBrowserStuff تعریف شده باشد. توابع جدید حال در دستری خواهند بود و همراه با همه ی توابع راحتی دیگر شده است. این یک ویژگی دیگری است که کلاس نمی تواند چنین چیزی را داشته باشد، چرا که تعاریف کلاس را کاربر نمی تواند تغییر بدهد. البته که، کاربران می تواند کلاسهای مشتق شده نمی توانند به کپسول ها دسترسی داشته باشند، ولی کلاسهای مشتق شده نمی توانند به کپسول ها دسترسی داشته باشند(یعنی چیزهای خصوصی در کلاس base) . علاوه بر این آیتم ۷ را ببینید، همه ی کلاسها طوری طراحی نشده اند که بتوانند به عنوان کلاس base استفاده شوند.