Table of Contents

١	استفاده از const و enum و inline ها نسبت به define کردن ارجحیت دارد
۵	نكات مبهم
٧	آیتم ۳: هر جا موقعیتش وجود داشت از const استفاده کنید
١٠	توابع عضو const
١٨	آیتم ۵: فانکشنهای ++C چه چیزی را مینویسند و فراخوانی میکنند
۲٠	آیتم ۶: صریحا میتوانید اجازه ندهید از توابعی که کامپایلر تولید میکند استفاده شود
۲۳	آیتم ۷: در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید
۲٩	Factory چیست؟
۳۱	Abstract class چیست؟
٣٢	مثال از abstract classabstract
٣۴	Item 8 : Prevent exceptions from leaving destructors
٣٩	Item 9: Never call virtual functions during construction or destruction
۴٣	Item 10: Have assignment operators return a reference to *this
۴۵	آيتم ١٣ از فصل ٣
	Item 13: Use objects to manage resources.

استفاده از const و enum و inline ها نسبت به const کردن ارجحیت دارد

بهتر بود نامگذاری این قسمت به این صورت بود: ترجیح دادن کامپایلر به پیش پردازنده، چرا چنین چیزی رو میگیم؟ چون ممکنه با define# به عنوان یک بخش از زبان برخورد نشه. این تنها یکی از مشکلات استفاده از دستورات پیش پردازنده هست. هنگامی که شما تکه کد زیر رو مینویسید:

#define ASPECT RATIO 1.653

در این مورد اسمی که تحت عنوان ASPECT_RATIO مشخص کردهاید، ممکن است هیچگاه توسط کامپایلر دیده نشه، یعنی قبل از این که کد تحویل کامپایلر بشه، توسط پیش پردازنده این اسم حذف بشه. در این صورت، نام ASPECT_RATIO ممکنه هیچگاه وارد symbol table نشه.

نکته: symbol table چیست؟ symbol table یک ساختمان داده بسیار مهم هست که توسط کامپایلر ساخته شده و نگهداری میشود، این امر به منظور پیگیری رفتار دادهها انجام میشود یعنی کامپایلر اطلاعاتی در مورد مورد مورد مثل متغیرها و نام کلاسها و توابع و اشیاء و غیره را ذخیره می کند.

در این صورت، نام ASPECT_RATIO هیچگاه وارد constant هیچگاه وارد و اشاره به مقدار شما هنگام کامپایل کردن به اروری در مورد استفاده از مقدار constant برخورد کنید و اشاره به مقدار ۱.۶۵۳ مدتش. اگر ۱.۶۵۳ کنه شما نخواهید توانست بفهمید منظور کامپایلر همون ASPECT_RATIO هستش. اگر ASPECT_RATIO در فایل هدر و توسط یک شخص دیگر نوشته شده باشد، در این صورت شما هرگز نمی توانید بفهمید که این مقدار ۱.۶۵۳ از کجا اومده، و این موضوع تنها اتلاف وقت خواهد بود. این موضوع حتی موقع استفاده از دیباگر نیز دردسر ساز خواهد شد، چرا که، ممکنه اسمی که شما دارید استفاده می کنید در این صورت راه حل استفاده از یک مقدار constant به جای استفاده از ماکرو خواهد بود.

const double AspectRatio=1.653;

این مقدار ثابت بوده و متعلق به زبان میباشد و همواره توسط compiler دیده می شود و قطعا وارد symbol table نیز می شود. همچنین در مورد متغیرهای ممیز شناور مثل همین مثال خودمون استفاده از symbol table میشود. این مورد به این دلیل از constant موجب تولید کد کمتری نسبت به نمونه ی مشابه با define میسود. این مورد به این دلیل رخ میدهد که وقتی از define استفاده می کنیم، پیش پردازنده هر جا که از ASPECT_RATIO رخ میدهد که وقتی از مقدار ۱۶۵۳ جایگزین می کنید و به همین دلیل چندین کپی از مقدار ۱۶۵۳ در استفاده شده را با مقدار ۱۶۵۳ جایگزین می کنید و به همین دلیل چندین کپی از مقدار صورت object code شما تولید میشه، اما اگر AspectRatio به صورت tonstant استفاده بشه در این صورت یک کپی تنها در برنامه خواهد بود.

وقتی ما define# هارو با مقادیر constant جایگزین می کنیم، دو نکته پیش میآید که باید گفته شود. اول تعریف مقادیر constant به صورت اشاره گری است. چرا که معمولا تعریف مقادیر constant در فایل هدر انجام می پذیرد، این مهم است که پوینتری که استفاده می شود نیز به صورت const تعریف شود. برای تعریف یک مقدار constant از نوع *char در هدر فایل می بایست دوبار از constant استفاده شود.

const char* const str="Saeed Masoomi";

برای بررسی معنا و مفهوم کامل استفاده از const ، به خصوص در مورد استفاده با اشاره گرها، باید تا آیتم بعدی منتظر بمانیم، اما، لازم به ذکر است که استفاده از اشیاء string نسبت به *char های ارجحیت دارند، در این صورت رشته ی پیشین که نوشتیم را می توانیم به سادگی به صورت زیر بنویسیم.

const std::string str("Saeed Masoomi");

دومین موردی که نیاز به بررسی دارد، استفاده از constantها در کلاسها است. بـرای محـدود کـردن scope یک مقدار constant به یک کلاس، شما باید آن را به عنوان یک عضو کلاس تعریف کنید، و برای

این که اطمینان پیدا کنید که تنها یک کپی از آن مقدار constant وجود دارد، مجبورید آن عضو را به صورت static دربیاورید.

```
class GamePlayer{
  private:
    static const int numTurns =5;
    int scores[numTurns];
};
```

آنچه که شما در کد بالا میبینید یک declartion(اعلان) از NumTurns بوده، و نه یک declare). در واقع در declare کردن شما به کامپایلر در مورد type، size اطلاعات را میدهید ولی در define کردن شما به کامپایلر در مورد define کردن علاوه بر این موارد شما رزرو حافظه نیز هیچ مقداری در حافظه رزرو نمی شود. اما در definition کردن علاوه بر این موارد شما رزرو حافظه نیز دارید. به صورت معمول، در +++ شما برای هر چیزی که استفاده می کنید باید یک constant انجام بدید، اما در مورد constant هایی که مربوط به class هستند و به صورت static و از نوع بدید، اما در مورد type هایی مثل integer، char و استفنا محسوب می شوند. تا وقتی که شما آدرسی برای آنها تعیین نکرده باشید می توانید declare شون کنید و بدون این که declare براشون تعیین کرده باشید از آنها استفاده بکنید. اگر آدرس یک مقدار constant مربوط به کلاس را نگیرید، یا این که compiler شما به صورت اشتباه اصرار بر definition داشته باشید (با این وجود که شما آدرس آن را نگرفته باشید) می توانید به صورت زیر یک تعریف مجزا برای آن فراهم کنید.

const int GamePlayer::numTurns; //definition of numTurns

کد بالا که برای define کردن استفاده میشود، میبایست در فایل implementation باشد، نه در هدر فایل declare باشد، نه در هدر فایل declare میشود (یعنی فایل. برای این که مقدار اولیهی ثابت کلاس وقتی فراهم میشود که مقدار ثابت میشود (یعنی numTurns مقدار کردن فاقدار کردن فایدای در هنگام define کردن نمی تواند بگیرد.

دقت کنید که، نمی توان constant مربوط به یک class را با استفاده از define ایجاد کرد، چرا که define #define اهمیتی به scopeهای ما نمیدهد. زمانی که یک ماکرو تعریف شود، برای همهی قسمتهای کامپایل آن ماکرو صحیح و معتبر است (مگر این که شما در جایی در بین خطوط کد آن را define کنید). که این بدین معنی است که نه تنها نمی توان از define برای مقادیر constant مربوط به کنید). که این بدین معنی است که نه تنها نمی توان برای هیچگونه encapsulation از آن استفاده کرد، یعنی، وقتی ما از define استفاده می کنیم دیگر چیزی به شکل private نداریم. در نظر داشته باشید که داده های const

کامپایلرهای قدیمی تر ممکن است که شکل کد بالا را نپذیرند، چرا که فراهم کردن مقدار اولیه برای یک عضو static در هنگام declare کردن درست نیست. در نتیجه، کامپایلرهای قدیمی تر به شما اجازه

میدهند که مقداردهی اولیه درون کلاسی داشته باشید آن هم تنها برای نوعهای integralی و تنها برای و تنها برای syntax ها. در مواردی که syntax بالا نامعتبر باشد و نتوانیم از آن استفاده کنیم، شما باید مقداردهی اولیه را هنگامی که در حال define کردن هستید انجام دهید.

```
class CostEstimate
{
public:
    static const double FudgeFactor;
};
//in the implementation file
const double CostEstimate::FudgeFactor=1.35;
```

این تقریبا همه ی چیزی که شما نیاز دارید را رفع می کند. تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم وقتی است که شما مقدار ثابت یک کلاس را در هنگام کامپایل تایم نیاز داشته باشید، مثل declartion یک آرایه که کامپایلر نیاز به دانستن سایز آرایه داشته باشد و کامپایلرهای قدیمی چنین چیزی را پشتیبانی نمی کردند. در این صورت راه حل پذیرفته شده استفاده از enum hack بود که به صورت زیر از آن استفاده می شد.

```
class Bunch {
  enum { size = 1000 };
  int i[size];
};
```

بهتره یک سری اطلاعات بیشتر در مورد enum hack رو با همدیگه ببینیم. اول این که، روش hack بیشتر از اون که شبیه const رفتار کند، رفتاری شبیه به define دارد، و در بسرخی مسوارد شسما چنین چیزی را میخواهید. به طور مثال، مشکلی وجود ندارد که ما آدرس یک const را بگیریم، اما ما نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم که در مورد define نیز دقیقا به همین گونه میباشد. اگر شسما بخواهید که دیگران نتوانند اشاره گر و یا رفرنسی رو بر روی مقدار ثابت lintegral شما بگیرند، استفاده از mum همچین چیزی رو برای شما مرتفع می کند. (برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید آیتم ۱۸ را ببینید). همچنین، کامپایلرهای خوب حافظه ی جداگانه ای برای اشیاء const کنار نمیگذارند (مگر این که شما یک اشاره گر و یا رفرنس به شیء بسازید)، اما کامپایلرهای متوسط ممکنه این کارو بکنند، و شسما

قطعا دوست دارید که حافظه ی جداگانهای برای چنین اشیایی ساخته نشه. مثل define#، استفاده از enum ها از چنین هدر رفت حافظه اضافه جلوگیری می شود.

علت دوم برای آشنایی با enum hack کاملایک چیز عملی است. خیلی از کدها از آن استفاده می کنند، بنابراین لازمه که وقتی چنین چیزی رو دیدیم بشناسیمش. در حقیقت، enum hack پایهی تکنیک template metaprogramming هست.

بگذارید به بحث اصلی این قسمت برگردیم، یعنی دستورات پیش پردازنده، یک استفاده نادرست از #define برای پیادهسازیه macro ها میباشد که شبیه توابع هستند اما سربار فراخوانی تابع را ندارند. در اینجا یک ماکرو را با هم میبینیم که یک تابع مثل f را فراخوانی میکند.

گویا در ++C جدید نمی توانیم از توابع ماکرو به همون صورتی که دیدیم استفاده کنیم.

ما از توابع ماکرو به دو دلیل استفاده می کردیم یکی این که هر تایپی را می پذیرفتند و دیگر این که سربار فراخوانی نداشتند، خوشبختانه ما می توانیم همه ی این مزیتها را بعلاوه ی رفتارهای قابل پیش بینی و امنیت تایپ خروجی را با استفاده از توابع عادی داشته باشیم، همه ی چیزی که نیاز داریم استفاده از template و inline function می باشد. (در کد زیر f یک تابع دیگر می باشد).

```
template<typename T>
inline void callWithMax(const T&a,const T&b)
{
    f(a>b?a:b);
}
```

در کد بالا چون نوع متغیر T را نمیدانیم، آن را به صورت refrence به const پاس میدهیم.

با توجه به موجود بودن const، enum و const، enum نیاز شما به دستورات پیش پردازنده به خصوص define لاامی کند، اما واقعا نمیتوان دستورات پیش پردازنده را حذف کرد. Hinclude کماکان ضروری است، و دستورات hifndef و hifndef کماکان نقش مهمی در کنترل کردن کامپایل دارند. هنوز نمی توانیم از دست دستورات پیش پردازنده خلاصی پیدا کنیم، اما شما باید از پیش پردازنده کمتر استفاده کنید.

نكات مبهم

۱- چطور نمی توانیم آدرس یک enum را بگیریم؟ مگر آنها در حافظه نیستند؟

برای پاسخ به این سوال enum زیر را در نظر بگیرید:

```
enum example {
    first_value,
    second_value
};
```

در این حالت گرفتن آدرس first_value ممکن نیست چون در واقع first_value در حافظه مقداری را به خود اختصاص نداده است، بلکه صرفا یک مقدار ثابت در حافظه است، و یک نام دیگر بـرای حـافظهی صفرم(جایی که nullptr ها به آن اشاره میکنند) که البته شما نمی توانید آدرس آن را بگیرید.

اما در حالتی که شما یک enum رو declare کرده باشید(یک نمونه از این enum ساخته باشید) در این صورت می تونید حافظه آن را بگیرید مثال زیر می تواند یک مثال از enum بالا باشد.

```
enum example ex;
enum example *pointer=&ex;
```

۲- منظور از آدرس صفر چیست؟

آدرس صفر به جایی اشاره دارد که nullptr به آن اشاره دارد. مثال زیر را در این مورد ببینید.

```
int* pointer=nullptr;
cout<<pointer<<endl;</pre>
```

در مثال بالا خروجی pointer برابر با صفر است. در واقع nullptr به این اشاره دارد که پوینتری که ساخته شده فعلا به شیء خاصی اشاره ندارد، مگر این که آدرس آن را عوض کنیم.

*symbol table - چیست

symbol table یک ساختمان داده برای استفاده توسط کامپایلر میباشد، که در آن هر شناسهی کد در symbol table symbol برنامه به همراه اطلاعات الحاق شده و همچنین تعاریف مربوط ذخیره می شوند. در table هر شناسه به همراه scope، type و خطی که آن اتفاق افتاده ذخیره می شود.

Symbol table می تواند توسط الگوریتمهای LinkedList و HashTable و یا Tree ها پیادهسازی شود. معمولا از اپراتورهای زیر برای تعریف یک symbol table استفاده می شود.

Operation	Function
allocate	to allocate a new empty symbol table
free	to remove all entries and free storage of symbol table
lookup	to search for a name and return pointer to its entry
insert	to insert a name in a symbol table and return a pointer to its entry
set_attribute	to associate an attribute with a given entry
get_attribute	to get an attribute associated with a given entry

کد زیر را در ++C در نظر بگیرید.

```
// Define a global function
int add(int a, int b)
{
  int sum = 0;
  sum = a + b;
  return sum;
}
```

symbol table مربوطه برای کد بالا به صورت زیر خواهد بود.

NAME	ТҮРЕ	SCOPE
add	function	global
а	int	function parameter
b	int	function parameter
sum	int	local

آیتم ۳: هر جا موقعیتش وجود داشت از const استفاده کنید.

یک نکته ی جالب در مورد const این است که شما می توانید یک محدودیت معنایی به این صورت تعریف کنید که یک شیء خاص نمی تواند در طول برنامه تغییر کند- و کامپایلر این محدودیت را اعمال خواهد کرد. این موضوع به شما اجازه میدهد که هم به کامپایلر و هم به دیگر برنامه نویسها بگویید که یک متغیر می بایست در طول برنامه بدون تغییر باقی بماند. هر موقع دوست داشتید که چنین اتفاقی

برای یک شیء بیفته، باید حتما از const استفاده کنید، چرا که تنها در این صورت میباشد که میتوانید روی کمک کامپایلر حساب کنید تا چنین محدودیتی هیچگاه نقض نشه.

می توان گفت که کلمه ی کلیدی const یک کلمه ی کلیدی چند کاره است. در بیرون از کلاسها، می توانید از در برای متغیرهای global و یا global استفاده کنید، همچنین برای آبجکتهایی که به صورت static در file, function و یا block scope تعریف شده اند می توانید از آن استفاده کنید. در داخل کلاسها، می توانید هم به صورت static و هم به صورت non-static استفاده کنید. برای اشاره گرها، می توانید در مورد const بودن دو چیز تصمیم بگیرید، یکی این که خود استفاده کنید. برای اشاره گرها، می توانید در مورد const باشد، و یا این که داده هایی که به آن اشاره می شود به صورت const باشد.

در نگاه اول syntax استفاده شده پیچیده به نظر میرسد. اگر const سمت چپ * دیده بشه در این صورت data ای که اشاره گر بهش اشاره میکنه به صورت const هستش، اما اگر const سمت راست * دیده بشه در این صورت خود اشاره گر به صورت ثابت تعریف می شود، و اگر const در هر دو سمت دیده شود در این صورت هر دو ثابت خواهند شد.

بعضی از برنامهنویسها به خاطر قاعده ی بالا ممکن است که const رو قبل از type بیارن که تغییری در معنای کد نخواهد داشت. در این صورت هر دو تابع زیر ممکن است در دنیای واقعی وجود داشته باشند.

```
void f1(const int *pw); // f1 takes a pointer to a constant int
```

```
void f2(int const *pw); //f2 does so
```

از اونجایی که هر دو فرم در دنیای واقعی وجود دارند، باید با این فرمتها آشنا بشید.

رفتار T بر اساس اشاره گرها مدل شدهاند، بنابراین یک iterator خیلی شبیه به T رفتار می STL با به بنابراین یک STL با به عنوان iterator به مثابه تعریف یک pointer const هستش (یعنی، می کند. تعریف یک iterator به عنوان terator به مثابه تعریف یک T در این صورت iterator قادر نخواهد بود که به چیز دیگری اشاره کند و تغییر کند، اما چیزی که به آن اشاره می کند می تواند تغییر کند یعنی دیتا می تواند تغییر کند. اگر شام نیاز به یک const تغییر کند بهش اشاره میشه به صورت const باشه و قابل تغییر نباشه (یعنی T دارید:

```
const std::vector<int>::iterator iter=vec.begin();
*iter=10; //OK, changes what iter points to
++iter; //error,iter is const

std::vector<int>::const_iterator citer=vec.begin();
*citer=10; //error! *citer is const
++citer; //fine,changes citer
```

یکی از قویترین کاربردهای استفاده از const، کاربردی است که در تعریف توابع دارنـد. در تعریـف تـابع، const میتواند اشاره به متغیر برگردان شده از تابع، پارامترهای تکی و یا عضو تابع داشته باشند و یـا بـه کل تابع اشاره داشته باشند.

این که تابعی داشته باشیم که یک مقدار ثابت را برگرداند این امکان را در اختیار برنامهنویس میگذارد که خطاهایی که سمت مشتری گرفته میشود را بدون این که امنیت و یا کارآیی کد کاهش پیدا کند، کاهش دهد. به طور مثال، operator (*) را در نظر داشته باشید که برای اعداد rational که در بخش ۲۴ بررسی خواهید کرد استفاده میشوند.

```
class Rational {...};
const Rational operator*(const Rational & Ihs, const Rational & rhs);
```

بسیاری از برنامهنویسها وقتی این کد رو میبینند دچار اشتباه میشوند(ترسناکه:)) . چـرا بایـد خـروجی «operator به صورت یک آبجکت const باشه؟ چون اگه همچین چیزی نبود ممکن بود کسی که از این کد استفاده می کنه دچار یک اشتباه بزرگی مثل این بشه:

Rational a,b,c;

(a*b)=c;

نمی دونم دقیقا چرا یک برنامه نویس دوست داره که حاصلضرب دو تا عدد را برابر با یک مقداری قرار بده، ولی می دونم برنامه نویسهای زیادی وجود دارند که بدون این که بخواند، این اشتباه رو مرتکب می شوند. به عنوان یک مثال حالت زیر رو ببینید.

if(a*b=c)

مثلا در کد بالا برنامهنویس هدفش مقایسه دو مقدار بوده ولی اشتباها داره عمل انتساب رو انجام میده. چنین کدی در مورد متغیرهای built-in منجر به خطا می شود و کامپایل نمی شود. یکی از نشانه های این که یک متغیر که توسط user تعریف شده خوبه یا نه این هست که بتونن با متغیرهای اشانه های این که یک متغیر که توسط sal تعریف شده خوبه یا نه این هست که بتونن با متغیرهای built-in ترکیب شوند و همچنین عملکرد یکسانی داشته باشند. (برای اطلاعات بیشتر بخش ۱۸ رو ببینید)، این که اجازه بدیم که حاصل و تا مقدار برابر با یک عبارت قرار بگیره به اندازه ی کافی برای من عذاب آوره. تعریف اپراتور ضرب (*) به صورت const می تونه از چنین چیزی جلوگیری کنه، و دقیقا به همین دلیل هست که در اینجا از const استفاده کردیم.

در مورد پارامتر const چیز جدید وجود ندارد، اونا دقیقا مثل اشیاء const محلی رفتار می کنند.

توابع عضو const

هدف استفاده از const بر روی توابع عضو این است که مشخص کنیم چه تـوابعی بـر روی اشـیاء const باید صدا زده شوند. چنین توابعی به دو دلیل اهمیت دارند، اول این که، باعث میشند که مـاهیت کلاس به راحتی فهمیده بشه، این خیلی مهمه که بدونیم چه تابعی ممکنه یک شیء رو تغییر بده و چـه تـابعی نمی تونه. دوم این که، اونها به ما اجازه میدهند که با اشیاء const کار کنیم. این مورد خیلی در نوشتن کد سریع مهمه، در این مورد در آیتم ۲۰ بیشتر خواهیم دید، امـا یکی از راههـای ابتـدایی بـرای بهبـود بخشیدن به کارآیی برنامه پاس دادن آبجکتها به صورت refrence-to-const هست.این تکنیـک وقـتی قابل دسترسی دارد که توابع عضو const وجود داشته باشند.

خیلی از مردم این حقیقت رو نادیده میگیرند که میتونند برای اشیاء const توابع overload مربوطه شرو بنویسند، اما این یک ویژگیمهم در زبان C_{++} است.

```
class TextBlock{
public:
   TextBlock(const char* in){text=in;}
  const char& operator[](std::size t position) const
  {return text[position];}
  char& operator[](std::size t position)
  {return text[position];}
private:
  std::string text;
};
                       اپراتور [] مربوط به TextBlock رو می تونیم به صورتهای زیر استفاده کنیم.
  TextBlock tb("Hello");
  std::cout<<tb[0]<<endl;
  const TextBlock ctb("World");
  std::cout<<ctb[0]<<endl;
```

در مورد کد بالا وقتی tb[0] رو صدا میزنیم تابع non-cost صدا زده میشه چون شیء tb به صورت const تعریف نشده ولی در مورد فراخوانی cb[0] تابع const تعریف نشده ولی در مورد فراخوانی

همچنین توجه داشته باشید که مقدار برگردان شده از اپراتور [] از شیء non-const ، یک رفرنس به char است-یعنی خود char برگردان نخواهد شد. اگر اپراتور [] یک char ساده را برگردان میکرد، عبارتی مثل حالت زیر کامپایل نمیشد.

```
tb[0]='x';
```

این به این دلیل است که نمی توان مقدار برگردان شده از یک تابع را در صورتی که type به صورت این به این دلیل است که نمی توان مقدار برگردان شده از یک تابع را در صورتی که C++ اشیاء را built-in باشد را تغییر داد. حتی اگر انجام چنین کاری انجام شدنی بود، این حقیقت که C++ اشیاء را by value برگردان می کند (آیتم شماره C++ را برای این مورد ببینید)، این معنی را خواهد داشت که یک کپی از C++ تغییر پیدا خواهد کرد، نه خود C++ نه خود C++ و این رفتاری نیست که شما بخواهید.

اجازه بدهید یک نگاه مختصری به فلسفه این موضوع بپردازیم. این که تابع عضو به صورت const باشد چه معنیای خواهد داشت؟ دو فلسفه در این مورد وجود دارد: bitwise constness (که همچنین به عنوان physical constness شناخته می شود) و همچنین

فلسفه bitwise const باور دارد که تابع عضو به صورت const است اگر و تنها اگر، هیچ دیتای عضو کلاس را تغییر ندهد(حتی آنهایی که به صورت static هستند)، یعنی هیچ تغییری در آبجکت ندهد. یک چیز خوب در مورد bitwise constness این است که پیدا کردن violation در این فلسفه خیلی یک چیز خوب در مورد sassignment این است که پیدا کردن وی داده ی عضو کلاس آسان است : در این حالت کامپایلر تنها به این نگاه می کند که constness روی داده ی عضو کلاس رخ داده یا نه. در حقیقت، bitwise constness تعریف ++C از constness هست، و یک تابع عضو sonstness را از شیءای که invoke شده ندارد.

متاسفانه، بسیاری از توابع عضو که این فلسفه const را تا حدودی رعایت میکنند، تست bitwise قبول میشند. به طور مشخص، یک تابع عضو که تنها پوینتری که به چیزی اشاره میکند را تغییر میدهد، مثل یک تابع عضو const عمل نمیکند. اما اگر تنها اشاره گر درون شیء باشد، تابع const میدهد، مثل یک تابع عضو tonst عمل نمیکیرد. این موضوع می تواند باعث رخ دادن یک رویه غیرعادی در برنامه شود. به طور مثال فرض کنید که ما یک کلاس مثل TextBlock که قبلا دیدیم، در نظر بگیریم که در آن دیتا به صورت *char ذخیره شده (به صورت string نیست)، به این دلیل که در این مورد نیاز به ارتباط با C API داریم، چیزی در مورد اشیاء string نخواهد دانست.

```
class TextBlock{
public:
    TextBlock(char* in){pText=in;}

    char& operator[](std::size_t position) const
    {return pText[position];}

private:
    char *pText;
};
```

این کلاس به طور نامناسبی اپراتور [] را به عنوان یک تابع عضو const تعریف کرده است، این تعریف با توجه به این که خود تابع یک رفرنس به داده ی درونی شیء را برمیگرداند درست نیست(این موضوع به صورت گسترده تری در بخش ۲۸ مورد بررسی قرار خواهد گرفت). صرف نظر از این مشکل، اپراتور [] هیچگونه تغییری نمی تواند در pText اعمال کند. در نتیجه، کامپایلر بدون دردسر و با خوشحالی برای اپراتور [] کد رو تولید خواهد کرد، چون تمام چیزی که کامپایلر در این مورد بررسی می کند، این است که bitwise const درست باشه، اما بیایید نگاه کنیم ببینیم این کد می تونه باعث چه اتفاقی بشه:

اگر یک برنامه به صورت زیر بنویسیم ممکنه بتونیم مقدار char* pText رو تغییر بدیم.

```
const TextBlock cctb("Hello");
char *pc=& cctb[0];
*pc='r';
```

اما در خاطر داشته باشید که چون این const یک bitwise-const هست ممکنه بتونید مقدار رو تغییر بدید و ممکنه هم نتونید این کار رو انجام بدید. در واقع در این مورد خاص کامپایلر ایرادی به کد شما نمیگیرد و کد را برای شما کامپایل می کند ولی موقع اجرا ممکنه برنامه crash کند.

مطمعنا هر کسی می تونه به کد قبلی ایراد بگیره که چرا تنها تابع عضو const را برای آن ساخته ایم و در عین حال می خواهیم یک مقدار non-static رو تغییر بدهیم؟ در واقع این مشکل در مورد استفاده از توابع const وجود داره، ما دوست داریم که توابع const رو داشته باشیم در عین حال متغیرهایی نیز جزو کلاس وجود داشته باشند که بتونیم اون هارو درون تابع const تغییر بدهیم.

این مشکل ما رو به سمت logical constness رهنمون می کنه. کد زیر را ببینید:

```
class TextBlock {
public:
    std::size_t length() const;

private:
    char *pText;
    std::size_t textLength;
    bool lengthIsValid;
};
std::size_t TextBlock::length() const
{
```

```
if(!lengthIsValid)
{
    textLength=strlen(pText);
    lengthIsValid=true;
}
return textLength;
}
```

در این کد ما در تابع ()length قصد داریم که مشتری هر موقع درخواست داد مقدار bitwise فلعا نمی تواند یک bitwise برگردان بشه، که همون اندازه ی text ورودی است. چنین پیاده سازی ای قطعا نمی تواند یک lengthIsValid ممکن const باشد، چرا که همانطور که در که مشخص است هم txtLength و هم bitwise constness یافشاری می کنند و است مقدارشان در طول برنامه تغییر کند. اما کامپایلرها بر روی bitwise constness پافشاری می کنند و اجازه نمیدهند درون یک تابع const شما یک دیتای عضو را تغییر بدهید. در این صورت شما چکار می کنید؟

راه حل خیلی ساده است: در این مورد از mutable استفاده خواهیم کرد. Mutable داده ی non-static عضو را از محدودیت bitwise آزاد می کنند. در این صورت کد به صورت زیر خواهد شد.

```
class TextBlock{
public:
    std::size_t length() const;

private:
    char *pText;
    mutable std::size_t textLength;
    mutable bool lengthIsValid;
};

std::size_t TextBlock::length() const
{
    if(!lengthIsValid)
    {
        textLength=strlen(pText);
    }
}
```

```
lengthIsValid=true;
}
return textLength;
}
```

جلوگیری از دوبار استفاده کردن تابع عضو const و non-const

استفاده از mutable یک راه حل خوب برای مساله ی bitwise-constness هست، اما mutable نمی تونه همه ی مشکلات مربوط به مشکلات مربوط به const رو حل و فصل کنه. به طـور مثـال، اپراتـور [] را در کلاس TextBlock در نظر بگیرید که نه تنها مشـکل برگردانـدن رفـرنس بـه character رو داره، بلکـه مشکل bounds checking و یه سری مشـکلات دیگـه رو هم داره. قـرار دادن همه ی این مشـکلات در توابع اپراتور const و const ممکنه چنین مشکلاتی رو برای ما ایجاد بکنه:

```
class TextBlock{
public:
  const char& operator[](std::size t position) const
  {
     //...
     //do bound checking, log access data
    // and verify data integrity
     //...
    return text[position];
  }
  char& operator[](std::size t position)
  {
     //...
    //do bounds checking
    //log access data
    //verify data integrity
     //...
     return text[position];
```

```
private:
    std::string text;
};
```

اوپس، می تونید ببینید که کد رو دوبار داریم تکرار می کنیم، که باعث میشه کامپایل تایم کد بالا بره، bound نگه داری کد سخت تر بشه، و همچنین موجب code-bloat بشه. قطعا میشه که یه چیزایی مثل bound نگه داری کد سخت تر بشه، و همچنین موجب checking باشده و بقیه موارد رو به توابع دیگه انتقال دید (طبیعت باید private باشه) که هر دو ورژن [] operator بتونن صداش بزنند، اما بازم شما دارید دوبار یک کد رو استفاده می کنید.

تمام اون چیزی که ما نیاز داریم این هست که اپراتور [] را یک بار تعریف کنیم و دو کاربرد برای آن داشته باشیم، در این صورت شما نیاز دارید که یک ورژن از اپراتور [] داشته باشید که دیگری رو صدا بزنه. و این مورد نیاز به این داره که constness رو کنار بگذاریم.

به عنوان یک قاعده کلی، cast کردن یک ایده بد به شمار میآید، در واقع ما یک آیتم برای همین مورد اختصاص دادیم که بگیم cast کردن ایده خوبی نیست که در آیتم ۲۷ خواهیم دید، اما این که که دوبار بنویسیم از اون هم بدتره. در این مورد، ورژن const اپراتور [] دقیقا همان کاری را انجام می دهد که ورژن non-const انجام می دهد. کنار گذاشتن const بودن یک شیء در هنگام برگردان کردن یک که ورژن hor-const انجام می دهد. کنار گذاشتن که اپراتور pon-const رو صدا میزنه در ابتدا باید یک شیء به صورت tonst در این مورد، چون کسی که اپراتور گذاشتن const بودن مقدار برگردان شده شیء به صورت tonst داشت باشه، در این صورت کنار گذاشتن مصورت داشتن یک اپرتور امن هستش. در غیر این صورت نمی توان آن شیء را صدا زد. در این صورت داشتن یک اپرتور امن هست، در غیر این مورد مجبوریم از cast میزنه یک راه مطمعن برای جلوگیری از دوباره نویسی که هست، اگر چه در این مورد مجبوریم از cast استفاده کنیم. در اینجا کد این مورد را خواهیم دید ولی برای این که که و چیزی که الان گفتیم براتون مشخص تر بشه بهتره که توضیحاتی که در ادامه میدیم رو هم با دقت بخونید.

همانطور که می توانید ببینید، کد دو تا cast داره، نه یکی. ما می خواهیم که اپراتور non-const فرم در این صورت const رو فراخوانی بکنه، اما اگه ما داخل اپراتور non-const، اپراتور [] رو صدا بزنیم، در این صورت برگشتی فقط خودمون رو صدا خواهیم زد و تو لوپ میفیتیم. برای جلوگیری از یک لوپ بینیهایت، ما باید مشخص کنیم که می خواهیم اپراتور [] را از نوع const صدا بزنیم، اما راه مستقیمی برای این کار وجود نداره. بجای این کار، ما تایپ طبیعیه this را از this به ما از TextBlock به را از tonst به ما از const تغییر میدهیم یا همان cast می کنیم. بله ما از cast برای اضافه کردن tonst بد در این صورت ما دو تا cast خواهیم داشت: یکی برای اضافه کردن const به دا در این صورت ما دو تا const خواهیم داشت: یکی برای اضافه کردن const از در این که بگیم اپراتور [] ورژن const رو صدا بزنه)، و دیگری برای حذف کردن در ایراتور [] برای مقداری که برگردان شده.

آن const بودن رو اضافه می کنه تنها برای این هست که تبدیل امنی ایجاد بشه (نه این که deری بشه که یک شیء non-const به فرمت const ارسال بشه)، در این صورت ما از static_cast برای این مورد استفاده کردیم. و const که const بودن رو حذف می کنه، با استفاده از const_cast قابل انجام هست، بنابراین در این مورد ما راه حل دیگری نداشتیم (به صورت تکنیکال، داریم، C-style cast انجام هست، بنابراین در این مورد ما راه حل دیگری نداشتیم (به صورت تکنیکال، داریم، cost) در می تونه در این مورد به ما کمک کنه، اما طبق توضیحاتی که در آیتم ۲۷ خواهیم داد، چنین const_cast و const_cast و static_cast موارد خیلی کمی باید مورد استفاده قرار بگیرد، اگر شـما در حـال حـاظر بـا static_cast و آشنایی دارید در این صورت آیتم ۲۷ یک مرور کلی بر دانستههای شما خواهد بود).

سوای هر چیز دیگری، ما در این مثال یک اپراتور را فراخوانی کردهایم، بنابراین یه مقداری syntax استفاده شده عجیب شد. نتیجه ممکنه یک کد زیبا نباشه، اما نتیجه خوبی بر روی جلوگیری از دوباره نویسی کد داره. ما به نتیجهای که میخواستیم رسیدیم، اما این که این کار ارزشش رو داره چیزی هست که شما میتونید خودتون تعیینش کنید، دوبار یک کد رو بنویسید و یا این که به این syntax ترساک اکتفا کنید، اما این تکنیک ارزش گفتن رو داشت.

آیتم ۵: فانکشنهای C_{++} چه چیزی را مینویسند و فراخوانی می کنند.

چه موقع یک کلاس خالی یک کلاس خالی نیست؟ وقتی که C++ وارد میدان می شود. وقتی شما و destructor و پیزی رو تعریف نکنید، خود کامپایلر ورژن خودش رو از کپی سازنده، اپراتور انتساب، و constructor اعلان می کنه، اگر شما کلا هیچ constructorای رو اعلان نکرده باشید در این صورت کامپایلر یک سازنده پیش فرض برای شما ایجاد می کنه. همه ی این توابع به صورت public خواهند بود. در نتیجه، اگر شما یک همچین چیزی رو بنویسید:

```
class empty
{
};
```

این در واقع مشابه این هست که شما کد رو به صورت زیر مینوشتید:

این توابع در صورت نیاز بهشون تولید میشند، اما این که بهشون نیاز داشته باشیم خیلی سادهست، کدهای زیر باعث تولید هر کدام از توابع بالا میشند:

```
Empty e1; //default constructor

Empty e2(e1); // copy constructor

e2=e1; //copy assignment
```

این که اجازه بدهیم که کامپایلر توابع را برای ما بنویسد، در این صورت توابع دقیقا چه کاری برای ما انجام خواهند داد؟ سازنده پیش فرض و یک نابودگر اولیه در واقع توسط کامپایلر جاگذاری می شود. توجه داشته باشید که نابودکننده به صورت non-virtual میباشد (آیتم ۷ رو ببینید)، مگر این که این کلاس از یک کلاس دیگر ارث بری کرده باشد که در اون کلاس یک destructor به صورت virtual تعریف شده باشد.

همچنین برای copy constructor و اپراتور copy assignment و اپراتور copy constructor و اپراتور non-static رو در سورس مربوط به شیء نهایی کیپی می کنه. به طور مثال، یک mon-static به نام NamedObject رو در نظر بگیرید که به شما اجازه میده که با اشیاء نوع T کار کنید:

```
class NamedObject{
  public:
    NamedObject(const char* name,const T& value);
    NamedObject(const std::string& name,const T& value);
  private:
    std::string nameValue;
    T objectValue;
};
```

چون یک سازنده در namedObject اعلان شده، کامپایلر constructor پیشفرض رو در این مورد تولید نمی کنه. این خیلی مهمه. این یعنی که اگر شما با دقت بیشتری یک کلاس رو طراحی کنید، که در اون سازندهای وجود داشته باشه که آرگومان بگیره، در این صورت نیاز نیست نگران این باشیم که کامپایلر دوباره بخواد سازنده کلاس رو دوباره بسازه، که حتی هیچ آرگومانی هم نپذیره.

NamedObject نه کپی سازنده و نه اپراتور انتساب رو اعلان کرده، در این صورت خود کامپایلر دست به کار میشه و این توابع رو تولید می کنه (البته یادتون باشه که در صورتی که نیاز باشه این کار رو انجام میده). به کد کپی سازنده زیر نگاه کنید. نحوهی تعریف سازنده کلاس در پیاده سازی به صورت زیر خواهد بود.

```
NamedObject<T>::NamedObject(const char *name, const T &value)
{
    nameValue=name;
    objectValue=value;
}
```

```
NamedObject<int> no1("Smallest Prime number",2);
```

NamedObject<int> no2(no1); //calls copy constructor

کپی سازنده ای که توسط کامپایلر تولید میشود، می بایست no2.nameValue و no1.nameValue توسط no1.nameValue و no1.ObjectValue آغازدهی کند. نوع no1.nameValue رشته خواهد بود، و string می سازنده دارد، در این صورت no2.nameValue با فراخوانی کپی سازنده امنانده دارد، در این صورت no1.nameValue با فراخوانی کپی سازنده امنانده این میشود، دقت کنید آرگومان کپی سازنده string همان no1.nameValue خواهد بود، و int یک نوع بود. از طرف دیگه، نوع hojectValue::\ObjectValue مشخصا مشخصا خواهد بود، و no1.ObjectValue به کار و یا no1.ObjectValue خواهد شد.

آیتم ۶: صریحا می توانید اجازه ندهید از توابعی که کامپایلر تولید می کند استفاده شود

فرض کنید که یک سیستم مدیریت املاک داریم که کارش فروختن خانه هست، و نرم افزاری که چنین چیزی را مدیریت میکند طبیعتا دارای یک کلاس هست که خانههای برای فروش را ارایه میکند:

```
class HomeForSale
{
};
```

همچنان که هر مشاور املاکی در این سیستم به سادگی قابل دسترسی است، هر ویژگی نیز یکتا هست؟ نه ممکنه چند ملک در چند املاکی به ثبت رسیده باشه. این موردی است که، ایده ی کون کردن HomeForSale منطقی به نظر میرسد. چطور می تونیم چیزی رو کپی کنیم که از یک کلاس یونیک ارث بری کرده؟ بنابراین احتمالا شما دوست خواهید داشت که چنین کدهایی برایتان کامپایل نشوند.

```
HomeForSale h1;
HomeForSale h2;
```

HomeForSale h3(h1); // we want to not compile

h1=h2; //we want to not compile

در هر صورت، جلوگیری از کامپایل این کدها خیلی هم آسان نیست. معمولا، وقتی شما میخواهید که یک کلاس خاص از یک کاربرد خاص پشتیبانی نداشته باشه، به صورت ساده اون رو کلا تعریف نمی کنید. ولی همونطور که در آیتم ۵ دیدیم، این استراتژی برای کپی سازنده و اپراتور انتساب عمل نمی کنید. چون اگه اونها رو تعریف نکنیم کامپایلر در صورت لزوم ورژن دلخواه خودش از اینهارا برایمان میسازد. همچین چیزی شمارو توی تنگنا قرار میده، چرا که اگر کپی سازنده و یا اپراتور انتساب رو اعلان نکرده باشید، کامپایلر خودش این توابع رو برای شما خواهد ساخت. بنابراین کلاس، قابلیت کپی کردن رو پیدا می کنه. و اگر خودتون این توابع رو اعلان کرده باشید در این صورت هم دوباره کلاس از این توابع پشتیبانی داره!! . ولی هدف ما در این بخش این هست که از انجام چنین کاری ممانعت به عمل بیاوریم. کردن دوباره این توابع رو بگیریم، مجبوریم اونهارو خودمون تعریف کنیم، اما نیازی نیست که این توابع کردن دوباره این توابع رو باغریم، مجبوریم اونهارو خودمون تعریف کنیم، اما نیازی نیست که این توابع می کنیم. با اعلان کردن یک تابع عضو از این که کامپایلر دوباره کاری کنه و اون توابع رو بسازه جلوگیری کردیم، و با خصوصی اعلان کردنش می تونیم مطمعن بشیم که کسی نمی تونه بیرون از کلاس جلوگیری کردیم، و با خصوصی اعلان کردنش می تونیم مطمعن بشیم که کسی نمی تونه بیرون از کلاس جلوگیری و صدا بزنه.

این روش خیلی روش مطمعن و جامعی نیست(بعدها در C++ مدرن روش کامل تر را خواهیم دید). چرا این روش کاملی نیست؟ چرا که توابع عضو و توابع دوست همچنان می تونند توابع خصوصی رو صدا بزنند. مگراین که شما به اندازه ی کافی باهوش باشید که اونها رو کلا تعریف نکنید. حال اگر کسی کد شمارو داشته باشه و بخواهد که این چنین چیزی رو صدا بزنه، در موقع link-time به ارور خواهد خورد. این کلک که توابع عضو رو به صورت خصوصی تعریف کنیم و حواسمون جمع باشه که از اونها خودمون استفاده نکنیم، در یک کتابخانه ی خیلی معروف مثلا کتابخانه iostream انجام شده.

به عنوان مثال می تونید یک نگاهی به نحوه ی پیاده سازی ios_base, basic_ios و sentry توی پیاده سازی standat library داشته باشید. وقتی که این پیاده سازی هارو نگاه کنید متوجه می شوید که هم copy constructor و هم copy assignment operator به صورت خصوصی اعلان شده و هیچوقت تعریف یا define نشده اند. اعمال این کلک روی کلاس خودمون خیلی ساده است ببینید:

```
class HomeForSale
{
public:
    HomeForSale(); //declare constructor
private:
```

```
HomeForSale(const HomeForSale&);  //declare but not defined
HomeForSale& operator=(const HomeForSale&); //declare but not defined
};
HomeForSale::HomeForSale() //define constructor
{
}
```

شاید در کدهای بالا این نظرتون رو به خودش جلب کرده باشه که چـرا نـام پارامترهـای توابـع رو اصـلا نیاوردهایم!!. در واقع نیازی به ذکر کردن این اسامی نیز نیست، این یک توافق عمومی توی زبـان هسـت. چون این توابع اصلا قرار نیست که پیادهسازی بشن، پس چـه نیـازی بـه ذکـر کـردن اسـامی پارامترهـا هست؟

با پیاده سازی بالا، کامپایلر هیچ دسترسیای به مشتری نمیده که بتونه شیء HomeForSale رو کپی کنه، و حتی اگه شما بخواین توی تابع عضو و یا یک تابع دوست از این توابع ممنوعه استفاده کنید، اinker بهتون ارور میده. در خاطر داشته باشید که ما می تونیم خطایی که موقع compile time میگیریم بهتر از به به compile time ببریم(انجام این کار خیلی توصیه میشه، چون این که ارور رو زودتر بگیریم بهتر از این هست که بعدا بخواهیم خطارو ببینیم)، این کار رو می تونیم با اعلان کپی سازنده و اپراتور انتساب به صورت خصوصی انجام بدیم، اما نه در خود کلاس بلکه در کلاس base باید این کار انجام بشه، فرض کنید کلاس به صورت زیر باشه:

```
class unCopyable
{
protected:
   unCopyable() {}
   ~unCopyable() {}
private:
   unCopyable(const unCopyable&);
   unCopyable& operator=(const unCopyable&);
};
```

در این صورت کلاس HomeForSale رو از این کلاس ارث بری می کنیم.

```
class HomeForSale :private unCopyable
{
};
```

در این صورت اگه بخواهیم، مثلا اپراتور انتساب رو استفاده کنیم به همچین اروری برخورد خواهیم کرد.

Object of type 'HomeForSale' cannot be assigned because its copy assignment operator is implicitly deleted

چرا این کد درست کار میکنه؟ چرا که کامپایلر تلاش میکنه تا کپی سازنده و اپراتور انتساب رو بسرای هر کسی که تلاش میکنه تا شیء HomeForSale رو کپی کنه، بسازه، حتی اگه تسابع عضو و یسا تسابع دوست باشه. همانطور که در آیتم ۱۲ خواهیم دید، تابعی که کامپایلر برای این هسا تولید میکنه، سسعی میکنه تا همتای این توابع رو از کلاس base صدا بزنه، و چسنین فراخوانی reject میشه، چسرا که این توابع در کلاس base به صورت خصوصی تعریف شده.

پیادهسازی و استفاده از Uncopyable ظرافت خاص خودش رو داره، مثل این مورد که ارثبری از Uncopyable نیازی نیست به صورت public باشه (آیتم ۳۲ و ۳۹ رو ببینید)، و این که مخرب Uncopyable نیازی نیست به صورت virtual باشه (آیتم ۷ رو ببینید). چرا که Uncopyable هیچ نوع دیتایی نداره، در این صورت مستعد بهینهسازی کلاس خالی base هست که در آیتم ۳۹ خواهیم دید، دیتایی نداره، در این تکنیک ممکنه منجر به ارثبری چندگانه بشه (آیتم چهلم رو ببینید). ارثبری چندگانه، شما استفاده از این تکنیک ممکنه منجر به ارثبری چندگانه بشه (آیتم ۳۹ رو ببینید). در حالت کلی، شما می تونید این ظرافتهای طراحی رو نادیده بگیرید و همانطوری که Uncopyable رو دیدیم ازش استفاده کنید. همچنین شما می تونید از ورژنی که توی Boost هست استفاده کنید (آیتم ۵۵ رو ببینید). اسم اون کلاس مناسبیه فقط اسمش یه خورده غیر عادی بود که من عوضش کردم.

آیتم ۷: در کلاسهای والد چندریختی ، مخرب را به صورت virtual تعریف کنید.

روشهای زیادی وجود داره که بتونیم حساب کتاب زمان رو داشته باشیم، اما یک روش معقول این هست که یک کلاس base مثل TimeKeeper به همراه کلاسهای مشتق شده ایجاد کنیم. در تکه کد زیر همچین موردی رو نوشتیم:

```
{
public:
    TimeKeeper() {}
    ~TimeKeeper() {}
};
class AtmoicClock: public TimeKeeper{};
class WaterClock: public TimeKeeper{};
class WristWatch: public TimeKeeper{};
```

کد باید به صورتی نوشته بشه که مشتریها هر وقت دوست داشتند به زمان دسترسی داشته باشند و factory function نگران این نباشند که جزییات پیادهسازی به چه صورت است، در این صورت یک base نگران این نباشند که اشاره گری از کلاس base به کلاس جدید مشتق شده رو برمیگردونه در واقع همون) می تونه و getTimeKeeper برای برگرداندن یک اشاره گر به شیء timekeeping استفاده بشه (پس دقت کنید که factory function بود).

```
TimeKeeper* getTimeKeeper(); // returns a pointer to a dynamically allocated // object of a class derived from TimeKeeper
```

همانطور که میدانید چون آبجکت به صورت داینامیک تعریف شده، شیءای که از getTimeKeeper برگشت داده شده روی heap بوده، بنابراین برای این که از نشت حافظه و هدر رفت سایر منابع جلوگیری کنیم، این خیلی مهمه که هر شیء که به این شکل هست delete بشه:

```
TimeKeeper *ptk=getTimeKeeper(); //get dynamically allocated object from TimeKeeper //hierachy
//.... use it

delete ptk; //release it to avoid resource leak
```

آیتم ۱۳ نشان میدهد که انتظار delete کردن همچین چیزایی از مشتری خیلی خطرناکه:)، و آیتم ۱۸ نشان میدهد که چطور رابط factory function رو میتوان تغییر داد تا از خطاهای رایجی که مشتری میگیرد جلوگیری شود، اما چنین چیزی الان اولویت نداره، توی این آیتم ما به دنبال پیدا کردن یک راه حل برای یک ضعف بنیادی از کد بالا هستیم: حتی اگه مشتری همه چیز رو درست انجام بده، هیچ تضمینی وجود نداره که بدونیم برنامه چطور کار خواهد کرد.

مشکل اینجاست که getTimeKeeper یک پوینتر به شیء کلاس مشتق شده برمیگرداند(مثلا AtmicClock)، که این شیء توسط اشاره گر کلاس base میتواند (یعنی اشاره گر TimeKeeper)، و کلاس base (یعنی base) مخرب non-virtual ندارد. این شرایط باعث بروز یک فاجعه خواهد شد، چون در ++C وقتی کلاس فرزند رو از طریق اشاره گر به کلاس والـد delete می کنیم، و مخرب کلاس والد نیز به صورت non-virtual باشد، نـتیجه اجـرای کـد نامشـخص خواهد بود. عموما در صورت داشتن شرایط قبلی، در هنگام اجرای برنامه، قسمت مشتق شده از حافظه پاک نمیشه. اگر getTimeKeeper یک اشاره گر به شیء AtmoicClock بر گردونه، قسمت AtmoicClock از شيء(یعني، داده ی عضو که در کلاس AtmoicClock اعلان شده) احتمالا destroy نخواهد شد، یا اصلا مخرب AtmoicClock هرگز اجرا نخواهد شد. اگر چه، قسمت base class (یعنی قسمتی که به TimeKeeper مربوطه)معمولا destroy میشه، بنابراین منجر به حذف قسمتی از دادههای یک شیء میشه. این یک روش خیلی عالی توی نشت منابع هست، از بین رفتن ساختمان داده، و در نتیجه کلی زمان برای دیباگ کردن کد از شما خواهد گرفت. راه حل رفع کردن این مشکل خیلی ساده است: توی کلاس base یک مخرب virtual اضافه کنیم. در این صورت حذف کردن شیء از کلاس مشتق شده دقیقا همان چیزی خواهد بود که شما میخواهید. در این صورت همهی شیء حذف خواهـد شد، که شامل همهی قسمتهای کلاس مشتق شده نیز خواهد شد.

```
class TimeKeeper
{
public:
    TimeKeeper() {}
    virtual ~TimeKeeper() {}
};

TimeKeeper *ptk = getTimeKeeper();
    delete ptk; //now behaves correctly
```

کلاسهای base ای مانند TimeKeeper عموما دارای توابع virtual دیگری غیر این مخربی که گفتیم هستند، چرا که هدف توابع virtual این هست که اجازه ی سفارشی سازی به کلاسهای مشتق شده رو بدیم (برای جزیبات بیشتر آیتم ۳۴ رو ببینید). به طور مثال، TimeKeeper ممکن است تابع virtual ای به نام getCurrentTime داشته باشد، که تـوی کلاسهای مشتق شده ممکن است پیادهسازیهای متفاوتی داشته باشد. هر کلاس با توابع virtual حتما باید مخرب virtual نیز داشته باشد.

اگر یک کلاس حاوی توابع virtual نباشد، معمولا نشانه ی این است که قرار نیست این کلاس به عنوان کلاس base کلاس قرار نیست به عنوان کلاس base استفاده شود، این که مخرب رو به صورت virtual استفاده کنیم معمولا ایده ی بدی است. یک کلاس را در نظر بگیرید که برای بیان نقاط در دو بعد استفاده می شود:

```
class Point
{
public:
    Point(int xCoord,int yCoord);
    ~Point();

private:
    int x, y;
};
```

اگر int به اندازه ی 32bit حافظه اشغال کند، شیء Point می تواند عموما روی یک رجیستر 4 بیتی جا بگیرد. علاوه بر این، چنین شیء می تواند به عنوان یک حافظه 4 بیتی به توابع در سایز کلاس ها پاس داده شود، مثل 4 و FORTRAN باکر مخرب Point به صورت Virtual بود، شرایط کاملا تغییر پیدا می کرد.

نحوه ی پیاده سازی توابع virtual باعث میشه که شیء نیازمند حمل اطلاعات در هنگام runtime بشه تا بشه تعیین کرد کدوم تابع virtual توی runtime قراره invoke بشه. این اطلاعات معمولا به فرم یک اشاره گر به نام vptr هستند(virtual table pointer). اشاره گر به نام vptr هستند(virtual table pointer). اشاره گر به نام vtbl نامیده می شود(virtual table). هر کلاس با توابع virtual دارای vtbl همراه خواهد بود. وقتی یک تابع virtual بر روی یک شیء invoke میشه، تابعی که واقعا صدا زده میشه توسط دنبال کردن vtbl و سپس جستجوی اشاره گر تابع مناسب در vtbl پیدا میشه.

جزییات نحوه ی پیاده سازی توابع virtual واقعا مهم نیست. چیزی که مهمه این هست که اگه کلاس Point تو خودش توابع virtual داشته باشه، شیء از نوع Point افزایش سایز خواهد داشت. روی یک معماری ۳۲ بیتی، این اشیاء از ۶۴ بیت هم عبور خواهند کرد(۶۴ بیت به خاطر وجود دو تا int) و به ۹۶ بیت خواهند رسید (چون یک معماری ۶۴ بیتی ممکن بیت خواهند رسید (چون یک افزایش سیستی است. با است که از ۶۴ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستیمهایی ۶۴ بیتی است. با اضافه شدن ۲۲۸ بیت برسند، چون که اشاره گر روی چنین سیستیمهایی Point نمی تونه اضافه شدن در این صورت دیگه یک Point اعلان شده روی یک رجیستر ۶۴ بیتی جا بگیره. علاوه بر این، دیگه شیء ++۲ شبیه ساختار structure اعلان شده

در یک زبان دیگر مثل C نخواهد بود، چون زبانهای دیگر فاقد vptr هستند. در نتیجه، دیگه قادر نخواهیم بود که Point رو برای زبانهای دیگه ارسال کنیم.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اعلان همهی مخربگرها به صورت virtual به همان اندازهی اعلان به صورت virtual destructor استفاده شود که اعلان به صورت non-virtual استفاده شود که کلاس دارای حداقل یک تابع به صورت virtual باشد".

این امکان وجود داره که مسالهی استفاده از non-virtual destructor حتی در صورتی که هیچ فانکشن virtual ای نداشته باشید هم گریبان تون رو بگیره. به طور مثال، string استاندارد هیچ تابع virtual ندارد، ولی برخی برنامه نویسان گمراه شده ممکنه از این کلاس به عنوان کلاس base استفاده کنند.

در نگاه اول، کد بالا ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی اگر یک جایی از برنامه یک اشاره گر به SpecialString رو به اشاره گری به string تبدیل کنید و اشاره گر string رو delete کنید، معلوم نخواهد بود که کد چطور رفتار خواهد کرد.

```
SpecialString *pss=new SpecialString("Impending Doom");
std::string *ps;
ps=pss; //SpecialString* --> std::string*
delete ps; //undefined! in practice,*ps's Special resources
// will be leaked, because the SpeciaString destructor
// won't be called.
```

همین تحلیل در مورد همه ی کلاسهای که virtual destructor ندارند درست است، که شامل همه ی در مورد همه ی کلاسهای که vector,list,set,trl::unordered_map نیز هست. هر گاه شام مشاق container non-virtual های کلال دیگری ارثبری کنید در صورتی که از این نگه دارنده ها و یا هر کلاس دیگری ارثبری کنید در صورتی که destructor داشت، در مقابل خواسته تون مقاومت کنید.(متاسفانه ، در C++ هیچگونه مکانیزمی برای مقابله با این چنین مشتقاتی وجود ندارد که در جاوا و C++ وجود دارد).

در برخی مواقع، نیاز داریم تا به کلاس یک pure virtual destructor بدیم. به یاد بیاورید که instnatiate instnatiate بود(کلاسهایی که نمی توانند abstract در نتیجه کلاسهای virtual function بشن(یعنی نمی تونید از شون شیء بسازید)). ولی در برخی مواقع، شما کلاسی دارید که دوست دارید که

abstract بشه، ولی شما هیچ تابع pure virtual این ندارید. در این صورت چیکار میکنید؟ خب، از اونجایی که هدف کلاس abstract این بوده که به عنوان یک کلاس base استفاده بشه، و چون حتما عنجر به base باید virtual destructor داشته باشه، و چون یک علاس base منجر به عنوان یک کلاس abstract داشته باشه، و چون یک pure virtual destructor یک علاسی که میخواید یک مفال در این مورد خواهیم دید.

```
class AWOV{  //AWOV="Abstract w/o virtuals
public:
   virtual ~AWOV()=0;  //declare pure virtual destructor
};
```

این کلاس یک pure virtual function داره، پس یک abstract میباشد، و یک pure virtual function هم داره، در این صورت نیازی نیست نگران مشکلات مربوط به non-virtual destructor باشیم. فقـط یـک نکته وجود داره، شما باید یک تعریف برای pure virtual destructor داشته باشید.

AWOV::~*AWOV*(){} //definition of pure virtual

destructor به این صورت کار می کند که base آخرین کلاس مشتق شده اول فراخوانی می شـود، و سـپس destructor مربوط بـه کلاسهای base فراخوانی می شـود. کامپایلرها یـک فراخوانی بـه AWOW از مخربهای کلاسهای مشتق شده تولید می کنند، در این صـورت بایـد اطمینان حاصـل کنید که یک بدنه برای این تابع در نظر گرفته اید. اگر این کار رو انجام ندیـد، linker در این مـورد خطا میده. قانونی که میگه باید برای کلاسهای base یک virtual destructor بدید تنها در مورد کلاسهای چندریختی base استفاده داره (کلاسهای base این طراجی شده اند که به عنوان رابط بـرای کلاسهای دیگر استفاده شود). به طور مثال TimeKeeper یک کلاس چندریختی base هست، چرا کـه ما تنها ما انتظار داریم کـه بتـونیم اشـیاء AtomicClock و WaterClock رو تغیـیر بـدیم، چـرا کـه مـا تنها رو برای اشاره به اونها در اختیار داریم.

توجه شود که تمام کلاسهای base برای این طراحی شدهاند که به عنوان یک کلاس چندریختی base استفاده شوند. بنابراین string و نگهدارندههای STL برای این طراحی نشدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند. برخی کلاسها برای این طراحی شدهاند که به عنوان کلاس base استفاده شوند، و به صورت چندریختی نیستند. چنین کلاسهایی مثل Uncopyable از آیتم ۶ و proput_iterator_tag از آیتم ۶ را ببینید)، که به صورتی طراحی نشدهاند که اجازه ی تغییر دادن در کلاسهای مشتق شده را از طریق رابط داشته باشند. در نتیجه آنها دارای مخرب virtual نیستند.

Factory چیست؟

طراحی factory در شرایطی مفید است که نیاز به ساخت اشیاء زیاد با تایپهای متفاوت هستیم، همه ی کلاسهای مشتق شده از یک base هستند. متد factory یک متد برای ساختن اشیاء تعریف می کند که در آن یک زیر کلاس می تواند نوع کلاس ساخته شده را مشخص کند. بنابراین، در روش factory در احظه اجرای کد، اطلاعاتی که هر شیء می خواهد را بهش پاس میدهد (به طور مثال، رشته ای که توسط کاربر گرفته می شود) و یک اشاره گر از کلاس base به نمونه ی جدید ساخته شده برمیگرداند. این روش در موقعیتی بهترین خروجی را میدهد که رابط base class به بهترین نحو طراحی شده باشد، بنابراین نیازی به case شیء برگردان شده نخواهیم داشت.

مشکلی که برای طراحی خواهیم داشت چیست؟

ما میخواهیم که در هنگام اجرای برنامه تصمیم بگیریم که بر اساس اطلاعات برنامه و یا user چه شیءای باید ساخته شود. خب در هنگام نوشتن کد ما که نمیدونیم که user چه اطلاعاتی را وارد خواهد کرد در این صورت چطور باید کد این را بنویسیم.

راه حل!!

یک رابط برای ساخت شیء طراحی میکنیم، و اجازه میدهیم که رابط تصمیم بگیرد که کدوم کلاس باید ساخته شود.

در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش factory برای ساخت شیء و laptop و desktop در مثالی که در ادامه آوردهایم، روش base به نام computer تعریف کنیم، که یک کلاس تجریدی base هست(به عنوان رابط) و کلاسهای مشتق شده Desktop و Desktop هستند.

```
class Computer
{
public:
    virtual void run()=0;
    virtual void stop()=0;
    virtual ~Computer(){}
};
class Laptop: public Computer
{
public:
```

```
void run() override {m_Hibernating = false;}
void stop() override {m_Hibernating = true;}
virtual ~Laptop(){}  // becuase we have virtual functions, we need virtual destructor
private:
   bool m_Hibernating;
};
class Desktop : public Computer
{
   public:
    void run() override {m_ON=true;}
    void stop() override{m_ON=false;}
    virtual ~Desktop(){}
private:
   bool m_ON;
};
```

کلاس زیر برای تصمیم گیری در این مورد ساخته شده است.

```
class ComputerFactory
{
public:
    static Computer *NewComputer(const std::string &description)
    {
        if(description=="laptop")
            return new Laptop;
        if(description=="desktop")
            return new Desktop;
        return nullptr;
    }
}
```

بیایید مزیت این طراحی را با همدیگه آنالیز کنیم. اول این که، چنین طراحیای مزیت کامپایلی داره. اگر ما رابط Computer و factory را به هدر فایل دیگری منتقل کنیم. در این صورت پیادهسازی تابع () NewComputer را به یک فایل پیادهسازی دیگر منتقل کنیم. در این صورت پیادهسازی تابع () NewComputer تنها کلاسی است که نیاز به اطلاعات در مورد کلاسهای مشتق شده دارد. بنابراین، اگر هر تغییری بر روی کلاسهای مشتق شده از Computer انجام پذیرد، تنها فایلی که نیاز به کامپایل دوباره دارد علیرد تنها باید نگران رابط باشد، دوباره دارد طول اجرای برنامه هم ثابت است.

همچنین، اگر نیازی به اضافه کردن یک کلاس داشته باشیم، و کاربر برای اشیایی که میخواد از رابط استفاده کنه، کدی که از factory رو فراخوانی می کنه نیازی به تغییر نداره. کدی که از factory استفاده می کنه تنها یک رشته به رابط میده و شیء رو پس میگیره، و این موضوع اجازه میده که تایپهای جدید رو توسط همین factory پیاده سازی کنیم.

Abstract class چیست؟

یک کلاس abstract کلاسی است که برای این طراحی شده که به عنوان abstract استفاده شود. یک علاس abstract کلاسی است که برای این طراحی شده که به عنوان abstract class حداقل یک pure virtual function خواهد داشت. شما می توانید چنین تابعی را با استفاده از pure specifier(=0) در اعلان عضو virtual ایجاد کنید.

```
class AB {
public:
    virtual void f()=0;
};
```

در اینجا، AB::f یک pure virtual function خواهد بود. یک فانشکن pure نمی تواند هم اعلان داشته باشد هم تعریف. به طور مثال، کامپایلر هرگز اجازه ی کامپایل کد زیر را نخواهد داد.

```
struct A{
    virtual void g(){}=0;
};
```

کاربرد استفاده از abstract class چیست؟

همانطور که قبلا بیان شد برای طراحی interface استفاده می شود.

مثال از abstract class

```
// Base class
class Shape {
public:
    // pure virtual function providing interface framework.
    virtual int getArea() = 0;
    void setWidth(int w) {
        width = w;
    }
    void setHeight(int h) {
        height = h;
    }
}
```

```
protected:
  int width;
  int height;
};
// Derived classes
class Rectangle: public Shape {
public:
  int getArea() {
    return (width * height);
class Triangle: public Shape {
public:
  int getArea() {
     return (width * height)/2;
  }
int main(void) {
  Rectangle Rect;
  Triangle Tri;
  Rect.setWidth(5);
  Rect.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
  cout << "Total Rectangle area: " << Rect.getArea() << endl;</pre>
  Tri.setWidth(5);
  Tri.setHeight(7);
  // Print the area of the object.
```

```
cout << "Total Triangle area: " << Tri.getArea() << endl;
return 0;
}</pre>
```

Item 8 : Prevent exceptions from leaving destructors

C++ رخ دادن exceptions رو توی مخربهارو منع نکرده، ولی قطعا استفاده از شدلسرد کننده خواهد بود. برای این موضوع دلایل خوبی را خواهیم آورد، مثال زیر رو ببینید:

```
class Widget
{
public:
    ~Widget() {} //assume this might emit an exception
};
void so_something()
{
    std::vector<Widget> v;
} // v automatically destroyed here
```

وقتی که بردار v نابود میشه، مسوول این هستش که هر چیزی که Widget داره رو هم نابود کنه. در نظر بگیرید که v دارای ده تا Widget باشه، و در طی destruction شیء اول، یک Widget رخ بده. در این صورت همه Widget های دیگر هنوز نابود نشدهاند (در غیر این صورت منابعی که نگه داشته داند اوه افعال شناخته می شود)، بنابراین v باید destructor نه تای باقی مانده را invoke کند. حدول اوم نابود نی وحرت دو تا exception کند. حدول فرض کنید که در طی فراخوانی دومی هم یک exception رخ بده. در این صورت دو تا exteption نعال توی برنامه مون داریم و همین یه دونه اضافه هم برای v خیلی به حساب میاد. بر اساس این که دقیقا تحت چه شرایطی این دو تا استثنا به وجود اوم ده ممکنه برنامه معین چیزی خواهد بود. در دقیقا تحت چه شرایطی این دو تا استثنا به وجود اوم ده ممکنه برنامه عمچین چیزی خواهد بود. در مورد نگه دارنده های v (آیتم v (آیتم v) مورد نگه دارنده های v (آیتم v) و یا حتی v (v) و یا حتی v (v) و یا حتی و و در مورت است. در این صورت v) و یا حتی و و در دوست نداره.

فهم مفهومی که گفتیم سخت نیست، ولی چطور یک مخرب بسازیم که نیاز به اجرای یک عملیات داره و ممکنه این عملیات نیز fail بشه؟ به طور مثال فرض کنید که شما دارید روی یک کلاس برای ارتباط دیتابیس کار می کنید:

برای این که مطمعن بشیم که که مشتریهای کد، فراموش نمیکنند که یک شیء Dbconnection رو close کنند، یک روش عقلانی این است که یک مدیریت منابع برای DBConnection بنویسیم که متد close رو توی مخرب کلاس فراخوانی کنه. چنین مدیریت منابعی به طور مفصل در فصل سوم مورد بررسی خواهد گرفت، اما در اینجا، ما صرفا به بررسی مخرب برای چنین کلاسی خواهیم پرداخت:

این به برنامهنویس اجازه میده که یک کد مثل زیر رو بنویسه.

```
//and turn it over to a DBCon object to manage
//use the DBConnection object via the DBconn
interface

//at the end of block, the DBconn object is destroyed, thus
automatically

// calling close on the DBConnection object
```

این کد در صورتی که close با موفقیت انجام بشه، مشکلی نداره، اما فرض کنید که در این کد یک استثناء رخ بده، در این صورت ما توی مخرب این کلاس مشکل داریم. دو روش برای جلوگیری کردن از این مشکل وجود داره.

یکی این که وقتی close به ما استثناء داد برنامه رو terminate کنیم، که این کار معمولا با فراخوانی abort انجام میشه

```
try {db.close();}
catch(...)
{
    //make log entry that the call to close failed;
    std::abort();
}
```

این کاری که کردیم در صورتی که برنامه نتونه بعد از این اجرا بشه منطقیه. و این مزیت رو داره که، اگه اجازه بدیم که یک nudefined برخورد کنیم، اجازه بدیم که یک nudefined برخورد کنیم، که این کار از این مشکل جلوگیری می کنه. در این صورت فراخوانی کردن abort ممکنه از behavior جلوگیری کنه.

روش دوم بلعیدن exception در هنگام فراخوانی کردن close است.

```
try {db.close();}
catch(...)
{
```

```
//make log entry that the call to close failed;
```

عموما، بلعیدن exception ایده بدی است، چون در این مورد اطلاعات مفید رو از دست میدیم – یه undefined بشتباهه، اما بلعیدن exception به این که برنامه terminate بشه و یا دچار exception چیزی اشتباهه، اما بلعیدن داره. برای این که این راه حل یک راه حل قابل اعتماد باشه، باید اطمینان داشته باشیم که برنامه پس از این که وارد exception میشه حتما بتونه ادامه ی برنامه رو بره.

مشکلی که در مورد این دوتا روش گفته شده داریم این است که راهی برای برخورد با این شرایط وجـود ندارد که close منجر به exception میشه.

یک استراتژی بهتر این است که رابط DBConn رو به نحوی طراحی کنیم که مشتری این امکان رو داشته باشه که بر اساس مشکلی که وجود داره یکی رو انتخاب کنه. به طور مثال، DBConn می تونه یک تابع رو پیشنهاد بده که، که به مشتری این شانس رو میده که بتونه استثاء به وجود اومده رو توی destructor ببنده یا نبنده. تصحیح کنه. این تابع می تونه بفهمه که مشکل از کجا بوده، خودش رو توی destructor ببنده یا نبنده. این به ما این اجازه میده رو که ارتباط leak نداشته باشه. در هر صورت اگر close به ما دوباره یک استثنا بده می تونیم برنامه رو terminate کنیم و یا این که اون رو ببلعیم.

```
db.close();
} catch (...) {
    //make log entry that call to close friend
}

private:

DBConnection db;
bool closed;
};
```

Moving the responsibility for calling close from DBConn's destructor to DBConn's client (with DBConn's destructor containing a "backup" call) may strike you as an unscrupulous shift of burden. You might even view it as a violation of Item 18's advice to make interfaces easy to use correctly. In fact, it's neither. If an operation may fail by throwing an exception and there may be a need to handle that exception, the exception has to come from some non-destructor function. That's because destructors that emit exceptions are dangerous, always running the risk of premature program termination or undefined behavior. In this example, telling clients to call close themselves doesn't impose a burden on them; it gives them an opportunity to deal with errors they would otherwise have no chance to react to. If they don't find that opportunity useful (perhaps because they believe that no error will really occur), they can ignore it, relying on DBConn 's destructor to call close for them. If an error occurs at that point — if close does throw — they're in no position to complain if DBConn swallows the exception or terminates the program. After

all, they had first crack at dealing with the problem, and they chose not to use it.

Item 9: Never call virtual functions during construction or destruction

نباید توابع virtual رو طی construction و یا destruction فراخوانی کنیم، چرا که نمیشه فهمید منظور شما از این فراخوانی چی بوده، و حتی اگر این کارو بتونه انجام بده، باز هم از نتیجه ناراضی خواهیم بود.

فرض کنید که شما یک مدل برای تراکنشهای انبارداری نوشتید، یعنی سفارشات خرید، سفارشات فروش و غیره. این خیلی مهمه که چنین تراکنشاتی قابل حسابرسی باشه، بنابراین هر زمان که یک شیء تراکنش ایجاد میشه، یک log مناسب باید برای حسابرسی ساخته بشه. در این صورت یک روش معقول برای انجام این کار کد زیر است:

```
class Transaction
{
public:
    Transaction();
    virtual void logTransaction() const=0; //make type-dependent log entry
};
Transaction::Transaction()
{
    logTransaction();
}
class BuyTransaction: public Transaction{ //derived class
public:
    virtual void logTransaction() const; //how to log transactions of this type
};
class SellTransaction: public Transaction{ //derived class
public:
```

virtual void logTranstion() const; //how to log transactions of this type
};

ببینید چه اتفاقی میفتد وقتی کد زیر رو اجرا میکنید.

BuyTransaction b;

مشخصا سازنده ی کلاس BuyTransaction در این مورد فراخوانی خواهد شد، اما قبل از اون، باید base سازنده کلاس **Transaction** صدا زده شود. قاعده ی کلی به این صورت است که قسمتهای class مربوط به کلاسهای مشتق شده زودتر فراخوانی می شوند. خط آخر از سازنده کلاس class منجر به فراخوانی است که virtual خواهد شد که virtual هست، اینجا جایی است که ممکنه در موردش تعجب کنید.

ورژن logTransaction ای که فراخوانی می شود مربوط به کلاس Transaction می باشد نه ورژنی که در base ساخته شده باشه). طی ایجاد کلاس BuyTransaction هست (حتی اگه شیء از Buytransaction ساخته شده باشه). طی ایجاد کلاس virtual هرگز وارد کلاسهای مشتق شده نمی شوند. به جای این کار، شیء به نحوی رفتار می کند که انگار همان کلاس base هست. به بیان ساده تر، وقتی که کلاس base در حال ایجاد و ساخته شدن هست، توابع virtual وجود ندارند.

دلیل این رفتار هم خیلی منطقی به نظر میرسه چون سازنده کلاس base قبل از سازنده کلاسهای مشتق شده اجرا می شود، در این صورت وقتی که سازنده ی کلاس base در حال اجرا هست دادههای عضو مربوط به کلاسهای مشتق شده هنوز مقداردهی اولیه نشدهاند. اگر هنگام اجرای سازنده ی کلاس base یک تابع virtual اجرا بشه، در این صورت ما نمی توانیم وارد کلاسهای مشتق شده بشیم، چون اگر این کار رو بکنیم داریم به اعضای داده ی کلاس نیز اشاره می کنیم در حالی که این اعضاء هنوز initialized نشدهاند. اگر چنین اشتباهی را انجام بدید، ممکنه ساعتها صرف دیباگ کردن کدتون بکنید. در این صورت، فراخوانی اعضای پایین دستی از یک شیء که هنوز initialized نشدهاند عمل خیلی خطرناکیه، به همین خاطر ++ کا راهی برای انجام دادن چنین کاری رو پیشنهاد نداده.

در واقع این موضوع بنیادی تر از این حرفاست. در طی ساختن کلاس base از یک کلاس مشتق شده، نوع شیء همان کلاس base هست. در واقع این نقطه نظر تنها از دیدگاه توابع virtual نیست، بلکه برخی از قسمتهای زبان که از اطلاعات runtime استفاده می کننید مثیل dynamic_cast (آیتم ۲۷) و tipeid شیء را از نوع کلاس base می بینند. در مورد مثال ما، وقتی که سازنده کلاس Transaction می باشید. این حال اجرا برای tinitialize کردن قسمت buytransaction ، نوع شیء همان Transaction می باشید. این نحوه ی برخورد زبان ++ک با آن است که منطقی هم به نظیر میرسید: چرا که هنوز قسمتهایی از هست که فرض کنیم اصلا چنین موردی این هست که فرض کنیم اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. یک شیء تا وقتی که سازنده ی کلاس مشتق شده اجرا نشود به کلاس مشتق شده تبدیل نمی شود و base کلاس محسوب می شود.

همین منطق در هنگام اجرای مخرب کلاس نیز پا برجاست. وقتی که مخرب یک کلاس مشتق شده اجرا می شود، می شود، عضو داده شیءای که از یک کلاس مشتق شده ساخته شده، تعریف نشده فرض می شوند، بنابراین ++C به نحوی با آنها برخورد می کند که انگار وجود ندارند. و به محض این که وارد مخرب کلاس base می شوند، شیء تبدیل به شیء کلاس base شده، و همهی قسمتهای مختلف زبان ++C کلاس و غیره) به همین نحو برخورد می کنند.

در مثال بالا، سازنده کلاس Transaction یک فراخوانی مستقیم به تابع virtual خواهد داشت، که مشاهده ی اشتباهی که انجام شده در این مثال نیز ساده هست، برخی از کامپایلرها در این مورد به ما یک هشدار میدهند(و برخی دیگر این هشدار را نمیدهند، آیتم ۵۳ رو برای این موضوع ببینید). حتی اگه چنین خطایی را نمیگیرفتیم، مشکل قبل از runtime نیز قطعی است، چرا که تابع pure میک تابع عبین کاری رو نیز انجام یک تابع pure هست. مگر این که تعریفش کرده باشیم(بله می تونیم حتی چنین کاری رو نیز انجام بدهیم آیتم ۳۴ رو ببینید)، در این صورت برنامه نمیتونه اink بشه، چون که لینکر نمی تونه پیاده سازی مناسب رو برای Transaction::logTransaction پیدا کنه.

در برخی مواقع تشخیص فراخوانی به توابع virtual هنگام تخریب و یا اجرای سازنده چندان هم ساده نیست. اگر Transaction چندین سازنده داشته باشد، که هر کدام میبایست یک کاری رو انجام بدهند، به لحاظ طراحی بهتره کد رو طوری بنویسیم که از دوباره کاری توی کد بپرهیزیم، این کار رو می تونیم با کد یکسان initialization و موارد دیگر مرتفع کنیم، فرض کنید برای این مورد یک تابع به نام نوشته باشیم:

```
class Transaction
{
public:
    Transaction()
    {
        init(); //call to non-virtual
    }
    virtual void logTransaction() const=0;
private:
    void init()
    {
```

```
logTransaction(); //that calls a virtual
};
```

این کد به لحاظ مفهومی مشابه همون کد اول هست، ولی یه مقدار پیچیده تره، چـون معمـولا کامپایـل میشه و بدون مشکلی link میشه. در این مـورد، چـون logTransaction یـک pure virtual در کلاس Transaction هست، بیشتر runtime system ها برنامه را هنگام فراخوانی pure virtual متوقف و یـا abort خواهند کرد. خطایی که در سیستم عامل linux به من داده به این صورت هست.

pure virtual method called terminate called without an active exception

حالا اگر logTransaction یک تابع virtual عادی بود(یعنی pure نبود) که یک پیاده سازی هم در Transaction داشت، این ورژن فراخوانی میشد.(در کامپایلرهای جدید اجازهی چنین کامپایلی به ما داده نمیشه). تنها راه برای حل این مشکل این هست که اطمینان پیدا کنیم که هیچکدام از سازندهها و مخربهای شما نمی توانند توابع virtual رو فراخوانی بکنند.

ولی چطور میتونید اطمینان حاصل کنید که ورژن درستی از logTransaction در موقع ساخت شیء فراخوانی شده است یا نه؟ واضح است که فراخوانی یک تابع virtual بـر روی شیء از سازندهی کلاس Transaction یک راه اشتباه برای انجام این کار است.

راههای متفاوتی برای مرتفع کردن این مشکل وجود دارد. یک راه تبدیل logTransaction به یـک تـابع rransaction در Transaction هست، سپس نیازه که سازنده ی کلاسهای مشـتق شـده اطلاعـات لازم non-virtual بفرسـتند. این تـابع می توانـد بـه صـورت امـنی logTransaction رو فراخوانی کنه. مثل این مورد:

```
class Transaction
{
public:
    explicit Transaction(const std::string& logInfo);
    void logTransaction(const std::string& logInfo) const; //now a non-virtual function
};
Transaction::Transaction(const std::string& logInfo)
```

```
{
  logTransaction(logInfo);
}
class BuyTransaction: public Transaction
{
public:
  BuyTransaction(parameters)
    :Transaction(createLogString(parameters))
private:
  static std::string createLogString(parameters);
};
```

به عبارت دیگر، از اونجایی که شـما نمیتونیـد از توابـع virtual پـایین دسـتی در کلاس base اسـتفاده کنید(در هنگام ساختن کلاس base)، در این صورت میتونید این مورد رو این طوری جـبران کنیـد کـه اطلاعات لازم رو از کلاسهای مشتق شده به کلاس base بفرستید.

در این مثال، به استفاده از تابع createLogString که به صورت private static هست توجه کنید. استفاده از یک تابع کمکی برای ساخت و فرستادن مقدار به کلاس سازنده معمولا راه حل مناسبتری است. با static کردن تابع، دیگر خطر اشاره به اشیاء BuyTransaction که هنوز static نشدهاند وجود ندارد. این خیلی مهم است، به خاطر این واقعیت که این اعضاء دادهای در حالت undefined قرار دارند، و این همان دلیلی است که چرا فراخوانی یک تابع virtual در سازنده یکلاس base نمی تواند وارد کلاسهای مشتق شده شود.

Item 10: Have assignment operators return a reference to *this

یکی از جالب توجهترین ویژگیهای assignment این است که شما میتوانید زنجیرهای از آنها را داشته باشید.

```
int x,y,z;
x=y=z=15;
```

همچنین در نظر داشته باشید که انتساب یک عمل راست به چپ هست، بنـابراین انتسـابهای بـالا بـه صورت زیر parse خواهند شد:

```
x=(y=(z=15)); در اینجا ۱۵ به z انتساب داده می شود، سپس نتیجه این انتساب به y انتساب می شود و نستیجه z آن هم z انتساب داده می شود.
```

راهی که این انتساب پیادهسازی شده این است که انتساب یک رفرنس به آرگومان سمت چپ برمیگرداند، و این رویه رو هم شما بهتره برای پیادهسازی کلاسهاتون در نظر بگیرید.

```
class Widget{
public:
    Widget& operator=(const Widget& rhs) //return type is a refrence to the current
class
    {
        return *this; //return the left-hand object
    }
};
```

چنین رویکردی برای همهی اپراتورهای انتساب قابل تعمیم هست، نه فقط اپراتوری که در بالا دیدیم.

```
class Widget{
public:
    Widget& operator+=(const Widget& rhs) //the convention applies to +=,-=,*=,etc.
    {
        return *this;
    }
    Widget& operator=(int rhs)
    {
        return *this;
    }
};
```

در C++ این یک اجماع نظر است، کدی که از این رویه طبعیت نکند نیز کامپایل خواهد شد. اگر چه، این رویکرد برای همهی تایپهای built-in رعایت شده، برای stl ها نیز همینطور هست. مگر این که شما دلیل بهتری برای یک رویکرد متفاوت داشته باشید.

آیتم ۱۳ از فصل ۳

منابع یا resource چیزی است که، وقتی که نیازی بهشون ندارید باید آزادشون کنید و به سیستم برشون گردونید. اگر این کار رو نکنید، اتفاقات بدی میفته. در برنامههای ++۲ ، معمول ترین منبعی که وجود داره، اختصاص حافظه به صورت داینامیک هست(اگر حافظهای را اختصاص دهید و هرگز آن را deallocate نکنید، در این صورت نشت حافظه خواهید داشت)،توجه داشته باشید که حافظه تنها یکی از منابعی است که شما باید مدیریت کنید. برخی منابع رایج از سیستم عبار تند از ، brush ها در رابط کاربری، ارتباط دیتابیس و سوکتهای شبکه می باشد. صرف نظر از این که منبع چه باشد، این مهمه که وقتی دیگر با آن منبعی کاری نداریم آن را آزاد کنیم.

تلاش برای اطمینان از این موارد در هر شرایطی سخت میباشد، حال فرض کنید مواردی دیگری وجود داشته باشند که این شرایط را برایمان سخت تر کنند مانند exceptions ، توابع با چندین مسیر return ، و نگهداری تغییرات برنامهنویسان بر روی نرمافزار بدون این که درک مناسبی از تغییراتی که داده اند داشته باشیم، واضح هست که روشهای این چنینی برای برخورد با مدیریت منابع کافی نخواهد بود.

در این فصل ما یک رویکرد مستقیم بر اساس شیء برای مدیریت منابع بر روی سازنده، مخرب و اپراتورهای کپی C_{++} خواهیم داشت.

Item 13: Use objects to manage resources.

فرض کنید که ما روی یک کتابخانه به منظور مدل کردن یک سرمایه گذاری کار میکنیم، که در آن سرمایه گذاری های مختلف از یک کلاس base به نام Investment ارث بری کردهاند.

```
class Investment //root class of hierarchy of investment types
{
};
```

علاوه بر این فرض کنید که این کلاس برای تهیهی یک Investment خاص از طریق یک factory عمل می کند(برای اطلاعات بیشتر فصل هفتم رو ببینید).

```
Investment* createInvestment(); //return ptr to dynamically allocated
//object in the investment hierarchy;
//the caller must delete it
//(parametes omitted for simplicity)
```

همانطور که کامنت کد بالا اشاره کرده، کسی که CreateInvestment رو فراخوانی کرده مسوول حذف شیء برگردان شده است. حال در نظر بگیرید که یک تابع به نام f برای انجام چنین کاری نوشته شده است.

Investment *pInv=createInvestment(); //call factory function

... //use pInv

delete pInv; //release Object

این به نظر مشکلی نداره، اما چندین احتمال هست که آ نتونه شیء return رو که از createInvestment گرفته شده، نتونه حذف کنه. یکی این که ممکنه یک return زودهنگام در داخل تابع وجود داشته باشه. اگر چنین return ای اجرا بشه، در این صورت هرگز خط مربوط به delete کردن اجرا نخواهد شد. یک مشکل مشابه وقتی است که استفاده از createInvestment و delete در داخل یک حلقه باشه، و حلقه با استفاده از break و یا goto شکسته بشه و هرگز به delete نرسیم. در نهایت، ممکنه کد وارد یک exception بشه، در این صورت نیز control هرگز به delete رسید. صرف نظر از این که چرا delete اجرا نشه، ما نه تنها بر روی حافظهای که شیء investment گرفته نشت دارد.

قطعا، اگر درست برنامهنویسی کنیم و محتاط باشیم می تونیم از چنین مشکلاتی دوری کنیم، اما فرض کنید که این کد قراره در گذر زمان عوض بشه. طی این مرحله که نرمافزار در حال نگهداری است فرض کنید که یک نفر بیاد و یک return به کد اضافه کنه و یا continue به کد اضافه کنه بدون این که در مورد مدیریت منابع دقت کنه، و یا حتی بدتر، ممکنه داخل تابع f یک تابعی فراخوانی شده باشه که هرگز به exception نمی خورده ولی یک دفعه شروع کنه به nexception خوردن. بنابراین نمی تونیم به f در مورد این که حتما منابع رو delete می کنه اطمینان داشته باشیم. برای اطمینان از این که منابعی که در مورد این که حتما منابع رو خواهند شد، نیاز داریم تا منابع را در داخل مخرب شیء قرار دهیم تا وقتی که کارمان با f تمام شد و مخرب صدا زده شد، اون منابع نیز حذف بشه. در واقع با قرار دادن منابع در داخل شیء ما توانسته ایم که روی این ویژگی زبان f تکیه کنیم که مخرب همواره دادن منابع در داخل شیء ما توانسته ایم که روی این ویژگی زبان f تکیه کنیم که مخرب همواره زده میشه.

بسیاری از منابع به صورت داینامیک بر روی حافظه ی heap رزرو شدهاند، و بر روی یک block تنها و یا یک تابع استفاده می شوند، و می بایست وقتی که کنترل block و یا تابع رو گذر کرد اون قسمت از عافظه رها بشه. auto_ptr از کتابخانه ی استاندارد برای چنین شرایطی ساخته شده است. auto_ptr یک شیء شبه اشاره گر بوده (smart pointer) که اشاره به صورت او توماتیک به چیزی که اشاره به آن شده را delete می کند. در اینجا نحوه ی استفاده از auto_ptr را برای جلوگیری از leak احتمالی در تابع f را توضیح داده ایم.

#include <memory>

std::auto ptr<Investment> pInv(createInvestment());

این مثال ساده دو جنبهی خیلی مهم از استفاده شیء برای مدیریت منابع را نشان میدهد:

- منابع بلافاصله بسه شسیء مسدیر منبع داده می شسود. در کسد بالا، منبعی کسه توسیط منابع بلافاصله بسه شسیء مسدیر منبع داده می شسود. در کسه برای createInvestment کردن createInvestment استفاده می شبود کسه آن را مدیریت خواهد کرد. در واقع، این ایده که برای مسدیریت منابع از اشسیاء استفاده بشسه معملولا Resource Acquisition Is Initialization نامیده میشود (به اختصار RAII)، چرا که منطقیه در یک عبارت هم منابع رو بگیریم و هم شیء مسدیریتمون رو initialize کسیم. البت ه در برخی موارد منابع گرفته شده را بعدا به شیء مدیریت منابع انتساب می کنیم.
- شیء مدیر منبع از مخرب خود برای اطمینان از آزاد شدن منابع استفاده می کند. چـرا که مخربها به صورت اوتوماتیک بعد از نابود شدن شیء فراخوانی می شوند (یعنی وقتی یک شیء از scope خارج می شود)، در این صورت منابع به صورت مناسبی آزاد می شوند، صرف نظر از این که چطور از بلاک خارج شده ایم. وقتی که در هنگام آزاد کردن منابع به محدوریم ممکن است یک مقدار ریزه کاری داشته باشه، اما این مشکل رو ما در آیتم ۸ بررسی کرده ایم و نگرانی ای در این مورد نداریم.

از اونجایی که auto_ptr به صورت اوتوماتیک آنچه را که به آن اشاره میکند را هنگام destroy شدن auto_ptr حذف میکند، این مهم است که بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره نکند. اگر این اتفاق بیفتد در این صورت یک شیء بیشتر از یک بار حذف خواهد شد، و این برنامه شارا در شاریطی تفاق بیفتد در این صورت یک شیء بیشتر از یک بار حذف خواهد شد، و این برنامه شارا در شاریطی قرار میدهد که منجر به undefined behavior خواهد کرد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، auto_ptr یک خصوصیت غیر عادی را با خود دارد: کپی کردن اونها(با استفاده از کپی سازنده و یا اپراتور انتساب) آنها را برابر با null قرار میدهد، و اشاره گر جدید تنها مالک به شیء خواهد بود.

std::auto_ptr<Investment>

pInv1(createInvestment()); //Pinv1 points to the object returnd from createInvestment

std::auto_ptr<Investment> pInv2(pInv1); //pInv2 now points to the object; pInv1 is now null

```
pInv1 = pInv2; //now pInv1 points to the object, and pInv2 is null
```

این رفتار عجیبی که auto_ptr در کپی کردن دارد و این که نمیشه بیشتر از یک auto_ptr به یک شیء اشاره کند نشان میدهد که auto_ptr ها بهترین گزینه برای مدیریت منابع داینامیک نیست. به طور مثال، نگه دارنده های STL نیازمند این هستند که محتوایشان یک رفتار کپی نرمال داشته باشند، بنابراین نگه دارنده از نوع auto_ptr امکان پذیر نیست.

یک جایگزین برای auto_ptr یک اشاره گر هوشـمند بـا قـابلیت شـمارش refrence هسـت (-RCSP میک جایگزین برای RCSP یک RCSP اشاره گر هوشمندی است که می تواند حساب کتـاب تعداد اشاره گرهایی که به یک شیء خاص اشاره دارد را داشته باشد و وقتی که کسی به این منبع اشـاره garbage تعداد آن را حذف کند. بنابراین، RCSP رفتاری مانند garbage collection را دارد. برخلاف RCSP نمی شـوند و دو دو شیء که استفاده نمی شـوند و دو به همدیگه اشاره میکنند).

بنابراین می توانیم کدمون رو به صورت زیر بنویسیم.

```
std::shared_ptr<Investment>
pInv1(createInvestment());
```

کد خیلی شبیه به همان کد قبلی است ولی این کد خیلی طبیعی تر رفتار می کند:

```
std::shared_ptr<Investment> //pInv1 points to the object returned pInv1(createInvestment()); // from createInvestment
```

std::shared_ptr<Investment> pInv2(pInv1); //both pInv1 and pInv2 now point to the object

```
pInv1 = pInv2; //nothing has changed

// pInv1 and pInv2 are destroyed, and the object they
```

// point to is automatically deleted

هم auto_ptr و هم shared_ptr از delete در مخربشون استفاده می کنند، اما از [] استفاده نمی کنند auto_ptr و یا نمی کنند آیتم ۱۶ تفاوتشون رو توضیح داده). این بدین معنی است که استفاده از auto_ptr و یا shared_ptr برای آرایههایی که به صورت داینامیک اختصاص داده شده اند ایده بدی است، ولی خب اگر هم چنین اتفاقی بیفتد کامپایلر آن را کامپایل خواهد کرد.

```
std::auto_ptr<std::string> aps(new std::string[10]); // bad idea! the wrong

// delete form will be used

std::shared ptr<int> spi(new int[1024]); //same as before
```

شاید تعجب کنید که چیزی شبیه auto_ptr و یا shared_ptr برای آرایههای داینامیک در C++ وجود ندارد. اگر فکر می کنید که داشتن یک همچین چیزی براتون خوبه می تونید از Boost استفاده کنید. boost::shared_array و boost::scoped_array چنین رفتاری را برای شما آماده کردهاند.

در این آیتم این موضوع رو بررسی کردیم که از اشیاء برای مدیریت منابع استفاده کنیم. کلاسهای مدیریت منابع آمادهای برای این موضوع آماده شده است که بدانها اشاره کردیم مثل auto_ptr و shared_ptr ، ولی در برخی موارد این کلاسها نمی توانند چیزی که شما می خوایند رو برآورده کنند در این صورت شما نیاز دارید که یک کلاس برای مدیریت منابع بنویسید. نوشتن این کلاس خیلی سخت نخواهد بود، و در آیتم ۱۵ و ۱۴ در این مورد با همدیگر بحث خواهیم کرد.