Андройд – Лекц 13

Ж.Золжаргал (j.zoljargal@csms.edu.mn)

Using the Media APIs

- •Андройд нь дараах форматуудыг дэмждэг
 - -JPEG
 - -PNG
 - -OGG
 - -Mpeg 4
 - -3GPP
 - -MP3
 - -Bitmap

Playing Media Resources

- •Андройд-д Multimedia-г MediaPlayer классын тусламжтай тоглуулна
- •Апп-ийн нөөцөд, локал файлууд, эсвэл сүлжээнд URI-аар өгөгдсөн медиа-г тоглуулна
- •Тухайн медиаг start функцээр эхлүүлэхээс өмнө prepare буюу урьдчилан бэлдэх функц дуудах шаардлагатай

Playing Media Resources

```
String MEDIA_FILE_PATH = Settings.System.DEFAULT_RINGTONE_URI.toString();
MediaPlayer mpFile = new MediaPlayer();

try {
   mpFile.setDataSource(MEDIA_FILE_PATH);
   mpFile.prepare();
   mpFile.start();
}
catch (IllegalArgumentException e) {}
catch (IllegalStateException e) {}
catch (IOException e) {}
```

Playing Media Resources

- •setLooping дуусаад давтаж тоглуулах
- •getFrame Одоогын тоглож байгаа бичлэгийн frame-ийг bitmap-аар авна
- •Release Одоогын тоглуулж буй медиаг зогсоож, нөөцийг суллана
- •Андройд нь Media Player объектыг ашиглах тоо хязгаартай тул түүнийг суллахгүй бол Run-time exception шиддэг

- •Медиа бичихэд MediaRecorder класс ашиглагддаг
- •Аудио болон видео бичихийн тулд дээрх классын объектыг ашигладаг

```
MediaRecorder mediaRecorder = new MediaRecorder();
```

•Андройдод ямар нэгэн медиа бичихийн тулд харгалзах зөвшөөрлийг авна

```
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_VIDEO"/>
```

•Медиа бичлэг хийхэд видео эсвэл аудио, output format, video size, frame rate, encoder зэргийг тохируулж өгнө

```
// Set the audio source.
mediaRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
// Set the output format.
mediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.DEFAULT);
// Set the audio encoders to use.
mediaRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.DEFAULT);
```

```
mediaRecorder.setOutputFile("myoutputfile.mp4");
```

- •setOutputFile функц нь prepare функцээс өмнө setOutputFormat функцээс дараа дуудагдах ёстой.
- •Prepare функцын хойноос Start функцыг дуудсанаар бичиж эхлэнэ.

```
mediaRecorder.prepare();
mediaRecorder.start();
```

•Дуусгахдаа, Stop функцээр бичлэгийг зогсоож Release функцээр Media Recorder-ийг чөлөөлнө

```
mediaRecorder.stop();
mediaRecorder.release();
```

•Бичлэг хийх явцад тухайн бичлэгээ дэлгэцэн харах шаардлагатай үед setPreviewDisplay функцыг ашиглана

•Тухайн апп-аар үүссэн медиа файлд өөр бусад апп-аас хандах боломжгүй үед Media Store Content Provider-д metadata-г бүртгүүлсэнээр хандах боломжой болно •Ингэхдээ Content Values классын объектыг үүсгэж бүртгүүлнэ.

•Үүссэн медиа файлын зам

•Програмын ContentResolver-д хандах бөгөөд түүнийг Media Store-д шинэ бичлэг нэмэхдээ ашиглана.

```
ContentResolver resolver = getContentResolver();
Uri uri = resolver.insert(Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, content);
```

•Media Store амжилттай нэмсэн бол Broadcast Intent-ээр түүнийг зарлана.

sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE, uri));

Using the Camera

•Camera- руу хандахад зөвшөөрлийг дараах байдлаар авна.

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
```

- •Энэхүү зөвшөөрөл нь камерийн тохиргоо хийх, зураг авах, камерын урсгал харуулах
- •Camera классын статик open функцээр камерийг эхлүүлэх бөгөөд release функцээр дуусгана.

```
Camera camera = Camera.open();
  [ ... Do things with the camera ... ]
camera.release();
```

Controlling Camera Settings

- •Камерийн одоогын тохиоргоо Camera.Parameters объекетд хадгалагддаг бөгөөд getParameters функцээр одоогын параметр-г авна.
- •Ирсэн параметр-н set* функцээр тохиргоог шинэчилдэг
- •Тохиргоог өөрчилсөний дараагаар setParameters функцээр өөрчлөлтийг идэвхжүүлнэ.

Controlling Camera Settings

```
Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();
parameters.setPictureFormat(PixelFormat.JPEG);
camera.setParameters(parameters);
```

•Камерийн параметр нь image, preview size, image format, preview frame rate зэргийг тохируулахад хэрэглэгддэг.

Using the Camera Preview

•Камераар preview хийж харах

```
camera.setPreviewDisplay(mySurface);
camera.startPreview();
[ ... ]
camera.stopPreview();
```

•Camera объектын takePicture функцээр зураг авна

- •Sensor Manager нь андройд төхөөрөмж дэх мэдрэгчүүдийг ашиглахад хэрэглэгддэг
- •getSystemService функцээр sensor service-г барьж авна

```
String service_name = Context.SENSOR_SERVICE;
SensorManager sensorManager = (SensorManager)getSystemService(service_name);
```

•Доорх байдлаар чагнах Event-үүдээ бүртгүүлнэ



- •onSensorChanged функцыг даран тодорхойлох бөгөөд sensor –ын утгууд өөрчлөгдөхөд энэхүү функц нь ажиллах болно
- •onAccuracyChanged функцыг даран тодорхойлох бөгөөд нарийн тогтсон утгууд авахад энэхүү функц нь ажиллана

```
ISensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_HIGH—Боломжит хамгийн их утга
ISensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_LOW—
Боломжит хамгийн бага утга
ISensorManager.SENSOR_STATUS_ACCURACY_MEDIUM—
Дундаж утга
ISensorManager.SENSOR_STATUS_UNRELIABLE—тухайн утга
нь мэдэгдэхгүй тохиолдолд
```

- —SensorManager.SENSOR_PRESSURE Агаарын даралт хэмжинэ
- —SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER Хурдатгал хэмжинэ
- –SensorManager.SENSOR_ORIENTATION –Төхөөрөмжний хазайлт хэмжинэ
- —SensorManager.SENSOR_SOUND Орчины чимээг хэмжинэ

- —SensorManager.SENSOR_LIGHT гэрлийг мэдрэнэ
- —SensorManager.SENSOR_MAGNETIC_FIELD соронзон ороныг мэдрэнэ
- —SensorManager.SENSOR_PROXIMITY объектоос хол эсэхийг мэдрэнэ
- —SensorManager.SENSOR_TEMPERATURE дулааныг хэмжинэ


•Sensor Manager-г тухайн SensorListener-тэй дараах байдлаар холбоно


шинэчлэх давтамжыг илэрхийлэх дараах тогтмол утгуудтай

—SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST — байж болох хамгийн хурдан нь

- —SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME тоглоом удирдахад тохиромжтой хурд —SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL —
- энгийн хурдтай, анхдагч тохиргоо
- —SensorManager.SENSOR_DELAY_UI UI шинэчилэхэд тохиромчтой

- •Сүүлийн үеийн төхөөрөмжүүд хурдатгал болон луужинтай болсон
 - -Төхөөрөмжийн одоогын чиглэлийг заах
 - -Чиглэлийн өөрчлөлтийг удирдах
 - —Хурдатгалыг удирдах, vertically, laterally, longitudinally шилжилтийн хурд
- •Accelerometer нь өгөгдсөн чиглэлт хэр хурдтай хөдөлсөнийг хэмжинэ





```
SensorManager sm = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sm.registerListener(mySensorListener,
                    SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER,
                    SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);
SensorListener mySensorListener = new SensorListener() {
  public void onSensorChanged(int sensor, float[] values) {
    if (sensor == SensorManager.SENSOR_ACCELEROMETER) {
      float xAxis = values[SensorManager.DATA_X];
      float yAxis = values[SensorManager.DATA_Y];
      float zAxis = values[SensorManager.DATA_Z];
      float raw_xAxis = values[SensorManager.RAW_DATA_X];
      float raw_yAxis = values[SensorManager.RAW_DATA_Y];
      float raw zAxis = values[SensorManager.RAW_DATA_Z];
      // TODO apply the acceleration changes to your application.
  public void onAccuracyChanged(int sensor, int accuracy) { }
};
```




Figure 10-2

- •Чиглэл (Heading) Z тэнхлэгийн дагуух эргэлт
 - -0/360 градус хойд зүг
 - —90 градус зүүн зүг
 - —180 градус урд зүг
 - –270 градус баруун зүг

- •Далайц (Pitch) X тэнхлэгийн дагуух эргэлт
 - -0 градус ар талаараа хавтгай хэвтсэн
 - –-90 градус босоо (утасны дээд тал таазруу чиглэсэн)
 - —90 градус утас доошоо чиглэсэн
 - —180, -180 градус доошоо харсан

- •Эргэлт (Roll) Ү тэнхлэгийн дагуух эргэлт
 - —90-ээс 90 градусын хооронд эргэлтийг дүрслэнэ
 - -0 градус нь хавтгай дээр ар талаараа байрласан
 - —90 градус утасны дэлгэц зүүн тийш харсан
 - –90 градус утасны дэлгэц баруу тийш харсан