#### CÁLCULO NUMÉRICO IME-UERJ

#### 01 - Aritmética de Ponto Flutuante (IEEE-754)

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

**Github:** https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ/ **AVA-UERJ:** https://ava.pr1.uerj.br/course/view.php?id=6412

### Sumário

- Sistema Decimal Números inteiros
- Sistema Binário Números inteiros
- Conversão de bases
- 4 Representação de Números Reais no Computador
- **IEEE 754**
- Erro relativo máximo de um número em ponto flutuante
- Valor verdadeiro do número armazenado
- Bibliografia

Números na base 10:

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dez.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$$
  
=  $a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$ ,  
onde  $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ .

#### Exemplos

$$(21)_{10} = 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$
.

$$(2001)_{10} = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 1 \times 10^0.$$

 $(23457)_{10} = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$ 

Números na base 10:

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dez.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$$
  
=  $a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$ ,  
onde  $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ .

$$(21)_{10} = 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$
.

$$(2001)_{10} = 2\times 10^3 + 0\times 10^2 + 0\times 10^1 + 1\times 10^0.$$

$$(23457)_{10} = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$$

Números na base 10:

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dez.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$$
  
=  $a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$ ,  
onde  $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ .

$$(21)_{10} = 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$
.

$$(2001)_{10} = 2\times 10^3 + 0\times 10^2 + 0\times 10^1 + 1\times 10^0.$$

$$(23457)_{10} = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$$

Números na base 10:

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dez.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10}$$
  
=  $a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$ ,

onde  $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}.$ 

$$(21)_{10} = 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0.$$

$$(2001)_{10} = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 1 \times 10^0.$$

$$(23457)_{10} = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0.$$

Base 2: usada nos computadores binários.

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dois.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$$
  
=  $a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$ ,

onde  $a_i \in \{0, 1\}$ .

#### Exemplos

$$(101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

$$(1010)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0.$$

 $(110101)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$ 

Base 2: usada nos computadores binários.

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dois.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$$
  
=  $a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$ ,  
onde  $a_i \in \{0, 1\}$ .

#### Under $a_i \in \{0, 1\}$ .

#### **Exemplos:**

$$(101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

$$(1010)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
.

 $(110101)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$ 

Base 2: usada nos computadores binários.

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dois.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$$
  
=  $a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$ ,

onde  $a_i \in \{0, 1\}$ .

#### Exemplos:

$$(101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

$$(1010)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
.

 $(110101)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$ 

Base 2: usada nos computadores binários.

Cada posição digital de um número inteiro N representa uma potência de dois.

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_2$$
  
=  $a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$ ,

onde  $a_i \in \{0, 1\}$ .

$$(101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
.

$$(1010)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
.

$$(110101)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

Um número na base  $\beta$  pode ser convertido para base decimal como

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{\beta}$$
  
=  $a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$ ,

onde  $a_i$  são os dígitos do número representado na base  $\beta$ .

**Exemplo 1:** Converta (110)<sub>2</sub> para a base decimal.

$$(110)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (6)_{10}$$

Exemplo 2: Converta (1001)<sub>2</sub> para a base decimal

 $(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (9)_{10}$ 



Um número na base  $\beta$  pode ser convertido para base decimal como

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{\beta}$$
  
=  $a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$ ,

onde  $a_i$  são os dígitos do número representado na base  $\beta$ .

**Exemplo 1:** Converta (110)<sub>2</sub> para a base decimal.

$$(110)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (6)_{10}$$

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (9)_{10}.$$



Um número na base  $\beta$  pode ser convertido para base decimal como

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{\beta}$$
  
=  $a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$ ,

onde  $a_i$  são os dígitos do número representado na base  $\beta$ .

**Exemplo 1:** Converta (110)<sub>2</sub> para a base decimal.

$$(110)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (6)_{10}.$$

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (9)_{10}$$



Um número na base  $\beta$  pode ser convertido para base decimal como

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{\beta}$$
  
=  $a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$ ,

onde  $a_i$  são os dígitos do número representado na base  $\beta$ .

**Exemplo 1:** Converta (110)<sub>2</sub> para a base decimal.

$$(110)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (6)_{10}.$$

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (9)_{10}$$



Um número na base  $\beta$  pode ser convertido para base decimal como

$$N = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{\beta}$$
  
=  $a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$ ,

onde  $a_i$  são os dígitos do número representado na base  $\beta$ .

**Exemplo 1:** Converta (110)<sub>2</sub> para a base decimal.

$$(110)_2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (6)_{10}.$$

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (9)_{10}.$$



Conversão da base decimal para a base  $\beta$ :

Divisões sucessivas do número em base decimal por  $\beta$  até que o quociente seja igual a zero.

O número na base  $\beta$  é formado pela concatenação em ordem inversa dos restos das divisões.

Exemplo 1: Converta (25)<sub>10</sub> para a base 2.

 $25 = 11001_{2}$ 



Conversão da base decimal para a base  $\beta$ :

Divisões sucessivas do número em base decimal por  $\beta$  até que o quociente seja igual a zero.

O número na base  $\beta$  é formado pela concatenação em ordem inversa dos restos das divisões.

#### Exemplo 1: Converta (25)<sub>10</sub> para a base 2.

 $25 = 11001_{2}$ 

Conversão da base decimal para a base  $\beta$ :

Divisões sucessivas do número em base decimal por  $\beta$  até que o quociente seja igual a zero.


O número na base  $\beta$  é formado pela concatenação em ordem inversa dos restos das divisões.

**Exemplo 1:** Converta (25)<sub>10</sub> para a base 2.

$$25 = 11001_2$$




#### **Exemplo 2:** Converta (637)<sub>10</sub> para a base 2.



$$637 = 1001111101$$



**Exemplo 2:** Converta (637)<sub>10</sub> para a base 2.



$$637 = 10011111101_2$$



Um número real positivo N na base  $\beta$  pode ser escrito como

$$N = (\underbrace{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{N_{\text{int}}}, \underbrace{b_1 b_2 b_3 \dots}_{N_{\text{frac}}})_{\beta}$$

$$= a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$$

$$+ b_1 \times \beta^{-1} + b_2 \times \beta^{-2} + b_3 \times \beta^{-3} \dots$$

$$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n} a_i \times \beta^i}_{N_{\text{int}}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} b_i \times \beta^{-i}}_{N_{\text{frac}}},$$

onde  $N_{\text{int}}$  é a parte inteira de N e  $N_{\text{frac}}$  é a parte fracionária de N.

#### Exemplo 1

$$(123, 45)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

Exemplo 2

 $(101, 101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-3} = (5, 625)_{\text{blue}}$ 

Um número real positivo N na base  $\beta$  pode ser escrito como

$$N = (\underbrace{a_{n}a_{n-1} \dots a_{1}a_{0}}_{N_{\text{int}}}, \underbrace{b_{1}b_{2}b_{3} \dots}_{N_{\text{frac}}})_{\beta}$$

$$= a_{n} \times \beta^{n} + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_{1} \times \beta^{1} + a_{0} \times \beta^{0}$$

$$+ b_{1} \times \beta^{-1} + b_{2} \times \beta^{-2} + b_{3} \times \beta^{-3} \dots$$

$$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n} a_{i} \times \beta^{i}}_{N_{\text{int}}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} b_{i} \times \beta^{-i}}_{N_{\text{frac}}},$$

onde  $N_{int}$  é a parte inteira de N e  $N_{frac}$  é a parte fracionária de N.

#### Exemplo 1:

$$(123,45)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$
.

Exemplo 2

 $(101, 101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (5, 625)_{40c}$ 

Um número real positivo N na base  $\beta$  pode ser escrito como

$$N = (\underbrace{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{N_{\text{int}}}, \underbrace{b_1 b_2 b_3 \dots}_{N_{\text{frac}}})_{\beta}$$

$$= a_n \times \beta^n + a_{n-1} \times \beta^{n-1} + \dots + a_1 \times \beta^1 + a_0 \times \beta^0$$

$$+ b_1 \times \beta^{-1} + b_2 \times \beta^{-2} + b_3 \times \beta^{-3} \dots$$

$$= \underbrace{\sum_{i=0}^{n} a_i \times \beta^i}_{N_{\text{int}}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} b_i \times \beta^{-i}}_{N_{\text{frac}}},$$

onde  $N_{\text{int}}$  é a parte inteira de N e  $N_{\text{frac}}$  é a parte fracionária de N.

#### Exemplo 1:

$$(123,45)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$
.

#### Exemplo 2:

$$(101, \dot{1}01)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (5, 625)_{10}$$

- Conversão de base binária para decimal
  - Similar ao caso inteiro
- Conversão de base decimal para binária
  - Converte-se a parte inteira
    - Divisões sucessivas e os restos na ordem reversa
  - Converte-se a parte fracionária
    - Multiplicações sucessivas e as partes inteiras na ordem direta

Exemplo: Converta (12,675)<sub>10</sub> para a base binária

Parte inteira:  $(12)_{10} \Rightarrow \text{Divisões sucessivas}$ 

- Conversão de base binária para decimal
  - Similar ao caso inteiro
- Conversão de base decimal para binária
  - Converte-se a parte inteira
    - Divisões sucessivas e os restos na ordem reversa
  - Converte-se a parte fracionária
    - Multiplicações sucessivas e as partes inteiras na ordem direta

#### Exemplo: Converta (12,675)<sub>10</sub> para a base binária

Parte inteira: (12)<sub>10</sub> ⇒ Divisões sucessivas

- Conversão de base binária para decimal
  - Similar ao caso inteiro
- Conversão de base decimal para binária
  - Converte-se a parte inteira
    - Divisões sucessivas e os restos na ordem reversa
  - Converte-se a parte fracionária
    - Multiplicações sucessivas e as partes inteiras na ordem direta

Exemplo: Converta (12,675)<sub>10</sub> para a base binária

Parte inteira:  $(12)_{10} \Rightarrow$  Divisões sucessivas

- Conversão de base binária para decimal
  - Similar ao caso inteiro
- Conversão de base decimal para binária
  - Converte-se a parte inteira
    - Divisões sucessivas e os restos na ordem reversa
  - Converte-se a parte fracionária
    - Multiplicações sucessivas e as partes inteiras na ordem direta

Exemplo: Converta (12,675)<sub>10</sub> para a base binária

Parte inteira:  $(12)_{10} \Rightarrow$  Divisões sucessivas

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

Parte inteira: (12)<sub>10</sub> ⇒ Divisões sucessivas

$$12 = 1100_2$$

Parte inteira:  $(12)_{10} \Rightarrow \text{Divisões sucessivas}$ 

$$12 = 1100_2$$

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

Logo.  $(12.675)_{10} = (1100, 101011001100110...)_2 = (1120, 1210110)$ 

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0,675 \times 2 = 1,35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,35 e multiplico por 2)
```

Logo.  $(12.675)_{10} = (1100, 101011001100110...)_2 = (1120, 1210110)$ 

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
```

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.40 e multiplico por 2)
```

```
0,675 \times 2 = 1,35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,35 e multiplico por 2) 0,35 \times 2 = 0,70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,70 por 2) 0,70 \times 2 = 1,40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2) 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2) 0,80 \times 2 = 1,60 0,60 \times 2 = 1,20 0,20 \times 2 = 0,40 0,40 \times 2 = 0,80 0,80 \times 2 = 1,00
```

```
0,675 \times 2 = 1,35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,35 e multiplico por 2) 0,35 \times 2 = 0,70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,70 por 2) 0,70 \times 2 = 1,40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2) 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2) 0,80 \times 2 = 1,60 0,60 \times 2 = 1,20 0,20 \times 2 = 0,40 0,40 \times 2 = 0,80
```

```
0,675 \times 2 = 1,35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,35 e multiplico por 2) 0,35 \times 2 = 0,70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,70 por 2) 0,70 \times 2 = 1,40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2) 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2) 0,80 \times 2 = 1,60 0,60 \times 2 = 1,20 0,20 \times 2 = 0,40 0,40 \times 2 = 0,80 0,80 \times 2 = 1,60
```

Parte fracionária:  $(0,675)_{10} \Rightarrow Multiplicações sucessivas$ 

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0.20 \times 2 = 0.40
```

Parte fracionária:  $(0,675)_{10} \Rightarrow Multiplicações sucessivas$ 

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
 0.40 \times 2 = 0.80
```

Parte fracionária:  $(0,675)_{10} \Rightarrow Multiplicações sucessivas$ 

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
```

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
```

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0.20 \times 2 = 0.40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
```

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0.70 \times 2 = 1.40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0.20 \times 2 = 0.40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
```

Parte fracionária: (0,675)<sub>10</sub> ⇒ Multiplicações sucessivas

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0,70 \times 2 = 1,40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0.60 \times 2 = 1.20
 0.20 \times 2 = 0.40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0,20 \times 2 = 0,40
                  \Rightarrow (0,675)_{10} = (0,101011001100110...)_2 = (0,1010110)_2
```

Logo,  $(12,675)_{10} = (1100, 101011001100110...)_2 = (1100, 101110)_2 = 0.00$ 

Parte fracionária:  $(0,675)_{10} \Rightarrow Multiplicações sucessivas$ 

```
0.675 \times 2 = 1.35 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1.35 e multiplico por 2)
 0.35 \times 2 = 0.70 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0.70 por 2)
 0,70 \times 2 = 1,40 (Parte inteira: 1 \Rightarrow Subtraio 1 de 1,40 e multiplico por 2)
 0,40 \times 2 = 0,80 (Parte inteira: 0 \Rightarrow Apenas multiplico 0,80 por 2)
 0.80 \times 2 = 1.60
 0.60 \times 2 = 1.20
 0.20 \times 2 = 0.40
 0.40 \times 2 = 0.80
 0.80 \times 2 = 1.60
 0,60 \times 2 = 1,20
 0.20 \times 2 = 0.40
                  \Rightarrow (0,675)_{10} = (0,101011001100110...)_2 = (0,1010110)_2
```

Logo,  $(12,675)_{10} = (1100, \frac{101011001100110}{1001100110} \dots)_2 = (1100, \frac{1010110}{100110})_2$ 

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

#### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^{1} = 0,4531 \times 10^{2} = 453,1 \times 10^{-1}$$

#### Exemplo 2 (Base binária)

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^{1} = 0,4531 \times 10^{2} = 453,1 \times 10^{-1}$$

Exemplo 2 (Base binária)

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

Exemplo 2 (Base binária)

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

Exemplo 2 (Base binária)

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

#### Exemplo 2 (Base binária)

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

### Exemplo 2 (Base binária):

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

#### Exemplo 2 (Base binária):

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

#### Exemplo 2 (Base binária):

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Em todos esses exemplos, a posição da vírgula está fixa, separando a casa das unidades da primeira casa fracionária.

Entretanto, pode-se variar a posição da vírgula, corrigindo-se o valor com a potência da base, seja dez ou dois, dependendo do sistema que se use.

### Exemplo 1 (Base decimal):

$$(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^1 = 0,4531 \times 10^2 = 453,1 \times 10^{-1}$$

#### Exemplo 2 (Base binária):

$$(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3 = 0,111001 \times 2^4 = 11100,1 \times 2^{-1}$$

Como se vê, há diferentes maneiras de escrever o mesmo número.

Chama-se <u>forma normalizada</u> aquela que apresenta um único dígito diferente de zero antes da vírgula.

**Exemplo 1 na forma normalizada:**  $(45, 31)_{10} = 4,531 \times 10^{1}$ 

**Exemplo 2 na forma normalizada:**  $(1110, 01)_2 = 1, 11001 \times 2^3$ 

$$(110101)_2 = 1,10101x2^5 = (53)_{10}.$$

$$(0,0011)_2 = 1,1x2^{-3} = (0,1875)_{10}.$$

$$(0,1001)_2 = 1,001x2^{-1} = (0,5625)_{10}$$

Como se vê, há diferentes maneiras de escrever o mesmo número.

Chama-se <u>forma normalizada</u> aquela que apresenta um único dígito diferente de zero antes da vírgula.

**Exemplo 1 na forma normalizada:**  $(45, 31)_{10} = 4,531 \times 10^{1}$ 

**Exemplo 2 na forma normalizada:**  $(1110, 01)_2 = 1, 11001 \times 2^3$ 

$$(110101)_2 = 1,10101x2^5 = (53)_{10}.$$

$$(0,0011)_2 = 1,1x2^{-3} = (0,1875)_{10}.$$

$$(0,1001)_2 = 1,001x2^{-1} = (0,5625)_{10}.$$

Como se vê, há diferentes maneiras de escrever o mesmo número.

Chama-se <u>forma normalizada</u> aquela que apresenta um único dígito diferente de zero antes da vírgula.

Exemplo 1 na forma normalizada:  $(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^{1}$ 

**Exemplo 2 na forma normalizada:**  $(1110, 01)_2 = 1, 11001 \times 2^3$ 

$$(110101)_2 = 1,10101x2^5 = (53)_{10}.$$

$$(0,0011)_2 = 1,1x2^{-3} = (0,1875)_{10}.$$

$$(0,1001)_2 = 1,001x2^{-1} = (0,5625)_{10}.$$

Como se vê, há diferentes maneiras de escrever o mesmo número.

Chama-se forma normalizada aquela que apresenta um único dígito diferente de zero antes da vírgula.

Exemplo 1 na forma normalizada:  $(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^{1}$ 

**Exemplo 2 na forma normalizada:**  $(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3$ 

$$(110101)_2 = 1,10101x2^5 = (53)_{10}.$$

$$(0,0011)_2 = 1,1x2^{-3} = (0,1875)_{10}.$$

$$(0,1001)_2 = 1,001x2^{-1} = (0,5625)_{10}.$$

Como se vê, há diferentes maneiras de escrever o mesmo número.

Chama-se <u>forma normalizada</u> aquela que apresenta um único dígito diferente de zero antes da vírgula.

Exemplo 1 na forma normalizada:  $(45,31)_{10} = 4,531 \times 10^{1}$ 

**Exemplo 2 na forma normalizada:**  $(1110,01)_2 = 1,11001 \times 2^3$ 

$$(110101)_2 = 1,10101x2^5 = (53)_{10}.$$

$$(0,0011)_2 = 1,1x2^{-3} = (0,1875)_{10}.$$

$$(0,1001)_2 = 1,001x2^{-1} = (0,5625)_{10}.$$

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3, 1415...$  são aproximados

Vamos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se **mantissa** ao número 1,10101 e **expoente** ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente.

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3, 1415...$  são aproximados.

√amos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se **mantissa** ao número 1,10101 e **expoente** ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3, 1415...$  são aproximados.

Vamos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se mantissa ao número 1,10101 e expoente ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente.

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3, 1415...$  são aproximados.

Vamos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se **mantissa** ao número 1,10101 e **expoente** ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente.

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3, 1415...$  são aproximados.

Vamos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se mantissa ao número 1, 10101 e expoente ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente.

O computador representa os números em sistema binário.

- A representação é finita
  - Números como o  $\pi = 3,1415...$  são aproximados.

Vamos usar a representação em ponto flutuante na forma normalizada.

**Exemplo:**  $110101 = 1,10101 \times 2^5$ 

Chama-se mantissa ao número 1,10101 e expoente ao número 5.

Para se definir a maneira como o computador armazenará o número real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará para representar a mantissa e o número de bits para o expoente.

Para armazenar a mantissa, é dispensável representar o "1,", por estar sempre presente, sendo também desnecessário armazenar o 2, base do sistema.

Suponha-se que um determinado computador reserve 1 byte, isto é, 8 bits, para representar os números reais.

Admita-se que usa o primeiro bit para sinal do número, três bits seguintes para o expoente e os últimos quatro bits para o restante da mantissa.



abela: Representação em ponto flutuante

Para armazenar a mantissa, é dispensável representar o "1,", por estar sempre presente, sendo também desnecessário armazenar o 2, base do sistema.

Suponha-se que um determinado computador reserve **1 byte**, isto é, **8 bits**, para representar os números reais.

Admita-se que usa o primeiro bit para sinal do número, três bits seguintes para o expoente e os últimos quatro bits para o restante da mantissa.



abela: Representação em ponto flutuante

Para armazenar a mantissa, é dispensável representar o "1,", por estar sempre presente, sendo também desnecessário armazenar o 2, base do sistema.

Suponha-se que um determinado computador reserve **1 byte**, isto é, **8 bits**, para representar os números reais.

Admita-se que usa o primeiro bit para sinal do número, três bits seguintes para o expoente e os últimos quatro bits para o restante da mantissa.



Tabela: Representação em ponto flutuante

Para armazenar a mantissa, é dispensável representar o "1,", por estar sempre presente, sendo também desnecessário armazenar o 2, base do sistema.

Suponha-se que um determinado computador reserve **1 byte**, isto é, **8 bits**, para representar os números reais.

Admita-se que usa o primeiro bit para sinal do número, três bits seguintes para o expoente e os últimos quatro bits para o restante da mantissa.

bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
sinal do número	e	xpoen	te	_	man	tissa	_

Tabela: Representação em ponto flutuante

# Representação de Números Reais no Computador O bit 0 indica o sinal do número: 0 positivo, 1 negativo.

Os bits 1, 2 e 3 constituem o expoente e precisam representar tanto expoentes positivos quanto expoentes negativos.

Tabela: Tabela para os bits do expoente do exemplo

O bit 0 indica o sinal do número: 0 positivo, 1 negativo.

Os bits 1, 2 e 3 constituem o expoente e precisam representar tanto expoentes positivos quanto expoentes negativos.

bits	expoente	valor em decimal
001	-2	1
010	-1	2
011		
100	+1	4
101	+2	5
110	+3	6

Tabela: Tabela para os bits do expoente do exemplo

O bit 0 indica o sinal do número: 0 positivo, 1 negativo.

Os bits 1, 2 e 3 constituem o expoente e precisam representar tanto expoentes positivos quanto expoentes negativos.

bits	expoente	valor em decimal
000	Desnormalizado (-2)	
001	-2	1
010	<b>-1</b>	2
011	0	3
100	+1	4
101	+2	5
110	+3	6
111	NaN, Inf., Indet.	

Tabela: Tabela para os bits do expoente do exemplo

Dessa maneira, o número que representa o expoente será o valor em decimal menos três.

Os bits da mantissa representam os dígitos que aparecem depois da vírgula na forma normalizada.

#### Exemplo 1:

```
(3,5)_{10} = (11,1)_2 = 1,11 \times 2^1 = 1,1100 \times 2^1 \Rightarrow bit de sinal: 0; bits do expoente: 100; mantissa: 1100
```



Dessa maneira, o número que representa o expoente será o valor em decimal menos três.

Os bits da mantissa representam os dígitos que aparecem depois da vírgula na forma normalizada.

### Exemplo 1:

```
(3,5)_{10} = (11,1)_2 = 1,11 \times 2^1 = 1,1100 \times 2^1 \Rightarrow bit de sinal: 0; bits do expoente: 100; mantissa: 1100
```




Dessa maneira, o número que representa o expoente será o valor em decimal menos três.

Os bits da mantissa representam os dígitos que aparecem depois da vírgula na forma normalizada.

### Exemplo 1:

$$(3,5)_{10} = (11,1)_2 = 1,11 \times 2^1 = 1,1100 \times 2^1 \Rightarrow$$
 bit de sinal: 0; bits do expoente: 100; mantissa: 1100



### Exemplo 2:

$$(-7,25)_{10} = (-111,01)_2 = -1,1101 \times 2^2 \Rightarrow$$

bit de sinal: 1; bits do expoente: 101; mantissa: 1101





### Exemplo 2:

$$(-7,25)_{10} = (-111,01)_2 = -1,1101 \times 2^2 \Rightarrow$$

bit de sinal: 1; bits do expoente: 101; mantissa: 1101



Tabela: Exemplo 2

#### Exemplo 3 - Maior número positivo:



### Exemplo 2:


$$(-7,25)_{10} = (-111,01)_2 = -1,1101 \times 2^2 \Rightarrow$$

bit de sinal: 1; bits do expoente: 101; mantissa: 1101



Tabela: Exemplo 2


#### Exemplo 3 - Maior número positivo:



### Exemplo 2:

$$(-7,25)_{10} = (-111,01)_2 = -1,1101 \times 2^2 \Rightarrow$$


bit de sinal: 1; bits do expoente: 101; mantissa: 1101



sinal do número expoente mantissa

Tabela: Exemplo 2

#### Exemplo 3 - Maior número positivo:



$$1,1111 \times 2^3 = (15,5)_{10}$$

Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser 0,  $b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1,\ldots,b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:



Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser  $0, b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:



Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser  $0, b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:



Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser  $0, b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:



Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser 0,  $b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:




Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser 0,  $b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:




Devemos lembrar que os expoentes 000 e 111 possuem tratamento especial.

Usa-se o expoente 000 para indicar que o número não está normalizado.

Assim, 000 será configurado como o menor expoente, isto é, -2 neste exemplo.

Na forma desnormalizada, a mantissa passa a ser 0,  $b_1b_2b_3b_4$ , onde  $b_1, \ldots, b_4$  são os bits da mantissa neste exemplo.

Assim, o menor número positivo armazenado pelo computador de 8 bits recebe a seguinte configuração:



### Representação de Números Reais no Computador A configuração



representa +0,







A configuração



representa +0,

enquanto a configuração



representa -0, devendo ambos serem reconhecidos como iguais nas comparações.

O expoente 111 é reservado para representar  $+\infty$ ,

 $e - \infty$ , que é representado por



bastando trocar o bit de sinal do número para 1 por ser negativo. As demais combinações com o expoente 111 não são válidas, sendo consideradas (NaN, ou Not a Number).

A configuração

representa +0,

enquanto a configuração

representa -0, devendo ambos serem reconhecidos como iguais nas comparações.

O expoente 111 é reservado para representar  $+\infty$ ,

 $e^{-\infty}$ , que é representado por

bastando trocar o bit de sinal do número para 1 por ser negativo. As demais combinações com o expoente 111 não são válidas, sendo consideradas (NaN, ou Not a Number).

### E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$$

- ⇒ Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.
- ⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

### Exemplo 5:

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$$

⇒ Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.

⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

## **Exemplo 5:** $(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$

- $\Rightarrow$  Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.
- ⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$$

- $\Rightarrow$  Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.
- ⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$$

- $\Rightarrow$  Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.
- ⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

E quando a mantissa não cabe nos 4 bits?

Somos obrigados a arredondar a mantissa para que ela caiba nos 4 bits.

Vamos, assim, perder precisão no número e ele não mais representará, exatamente, o número desejado.

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3$$

- $\Rightarrow$  Possui 6 dígitos depois da vírgula, mas o computador só tem reservados 4 bits para a mantissa.
- ⇒ Deve ser feito o arredondamento para 4 casas decimais: se o dígito abandonado após as 4 casas decimais for menor que 1 (ou seja, se for 0), os dígitos anteriores devem ser mantidos. Se o dígito abandonado for igual a 1, somo 1 ao dígito anterior.

### Exemplo 5:

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,001011 \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$



**Exemplo 6:**  $(9, 125)_{10} = (1001, 001)_2 = 1,001001 \times 2^3 = 1,0010 \times 2^3$ 




$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,0010\textcolor{red}{11} \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$





### Exemplo 5:


$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,0010\textcolor{red}{11} \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$



**Exemplo 6:**  $(9, 125)_{10} = (1001, 001)_2 = 1,001001 \times 2^3 = 1,0010 \times 2^3$ 



$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,0010\textcolor{red}{11} \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$




**Exemplo 6:** 
$$(9,125)_{10} = (1001,001)_2 = 1,001001 \times 2^3 = 1,0010 \times 2^3$$



### Exemplo 5:

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,0010\textcolor{red}{11} \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$



**Exemplo 6:**  $(9,125)_{10} = (1001,001)_2 = 1,001001 \times 2^3 = 1,0010 \times 2^3$ 



### Exemplo 5:

$$(9,375)_{10} = (1001,011)_2 = 1,0010\textcolor{red}{11} \times 2^3 = 1,0011 \times 2^3$$



**Exemplo 6:**  $(9,125)_{10} = (1001,001)_2 = 1,001001 \times 2^3 = 1,0010 \times 2^3$ 



Vamos ver como ficariam os expoentes da tabela se passarmos a usar um computador que opera com 1 bit para o sinal do número, 5 bits para o expoente e 6 bits para a mantissa.

Por padrão, o expoente 0 recebe a configuração em que o primeiro bit é igual a 0 e os restantes são iguais a 1. Assim, neste exemplo,

A configuração 01111 recebe o valor 0 para o expoente.

Sabemos que 01111 em decimal é 15, pois a configuração seguinte, 10000, vale  $1 \times 2^4 = 16$  em decimal. Logo,  $(01111)_2 = (16)_{10} - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, a configuração 01111 recebe o valor 0 = 15 - 15 para o expoente.

Vamos ver como ficariam os expoentes da tabela se passarmos a usar um computador que opera com 1 bit para o sinal do número, 5 bits para o expoente e 6 bits para a mantissa.

Por padrão, o expoente 0 recebe a configuração em que o primeiro bit é igual a 0 e os restantes são iguais a 1. Assim, neste exemplo,

A configuração 01111 recebe o valor 0 para o expoente.

Sabemos que 01111 em decimal é 15, pois a configuração seguinte, 10000, vale  $1 \times 2^4 = 16$  em decimal. Logo,  $(01111)_2 = (16)_{10} - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, a configuração 01111 recebe o valor 0 = 15 - 15 para o expoente.

Vamos ver como ficariam os expoentes da tabela se passarmos a usar um computador que opera com 1 bit para o sinal do número, 5 bits para o expoente e 6 bits para a mantissa.

Por padrão, o expoente 0 recebe a configuração em que o primeiro bit é igual a 0 e os restantes são iguais a 1. Assim, neste exemplo,

A configuração 01111 recebe o valor 0 para o expoente.

Sabemos que 01111 em decimal é 15, pois a configuração seguinte, 10000, vale  $1 \times 2^4 = 16$  em decimal. Logo,  $(01111)_2 = (16)_{10} - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, a configuração 01111 recebe o valor 0 = 15 - 15 para o expoente.

Vamos ver como ficariam os expoentes da tabela se passarmos a usar um computador que opera com 1 bit para o sinal do número, 5 bits para o expoente e 6 bits para a mantissa.

Por padrão, o expoente 0 recebe a configuração em que o primeiro bit é igual a 0 e os restantes são iguais a 1. Assim, neste exemplo,

A configuração 01111 recebe o valor 0 para o expoente.

Sabemos que 01111 em decimal é 15, pois a configuração seguinte, 10000, vale  $1 \times 2^4 = 16$  em decimal. Logo,  $(01111)_2 = (16)_{10} - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, a configuração 01111 recebe o valor 0 = 15 - 15 para o expoente.

Vamos ver como ficariam os expoentes da tabela se passarmos a usar um computador que opera com 1 bit para o sinal do número, 5 bits para o expoente e 6 bits para a mantissa.

Por padrão, o expoente 0 recebe a configuração em que o primeiro bit é igual a 0 e os restantes são iguais a 1. Assim, neste exemplo,

A configuração 01111 recebe o valor 0 para o expoente.

Sabemos que 01111 em decimal é 15, pois a configuração seguinte, 10000, vale  $1 \times 2^4 = 16$  em decimal. Logo,  $(01111)_2 = (16)_{10} - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, a configuração 01111 recebe o valor 0 = 15 - 15 para o expoente.

Seguindo essa lógica, o maior expoente do computador, que é sempre aquele em que o último bit vale 0 e os anteriores valem 1, fica representado da seguinte maneira:

11110 em decimal: 
$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 30$$
.

Logo, a configuração 11110 recebe o valor 30 - 15 = 15 para o expoente

Uma outra maneira mais esperta de obter o valor do expoente para 11110 é saber que a configuração seguinte da tabela vale 11111 e depois na sequência vem 100000, que não está na tabela e vale  $2^5=32$  em decimal. Logo, 11111 em decimal vale 32-1=31 e 11110 em decimal vale 31-1=30. Portanto, a configuração 01111 recebe o expoente 30-15-15

O menor expoente na forma normalizada é dado pela configuração 00001, que em decimal vale 1. Logo, essa configuração recebe o expoente 1-15=-14.

O menor expoente na forma desnormalizada é dado pela configuração 00000, e recebe também o valor —14.

Seguindo essa lógica, o maior expoente do computador, que é sempre aquele em que o último bit vale 0 e os anteriores valem 1, fica representado da seguinte maneira:

11110 em decimal:  $1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 30$ .

Logo, a configuração 11110 recebe o valor 30 - 15 = 15 para o expoente.

saber que a configuração seguinte da tabela vale 11111 e depois na sequência vem 100000, que não está na tabela e vale  $2^5 = 32$  em decimal. Logo, 11111 em decimal vale 32 - 1 = 31 e 11110 em decimal vale 31 - 1 = 30. Portanto, a configuração 01111 recebe o expoente 30 - 15 - 15

O menor expoente na forma normalizada é dado pela configuração 00001, que em decimal vale 1. Logo, essa configuração recebe o expoente 1-15=-14.

O menor expoente na forma desnormalizada é dado pela configuração 00000, e recebe também o valor -14.

Seguindo essa lógica, o maior expoente do computador, que é sempre aquele em que o último bit vale 0 e os anteriores valem 1, fica representado da seguinte maneira:

11110 em decimal: 
$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 30$$
.

Logo, a configuração 11110 recebe o valor 30 - 15 = 15 para o expoente.

Uma outra maneira mais esperta de obter o valor do expoente para 11110 é saber que a configuração seguinte da tabela vale 11111 e depois na sequência vem 100000, que não está na tabela e vale  $2^5=32$  em decimal. Logo, 11111 em decimal vale 32-1=31 e 11110 em decimal vale 31-1=30. Portanto, a configuração 01111 recebe o expoente 30-15-15.

O menor expoente na forma normalizada é dado pela configuração 00001, que em decimal vale 1. Logo, essa configuração recebe o expoente 1-15=-14.

O menor expoente na forma desnormalizada é dado pela configuração 00000, e recebe também o valor -14.

Seguindo essa lógica, o maior expoente do computador, que é sempre aquele em que o último bit vale 0 e os anteriores valem 1, fica representado da seguinte maneira:

11110 em decimal: 
$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 30$$
.

Logo, a configuração 11110 recebe o valor 30 - 15 = 15 para o expoente.

Uma outra maneira mais esperta de obter o valor do expoente para 11110 é saber que a configuração seguinte da tabela vale 11111 e depois na sequência vem 100000, que não está na tabela e vale  $2^5=32$  em decimal. Logo, 11111 em decimal vale 32-1=31 e 11110 em decimal vale 31-1=30. Portanto, a configuração 01111 recebe o expoente 30-15-15.

O menor expoente na forma normalizada é dado pela configuração 00001, que em decimal vale 1. Logo, essa configuração recebe o expoente 1-15=-14.

O menor expoente na forma desnormalizada é dado pela configuração 00000, e recebe também o valor -14.

Seguindo essa lógica, o maior expoente do computador, que é sempre aquele em que o último bit vale 0 e os anteriores valem 1, fica representado da seguinte maneira:

11110 em decimal: 
$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 30$$
.

Logo, a configuração 11110 recebe o valor 30 - 15 = 15 para o expoente.

Uma outra maneira mais esperta de obter o valor do expoente para 11110 é saber que a configuração seguinte da tabela vale 11111 e depois na sequência vem 100000, que não está na tabela e vale  $2^5=32$  em decimal. Logo, 11111 em decimal vale 32-1=31 e 11110 em decimal vale 31-1=30. Portanto, a configuração 01111 recebe o expoente 30-15-15.

O menor expoente na forma normalizada é dado pela configuração 00001, que em decimal vale 1. Logo, essa configuração recebe o expoente 1-15=-14.

O menor expoente na forma desnormalizada é dado pela configuração 00000, e recebe também o valor -14.

bits	expoente	valor em decimal
00000	Desnormalizado (-14)	
00001	-14 = 1 - 15	1
00010	-13 = 2 - 15	2
01101	-2 = 13 - 15	13
01110	-1 = 14 - 15	14
01111	0 = 15 - 15	15
10000	+1 = 16 - 15	16
10001	+2 = 17 - 15	17
11110	+15 = 30 - 15	30
11111	NaN, Inf., Indet.	

Tabela: Tabela para os bits do expoente do exemplo

bits	expoente	valor em decimal
00000	Desnormalizado (-14)	
00001	-14	$1 = (2^4 - 1) - 14$
00010	-13	$2 = (2^4 - 1) - 13$
01101	-2	$13 = (2^4 - 1) - 2$
01110	-1	$14 = (2^4 - 1) - 1$
01111	0	$15 = 2^4 - 1$
10000	+1	$16 = (2^4 - 1) + 1$
10001	+2	$17 = (2^4 - 1) + 2$
11110	+15	$30 = (2^4 - 1) + 15$
11111	NaN, Inf., Indet.	

Tabela: Tabela para os bits do expoente do exemplo

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo

#### Maneira 2:

- $E = D D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$
- $D_{zero} = (011111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$
- *E* = −7
- Logo,  $D = 15 7 = (2^4 1) 7 = (8)_{10} = (01000)_{20} + 60 + 60 + 60 + 60 = 90$

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$
  
•  $D_{zero} = (011111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$   
•  $E = -7$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- Dzero: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$
•  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo.

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$
  
•  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo.

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$
•  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$ 
•  $E = -7$ 
Logo,  $D = 15 - 7 = (2^4 - 1) - 7 = (8)_{10} = (01000)_{20}$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo.

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$

• 
$$D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 - 1 = (15)_{10}$$

• 
$$E = -7$$

Logo,  $D = 15 - 7 = (2^4 - 1) - 7 = (8)_{10} = (01000)_{20}$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo.

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$

- $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$
- E = -7

Logo,  $D = 15 - 7 = (2^4 - 1) - 7 = (8)_{10} = (01000)_{20}$ 

Sem olhar para a tabela, qual seria a configuração de bits para o expoente -7?

#### Maneira 1:

Vimos na tabela que:  $E = D - D_{zero}$ , onde:

- E: Valor do expoente. Neste exemplo, E = -7.
- D: Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente.
- $D_{zero}$ : Valor em decimal da representação em binário dos bits do expoente zero. Aqui,  $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$ .

Logo, 
$$E = D - D_{zero} \Rightarrow -7 = D - 15 \Rightarrow D = (8)_{10} = (01000)_2$$
.

Portanto, 01000 é a configuração de bits para o expoente -7 neste exemplo.

#### Maneira 2:

$$E = D - D_{zero} \Rightarrow D = D_{zero} + E$$

- $D_{zero} = (01111)_2 = 2^4 1 = (15)_{10}$
- E = -7

Logo, 
$$D = 15 - 7 = (2^4 - 1) - 7 = (8)_{10} = (01000)_2$$

24 de agosto de 2025

A norma IEEE 754, publicada em 1985, procurou uniformizar a maneira como as diferentes máquinas representam os números em ponto flutuante, bem como devem operá-los.

Essa norma define alguns formatos básicos para os números em ponto flutuante na memória do computador, entre eles:

- Formato meia precisão (FP16 ou float16): 16 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 5 bits para o expoente e 10 bits para a mantissa.
- Formato simples (FP32 ou float32): 32 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa.
- Formato duplo (double, FP64 ou float64): 64 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa.

A norma IEEE 754, publicada em 1985, procurou uniformizar a maneira como as diferentes máquinas representam os números em ponto flutuante, bem como devem operá-los.

Essa norma define alguns formatos básicos para os números em ponto flutuante na memória do computador, entre eles:

- Formato meia precisão (FP16 ou float16): 16 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 5 bits para o expoente e 10 bits para a mantissa.
- Formato simples (FP32 ou float32): 32 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa.
- Formato duplo (*double*, *FP64* ou *float64*): 64 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa.

A norma IEEE 754, publicada em 1985, procurou uniformizar a maneira como as diferentes máquinas representam os números em ponto flutuante, bem como devem operá-los.

Essa norma define alguns formatos básicos para os números em ponto flutuante na memória do computador, entre eles:

- Formato meia precisão (FP16 ou float16): 16 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 5 bits para o expoente e 10 bits para a mantissa.
- Formato simples (FP32 ou float32): 32 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa.
- Formato duplo (*double*, *FP64* ou *float64*): 64 bits Primeiro bit para o sinal do número (0, positivo e 1, negativo), 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa.




Figura: IEEE-754 - Formatos de 16, 32, 64 bits

A norma IEEE 754 usa a notação bias (viés, em português).

Ou seja, o valor em excesso. É o valor em decimal para os bits do expoente zero  $(D_{zero})$ .

Em geral,  $bias = 2^{n_{bits.exp}-1} - 1$ , onde  $n_{bits.exp}$  é o número de bits do expoente.

#### Alguns exemplos:

- Formato meia precisão (16 bits):  $n_{bits, exp} = 5 \Rightarrow bias = 2^{5-1} - 1 = 2^4 - 1 = 15.$
- Formato simples (32 bits):  $n_{bits\_exp} = 8 \Rightarrow bias = 2^{8-1} 1 = 2^7 1 = 127$ .
- Formato duplo (64 bits):  $n_{bits exp} = 11 \Rightarrow bias = 2^{11-1} - 1 = 2^{10} - 1 = 1023$

Em geral, o expoente E é calculado subtraindo-se *bias (valor em excesso)* do valor em decimal dos  $n_{bits\_exp}$  bits reservados para o expoente. Ou seja, E = D - bias, onde  $bias = D_{rang}$ .

A norma IEEE 754 usa a notação bias (viés, em português).

Ou seja, o valor em excesso. É o valor em decimal para os bits do expoente zero  $(D_{zero})$ .

Em geral,  $bias = 2^{n_{bits.exp}-1} - 1$ , onde  $n_{bits.exp}$  é o número de bits do expoente.

#### Alguns exemplos:

- Formato meia precisão (16 bits):  $n_{bits\_exp} = 5 \Rightarrow bias = 2^{5-1} 1 = 2^4 1 = 15.$
- Formato simples (32 bits):  $n_{bits\_exp} = 8 \Rightarrow bias = 2^{8-1} 1 = 2^7 1 = 127$ .
- Formato duplo (64 bits):  $n_{bits\_exp} = 11 \Rightarrow bias = 2^{11-1} - 1 = 2^{10} - 1 = 1023$

Em geral, o expoente E é calculado subtraindo-se bias (valor em excesso) do valor em decimal dos  $n_{bits\_exp}$  bits reservados para o expoente. Ou seja, E = D - bias, onde  $bias = D_{zero}$ .



A norma IEEE 754 usa a notação *bias* (*viés*, em português).

Ou seja, o valor em excesso. É o valor em decimal para os bits do expoente zero  $(D_{zero})$ .

Em geral,  $bias = 2^{n_{bits.exp}-1} - 1$ , onde  $n_{bits.exp}$  é o número de bits do expoente.

#### Alguns exemplos:

- Formato meia precisão (16 bits):  $n_{bits\_exp} = 5 \Rightarrow bias = 2^{5-1} 1 = 2^4 1 = 15.$
- Formato simples (32 bits):  $n_{bits\_exp} = 8 \Rightarrow bias = 2^{8-1} 1 = 2^7 1 = 127$ .
- Formato duplo (64 bits):  $n_{bits\_exp} = 11 \Rightarrow bias = 2^{11-1} - 1 = 2^{10} - 1 = 1023.$

Em geral, o expoente E é calculado subtraindo-se bias (valor em excesso) do valor em decimal dos  $n_{bits\_exp}$  bits reservados para o expoente. Ou seja, E = D - bias, onde  $bias = D_{zero}$ .



A norma IEEE 754 usa a notação *bias* (*viés*, em português). Ou seja, o *valor em excesso*. É o valor em decimal para os bits do expoente zero ( $D_{zero}$ ).

Em geral,  $bias = 2^{n_{bits.exp}-1} - 1$ , onde  $n_{bits.exp}$  é o número de bits do expoente.

#### Alguns exemplos:

- Formato meia precisão (16 bits):  $n_{bits\_exp} = 5 \Rightarrow bias = 2^{5-1} 1 = 2^4 1 = 15.$
- Formato simples (32 bits):  $n_{bits\_exp} = 8 \Rightarrow bias = 2^{8-1} 1 = 2^7 1 = 127$ .
- Formato duplo (64 bits):  $n_{bits\_exp} = 11 \Rightarrow bias = 2^{11-1} 1 = 2^{10} 1 = 1023.$

Em geral, o expoente E é calculado subtraindo-se *bias (valor em excesso)* do valor em decimal dos  $n_{bits\_exp}$  bits reservados para o expoente. Ou seja, E = D - bias, onde  $bias = D_{zero}$ .



Assim, a forma normalizada pode ser definida como:

$$(-1)^s \cdot m \cdot 2^E = (-1)^s \cdot m \cdot 2^{D-bias},$$

#### onde:

- bit\_s: bit do sinal do número (0, positivo e 1, negativo);
- m: mantissa, dada por 1, b<sub>1</sub>b<sub>2</sub>b<sub>3</sub>... b<sub>bits\_mant</sub>, onde b<sub>i</sub> são os bits da mantissa e bits\_mant é o número de bits reservados para a mantissa;
- E: expoente, defnido como D bias, onde D é o valor em decimal dos bits do expoente e bias é o valor em excesso (valor em decimal do expoente zero).

Portanto, a forma normalizada pode ser definida como:

$$(-1)^s \cdot 1, b_1b_2b_3 \dots b_{bits\_mant} \cdot 2^{D-bias}$$



Vamos admitir, como exemplo, que o número a seja na forma normalizada:

 $a = 1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}$ 

e que m = 5 seja o número de bits da mantissa do computador.

Seja ā a aproximação para a neste computador.

Então,

 $\overline{a}=1,10101 imes2^{c}$ , pois houve truncamento (como após o último dígito da mantissa, aparece 0, então descarto os dígitos que vêm depois da mantissa).

No truncamento,  $\overline{a} < a$ .

O erro absoluto ( $E_{abs}$ ) entre o valor verdadeiro a e o valor aproximado pela máquina  $\overline{a}$  é dado por:

Vamos admitir, como exemplo, que o número a seja na forma normalizada:

 $a = 1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}$ 

e que m = 5 seja o número de bits da mantissa do computador.

Seja  $\overline{a}$  a aproximação para *a* neste computador.

Então,

 $\overline{a}=1,10101 imes 2^c$ , pois houve truncamento (como após o último dígito da mantissa, aparece 0, então descarto os dígitos que vêm depois da mantissa).

No truncamento,  $\overline{a} < a$ .

O erro absoluto ( $E_{\rm abs}$ ) entre o valor verdadeiro a e o valor aproximado pela máquina  $\overline{a}$  é dado por:

Vamos admitir, como exemplo, que o número a seja na forma normalizada:

$$a = 1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}$$

e que m = 5 seja o número de bits da mantissa do computador.

Seja  $\overline{a}$  a aproximação para a neste computador.

Então,

 $\overline{a}=1,10101\times 2^c$ , pois houve truncamento (como após o último dígito da mantissa, aparece 0, então descarto os dígitos que vêm depois da mantissa).

No truncamento,  $\overline{a} < a$ .

O erro absoluto  $(E_{\rm abs})$  entre o valor verdadeiro a e o valor aproximado pela máquina  $\overline{a}$  é dado por:

Vamos admitir, como exemplo, que o número a seja na forma normalizada:

$$a = 1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}$$

e que m = 5 seja o número de bits da mantissa do computador.

Seja  $\overline{a}$  a aproximação para a neste computador.

Então,

 $\overline{a}=1,10101\times 2^c$ , pois houve truncamento (como após o último dígito da mantissa, aparece 0, então descarto os dígitos que vêm depois da mantissa).

No truncamento,  $\overline{a} < a$ .

O erro absoluto  $(E_{\rm abs})$  entre o valor verdadeiro a e o valor aproximado pela máquina  $\overline{a}$  é dado por:

Vamos admitir, como exemplo, que o número a seja na forma normalizada:

$$a = 1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}$$

e que m = 5 seja o número de bits da mantissa do computador.

Seja  $\overline{a}$  a aproximação para a neste computador.

Então,

 $\overline{a}=1,10101\times 2^c$ , pois houve truncamento (como após o último dígito da mantissa, aparece 0, então descarto os dígitos que vêm depois da mantissa).

No truncamento,  $\overline{a} < a$ .

O erro absoluto ( $E_{abs}$ ) entre o valor verdadeiro a e o valor aproximado pela máquina  $\overline{a}$  é dado por:

$$E_{\text{abs}} = a - \overline{a}$$
.

Ou seja, vamos fazer a seguinte operação de subtração (a parte destacada em vermelho está fora da mantissa):

$$a = 1,101010110100101... \times 2^{c}$$

$$- \overline{\underline{a}} = 1,10101000000000... \times 2^{c}$$

$$E_{abs} = 0,000000110100101... \times 2^{c}$$

Então, o erro absoluto é dado por

$$E_{abs} = 0,000000110100101 \cdots \times 2^{c} = 0,0110100101 \cdots \times 2^{-5} \times 2^{c}$$
  
= 0.0110100101 \cdots \times 2^{c-5}

Já o erro relativo ( $E_{rel}$ ) é dado por

$$E_{\text{rel}} = \frac{E_{\text{abs}}}{a} = \frac{0,0110100101 \dots \times 2^{c-5}}{1,101010110100101 \dots \times 2^{c}}$$
$$= \frac{0,0110100101 \dots}{1,101010110100101 \dots} \times 2^{-5}$$

Ou seja, vamos fazer a seguinte operação de subtração (a parte destacada em vermelho está fora da mantissa):

$$a = 1,101010110100101 \dots \times 2^{c}$$

$$- \overline{\underline{a}} = 1,10101000000000 \dots \times 2^{c}$$

$$E_{abs} = 0,000000110100101 \dots \times 2^{c}$$

Então, o erro absoluto é dado por:

$$\begin{split} E_{abs} &= 0,000000110100101\cdots\times 2^c = 0,0110100101\cdots\times 2^{-5}\times 2^c \\ &= 0,0110100101\cdots\times 2^{c-5} \end{split}$$

Já o erro relativo ( $E_{\rm rel}$ ) é dado por:

$$E_{\text{rel}} = \frac{E_{\text{abs}}}{a} = \frac{0,0110100101 \cdots \times 2^{c-5}}{1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}}$$
$$= \frac{0,01101001011 \cdots \times 2^{c}}{1,101010110100101 \cdots \times 2^{-5}}$$

Ou seja, vamos fazer a seguinte operação de subtração (a parte destacada em vermelho está fora da mantissa):

$$a = 1,101010110100101... \times 2^{c}$$

$$- \overline{\underline{a}} = 1,10101000000000... \times 2^{c}$$

$$E_{abs} = 0,000000110100101... \times 2^{c}$$

Então, o erro absoluto é dado por:

$$\begin{split} E_{abs} &= 0,000000110100101\cdots\times 2^c = 0,0110100101\cdots\times 2^{-5}\times 2^c \\ &= 0,0110100101\cdots\times 2^{c-5} \end{split}$$

Já o erro relativo ( $E_{rel}$ ) é dado por:

$$E_{\text{rel}} = \frac{E_{\text{abs}}}{a} = \frac{0,0110100101 \cdots \times 2^{c-5}}{1,101010110100101 \cdots \times 2^{c}}$$
$$= \frac{0,0110100101 \cdots \times 2^{c}}{1,101010110100101 \cdots \times 2^{-5}}$$

Colocando o numerador e o denominador do erro relativo na forma normalizada, temos:

$$E_{rel} = \frac{0,0110100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5} = \frac{1,10100101\dots\times 2^{-2}}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5}$$

Portanto.

$$E_{\text{rel}} = \frac{1,10100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Diante deste resultado, podemos deduzir que o erro relativo máximo é dado por:

$$E_{\rm rel} = rac{
m maior\ numerador\ normalizado}{
m menor\ denominador\ normalizado} imes 2^{-2} imes 2^{-5}$$

Logo.

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} = \frac{1,111111111...}{1,000000000000000000...} \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 1,111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Colocando o numerador e o denominador do erro relativo na forma normalizada, temos:

$$E_{rel} = \frac{0,0110100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5} = \frac{1,10100101\dots\times 2^{-2}}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5}$$

Portanto,

$$E_{\text{rel}} = \frac{1,10100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Diante deste resultado, podemos deduzir que o erro relativo máximo é dado por:

$$E_{\text{rel}} = \frac{\text{maior numerador normalizado}}{\text{menor denominador normalizado}} \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Logo,

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} = \frac{1,111111111...}{1,000000000000000000...} \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 1,111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Colocando o numerador e o denominador do erro relativo na forma normalizada, temos:

$$E_{rel} = \frac{0,0110100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5} = \frac{1,10100101\dots\times 2^{-2}}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5}$$

Portanto.

$$E_{\text{rel}} = \frac{1,10100101...}{1,101010110100101...} \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Diante deste resultado, podemos deduzir que o erro relativo máximo é dado por:

$$E_{rel} = rac{ ext{maior numerador normalizado}}{ ext{menor denominador normalizado}} imes 2^{-2} imes 2^{-5}$$

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} = \frac{1,111111111...}{1,00000000000000000000...} \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 1,111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Colocando o numerador e o denominador do erro relativo na forma normalizada, temos:

$$E_{rel} = \frac{0,0110100101\dots}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5} = \frac{1,10100101\dots\times 2^{-2}}{1,101010110100101\dots} \times 2^{-5}$$

Portanto,

$$E_{\text{rel}} = \frac{1,10100101...}{1,101010110100101...} \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Diante deste resultado, podemos deduzir que o erro relativo máximo é dado por:

$$E_{rel} = rac{ ext{maior numerador normalizado}}{ ext{menor denominador normalizado}} imes 2^{-2} imes 2^{-5}$$

Logo,

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} = \frac{1,111111111...}{1,000000000000000000...} \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 1,111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5}$$

Ou seja,

$$(E_{rel})_{MAX} = 1,1111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 0,01111111111... \times 2^{-5}$$

Como  $0,011111111111...<0,1000000000...=2^{-1}$ , então

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} < 2^{-1} \times 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

Lembre-se de neste exemplo, o número de bits da mantissa é m=5.

Logo, podemos deduzir que num computador com *m* bits o erro relativo máximo de um número será dado por:

$$(E_{\rm rel})_{\rm MAX} < 2^{-1} \times 2^{-m} = 2^{-(m+1)}$$

Esta expressão para o erro máximo só é válida na região normalizada.

Ou seja,

$$(E_{rel})_{MAX} = 1,1111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 0,01111111111... \times 2^{-5}$$

Como  $0,011111111111...<0,1000000000...=2^{-1}$ , então

$$(\textit{E}_{\text{rel}})_{\text{MAX}} < 2^{-1} \times 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

Lembre-se de neste exemplo, o número de bits da mantissa é m=5.

Logo, podemos deduzir que num computador com *m* bits o erro relativo máximo de um número será dado por:

$$(E_{\rm rel})_{\rm MAX} < 2^{-1} \times 2^{-m} = 2^{-(m+1)}$$

Esta expressão para o erro máximo só é válida na região normalizada

Ou seja,

$$(E_{rel})_{MAX} = 1,1111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 0,01111111111... \times 2^{-5}$$

Como  $0,011111111111...<0,1000000000...=2^{-1}$ , então

$$(\textit{E}_{\text{rel}})_{\text{MAX}} < 2^{-1} \times 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

Lembre-se de neste exemplo, o número de bits da mantissa é m = 5.

Logo, podemos deduzir que num computador com *m* bits o erro relativo máximo de um número será dado por:

$$(E_{\rm rel})_{\rm MAX} < 2^{-1} \times 2^{-m} = 2^{-(m+1)}$$

Esta expressão para o erro máximo só é válida na região normalizada.

Ou seja,

$$(E_{rel})_{MAX} = 1,1111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 0,01111111111... \times 2^{-5}$$

Como  $0,011111111111...<0,1000000000...=2^{-1}$ , então

$$(\textit{E}_{rel})_{MAX} < 2^{-1} \times 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

Lembre-se de neste exemplo, o número de bits da mantissa é m = 5.

Logo, podemos deduzir que num computador com *m* bits o erro relativo máximo de um número será dado por:

$$(E_{rel})_{MAX} < 2^{-1} \times 2^{-m} = 2^{-(m+1)}$$

Esta expressão para o erro máximo só é válida na região normalizada.

Ou seja,

$$(E_{\text{rel}})_{\text{MAX}} = 1,111111111... \times 2^{-2} \times 2^{-5} = 0,01111111111... \times 2^{-5}$$

Como  $0,011111111111...<0,1000000000...=2^{-1}$ , então

$$(\textit{E}_{\text{rel}})_{\text{MAX}} < 2^{-1} \times 2^{-5} = 2^{-6} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

Lembre-se de neste exemplo, o número de bits da mantissa é m = 5.

Logo, podemos deduzir que num computador com *m* bits o erro relativo máximo de um número será dado por:

$$(E_{rel})_{MAX} < 2^{-1} \times 2^{-m} = 2^{-(m+1)}$$

Esta expressão para o erro máximo só é válida na região normalizada.

**Exemplo:** Armazenar 0,8 em um computador que reserva 23 bits para a mantissa (precisão simples).

Vamos converter 0, 8 para binário. Como é uma fração, devemos usar multiplicações sucessivas e usar ordem direta das partes inteiras como os dígitos em binário.

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0.2 \times 2 = 0.4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

**Exemplo:** Armazenar 0,8 em um computador que reserva 23 bits para a mantissa (precisão simples).

Vamos converter 0,8 para binário. Como é uma fração, devemos usar multiplicações sucessivas e usar ordem direta das partes inteiras como os dígitos em binário.

- $0.8 \times 2 = 1.6$
- $0,6 \times 2 = 1,2$
- $0,2 \times 2 = 0,4$
- $0,4 \times 2 = 0,8$
- $0,8 \times 2 = 1,6$
- $0,6 \times 2 = 1,2$
- $0.2 \times 2 = 0.4$
- $0,4 \times 2 = 0,8$

**Exemplo:** Armazenar 0,8 em um computador que reserva 23 bits para a mantissa (precisão simples).

Vamos converter 0, 8 para binário. Como é uma fração, devemos usar multiplicações sucessivas e usar ordem direta das partes inteiras como os dígitos em binário.

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0,6 \times 2 = 1,2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0.4 \times 2 = 0.8$$

$$\mathbf{0,8} \times \mathbf{2} = \mathbf{1,6}$$

$$0,6 \times 2 = 1,2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

 $\Rightarrow (0,8)_{10} = (0,110011001100110011001100...)_2 = (0,1100)_2$ 

**Exemplo:** Armazenar 0,8 em um computador que reserva 23 bits para a mantissa (precisão simples).

Vamos converter 0, 8 para binário. Como é uma fração, devemos usar multiplicações sucessivas e usar ordem direta das partes inteiras como os dígitos em binário.

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0.4 \times 2 = 0.8$$

$$0,8 \times 2 = 1,6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

$$\Rightarrow (0,8)_{10} = (0,\frac{110011001100110011001100}...)_2 = (0,\overline{1100})_2$$

Qual será o valor verdadeiro armazenado neste computador?

Na forma normalizada, temos:

$$(0,8)_{10}=1,\underbrace{1001100110011001100}_{23 \text{ digitos}} \underbrace{11001100\ldots\times 2^{-1}}_{23 \text{ digitos}}$$

Logo, houve arredondamento e o valor verdadeiro A do número 0,8 representado no computador é

$$A = (1, 10011001100110011001101)_2 \times 2^{-1}$$

Como houve arredondamento,  $A > (0,8)_{10}$ 



Qual será o valor verdadeiro armazenado neste computador?

Na forma normalizada, temos:

$$(0,8)_{10} = 1, \underbrace{1001100110011001100}_{23 \text{ digitos}} 11001100 \dots \times 2^{-1}$$
 
$$\approx 1, 10011001100110011001101 \times 2^{-1}$$

Logo, houve arredondamento e o valor verdadeiro *A* do número 0,8 representado no computador é

$$A = (1, 1001100110011001101101)_2 \times 2^{-1}$$

Como houve arredondamento,  $A > (0,8)_{10}$ 



Qual será o valor verdadeiro armazenado neste computador?

Na forma normalizada, temos:

$$(0,8)_{10} = 1, \underbrace{1001100110011001100}_{23 \text{ digitos}} 11001100 \dots \times 2^{-1}$$
 
$$\approx 1, 10011001100110011001101 \times 2^{-1}$$

Logo, houve arredondamento e o valor verdadeiro A do número 0,8 representado no computador é

$$\textit{A} = (1,1001100110011001101101_{}^{1})_{2} \times 2^{-1}$$

Como houve arredondamento,  $A > (0,8)_{10}$ 



Qual será o valor verdadeiro armazenado neste computador?

Na forma normalizada, temos:

$$(0,8)_{10} = 1, \underbrace{1001100110011001100}_{23 \text{ digitos}} 11001100 \dots \times 2^{-1}$$
 
$$\approx 1, 10011001100110011001101 \times 2^{-1}$$

Logo, houve arredondamento e o valor verdadeiro A do número 0,8 representado no computador é

$$A = (1,1001100110011001101101)_2 \times 2^{-1}$$

Como houve arredondamento,  $A > (0,8)_{10}$ .



#### Então, subtraindo 0,8 de A, temos:

$$A = 1,1001100110011001101 \times 2^{-1}$$

$$-\ \, (0,8)_{10} = 1,1001100110011001100110011001100\dots \times 2^{-1}$$

Ao retirar os dígitos mais à esquerda de A e  $(0,8)_{10}$  que são iguais, fazer essa conta é equivalente a fazer a conta a seguir:

$$0,00000000000000000000001$$
  $imes 2^{-1}$ 

 $-0,00000000000000000000011001100... \times 2^{-1}$ 

Então, subtraindo 0,8 de A, temos:

$$A = 1,1001100110011001101 \times 2^{-1}$$

 $- (0,8)_{10} = 1, 1001100110011001100110011001100 \dots \times 2^{-1}$ 

Ao retirar os dígitos mais à esquerda de A e  $(0,8)_{10}$  que são iguais, fazer essa conta é equivalente a fazer a conta a seguir:

 $-0,00000000000000000000011001100... \times 2^{-1}$ 

1,00000000... 
$$\times$$
 2<sup>-23</sup>  $\times$  2<sup>-1</sup>
- 0.11001100...  $\times$  2<sup>-23</sup>  $\times$  2<sup>-1</sup>

Assim.

$$A - (0,8)_{10} = 1 \times 2^{-23} \times 2^{-1} - 0,11001100 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
$$= (1 - 0,11001100 \dots) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

Lembre-se de que vimos lá no início que  $(0,8)_{10} = (0,11001100...)_2$ . Então,

$$A - (0,8)_{10} = (1 - 0,11001100...) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
$$= (1 - (0,8)_{10}) \times 2^{-24} = (0,2)_{10} \times 2^{-24} = (1,19209...)_{10} \times 10^{-8}$$

$$1,00000000 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
 $-0,11001100 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$ 

Assim,

$$A - (0,8)_{10} = 1 \times 2^{-23} \times 2^{-1} - 0,11001100 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
$$= (1 - 0,11001100 \dots) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

Lembre-se de que vimos lá no início que  $(0,8)_{10}=(0,11001100\dots)_2$ . Então,

$$A - (0,8)_{10} = (1 - 0,11001100...) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

$$= (1 - (0,8)_{10}) \times 2^{-24} = (0,2)_{10} \times 2^{-24} = (1,19209...)_{10} \times 10^{-8}$$

$$1,000000000...\times 2^{-23}\times 2^{-1}$$
 
$$-0,11001100...\times 2^{-23}\times 2^{-1}$$

Assim,

$$A - (0,8)_{10} = 1 \times 2^{-23} \times 2^{-1} - 0,11001100 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
$$= (1 - 0,11001100 \dots) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

Lembre-se de que vimos lá no início que  $(0,8)_{10}=(0,11001100\dots)_2$ . Então,

$$A - (0,8)_{10} = (1 - 0,11001100...) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

$$= (1 - (0,8)_{10}) \times 2^{-24} = (0,2)_{10} \times 2^{-24} = (1,19209...)_{10} \times 10^{-8}$$

1,00000000... 
$$\times$$
 2<sup>-23</sup>  $\times$  2<sup>-1</sup>
- 0.11001100...  $\times$  2<sup>-23</sup>  $\times$  2<sup>-1</sup>

Assim,

$$A - (0,8)_{10} = 1 \times 2^{-23} \times 2^{-1} - 0,11001100 \dots \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$
$$= (1 - 0,11001100 \dots) \times 2^{-23} \times 2^{-1}$$

Lembre-se de que vimos lá no início que  $(0,8)_{10}=(0,11001100\dots)_2.$  Então,

$$\begin{split} A - (0,8)_{10} &= (1-0,11001100\dots) \times 2^{-23} \times 2^{-1} \\ &= (1-(0,8)_{10}) \times 2^{-24} = (0,2)_{10} \times 2^{-24} = (1,19209\dots)_{10} \times 10^{-8}. \end{split}$$

Logo, o valor verdadeiro armazenado neste computador para representar  $(0,8)_{10}$  é

$$A = (0,8)_{10} + (1,19209...)_{10} \times 10^{-8} = 0,8000000119209...$$

Ou seja, um valor ligeiramente maior que 0,8.

**Exercício:** Analogamente ao que foi feito no exemplo anterior, ache o valor verdadeiro de  $(1,8)_{10}$  armazenado neste computador.

Logo, o valor verdadeiro armazenado neste computador para representar  $(0,8)_{10}$  é

$$A = (0,8)_{10} + (1,19209...)_{10} \times 10^{-8} = 0,8000000119209...$$

Ou seja, um valor ligeiramente maior que 0,8.

**Exercício:** Analogamente ao que foi feito no exemplo anterior, ache o valor verdadeiro de  $(1,8)_{10}$  armazenado neste computador.

Logo, o valor verdadeiro armazenado neste computador para representar  $(0,8)_{10}$  é

$$A = (0,8)_{10} + (1,19209...)_{10} \times 10^{-8} = 0,8000000119209...$$

Ou seja, um valor ligeiramente maior que 0,8.

**Exercício:** Analogamente ao que foi feito no exemplo anterior, ache o valor verdadeiro de  $(1,8)_{10}$  armazenado neste computador.

- Oliveira, R. Capítulo 2 Representação binária de números inteiros e reais Site: www.raymundodeoliveira.eng.br/binario.html
- Cálculo Numérico Um Livro Colaborativo Versão Python (UFRGS) Site: https: //www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/rdneadm.html
- Microsoft Representação de ponto flutuante IEEE Site:

https://learn.microsoft.com/pt-br/cpp/build/ieee-floating-point-representation?view=msvc-170

- **IEEE-754 floating point numbers converter** Site: https://numeral-systems.com/ieee-754-converter/
- Geeks for Geeks IEEE Standard 754 Floating Point Numbers Site: https:

//www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/
ieee-standard-754-floating-point-numbers/