Escalonamento da CPU

Escalonamento de CPU

- Conceitos Básicos
- Critérios de Escalonamento
- Algoritmos de Escalonamento
- Escalonamento de Threads
- Escalonamento de Multiprocessadores
- Exemplos de Sistemas Operacionais
- Avaliação de Algoritmos

Objetivos

 Introduzir escalonamento de CPU, que é a base para sistemas operacionais multiprogramados

Descrever vários algoritmos de escalonamento de CPU

 Discutir critérios de avaliação para selecionar algoritmos de escalonamento de CPU para um sistema em particular


Conceitos Básicos

 Máxima utilização da CPU é obtida com multiprogramação


□ Fase de uso da CPU e de E/S – Execução de processos consiste de uma fase de execução da CPU e espera por E/S

Distribuição das fases de uso da CPU (CPU bursts ou rajadas de CPU)

Histograma de duração de fases de uso da CPU



Alternando fases de uso da CPU e E/S



Escalonador da CPU

- Seleciona dentre os processos na memória em estado pronto, e aloca a CPU para um deles.
- Decisões de escalonamento da CPU ocorrem quando um processo:
 - 1. Muda do estado executando para bloqueado.
 - 2. Muda do estado executando para pronto.
 - 3. Muda do estado bloqueado para pronto.
 - 4. Termina.
- □ Escalonamento nas condições 1 e 4 é não-preemptivo.
- □ Todas as outras alocações são preemptivas, ou seja, dependem de uma interrupção de relógio para fazer a troca de contexto e consequente escalonamento

Despachante

- O despachante (dispatcher) é o módulo que fornece o controle da CPU ao processo selecionado pelo escalonador da CPU. Essa função envolve:
 - Troca de contexto
 - Mudança para o modo usuário
 - Desvio para o endereço adequado no programa do usuário, para reiniciar o programa
- □ Latência de Despacho tempo gasto pelo despachante para interromper a execução de um processo e iniciar a execução de outro.

Critérios de Alocação

- Utilização da CPU manter a CPU ocupada a maior parte possível do tempo
- Produtividade (*Throughput*) número de processos que completam sua execução por unidade de tempo
- □ Tempo de Processamento (*Turnaround*) quantidade de tempo necessária para executar um determinado processo
- Tempo de Espera

 quantidade de tempo que um processo esteve esperando na fila de processos prontos
- □ Tempo de Resposta intervalo de tempo entre o envio de uma requisição e a produção da primeira resposta, não a saída (para ambientes tempo compartilhado)
 _{5.9}


Critérios de Otimização

- Maximizar utilização da CPU
- Maximizar produtividade
- Minimizar o tempo de processamento
- Minimizar o tempo de espera
- Minimizar o tempo de resposta

Primeiro a Chegar, Primeiro a ser Servido (FCFS*)

<u>Processo</u>	Tempo de Rajada
P_1	24
P_2	3
P_3	3

Suponha que os processos chegam na ordem: P₁, P₂, P₃
 O diagrama de Gantt para a alocação é:



- □ Tempo de espera para $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- □ Tempo de espera médio: (0 + 24 + 27)/3 = 17


*FCFS - First Come, First Served

Escalonamento FCFS (Cont.)

Suponha que os processos cheguem na ordem

$$P_2$$
, P_3 , P_1

O diagrama de Gantt para a alocação é:



- □ Tempo de espera para $P_1 = 6$; $P_2 = 0$; $P_3 = 3$
- □ Tempo de espera médio : (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Bem melhor que o casso anterior.
- Efeito Comboio: processos curtos após processos longos
 _{5.12}

Escalonamento Menor Job Primeiro (SJF*)


- Associado com cada processo a duração da sua próxima fase de uso da CPU. Uso dessas durações para escalonar o processo com o menor tempo.
- □ SJF é ótimo— permite o menor tempo médio de espera para um dado conjunto de processos.
 - A dificuldade é saber o tamanho da próxima requisição de CPU

^{*}SJR - Shortest-Job-First

Exemplo de SJF

ProcessosTempo de Rajada P_1 6 P_2 8 P_3 7 P_4 3

Diagrama de escalonamento SJF:




□ Tempo de espera médio = (3 + 16 + 9 + 0) / 4 = 7

Determinando a duração da próxima fase de uso da CPU

- □ Pode somente determinar a duração.
- Pode ser calculada com a duração de uso da CPU na fase anterior, usando médias exponenciais.
 - 1. t_n = duração real da enésima fase de uso da CPU
 - 2. τ_{n+1} = valor previstop ara próxima fase de uso da CPU
 - 3. α , $0 \le \alpha \le 1$
 - 4. Define:

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\tau_n.$$

Previsão da Duração da Próxima Fase de Uso da CPU



Exemplos de média exponencial

- \square $\alpha = 0$
 - Γ $\tau_{n+1} = \tau_n$
 - História recente não é levada em consideração.
- \square $\alpha = 1$
 - $\sigma_{n+1} = t_n$
 - Somente a duração da fase de uso da CPU mais recente conta.
- □ Se a fórmula for expandida, temos:

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) t_n - 1 + \dots$$

$$+ (1 - \alpha)^{j} t_n - 1 + \dots$$

$$+ (1 - \alpha)^{n-1} t_n \tau_0$$

Uma vez que tanto α quanto (1 - α) são menores ou iguais a 1, cada termo sucessivo tem peso menor que o seu predecessor.

Escalonamento por Prioridade

- Um número de prioridade (inteiro) é associado com cada processo
- □ A CPU é alocada para o processo com a maior prioridade (menor inteiro = maior prioridade).
 - Preemptivo
 - Não-preemptivo
- □ SJF é um escalonador com prioridade, no qual a prioridade é a previsão da próxima fase de uso da CPU.
- □ Problema = Starvation (abandono de processo) –
 processos de baixa prioridade podem nunca executar.
- □ Solução = Aging (envelhecimento) ao passar do tempo, aumentar a prioridade dos processos que ficam em espera no sistema.

Alocação Circular - Round Robin (RR)


- Cada processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU (quantum), usualmente 10-100 milissegundos. Depois de transcorrido este tempo, o processo é preemptado e adicionado ao fim da fila de processos prontos.
- Se existem n processos na fila de processos prontos e o quantum é q, então cada processo obtém 1/n do tempo da CPU em blocos de no máximo q unidades de tempo de uma vez. Nenhum processo espera mais do que (n-1)q unidades de tempo.
- Desempenho
 - \square q alto \Rightarrow FIFO ou seja FCFS
 - \Box q pequeno \Rightarrow q deve ser maior que a troca de contexto, senão a sobrecarga é muito alta.

Exemplo: RR com quantum= 4

ProcessoTempo de Rajada

P_1	24
P_2	3
P_3	3

O diagrama de Gantt é:



□ Tipicamente, possui maior tempo médio de processamento do que o SJF, mas melhor resposta.


5.20

Exemplo: RR com quantum= 20


ProcessoTempo de Rajada

P_1	53	
P_2	17	
P_3	68	
P_4	24	

□ O diagrama de Gantt é:



O Quantum e o Tempo de Troca de Contexto



Escalonamento de Threads

- Distinção entre threads em nível de usuário e em nível de kernel
- Nos modelos Muitos-para-um e Muitos-para-muitos, a biblioteca de threads escalona threads em nível de usuário para executar em LWP (lightweight processes ou processos leves)
 - Conhecido como process-contention scope
 (PCS) escopo de contenção do processo uma vez que a competição do escalonamento é dentro do processo
- Threads em nível de kernel são escalonadas em CPUs disponíveis. Conhecido como systemcontention scope (SCS) - escopo de contenção do sistema

Escalonamento em Pthread

- A API permite especificar entre PCS ou SCS durante a criação da thread
 - PTHREAD SCOPE PROCESS escalona threads usando PCS
 - PTHREAD SCOPE SYSTEM escalona threads usando SCS

API de escalonamento na Pthread

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#define NUM THREADS 5
int main(int argc, char *argv[])
   int i;
  pthread t tid[NUM THREADS];
  pthread attr t attr;
  /* get the default attributes */
  pthread attr init(&attr);
  /* set the scheduling algorithm to PROCESS or SYSTEM */
  pthread attr setscope (&attr, PTHREAD SCOPE SYSTEM);
  /* set the scheduling policy - FIFO, RR, or OTHER */
  pthread attr setschedpolicy(&attr, SCHED OTHER);
  /* create the threads */
  for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)
       pthread create (&tid[i], &attr, runner, NULL);
```

API de escalonamento na Pthread (Cont.)

```
/* now join on each thread */
  for (i = 0; i < NUM THREADS; i++)
      pthread join(tid[i], NULL);
 /* Each thread will begin control in this
  function */
void *runner(void *param)
  printf("I am a thread\n");
  pthread exit(0);
```

Escalonamento de Vários Processadores

- Escalonamento de CPU é mais complexo quando muitos processadores estão disponíveis
- Processadores homogêneos em um multiprocessador
- Multiprocessamento assimétrico somente um processador acessa as estruturas de dados do sistema, aliviando a necessidade de compartilhamento de dados
- Multiprocessamento simétrico (SMP) cada processador é auto-escalonado, todos os processos em uma fila de processos prontos comum ou cada um tem sua fila privada de processos prontos
- Afinidade de processador processos tem afinidade com processador que está atualmente executando (soft affinity x hard affinity)