מערכת הפלט/פלט (פרק 2)

מערכת הפלט/פלט (I/O) מנוהלת בין הגורמים הבאים: טכנולוגיה ותיכרוניות וון ומן תגובה מהיר, קצב העברה נמוך, Throughput), ניתוק משאבים מינימלי, אמינות ותמיכה שיתוף. Bus: על הבס יש סדרה של סיבוית שמתארת את הכתובת, את הדאטה, האם כותבים או קוראים, וסיבוית שמתארות מקורות.

מבנה החומרה ומנגנוני תקשורת: התקנים (דיסק, מקלדת, מסך) מחוברים **לבקרים** (Controllers) שמנוהלים על ידי תוכנות. תקשורת מתבצעת בשתי שיטות עיקריות:

1. **דגימה (Polling):** מערכת ההפעלה בודקת את הבקר מדי פעם (ראשי הבקר מידע?" יש נסיונה לשתפעם ברווח, לדוגמה: מנגנוני התראות ברשת, אבל כמעט לא בשימוש.
2. **הסרוטות:** מבזבז השבחים מעבוד (Busy Waiting) אז מונע לאט את המעבד ומנוהל נמוך. כמעט לא בשימוש במערכות מודרניות.
3. **פסיקות (Interrupts):** הבקר מודיע למעבד כשהוא מוכן לשירות. מעבד נקחי את ומעבד לשרות הפסיקה.

המעבד משאה את הוראהנוכחית הרצה, שומר את מצבה באוגרים ייעודיים, ומרץ **שגרת פסיקה** (ISR) שמרכת הפסיקה. בסוף הוא מחזיר את מצבו למה שהיה לפני שגרת הפסיקה.

בקר פסיקות: התקנה המרכזי שמקבל פסיקות מהתקנים השונים, מחליט אותן ומעביר למעבד את ולבחר בפסיקה בעדיפות הגבוהה ביותר. במעבדים עם פסיקות שונות אחת (הבקר מעבדי אינטל) משתמשים בקבוץ פסיקות שיש לו כתת בניהול פסיקות ויציאה אחת. בקר הפסיקות מודיע למעבד שהבקר פסיקות ומרכת הפסיקה יכולה לבקר בעצמו את אייזה בקר הפעיל את הפסיקה.

מנגנוי הפסיקה הרקורסיבית ושגרת פסיקה: פסיקה פשעה את השגרה שהיה ומעלה את שגרת הפסיקה. לא משעים שגרת פסיקה אם מניעה שגרת נתפת. מערכת הפעלה מתקדמות ודעות מנגנוי שמעיד פסיקה אם מניעה שגרת נתפת.

הפעלה דחויה (Deferred Procedure): מנגנון שמאפשר לשגרת פסיקה לבקש שגרה מערכת הפעלה שתרץ מאוחר יותר, כאשר המערכת תהיה במצב יציב יותר.

נגישה ישירה לזיכרון (DMA): בקרים שמעבדד עיבוד נתונים בית-אחרי-בית מהדיסק לזיכרון, בקר ה-DMA אכן את ההעברה בלוקים שלמים ישמאי. המעבד רק נותן פקודה (לדוגמה 'העבר X בלוקים לכתובת ו'') ומקבל פסיקה כשהוא סיים. זה חוסך עומס עצום על המעבד. בקר ה-DMA יכול להיות יחיד המשרת את כל ההתקנים האחרים, או בקר DMA נפרד לכל בקר אחר.

מנהלי התקנים (Device Drivers): תוכנות שמנהלות את התקנים הספציפיים. מנהל התקן מספק ממשק סטנדרטי למערכת ההפעלה ומסתיר את הפרטים הטכניים של אותו התקן. דוגמה: `ioctl, close, read, write, /dev/cdrom` או `ioctl`.

קבצים מיוחדים (Device Files): בלינוקס/יוניקס, התקנים מיוצגים כקבצים בתיקייה `/dev`. תוכניות יכולות לכתוב לתוכו כאילו הוא קובץ רגיל.

- דוגמה לפקודה: `cat > /dev/cdrom`

מספרים מזהים: Major Number (מספר ראשי) מזהה את סוג ההתקן (לדוגמה, כל הדיסקים הקשיחים). Minor Number (המספר המשני) מזהה את ההתקן הספציפי.

דוגמה: שיערוך של גישה לדיסק

- תוכנית מבקשת לקרוא מערכת ← קריאה מקובץ לאשר (מצפה).
- מערכת ההפעלה מפעילה את שגרת **DMA** של מנהל ההתקן.
- מנהל ההתקן שולח הוראה לבקר בלוק אל ההתקן: "קרא N בלוקים ממקום M וכתוב את תוכנם לזיכרון בכתובת A." בעזרת בקר DMA.
- ... המעבד פנוי (פעלה) ...
- ההתקן קורא את המידע ומעביר אותו ישירות לזיכרון.
- ההתקן שולח פסיקה חומרה.
- המעבד עובר לשגרת הפסיקה של מערכת ההפעלה.
- מערכת ההפעלה מריאה את שגרת הפסיקה של מנהל ההתקן.
- שגרה זיהוי של מנהל ההתקן מעדכנת את הסטטוס של המידע בכתובת A של האיכרון של התוכנית.
- מנהל ההתקן מודיע למערכת ההפעלה על סיום פעולת הקריאה.
- מערכת ההפעלה מחזירת מקריאת ההתקן והתוכנית ממשיכה לרוץ.

שיפור ביצועים ואפשרות חומרה: ארגון נתונים בזיכרון לצורך מניעת בזבוז זיכרון. **הכשנה (Buffering):** שמירת נתונים שנקראו מהדיסק בזיכרון ושימוש בהם כשהנתון נדרש שוב. **חציצה (Buffering):** ארגון נתונים בזיכרון לצורך מניעת בזבוז זיכרון. **מנהלי התקן על ולא הכשנה:** block devices - מנהל התקן עם הכשנה. character devices - מנהל התקן ללא הכשנה. **הכשנה לאחור בשיטת BLOCK-IO** ו־CHARACTER-IO.

מחשוב קשיחים (HDD): בניינים מפלטות מגנטיות מסתובבות ואזרוע ראש. עוזאר הבקבוק הוא הזמן הדרוש (לעמן המידע).

מדיניות תזמון (Scheduling) לדיסק:

- **FCFS:** סדר לפי הגעה. הוגן אך איטי (הזרוע קופצת סביב כדי).
- **SSTF:** משרת את הבקשה הקרובה ביותר למיקום הנוכחי. מהיר מאוד אך עלול לגרום **להרעבה** של בקשות רחוקות.
- **SCAN (Elevator):** הזרוע נעה הלוך-חזור מקצה לקצה ומשרתת בקשות בדרך (כמו מעלית). שיפלוב הוגן של עלויות והוגנות.
- **C-SCAN:** בקשות מקלות מעלית **מעלות:** בקשות מקלות מעלית **מעלות:** בקשות מקלות מעלית **מעלות