

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Bacharelado em Ciência da Computação

BCC33B – Arquitetura e Organização de Computadores

Prof. Rogério A. Gonçalves

rogerioag@utfpr.edu.br

Aula 009

Aula de Hoje:

Conjunto de Instruções

• Chamadas de procedimentos



- Para a execução de um procedimento deve-se:
 - Colocar os parâmetros em um local onde o procedimento possa acessá-los
 - Transferir o controle ao procedimento
 - Adquirir os recursos necessários ao procedimento
 - Executar a tarefa
 - Colocar o resultado em um local onde o programa possa acessá-lo
 - Retornar o controle ao ponto onde o procedimento foi chamado



- Para este mecanismo, o MIPS aloca seus registradores, para chamada de procedimentos, da seguinte maneira:
 - \$a0 .. \$ a3 → 4 registradores para passagem de argumentos
 - \$v0 .. \$v1 → para retornar valores
 - − \$ra → para guardar o endereço de retorno
- Instrução para chamada de procedimento
 - jal end_procedimento (jump-and-link)
 - desvia para o procedimento
 - salva o endereço de retorno (PC+4) em **\$ra** (return address \$31)
- Instrução para retorno de chamada de procedimento
 - jr \$ra
 - desvia para o ponto de onde foi chamado o procedimento
 - PC ← \$ra



Chamada de Procedimento

Chamada de Procedimento - convenções:

- Chamada:
 - Passa argumentos para o procedimento.
- Procedimento:
 - Não deve sobrescrever os registradores nem a memória usados por quem chama
 - Retorna ao ponto de chamada
 - Retorna o resultado para quem chama

Convenções MIPS:

- Chamada de procedimento: jump e link (jal)
- Retorno de procedimento: jump register (jr)
- Argumentos: \$a0 \$a3
- Retorno do valor calculado: \$v0



Chamada de Procedimento

High-level code

```
int main() {
    simple();
    a = b + c;
}

void simple() {
    return;
}
```

MIPS assembly code

```
0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
...
0x00401020 simple: jr $ra
```

Chamada de Procedimento

```
High-level code
int main() {
    simple();
    a = b + c;
    void simple() {
        return;
    }

MIPS assembly code

int main() {
    ox00400200 main: jal simple
    ox00400204 add $s0, $s1, $s2
    ...

ox00400204 simple: jr $ra
    return;
}
```

jal: salta para simple e salva PC+4 no registrador de endereço de retorno (\$ra), neste caso, ra = 0x00400204 após jal ser executado.

jr \$ra: salta para o endereço em \$ra, neste caso volta para o endereço de retorno: PC = 0x00400204.



Exemplo:

- Os parâmetros g, h, i e j correspondem a \$a0 .. \$a3, respectivamente e f a \$s0. Antes precisaremos salvar \$s0, \$t0 e \$t1 na pilha, pois serão usados no procedimento
- Seja o procedimento:

```
int exemplo (int g, int h, int i, int j){
   int f;

f = (g + h) - (i + j);
   return f;
}
```

```
exemplo-proc-1.asm
13
                                    # ajuste do sp para empilhar 3 palavras
    p exe: addi $sp,$sp,-12
14
            sw $t1,8($sp)
                                  # salva $t1 na pilha para usar depois
16
            sw $t0,4($sp)
                                  # salva $t0 na pilha para usar depois
17
            sw $s0,0($sp)
                                    # salva $s0 na pilha para usar depois
18
19
            # No procedimento
20
21
            add $t0,$a0,$a1
                                  # reg. $t0 contém g + h
22
            add $t1,$a2,$a3
                                  # req. $t1 contémi i + j
23
                                  # f = $t0 - $t1, que é (q + h) - (i + i)
            sub $s0,$t0,$t1
24
25
            # Para retornar o valor f
26
27
            add $v1,$s0,$zero
                                  # retorna f (\$v1 = \$s0 + 0)
28
29
            # Antes do retorno é necessário restaurar os valores dos registradores salvos na pilha
30
31
            lw $s0, 0($sp)
                                   # restaura reg. $s0 para o chamador
32
                                  # restaura reg. $t0 para o chamador
            lw $t0, 4($sp)
33
                                  # restaura reg. $t1 para o chamador
            lw $t1, 8($sp)
34
            addi $sp,$sp,12
                                    # ajusta pilha par excluir 3 itens
35
36
            # Retornar
37
38
            jr $ra
                                    # desvia de volta à rotina que chamou
39
40
                                    # parametros para a função.
    main:
            nop
41
42
            # colocar valores em t0, t1 e s0, imprimi-los antes e depois da chamada.
43
Line: 42 Column: 3 🗸 Show Line Numbers
```




Figura 2.14 Os valores do stack pointer e a pilha (a) antes, (b) durante e (c) após a chamada do procedimento. O stack pointer sempre aponta para o "topo" da pilha, ou para a última word na pilha, neste desenho.

Exercício

```
High-level code
void main(){
    int y;
    y = sum(42, 7);
int sum(int a, int b){
    return (a + b);
```

Argumentos e Retorno de Valores

High-level code int main() { int y; y = diffofsums(2, 3, 4, 5); // 4 argumentsint diffofsums(int f, int g, int h, int i){ int result; result = (f + g) - (h + i);// return value return result;

Argumentos e Retorno de Valores

```
Código MIPS (assembly)
\# $s0 = y
main:
      addi $a0, $0, 2
                            \# argument 0 = 2
      addi $a1, $0, 3
                               \# argument 1 = 3
                               \# argument 2 = 4
      addi $a2, $0, 4
                               \# argument 3 = 5
      addi $a3, $0, 5
      jal diffofsums
                               # call procedure
      add $s0, $v0, $0
                               # y = returned value
                              # $s0 = result
diffofsums: add $t0, $a0, $a1
                               # $t0 = f + q
                               # $t1 = h + i
        add $t1, $a2, $a3
        sub \$80, \$10, \$1 # result = (f + g) - (h + i)
        add $v0, $s0, $0
                               # put return value in $v0
        jr $ra
                               # return to caller
```

Argumentos e Retorno de Valores

Código MIPS (assembly)

- diffofsums sobrescreve 3 registradores: \$t0, \$t1, e \$s0
 - *diffofsums* pode usar a *pilha* para armazenar temporariamente os registradores



Chamada de Procedimentos Usando a Pilha


- O procedimento chamado não deve provocar nenhum efeito colateral.
- Mas diffofsums sobrescreve 3 registradores: \$t0, \$t1, \$s0

```
# MIPS assembly
# $s0 = result
diffofsums:
    add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
    add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
    sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
    add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
    jr $ra # return to caller
```

Chamada de Procedimentos Usando a Pilha

```
# $s0 = result
diffofsums:
              addi $sp, $sp, -12 # make space on stack
                                 # to store 3 registers
                   $s0, 8($sp) # save $s0 on stack
              SW
                   $t0, 4($sp) # save $t0 on stack
              SW
              sw $t1, 0($sp) # save $t1 on stack
              add
                   $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
                   $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
              add
                   $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
              sub
              add
                   $v0, $s0, $0
                                # put return value in $v0
              1w
                   $t1, 0($sp)
                                 # restore $t1 from stack
              lw $t0, 4($sp)
                                 # restore $t0 from stack
                   $s0, 8($sp) # restore $s0 from stack
              1w
              addi $sp, $sp, 12 # deallocate stack space
                                 # return to caller
                   $ra
              jr
```

A Pilha durante a Chamada de diffofsums





Registradores

Preserved Callee-Saved	Nonpreserved Caller-Saved
\$s0 - \$s7	\$t0 - \$t9
\$ra	\$a0 - \$a3
\$sp	\$v0 - \$v1
stack above \$sp	stack below \$sp



Chamadas Múltiplas de Procedimentos

```
proc1:
  addi $sp, $sp, -4  # make space on stack
  sw $ra, 0($sp)  # save $ra on stack
  jal proc2
  ...
  lw $ra, 0($sp)  # restore $r0 from stack
  addi $sp, $sp, 4  # deallocate stack space
  jr $ra  # return to caller
```

Armazenando Registradores na Pilha

```
# $s0 = result
diffofsums:
 addi $sp, $sp, -4 # make space on stack to
                    # store one register
  sw $s0, 0($sp) # save $s0 on stack
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
 add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
 sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
 add $v0, $s0, $0
                    # put return value in $v0
 lw $s0, 0($sp) # restore $s0 from stack
 addi $sp, $sp, 4 # deallocate stack space
                  # return to caller
  ir $ra
```

Observações

- \$t0 .. \$t9: 10 registradores temporários que não são preservados em uma chamada de procedimento
- \$s0 .. \$s7: 8 registradores que devem ser preservados em uma chamada de procedimento

Exemplo - procedimento recursivo

```
int fat (int n) {
   if (n<=1)
     return 1;
   else
     return (n * fat(n-1));
}</pre>
```




Chamada Recursiva de Procedimentos

```
exemplo-proc-rec.asm
             .text
                                      # salta para o prog. principal.
             i main
 8
             # função fatorial.
 9
             addi $sp, $sp, -8
                                      # cria espaço para empilhar.
    fat:
                 $a0, 4($sp)
                                      # store $a0
                  $ra, 0($sp)
                                      # store $ra
             addi $t0, $0, 2
             slt $t0, $a0, $t0
                                      \# a <= 1?
14
             beg $t0, $0, else
                                      # não: go to else
15
             addi $v1, $0, 1
                                      # sim: retorna 1
             addi $sp, $sp, 8
                                      # restaura $sp
17
18
             ir $ra
                                      # retorna
             addi $a0, $a0, -1
    else:
                                      \# n = n - 1
19
                                      # chamada recursiva de fat.
             ial fat
20
21
                  $ra, 0($sp)
                                      # restaura $ra
                  $a0, 4($sp)
                                      # restaura $a0
22
23
24
25
26
             addi $sp, $sp, 8
                                      # restaura $sp
             mul $v1, $a0, $v1
                                      # n * fat(n-1), multiplica o valor atual pelo retorno da função.
             i r
                  $ra
                                      # retorno.
    main:
                                      # parametros para a função.
             nop
27
28
             addi $a0, $zero, 5
                                      # argl
29
             ial fat
30
                                      # impressão.
31
                                      # carrega o valor da syscall para imprimir um inteiro (1).
             li $v0.1
32
             add $a0, $v1, $zero
                                      # valor a ser impresso deve estar em $a0.
33
             syscall
34
Line: 2 Column: 14 🗸 Show Line Numbers
```

Chamada Recursiva de Procedimentos

```
MIPS assembly code
0x90 factorial: addi $sp, $sp, -8
                                     # make room
0x94
               sw $a0, 4($sp)
                                      # store $a0
                   $ra, 0($sp)
0x98
                                      # store $ra
               SW
               addi $t0, $0, 2
0x9C
               slt $t0, $a0, $t0
0xA0
                                      # a <= 1?
               beq $t0, $0, else
0xA4
                                      # no: go to else
               addi $v0, $0, 1
0xA8
                                      # yes: return 1
               addi $sp, $sp, 8
0xAC
                                      # restore $sp
0xB0
               ir $ra
                                      # return
               addi $a0, $a0, -1
0xB4
        else:
                                      \# n = n - 1
0xB8
               jal factorial
                                     # recursive call
0xBC
                   $ra, 0($sp)
                                      # restore $ra
0xC0
                   $a0, 4($sp)
                                      # restore $a0
               addi $sp, $sp, 8
0xC4
                                      # restore $sp
               mul $v0, $a0, $v0
0xC8
                                      # n * factorial(n-1)
               ir $ra
0xCC
                                      # return
                                   23
```

A Pilha Durante a Chamada Recursiva



Exemplo: Programa em C

```
int f, g, y; // global variables
int main(void){
  f = 2;
 g = 3;
  y = sum(f, g);
  return y;
int sum(int a, int b) {
  return (a + b);
```

Exemplo: Programa em Assembly

```
int f, g, y; // global
int main(void)
 f = 2;
 q = 3;
  y = sum(f, g);
  return y;
int sum(int a, int b) {
  return (a + b);
```

```
.data
f:
    .word 0x0000000
q: .word 0x00000000
v: .word 0x00000000
     .text
main: addi $sp, $sp, -4 # stack frame
         $ra, 0($sp) # store $ra
     SW
     addi a_0, a_0, a_0 # a_0 = 2
         $a_0, f # f = 2
     SW
     addi a1, a1, a1 # a1 = 3
     SW
         $a1, g # g = 3
         sum # call sum
     ial
         v_0, y # y = sum()
     SW
         $ra, 0($sp) # restore $ra
     SW
     addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
     jr
         $ra
                # return to OS
     add v_0, a_0, a_1 # v_0 = a + b
sum:
     jr
         $ra
                      # return
```

Leitura Recomendada



Capítulo 2 e Anexo B.6

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

Resumo da Aula de Hoje

Tópicos mais importantes:
Linguagem Assembly
Microprocessador MIPS
Chamada a procedimentos

