# Química Analítica Quantitativa

## Volumetria de Neutralização Titulação de Ácidos Fracos com Base Forte (NaOH)

Rogério Ribeiro Macêdo

22 de junho de 2024

# Conteúdo

1	$\operatorname{Tit} olimits$	Titulação				
	1.1	Etapas da titulação				
	1.2	Lista de Ácidos				
	1.3	Dados para titulação				
	1.4	Volume de equivalência				
	1.5	Cálculos				
		1.5.1 No ponto inicial (sem adição de NaOH)				
		1.5.2 Antes do ponto de equivalência				
		1.5.3 Após adição de 0,05 mL (0,00005 L) de NaOH				
		1.5.4 Após adição de 0,1 mL (0,0001 L) de NaOH				
		$1.5.5$ Após adição de $10{,}00~\mathrm{mL}$ (0,0001 L) de NaOH				
		1.5.6 Após adição de 25,00 mL (0,025 L) de NaOH				
		$1.5.7$ Adição de $50,00~\mathrm{mL}$ $(0,05~\mathrm{L})$ de NaOH - no ponto de equivalência .				
		1.5.8 Após a adição de 50,10 mL (0,0510 L) de NaOH				
	1.6	Curva de titulação				
	1.7	Gráfico				

## Capítulo 1

# Titulação

O presente trabalho foi realizado objetivando aplicar a sequência de cálculos necessários à titulação de ácido fraco (titulado) com uma base forte, no caso estamos usando o hidróxido de sódio (titulante). A partir dos cálculo o resultado final é a produção da curva de titulação. Lembrando que, para tal, por se tratar de um ácido fraco faz-se necessário a utilização da constante de dissociação do ácido (Ka).

A curva de titulação será construída relacionando o volume adicionado de NaOH com o valor do pH associado.

#### 1.1 Etapas da titulação

Antes de iniciar vale lembrar que o processo de titulação envolve basicamente 4 etapas e em cada uma delas o cálculo do pH é realizado considerando o contexto da titulação:

#### Etapa 1 : antes de iniciar a titulação

Neste ponto a solução contém apenas ácido acético. Portanto, o valor do pH é determinado pela dissociação do ácido.

#### Etapa 2 : antes de atingir o ponto de equivalência

Ainda há ácido para reagir, assim, o pH é determinado pelo sistema tampão.

#### Etapa 3 : no ponto de equivalência

O ponto de equivalência é o ponto onde todo o ácido reagiu com a base. O volume da base para isso é aquele que será determinado pelo volume de equivalência. O pH é determinado pela hidrólise do sal formado.

#### Etapa 4 : depois do ponto de equivalência

Há excesso de base. O pH é determinado através desse excesso. A hidrólise do sal contribui pouco nesse ponto, pois o excesso de base reprime esta reação.

#### 1.2 Lista de Ácidos

Foi realizado um levantamento de 10 ácidos (monopróticos) para que pudéssemos avaliar o comportamento da curva de titulação destes. Abaixo apresenta-se a lista de ácidos:

Ácido	Fórmula	Ka	pKa
Ácido acético	CH <sub>3</sub> COOH	$1,75 \times 10^{-5}$	4,756
Ácido benzoico	$C_6H_5CO_2H$	$6,25 \times 10^{-5}$	4,204
Ácido ciânico	HCNO	$3,50 \times 10^{-4}$	3,460
Ácido fórmico	$\mathrm{CH_2O_2}$	$1,80 \times 10^{-4}$	3,750
Ácido hidrazoico	$\mathrm{HN}_3$ .	$2,50 \times 10^{-5}$	4,602
Ácido hidrociânico	HCN	$6,20 \times 10^{-10}$	9,207
Ácido fluorídrico	$_{ m HF}$	$6,30 \times 10^{-4}$	3,200
Ácido iodoacético	$\mathrm{CH_{2}ICO_{2}H}$	$6,60 \times 10^{-4}$	3,180
Ácido nitroso	$\mathrm{HNO}_2$	$5,60 \times 10^{-4}$	3,252
Ácido hipoiodoso	HIO	$3,20 \times 10^{-11}$	10,495

## 1.3 Dados para titulação

Tratando-se de um experimento teórico, optou-se por considerar os dados de concentração e volume abaixo descritos. Tais valores serão utilizados para a lista de ácidos apresentada acima.

	Ácido	Hidróxido de sódio
Volume	$50,00~\mathrm{mL}$	-
Concentração	$0,100\ mol\cdot L^{-1}$	$0,100\ mol\cdot L^{-1}$

### 1.4 Volume de equivalência

O volume de equivalência é o volume necessário de titulante que irá reagir completamente com o titulado. No caso, o volume de NaOH necessário para reagir completamente com o ácido acético. O cálculo é realizado usando a expressão<sup>1</sup>:

$$V_{titulante} \times C_{titulante} = V_{titulado} \times C_{titulado}$$

Portanto, o volume necessário de NaOH que será necessário para neutralizar todo o ácido acético será de:

$$V_{titulante} \times C_{titulante} = V_{titulado} \times C_{titulado}$$
  
 $V_{titulante} \times 0, 100 = 50, 00 \times 0, 100$   
 $V_{titulante} = 50, 00 \text{ mL}$ 

#### 1.5 Cálculos

A partir deste ponto realizaremos os cálculos da titulação. Como o objetivo é construir a curva de titulação, os volumes que usaremos de NaOH serão pontuais. O

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>C: concentração; V: volume

conjunto de dados que será utilizado para a construção da curva pode ser encontrado no link: https://github.com/rogerioribeiromacedo/Chemistry<sup>2</sup>

#### 1.5.1 No ponto inicial (sem adição de NaOH)

O valor do Ka é considerado para a realização do cálculo, e este é calculado usando a expressão abaixo:

$$Ka = \frac{[H_3O^+] \times [Ac^-]}{[HAc]}$$

Assim:

$$Ka = \frac{x \times x}{[HAc]} \longrightarrow Ka = \frac{x^2}{[HAc]} \longrightarrow x^2 = Ka \times [HAc] \longrightarrow x = \sqrt{Ka \times [HAc]}$$

$$x = [H_3O^+] = \sqrt{(1,75 \times 10^{-5}) \times 0,100} \longrightarrow \mathbf{x} = [\mathbf{H_3O^+}] = \mathbf{1},\mathbf{32} \times \mathbf{10^{-3}}$$

O valor do pH:

$$pH = -\log[H_3O^+]$$
  
 $pH = -\log 1, 32 \times 10^{-3}$   
 $pH = 2,88$ 

#### 1.5.2 Antes do ponto de equivalência

O cálculo do pH antes do ponto de equivalência faz uso da **Equação de Henderson-Hasselbalch**. Esta equação faz o relacionamento do pH de uma solução tampão, com o pKa, as concentrações da forma ácida (HAc) e da base conjugada ( $Ac^-$ ). Abaixo a equação a ser utilizada:

$$pH = pKa + \frac{[Ac^-]}{[HAc]}$$

Portanto, precisamos do pKa do ácido acético:

$$pKa = -log[Ka]$$
  
 $pKa = -log(1,75 \times 10^{-5})$   
 $pka = 4,757$ 

#### 1.5.3 Após adição de $0.05~\mathrm{mL}~(0.00005~\mathrm{L})$ de NaOH

Esse volume representa o volume de uma única gota de NaOH adicionada na solução do titulante.

$$[Ac^{-}] = \frac{V_{NaOH} \times C_{NaOH}}{V_{HAc} + V_{NaOH}} = \frac{0,00005 \times 0,1}{0,05 + 0,00005}$$

$$[Ac^-]=0,0001~mol\times L^{-1}$$

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://github.com/rogerioribeiromacedo/Chemistry

$$[HAc] = \frac{(C_{HAc} \times V_{HAc}) - (C_{NaOH} \times V_{NaOH})}{(V_{HAc} + V_{NaOH})} = \frac{(0, 1 \times 0, 05) - (0, 1 \times 0, 00005)}{(0, 05 + 0, 00005)}$$

$$[\mathrm{HAc}] = 0,0998 \; \mathrm{mol} imes \mathrm{L}^{-1}$$

$$pH = pKa + \log \frac{[Ac^{-}]}{[HAc]} = 4,757 + \log \frac{0,0001}{0,0998}$$

pH = 1,758

#### 1.5.4 Após adição de 0,1 mL (0,0001 L) de NaOH

$$[Ac^{-}] = \frac{V_{NaOH} \times C_{NaOH}}{V_{HAc} + V_{NaOH}} = \frac{0,0001 \times 0,1}{0,05 + 0,0001}$$

$$[Ac^-] = 0,0001996 \ mol \times L^{-1}$$

$$[HAc] = \frac{(C_{HAc} \times V_{HAc}) - (C_{NaOH} \times V_{NaOH})}{(V_{HAc} + V_{NaOH})} = \frac{(0, 1 \times 0, 05) - (0, 1 \times 0, 0001)}{(0, 05 + 0, 0001)}$$

$$[\mathbf{HAc}] = 0,0996 \ \mathbf{mol} \times \mathbf{L^{-1}}$$

$$pH = pKa + \log\frac{[Ac^-]}{[HAc]} = 4,757 + \log\frac{0,0001996}{0,0996}$$

pH = 2,0589

#### 1.5.5 Após adição de $10,00~\mathrm{mL}$ $(0,0001~\mathrm{L})$ de NaOH

$$[Ac^{-}] = \frac{V_{NaOH} \times C_{NaOH}}{V_{HAc} + V_{NaOH}} = \frac{0.1 \times 0.01}{0.05 + 0.01}$$

$$[Ac^-] = 1,67 \times 10^{-2} \ mol \times L^{-1}$$

$$[HAc] = \frac{(C_{HAc} \times V_{HAc}) - (C_{NaOH} \times V_{NaOH})}{(V_{HAc} + V_{NaOH})} = \frac{(0, 1 \times 0, 05) - (0, 1 \times 0, 01)}{(0, 05 + 0, 01)}$$

$$[HAc]=6,67\times10^{-2}\ mol\times L^{-1}$$

$$pH = pKa + \log \frac{[Ac^{-}]}{[HAc]} = 4,757 + \log \frac{1,67 \times 10^{-2}}{6,67 \times 10^{-2}}$$

pH = 4,156

#### 1.5.6 Após adição de $25,00~\mathrm{mL}~(0,025~\mathrm{L})$ de NaOH

Esse volume corresponde à metade do volume de equivalência, portanto, nesse ponto, o valor do pH corresponde ao valor do pKa. Assim:

$$pH = pKa = 4,757$$

# 1.5.7 Adição de 50,00 mL (0,05 L) de NaOH - no ponto de equivalência

A adição de 50,00 mL de base quer dizer que estamos no ponto de equivalência, onde todo o ácido é neutralizado pela base. Neste ponto, o cálculo do pH é realizado pensando-se na hidrólise do sal (NaAc), cuja equação pode ser vista abaixo:

$$Ac_{(aq)}^{-} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HAc_{(aq)} + OH^{-}$$

$$\tag{1.1}$$

Nesse sentido, a maneira de realizar o cálculo envolverá a concentração de  $OH^-$  presente no sistema. E outra variável que também precisaremos é o valor de Kb. Assim:

$$[OH^{-}] = \sqrt{Kb \times C_{NaAc}}$$

Para calcular a concentração do sal, que será a mesma do acetato, é preciso pensar que este tem uma relação estequiométrica de 1:1 com a base, portanto, para saber a  $[Ac^-]$  usaremos os dados de NaOH, dessa forma:

$$[NaAc] = \frac{(C_{NaOH} \times V_{NaOH})}{(V_{HAc} + V_{NaOH})} = \frac{(0, 1 \times 0, 05)}{(0, 05 + 0, 05)} \longrightarrow [\mathbf{NaAc}] = \mathbf{5}, \mathbf{0} \times \mathbf{10^{-2} \ mol} \times \mathbf{L^{-1}}$$

O próximo passo é calcular o valor do Kb:

$$Kw = Ka \times Kb \longrightarrow (1, 0 \times 10^{-14}) = (1, 75 \times 10^{-5}) \times Kb$$

$$Kb = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1.75 \times 10^{-5}} \longrightarrow \mathbf{Kb} = \mathbf{5}, \mathbf{71} \times \mathbf{10}^{-10}$$

Finalizado com o cálculo da  $[OH^-]$  e consequentemente o valor do pH no ponto de equivalência:

$$[OH^{-}] = \sqrt{Kb \times C_{NaAc}} = \sqrt{(5,71 \times 10^{-10}) \times (5,0 \times 10^{-2})}$$
  
 $[OH^{-}] = 5,34 \times 10^{-6} \longrightarrow pOH = 5,27 \longrightarrow \mathbf{pH} = \mathbf{8,73}$ 

#### 1.5.8 Após a adição de 50,10 mL (0,0510 L) de NaOH

Neste ponto todo o ácido foi neutralizado, portanto, passamos a ter um excesso de base.

$$[OH^{-}] = \frac{(C_{NaOH} \times V_{NaOH}) - (C_{HAc} \times V_{HAc})}{(V_{NaOH} \times V_{HAC})} = \frac{(0, 1 \times 0, 0510) - (0, 1 \times 0, 05)}{(0, 0510 + 0, 05)}$$

$$[OH^-] = 9,99 \times 10^{-4} \longrightarrow pOH = 3,00 \longrightarrow \mathbf{pH} = \mathbf{10,00}$$

### 1.6 Curva de titulação

A curva de titulação (Figura ??) é resultado de programa escrito em Python, que, utilizando os passos descritos na seção **Etapas de titulação**, produziu os dados necessários para sua construção.

O programa toma como referência os dados para titulação da seção 3 e calcula o pH considerando a variação de volume do NaOH de 0,00 mL até 120 mL. Na Tabela 1.1 podemos ver os primeiros e últimos valores deste cálculo:

Tabela 1.1: Valores de pH nos respectivos volumes de NaOH

	pН	Volume (L)
0	2.87848000	0.00000000
1	1.75740000	0.00005000
2	2.05886000	0.00010000
3	2.23539000	0.00015000
4	2.36076000	0.00020000
	•••	•••
2405	12.61556000	0.12025000
2406	12.61574000	0.12030000
2407	12.61592000	0.12035000
2408	12.61610000	0.12040000
2409	12.61628000	0.12045000

#### 1.7 Gráfico

Abaixo pode-se visualizar o gráfico resultante dos cálculos. Nele, marcado com linha pontinhada, temos os valores de:

Tabela 1.2: Volume equivalência e pH

Volume de equivalência	pH
50,00 mL	8.728