
特集2 Part2

Webアプリケーションの 導入に初挑戦



中島 能和

最初に、Part1で導入した仮想マシンのネットワーク設定 を確認しておきましょう。本誌Webサイトからダウンロード できる仮想マシンは、DHCPによって自動的にIPアドレスが 割り当てられる設定になっています。

それでは、Partlで導入した仮想マシンを起動しましょう。 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名(今回の例では、 penguin)とパスワード(同、password)を入力して、ログ インします。コマンド入力を促すプロンプト(「\$)が表示さ れるので、IPアドレスを確認するために、ifconfigコマンド を実行します(図1)。

図1の2行目にある「inet addr:」に続く「192.168.127.129」が、仮想マシンのIPアドレスです。これはお使いの環境に

よって異なります。なお、Linuxでは1番目のネットワーク・インタフェースは「ethO」で表します。「lo」は自分自身を表すループバック・インタフェースです*1。

ネットワークの設定変更

ネットワークの設定を変更する手順もここで紹介しておきます。IPアドレスを固定にしたい場合は、ネットワークの設定ファイルである/etc/network/interfacesファイル*2を変更する必要があります。現在、interfacesファイル末尾の2行は次のようになっているはずです。

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

\$ ifconfig

仮想マシンのIPアドレス

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:ed:17:08

inet addr:192.168.127.129 Bcast:192.168.127.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::20c:29ff:feed:1708/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:5820 (5.8 KB) TX bytes:7605 (7.6 KB)

Interrupt: 19 Base address:0x2000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

図1●ifconfigコマンドの実行例

設定を変更するには、この interfacesファイルを編集しま す。設定ファイルの編集には 管理者権限が必要ですので、 別掲記事で紹介したsudoコマ ンドを使ってテキスト・エディ タを起動します。

Ubuntuでは、「nano」という テキスト・エディタを使うと便

*1 仮想マシンのネットワーク・イン タフェースがloしか表示されていない 場合は、ネットワーク・カードのデバ イス・ドライバが組み込まれていない など、何らかの問題が発生していると 考えられます。



パッケージのアップデート方法

仮想マシン(Linuxサーバー)を起動すると、起動直後に表示される文言の中で、次のように記述されていることがあります。

- 16 packages can be updated.
- 1 update is a security update.

これは、システムの中に更新されたパッケージがあることを示しています。そこで、次のように入力して、インターネットから最新のパッケージをダウンロード、インストールしてパッケージを更新しておきましょう。

- \$ sudo aptitude update
- \$ sudo aptitude upgrade

利です。例として、IPアドレスを固定に設定する場合の記述例を示しましょう。それには、「auto eth0」以下を**図2**のように変更します。nanoエディタの具体的な使い方は、次項で説明しますので、ここでは設定ファイルの内容を図2のように変更したと仮定して手順を説明します。

このようにネットワークの設定を変更したときには、OS のネットワーク・サービスを再起動します。すると変更が動 作中のシステムに反映されます。ネットワーク・サービスの 再起動は次のコマンドで行います。

\$ sudo /etc/init.d/networking restart すると、パスワードの入力が求められますのでパスワード (今回の例では、password) を入力してください。

設定ファイルの編集

Linuxでは、システムやサーバーの設定のほとんどは、テ

auto eth0

iface eth0 inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1

- ← 末尾を「static」に
- ← 設定するIPアドレス
- ← サブネット・マスク
- ← ネットワーク・アドレス
- ← ブロードキャスト・アドレス
- ← デフォルト・ゲートウエアのアドレス

図2●固定IPアドレスに設定した/etc/network/interfacesファイルの例。実際に設定する場合にはお手元の環境に合わせてほしい

*2 / (ルート) ディレクトリにある etcディレクトリ内の, networkディレ クトリ内にあるinterfacesファイルと いう意味です。

*3 一般ユーザー権限では、このファイルを開くことはできますが、編集し

た結果を保存することはできません。

キスト形式の設定ファイルに格納されています。設定を変更するには、テキスト・エディタを使って設定ファイルを編集します。UNIX系OSの標準的なエディタであるviエディタがよく使われますが、初心者にとっては決して使いやすいものではありません。Ubuntuでは、先に紹介したように、より簡単に操作できるnanoエディタが用意されていますので、テキスト・ファイルの編集にはこちらを使うのがよいでしょう。

例えば、/etc/network/interfacesファイルをnanoエディタで開きたい場合は次のようにします。この場合は、管理者権限ではなく、一般ユーザーの権限で開きます*3。

\$ nano /etc/network/interfaces

nanoエディタでは、「Ctrl」キーや「Alt」キーと何らかの キーを同時に押して操作をします(**麦1**)。主なキー操作は 画面下部の2行に表示されています。例えば「 $^{^{^{^{\prime}}}}$ X」は、「Ctrl」 キーと [X] キーを同時に押すことを意味します。

設定ファイルの内容を見るだけではなくて編集するときには、管理者権限でファイルを開く必要があります。sudoコマンドを使って次のように入力してください(図3)。

\$ sudo nano /etc/network/interfaces

sudoを付け忘れると、管理者権限がないので、編集が終わっても保存できません。その場合はいったん終了してから、再度sudoを付けてやり直してください。

管理者権限でコマンドを実行する

管理者権限でコマンドを実行するには、「sudo 実行コマンド」のように、sudoコマンドを使います。もし、継続して管理者権限を行使したい場合は、一時的にrootユーザーになることもできます。そのためには、

\$ sudo -s

を実行します。パスワード認証に成功すると(今回の仮想マシンの例では、passwordがパスワードです)、プロンプトが「#」に変更されます。これはrootユーザーとして作業をしていることを意味します。 rootユーザーでの作業が終了したら、必ず「exit」コマンドを実行して元のユーザー(一般ユーザー) に戻ってください。

なお、Ubuntu以外のディストリビューションでは、デフォルトでsudoコマンドが設定されていないことが多いので、その場合は管理者ユーザーが適切な設定を追加する必要があります。

キー操作	説明	
Ctrl + O	変更を保存する	
Ctrl + R	ファイルから読み込む	
Ctrl + Y	前のページに移動する	
Ctrl + V	次のページに移動する	
Ctrl + A	カーソルを行頭に移動する	
Ctrl + E	カーソルを行末に移動する	
Ctrl + X	ファイルを閉じて終了する	
Ctrl + W	文字列を検索する	
Ctrl + K	行を切り取る	
Ctrl + U	貼り付ける	
Ctrl + M	カーソル位置に空白行を挿入する	
Ctrl + C	カーソル位置を表示する	
Ctrl + G	ヘルプ画面を表示する	

開いているポートの確認

Linuxサーバー上で動作しているサーバー・ソフトウエア は、特定のポートを監視しています。例えば、Webサーバ ー・ソフトであれば、通常は80番ポートを監視しています。 80番ポートを見張りながら、そこにWebブラウザからのアク セスがあると適切に対応するわけです。そのため、Linuxサ ーバー上でWebサーバー・ソフトを使うときには、80番ポー トが開いている(アクセス可能である)必要があります。

開いているポート番号は、netstatコマンドで調べられま す(図4)。表2に示すように、主なサーバー・ソフトが使う ポート番号は定められているので、開いているポートがわか ると、どのようなサーバー・ソフトが動作しているかもわか ります*4。

図4の例では、22番ポートと68番ポートが開いていますの で、SSHサーバーとDHCPクライアントが動作していること がわかります。「LISTEN」は、現在どこからも接続されてい



図3●nanoエディタの編集画面

ないけれどもポートを開いてアクセスを待ち受けている。と いうことを意味します。

netstatコマンドの主なオプションを表3に示します。これ らのオプションを付けたときの出力を確認しておきましょう。

Webアプリケーションの土台となる LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

Webアプリケーションを動かすための人気プラットフォー ムとして「LAMP」があります。LAMPとは、

- · Linux (OS)
- ・Apache HTTP Server (Webサーバー・ソフト)
- ・MySQL (データベース管理ソフト)
- ・PHP (スクリプト言語)

の頭文字を組み合わせたものです。プログラミング言語には PHPのほかに、Perl、Python、Rubyなどがよく使われます。 本特集で用いている仮想マシンにおいてもLAMPを使 いますので、Apache HTTP Server (以下、Apache)、 MvSQL. PHP (バージョン5) を順にインストールしていき ます。

```
$ netstat -antu
Active Internet connections (servers and established)
Proto
       Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                                                  LISTEN ← SSHサーバー
            \cap
                    0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp
tcn6
            0
                    0:::22
                                   . . . *
                                                  LISTEN ← SSHサーバー(IPv6)
            0
                    0 0.0.0.0:68
                                   0.0.0.0:*
                                                           ← DHCPクライアント
abu
```

図4●開いているポートの確認



表2●主なポート番号

ポート番号	サービス(サーバー・ソフト)の種類
21/tcp	FTPサーバー
22/tcp	SSHサーバー
23/tcp	Telnetサーバー
25/tcp	SMTPサーバー
53/tcp,53/udp	DNSサーバー
67/udp	DHCPサーバー
68/udp	DHCPクライアント
80/tcp	Webサーバー
110/tcp	POP3サーバー
123/tcp	NTPサーバー
143/tcp	IMAPサーバー
443/tcp	Webサーバー (SSL)

Apacheのインストール

まずは、Apacheをインストールしましょう。Linuxで は、ソフトウエアはパッケージという単位で管理されます。 Apacheのパッケージ名はapache2です。

Ubuntuでパッケージをインストールするには、aptitude コマンドを使います。インストールには管理者権限が必要な ので、sudoを前に付けて実行します。

\$ sudo aptitude install apache2

このコマンドを実行すると、途中で「Do you want to




図6●MySQLのパスワード設定

\$ sudo aptitude install mysql-server php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql

図5●MySQL、PHP5、PHPとApahceを連携させるソフト、PHPとMySQLを連携させる ソフトのインストール

*4 開いているポートを調べるために ポート・スキャンという手段を用いる ことがあります。これにより動作して いるソフトウエアがわかるので, サー バーを攻撃するときにも使われる場合 があります。なので、自分のサーバー

のほかにはポート・スキャンは行わな いようにします。

*5 このrootユーザーは、システムの rootユーザーとは別物です。

*6 Apacheをインストールした後で MySQLやPHPをインストールしたの

表3●netstatコマンドの主なオプション

オプション	説明
-a	すべてのソケットを表示する
-n	IPアドレスやポートを数値で表示する
-t	TCPを表示する
-u	UDPを表示する

continue? [Y/n/?]」と尋ねられます。 インストールしたいの で、「v | を入力してください。Apacheが正常にインストー ルできたかどうかは、仮想マシンを動かしているWindows パソコンのデスクトップから、Webブラウザを使って 「http://<仮想マシンのIPアドレス>/」にアクセスします。 図1の例では、「http://192.168.127.129」 にアクセスするわけ です。そして、Webブラウザに「It Works! というページ が表示されたら成功です。

MySQLとPHPのインストール

次に、MvSQLとPHP、それにPHPとApacheを連携さ せるソフトウエアなどをインストールします。少し長くなり ますが、図5のコマンドを実行してください。

しばらくすると、MvSQLのrootユーザーに設定するパス ワードを聞かれます*5。パスワードを入力してEnterキーを 押してください。確認のため、もう一度パスワードを入力し ます (図6)。

あっけないことに、これだけでLAMP環境のインストール ができました。最後にApacheを再起動しておきます*6。そ れには次のように入力します。

\$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

MvSQLサーバーのユーザー設定

次は、MySQLにWebアプリケーションとして動か すMediaWiki用のデータベース・ユーザーを作成します。

mysqlコマンドを使ってMySQLサーバーに 接続して行います(図7)。

で、ここでApacheを再起動しておか ないと、連携させるための設定が有効 になりません。

← 変更を反映

mysql>¥q ← MySQLサーバーへの接続を終了

図7●MySQLのデータベース・ユーザーの設定

Query OK, O rows affected (0.00 sec)

mysgl> FLUSH PRIVILEGES:

MediaWikiの導入

MediaWikiは、ネット上のフリーの百科事典「Wiki Pedia」でおなじみのWikiアプリケーションです。オープンソースで開発されており、LAMP環境で動作します。これを、これまで構築してきた仮想マシンのLinuxサーバーに導入します。

まずは、MediaWikiのバージョン一覧 (**図8**、http://download.wikimedia.org/mediawiki/) を見て、最新版を

コマンド入力に便利なワザ

コマンド入力時に役立つ便利なワザを2つ紹介します。

まずは補完機能です。ファイル名やディレクトリ名を途中まで入力して、Tabキーを押すと、残りの部分が自動的に補完されます。入力の手間を軽減するとともに入力ミスを防ぐことができます。複数の候補があるときは、もう一度Tabキーを押すと、候補の一覧が表示されるので、絞り込めるまで入力してください。

もう一つはコマンド履歴機能です。実行したコマンドは履歴として保存され、カーソルキーの「↑」「↓」で履歴をたどることができます。もちろん、履歴の一部を編集して実行することもできますので、似たようなコマンドを何度も実行するときには重宝します。

確認してください。ダウンロードする ファイルは「mediawiki-1.15.1.tar.gz」 (2009年11月末時点の最新版) といっ たように、拡張子が「.tar.gz」になっ ています。

ファイルのダウンロード

仮想マシンにはWebブラウザがインストールされていませんので、Webサイトからファイルを取得するwgetコマンドを使って、MediaWikiのファイルをダウンロードしましょう(図9)。これでカレント・ディレクトリ内にmediawiki-1.15.1.tar.gzがダウンロードされているはずです。lsコマンドで

確認してみましょう。

\$ 1s

mediawiki-1.15.1.tar.gz

圧縮ファイルの展開

ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので、tarコマンドを実行して展開します。tarコマンドは、ディレクトリ単位でファイルをまとめた「アーカイブ(書庫)」を扱うコマンドです。




図8●MediaWikiのバージョン一覧 (http://download.wikimedia.org/mediawiki/)

\$ wget http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.15/mediawiki-1.15.1.tar.gz

図9●wgetコマンドを使ってMediaWikiのファイルをダウンロードする



\$ tar xzf mediawiki-1.15.1.tar.gz

lsコマンドで確認すると「mediawiki-1.15.1」という名前のディレクトリが作られています。

\$ 1s

mediawiki-1.15.1 mediawiki-1.15.1.tar.gz

Webサーバーで公開するディレクトリのトップをドキュメント・ルートといいます。Ubuntuでは、ドキュメント・ルートは/var/wwwディレクトリです。つまり/var/wwwディレクトリ以下に配置したファイル群がWebサイトで公開されます。

それでは、展開したディレクトリにあるファイル群を、ドキュメント・ルート/var/wwwの下に移動しましょう。フ

Linuxでよく使われるファイル圧縮の種類

Linuxでは様々な形式のファイル圧縮が使えます(**表 D-1**)。 gzipによる圧縮が一般的ですが,最近ではより圧縮効率の高 いbzip2が好まれます。

ディレクトリを圧縮する場合は、tarコマンドを使ってディレクトリを一つのアーカイブ・ファイルにしてから圧縮します。Linuxのtarコマンドでは、gzip形式もbzip2形式も扱えるので、tarコマンド単体でディレクトリを圧縮したり展開したりすることができます(図D-1)。

表D-1●ファイル圧縮の種類

ファイルの拡張子	圧縮コマンド	解凍コマンド
.gz	gzip	gunzip
.bz2	bzip2	bunzip2
.zip	zip	unzip
.Z	compress	uncompress

- ●dirディレクトリの圧縮アーカイブdir.tar.gzを作成
- \$ tar czf dir.tar.gz dir
- ●圧縮アーカイブdir.tar.gzを解凍して展開
- \$ tar xzf dir.tar.gz

図D-1●ディレクトリの圧縮と解凍・展開

\$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/config

図10●ディレクトリのアクセス権の設定

*7 Ubuntuでは、Apacheはwww-data ユーザー、www-dataグループの権限 で動作しています。chownコマンドの -Rオプションは、指定したディレクト リ以下すべてのファイルやサブディレ クトリにも変更を適用するオプション です。

ァイルを移動するコマンドはmvコマンドです。/var/www 以下にファイルを書き込むには管理者権限が必要なので、 sudoコマンドを使ってください。「*」はワイルドカード文字 で、すべてのファイルを表します。

\$ sudo mv mediawiki-1.15.1/* /var/www

次に、ディレクトリのアクセス権を変更します。Media Wikiの設定ディレクトリ/var/www/configは、Webサーバー・ソフトのApacheがアクセスし、読み書きできる必要があります。Linuxでは、ファイルやディレクトリに所有者、所有グループを設定し、それぞれ「読み取り」「書き込み」「実行」の権限を設定できます(次ページの別掲記事を参照)。ここでは、所有者と所有グループをwww-dataに変更します*7(図10)。これでWebサーバーがconfigディレクトリ以下を読み書きできるようになります。

MediaWikiの設定

MediaWikiにアクセスする前に、Apacheの動作確認用のファイルが残っていますので、それを削除しておきましょう。

\$ sudo rm /var/www/index.html

ここからはWebブラウザを使って設定を進めます。「http://<サーバーのIPアドレス>/」にアクセスすると、MediaWikiのトップページが表示されます(図11)。「set up the wiki」リンクをクリックして設定ページ(図12)に進んでください。

最低限設定しなければならない項目は**表4**の通りです。設定を入力して「Install MediaWiki!」ボタンをクリックします。「Installation successful!」と表示されれば成功です。最後に、インストール画面の指示通り、configディレクトリ内にあるLocalSettings.phpファイルを、/var/wwwディレクト



図11●MediaWikiのトップページ




図12●MediaWikiの設定ページ

リに移動しておきます。

次の例では、カレント・ディレクトリを/var/wwwディレ クトリに移動した後に、mvコマンドでファイルを移動して います。「.」はカレント・ディレクトリ(ここでは/var/www) を表す記号です。

\$ cd /var/www

\$ sudo mv config/LocalSettings.php .

Webブラウザから「http://<サーバーのIPアドレス>/」にア クセスしてみてください。MediaWikiのトップ画面(図13) が表示されるはずです。

これでMediaWikiのインストールが完了しました。 LAMP環境で動作する一般的なWebアプリケーションは、 同様の流れでインストールすることができます。

表4●MediaWikiの設定項目例

項目名	設定例	説明
Wiki name:	TestWiki	Wikiの名前
Language:	ja - 日本語	言語
Admin	WikiSysop	MediaWikiの管理者名
username:		
Password:	secret	管理者のパスワード
Database host:	localhost	MySQLが稼働しているホスト
Database host:	wikidb	データベース名
DB username:	wikiuser	データベースのユーザー名
DB password:	dbpass	MySQLで設定したパスワード



図13●インストール直後のMediaWikiのトップ画面

以上で、Webアプリケーションを動かすLinuxサーバーを 構築できました。それでは、Part3に進んで、Webアプリケ ーション・サーバーでの運用・管理の基礎を学びましょう。

ファイルやディレクトリのパーミッション

ファイルやディレクトリには、所有者と所有グループが設定され コマンドで変更できますが、変更できるのはファイルの所有者と ています。また、「どのユーザーが」「どんな操作を行えるのか」と rootユーザーだけです。

いうアクセス許可属性も設定されてい ます。これをパーミッションといいま す。パーミッションはIs -lコマンドで 確認できます (**図E-1**, **表E-1**)。

左から2文字目~10文字目がパー ミッションを表します。最初の3文字 (rw-) は所有者のアクセス権,次の3 文字 (r--) は所有グループ・メンバーの アクセス権, 最後の3文字 (r--) はそ の他のユーザーのアクセス権を表しま す。アクセス権は「r」「w」「x」で表 され、アクセス権がない場合は「-」で 表されます。パーミッションはchmod

2行目の冒頭がパーミッション - rw- r- - r- -

\$ Is -I mediawiki-1.15.1.tar.gz

-rw-r--r- 1 penguin penguin 10826029 Nov 10 20:24 mediawiki-1.15.1.tar.gz

図E-1●mediawiki-1.15.1.tar.gzファイルのパーミッションを調べる

表E-1●ファイル圧縮の種類

記号	ファイルに設定された場合	ディレクトリに設定された場合
r	ファイルの内容を表示できる	ディレクトリ内のファイル名を一覧表示できる
W	ファイルを変更・削除できる	ディレクトリ内でファイルを作成・削除できる
Х	プログラムとして実行できる	ディレクトリ内のファイルにアクセスできる