



Dr M. SAWADOGO

I: INTRODUCTION A LA NOTION DE THERMODYNAMIQUE

II: PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

III: ETUDE DU 2ème PRINCIPE DE THERMODYNAMIQUE

IV: 3ème PRINCIPE: ENTROPIE ABSOLUE

V: EQUILIBRES CHIMIQUES

CHAPITRE I: INTRODUCTION A LA NOTION DE THERMODYNAMIQUE

Introduction

□La thermodynamique étudie les lois qui gouvernent les échanges d'énergie, en particulier celles qui concernent les transformations de l'énergie calorifique en toute autre forme d'énergie. Elle a de très nombreuses applications en chimie telles que:

- Evaluer l'énergie échangée au cours d'une réaction;
- Trouver le sens d'évolution de cette réaction

□La thermodynamique classique est envisagée d'un point de vue phénoménologique; elle est basée sur l'étude des propriétés macroscopiques de la matière telle que la température, la pression, la f.e.m., etc.

La thermodynamique statistique recherche un modèle microscopique pouvant rendre compte des phénomènes observés.

Notre étude portera sur la thermodynamique classique qui repose sur trois principes, c'est-à-dire trois propositions établies à partir de données expérimentales.

1. Système et milieu extérieur


- ✓ **Système** : c'est la partie de l'univers soumise à des études expérimentales
- ✓ **Milieu extérieur** : c'est le reste de l'univers. Le système est séparé du milieu extérieur par une **enveloppe** (qui peut être réelle ou imaginaire).

- □ Différents types de systèmes
- ✓ Système ouvert : il y a échange de matière et d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Exemple : l'homme
- ✓ Système fermé : il y a seulement échange d'énergie avec le milieu extérieur ;

Exemple: poste radio

✓ Système isolé: pas d'échange d'énergie ni de matière avec l'extérieur.

Exemple: l'univers, le thermos




- 2. Différentes formes d'énergie et convention de signe lors des échanges d'énergie
- L'énergie échangée entre un système et le milieu extérieur peut se manifester sous différentes formes qui ont la possibilité de se convertir les unes en les autres :

- ✓Energie électrique,
- ✓Energie rayonnante,
- ✓Energie mécanique (W),
- ✓ Energie calorifique ou thermique (Q), etc...
- □Dans la suite du chapitre, les transformations considérées ne feront intervenir que W et Q.

Convention de signe en thermodynamique

Lorsqu'un système échange de l'énergie avec le milieu extérieur sous quelques formes que ce soit, les quantités d'énergie reçues par le système sont affectées d'un signe + et celles cédées par le système sont affectées d'un signe -.



3. Etat d'un système

□Pour définir l'état d'un système, il faut indiquer sa composition (concentration molaire, fraction molaire N, pression partielle Pi, etc.). Les grandeurs macroscopiques permettant de spécifier l'état thermodynamique d'un système sont la température, la pression et le volume.

On distingue les variables d'état extensives (volume, masse), liées à l'étendue du système (dépendent de la quantité de matière), et les variables d'état intensives (température, pression) qui sont indépendantes de l'étendue du système.

4. Equation d'état

C'est une relation mathématique qui permet de relier les variables d'état. Exemple : soit un système défini par une quantité connue n de gaz parfait (GP) contenu dans un cylindre fermé par un piston. Si le gaz est parfait, l'équation d'état s'écrit : PV = nRT. C'est l'équation d'état des GP

- R est appelé constante des gaz parfaits
- $R = 8,31 \ J.mol^{-1}K^{-1}$, si **P** est en **pascal** (Pa) et **V** en **m**³.
- ■R = 0,082 $L.atm.mol^{-1}K^{-1}$, si **P** est en **atm** et **V** en **Litre** (L);

 $R = 1,98 \ cal. \ mol^{-1}K^{-1} \ car \ 1 \ cal = 4,19 \ J.$

5. Fonction d'état

□La fonction F des variables P, T, V,... est une fonction d'état si la valeur prise par F pour un état donné du système dépend seulement des valeurs des variables d'état dans l'état considéré et ne dépend pas des modifications subies précédemment par le système.

• Etat i
$$\longrightarrow$$
 $F_i = F(P_i, V_i, T_i,...);$

• Etat f
$$\longrightarrow$$
 $F_f = F(P_f, V_f, T_f,...)$

Si F est une fonction d'état, sa variation entre un état i et un état f dépend seulement de la valeur des variables d'état et ne dépend pas du chemin suivi par F pour aller de l'état i à l'état f.

Etat i ΔF_1 Etat f

i.e : $\Delta F = \Delta F_1 = \Delta F_2$

- ✓Si F est une fonction d'état, sa différentielle est une différentielle totale exacte et notée dF.
- ✓ La variation d'une fonction d'état F le long d'une boucle est nulle.

$$\oint dF = \int_{i}^{f=i} dF = 0$$

$$\checkmark$$
 Si F(x, y), \Rightarrow dF = $\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)$ dx + $\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)$ dy.

✓F étant une fonction d'état, alors :

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right) = \frac{d}{dy}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right). C'est l'égalité d'Euler.$$

6. Etat d'équilibre

- □Un système est dit dans un état d'équilibre lorsque les variables d'état ont la même valeur en tout point du système et restent constantes au cours du temps.
- □En chimie, un système physico-chimique est dit en équilibre lorsque l'équilibre mécanique $(\sum F = 0, P = cte)$, chimique, thermique (T = cte) sont simultanément réalisés.

7. Transformation

a.Définition

Un système subit une transformation s'il passe d'un état 1 à un état 2. Ce passage peut engendrer ou non un échange d'énergie ou de matière. L'essentielle pour nous est de connaître les quantités de travail W et de chaleur Q échangées.

Les différentes transformations sont :

- \succ Transformation à P = cte \rightarrow *transformation isobare*
- \succ Transformation à V = cte \rightarrow *transformation isochore*
- \succ Transformation à T = cte \rightarrow transformation isotherme
- Transformation à Q = 0 (c'est à dire sans échange de chaleur avec l'extérieur) \rightarrow transformation adiabatique.

- b. Transformation réversible- transformation irréversible
- Une *transformation réversible* est une transformation qui passe infiniment lentement d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre en faisant appel à une succession d'états, assimilables chacun à un état d'équilibre,


Dc'est-à-dire qu'entre deux de ces états d'équilibre infiniment voisins, les valeurs des variables d'état ne changent que de quantités infinitésimales et il est toujours possible de revenir à l'état d'équilibre précédent par un changement infiniment petit de variables d'état.

□Une *transformation irréversible* est une transformation non réversible (la transformation est brutale, les étapes intermédiaires sont mal définies).

8. Echange de travail avec l'extérieur

 \square Soit un gaz parfait contenu dans un cylindre et fermé par un piston de surface (section) S, coulissant librement (sans frottements). La pression extérieure est P_e , la pression atmosphérique est P_{atm} .

□ L'expression de la force extérieure est :



- \Box Le gaz est comprimé à une pression supérieure à la pression atmosphérique (P_{atm}), la température étant constante.
- DLorsqu'on enlève le poids marqué sur le piston, ce dernier remonte. On met ainsi brutalement le gaz en contact avec l'atmosphère. On veut savoir « quelle est la nature de la transformation et quel sera le travail contre la force de pression »

Réponse:

- •La transformation étant brutale, il s'agit d'une transformation irréversible.
- •La transformation est donc irréversible et isotherme (T = cte), les étapes intermédiaires sont mal définies.

•Lorsqu'on enlève brutalement la contrainte, F_e n'existe plus et c'est F_{atm} qui devient la force extérieure. F_{atm} et le déplacement élémentaire dl sont de sens contraire. Le travail élémentaire δW est donné par :

- $\delta W = -Fatm.dl$;
- or Fatm = Patm.S. On a donc:
- • $\delta W = -Patm.S.dl = -Patm.dV \ car \ S.dl = dV \ (volume \'el\'ementaire)$

D'où
$$\delta W = -P_{atm}.dV$$

• Pour une transformation finie, on a :

$$\Delta W = -P_{atm} \Delta V = -P_{atm} (V_2 - V_1)$$

•On a donc $W_{irrev} = -P_{atm} (V_2 - V_1)$ (1)


- Cas d'un travail réversible
- □Si la pression du gaz diminue progressivement et de façon continue de sorte que la pression intérieure soit à chaque instant pratiquement la même que la pression extérieure, le travail sera dit réversible.

☐ Au cours de la transformation la pression atmosphérique est telle que :

•
$$P = \frac{nRT}{V}$$
 \Rightarrow $\delta W_{rev} = -PdV = -nRT\frac{dV}{V}$ et

$$W = \int -nRT \frac{dv}{v} = -nRT \int_{V1}^{V2} \frac{dV}{V}$$

$$W_{rev} = -nRT \ln \frac{V^2}{V^1}$$
 (2)



Détente irreversible

Détente reversible

□On constate que le travail n'est pas le même en fonction du chemin suivi [(1) et (2)]; le travail n'est donc pas une fonction d'état.

8. Echange de chaleur avec l'extérieur

□Comme pour le travail, les échanges ne se feront réversiblement avec l'extérieur que si celui-ci est constamment en équilibre avec le système. La chaleur passe du corps le plus chaud vers le corps le plus froid et on peut la calculer avec les paramètres du système.

*Les coefficients calorifiques

□Pour une transformation élémentaire réversible, la quantité de chaleur échangée par un système de quantité de matière n s'exprime par :

a)Pour un corps défini par les deux paramètres (P, T):

$$\delta Q = \frac{\partial Q}{\partial T} dT (P = cte) + \frac{dQ}{dP} dP (T = cte)$$

$$\Rightarrow \delta Q = ncpdT + nhdP$$

 $\mathbf{c_p}$: capacité calorifique molaire à pression constante ;

h: chaleur latente molaire à P = cte.

•Si
$$P = cte, dP = 0$$
 et on $\delta Q = nc_p dT$

$$\Rightarrow \left(Q = \int_{T1}^{T2} nc_p dT\right)$$

b) Pour un corps défini par les deux paramètres (V, T)

$$\delta Q = \frac{\partial Q}{\partial T} dT (V = cte) + \frac{\partial Q}{\partial V} dV (T = cte)$$

$$\Rightarrow \delta Q = nc_{v}dT + nldV$$

c_v: capacité calorifique molaire à volume constant ;

1: chaleur latente molaire à V = cte

•Si V = cte,
$$dV = 0$$
 et on $\delta Q = nc_v dT$

$$\Rightarrow \qquad \left(Q = \int_{T1}^{T2} n c_v dT \right)$$

Exercice d'application

I. Evaluer au cours d'une transformation à la pression atmosphérique la chaleur Q et le travail W échangés par une mole de gaz parfait chauffé de 0° C à 80° C. On donne : $P_{atm} = 1$ atm ; $c_v = 21,05$ J.mol⁻¹.K⁻¹ ; $C_P = 29,36$ J.mol⁻¹.K⁻¹

II. Reprendre les calculs de Q et W pour une transformation à V = cte

Résolution

I.
$$P_1 = 1$$
 atm $P_1 = 1$ atm $T_1 = 0$ °C = 273 K \longrightarrow $T_2 = 80$ °C = 353 K $V_1 = ?$ $n = 1$ mole $V_2 = ?$

•La transformation est à P = cte, donc une transformation isobare. On aura :

•
$$\delta Q = ncpdTQ \Rightarrow Qp = \int_{T_1}^{T_2} nc_p dT = nc_p (T_2 - T_1)$$

•A.N.: $Q_p = 1 X 29,36 X (353 - 273)$

$$\Rightarrow \qquad \mathbf{Q_p = 2348,8 J}$$

* Calcul de W

$$\delta W = -PdV \Rightarrow W = \int_{V_1}^{V_2} -P_1 dV = -P_1(V_2 - V_1),$$

$$car P = cte.$$

•Or PV = nRT,
$$\Rightarrow$$
 $V = \frac{nRT}{P}$, c'est à dire $V_1 = \frac{nRT_1}{P_1}$ et $V_2 = \frac{nRT_2}{P_2}$

- Donc W = $-nRP_1(\frac{T^2}{P^2} \frac{T^1}{P^1})$. La pression étant constante, on a : $P_1 = P_2 = P$.
- Par suite, $W = -nR(T_2 T_1)$
- •A.N. W = -1X8,31X(353 273) = 665,12 J

$$W = -665, 12 J$$

II. Pour une transformation à V = cte, on a :

•
$$\delta Q = nc_v dT$$
 \Rightarrow $Q = Q_v = \int_{T_1}^{T_2} nc_v dT = nc_v (T_2 - T_1)$

•A.N.

$$Q = 1684 J$$

- * Calcul de W
 - $\delta W = -PdV$. à V = cte, dV = 0 \Rightarrow $\delta W = 0$ d'où:

$$\mathbf{w} = \mathbf{o}$$

CHAPITRE II: PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE


I. Bilan de l'énergie

□Soit un système fermé passant d'un état thermodynamique (1) à un autre état thermodynamique (2). Au cours de la transformation, il y a échange avec le milieu extérieur d'une énergie calorifique Q et d'une énergie mécanique W.

I. Bilan de l'énergie (suite)

- Le premier principe affirme que l'énergie totale échangée, c-à-d la somme Q_i + W_i est constante quel que soit le chemin suivi.
- □Ainsi, le premier principe ou **principe de conservation** de l'énergie affirme le caractère indestructible de l'énergie.

I. Bilan de l'énergie (suite)



I. Bilan de l'énergie (suite)

□Remarque : l'énergie d'un système isolé est constante. En effet, il n'existe pas de phénomènes internes au système pouvant créer de l'énergie. L'énergie qui apparait provient de la transformation d'une forme d'énergie à une autre. Elle existait avant.

II. Enoncé du premier principe

Pour tout système fermé, il existe une fonction d'état, grandeur extensible et conservative appelée énergie interne et notée U dont les variations sont égales à la somme du travail W et de la chaleur Q reçus du milieu extérieur.

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_2 - \mathbf{U}_1 = \mathbf{W} + \mathbf{Q}$$

II. Enoncé du premier principe (suite)

Remarques:

- 1. **U** est une fonction d'état ne dépendant que l'état initial et de l'état final, nullement du chemin suivi
- 2. Pour une transformation élémentaire, **dU** = **δW** + **δQ**. W et Q ne sont pas des fonctions d'état ; d'un chemin à un autre, W et Q peuvent changer mais leur somme ne change pas.
- 3. L'énergie interne d'un système isolé se conserve.

1. Transformation cyclique

$$\Delta U = \oint dU = \int_{i}^{f=i} = 0$$
Pour un cycle, $\Delta U = 0 \implies W + Q = 0$

$$\Rightarrow W = -Q.$$

Conséquence : si un système parcourt un cycle fermé en échangeant avec son milieu extérieur que du travail W et de la chaleur Q, s'il reçoit W, alors il cède Q et réciproquement.

2. Transformation à V = cte

$$dU = \delta w + \delta Q = -PdV + \delta Q = dQv$$

car dV = 0 (transfo isochore)

On a donc : dU = dQv = ncvdT

$$\Rightarrow \Delta U = \mathbf{Q}_{\mathbf{V}} = \int_{T_1}^{T_2} c_{v} dT$$

1.Transformation isobare (P = cte): fonction enthalpie H

$$\bullet \Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$$

• A
$$P = cte$$
, $W = -P(V_2 - V_1)$ et $Q = Qp$. On a donc : $U_2 - U_1 = -P(V_2 - V_1) + Q_p$

$$\Rightarrow Q_p = (U_2 + P_2V_2) - (U_1 + P_1V_1).$$

Q_p mesure les variations d'une fonction d'état, appelée enthalpie **H**. on pose :

•
$$H = U + PV et \Delta H = H_2 - H_1 = \Delta U + \Delta (PV)$$

•
$$dH = dU + d(PV) = \delta w + \delta q + PdV + VdP$$

•
$$dH = -PdV + cpdT + hdP + PdV + VdP$$

•
$$dH = c_p dT + (h+v)dP$$
. $AP = cte$, $dP = 0$ et on a :

$$dH = dQp = c_p dT$$

pour n moles et pour une transformation finie, on a :


$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} nC_p \, dT$$

III. Applications du 1er principe

- □Il s'agit ici de déterminer ΔU et ΔH qui vont accompagner les différentes transformations.
- □Rappel : l'énergie interne d'un système isolé se conserve

1.Applications aux systèmes gazeux sans transformations physico-chimiques


□On considère un système passant d'un état (1) $[P_1, V_1, T_1]$ à un état (2) $[P_2, V_2, T_2]$. On va calculer ΔU et ΔH qui vont accompagner ces différentes transformations.



- $\bullet dU = cvdT + (l-p)dV$
- $\bullet dH = cpdT + (h+v)dP$
- Pour les gaz parfaits, l'expérience de Joule a permis de montrer que :

$$h = -v$$
 et $l = p$

Expérience de Joule



□ <u>Expérience</u>: on cherche à déterminer expérimentalement la variation d'énergie d'une masse gazeuse qu'on détend de <u>façon</u> <u>isotherme</u>.

Pour avoir l'état 2, on ouvre le robinet, le gaz se détend et occupe le volume total. On constate que la température est restée constante au cours de l'opération (la transformation est donc isotherme).

□ *Interprétation* :

- •On sait que $dU = \delta W + \delta Q$. Or $\delta W = -PdV = 0$ car il s'agit là d'un travail contre une pression nulle ($P_{\rm ext} = 0$)
- •D'autre part $\delta Q = 0$ car il n'y a pas de transfert de chaleur (la température du milieu n'a pas changé)

III. Applications du 1^{er} principe (suite)

- Ainsi donc, à T = cte, $\Delta U = 0$.
- •1ère loi de Joule : l'énergie interne U ne dépend que de la température
- •2ème loi de Joule : l'enthalpie H ne dépend que de la température
- On peut ainsi montrer aisément que pour les gaz parfaits, 1 = p et h = -v

En effet, dU = dH = 0.

- $dH = c_p dT + (h+v)dP = 0 \implies dT = 0$; (h+v) = 0 $car dP \neq 0 \implies h = -v$
- $dU = c_v dT + (l-p)dV = 0 \Rightarrow dT = 0$; (l-p) = 0 $car dV \neq 0 \Rightarrow l = p$.

On retrouve donc, pour les gaz parfaits :

III. Applications du 1^{er} principe (suite)

$$\blacksquare dH = n \, cpdT \implies$$

$$\bullet dU = n \, cvdT \implies$$

- *Quelques conséquences de l'expérience de Joule
- Relation de Mayer
- •On sait que:

$$H = U + PV \Rightarrow dH = dU + d(PV) \Rightarrow dH - dU = d$$

(PV) = d (nRT)

 \cdot ncpdT - ncvdT = nRdT

$$\Rightarrow$$
 $|\mathbf{cp} - \mathbf{cv} = \mathbf{R}|$ C'est la relation de Mayer.

- Relation de LAPLACE

Considérons un gaz qui subit une transformation adiabatique

- Pour le couple (P,T), $\delta Q = cpdt + hdp = 0 \Rightarrow cpdt = -hdp$ (1)
- Pour le couple (V,T), $\delta Q = crdt + ldv = 0 \Rightarrow cvdt = -ldv$ (2)

$$\bullet \frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{cp}{cv} = \frac{hdp}{ldv}$$
. On pose $\gamma = \frac{cp}{cv} \Rightarrow \gamma = \frac{hdp}{ldv}$

•Or pour un gaz parfait, h = -v et l = p

 $\Rightarrow \gamma = \frac{vdp}{pdv}$. On sépare les variables et on intègre.

$$\gamma \frac{dv}{v} = -\frac{dp}{p} \Longrightarrow \int \frac{dp}{p} + \int \gamma \frac{dv}{v} = cte$$
 car

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dv}{v} = 0$$

$$\implies lnp + \gamma lnv = cte \implies lnp + lnv^{\gamma} = cte$$

$$\Rightarrow ln(pv^{\gamma}) = cte \Rightarrow pv^{\gamma} = cte$$

c'est la relation de LAPLACE

2. Application à la réaction chimique: thermochimie.

• Dans ces applications, on considère les transformations physico-chimiques qui donnent :

```
* aA + bB \rightarrow cC + dD.
```

- * Mélange de A et $B \rightarrow m$ élange (A, B)
- * Changement d'état physique : $A\varphi_1 \rightleftarrows A\varphi_2$

□Chaleur de réaction : On appelle chaleur de réaction à la température T l' E calorifique échangée entre le système et le milieu extérieur lorsque les réactifs ont réagi dans les propositions stœchiométriques pour donner les produits et les réactifs restants à la même température T.

□A toute réaction chimique est associée une chaleur de réaction que l'on voudrait déterminer (soit par mesure ou par calcul). Toute chaleur de réaction sera soit $Q_v = \Delta U$, soit $Q_P = \Delta H$. Cette chaleur sera Q_v dans les cas suivants:

- 1er cas : la réaction se déroule entre phases condensées sans que n'interviennent un dégagement gazeux.
- •2° cas: la réaction se déroule dans une enceinte indéformable (bombe calorimétrique par exemple)

• <u>3e cas</u>: la réaction se déroule en faisant intervenir des phases gazeuses mais le nombre de moles de gaz reste constant entre i et f.

Cette chaleur sera Q_p quand la réaction se déroule à p= cte (le plus souvent à la pression atmosphérique).

•Relation entre Q_v et Q_v ou ΔH et ΔU . $H = u + pv \Rightarrow dH = dU + d(pv)$ $\Rightarrow \Delta H = \Delta U + \Delta(pv) \ et \ pv = nRT$ $\Rightarrow \Delta H - \Delta U = \Delta (nRT)$ $\Rightarrow \Delta H - \Delta U = RT\Delta n$ $\Rightarrow Q_{v} - Q_{v} = RT\Delta n.$

- •Δn représente la variation du nombre de mole de gaz.
- • $\Delta n = n_f n_i$.
- Si on a : $aA(g) + bB(g) \rightarrow cC(g) + dD(g)$, alors $\Delta n = (c+d) - (a+b)$
- Si on a : $aA(s) + bB(g) \rightarrow cC(l) + dD(g)$, alors $\Delta n = d - b$

 \Box **Remarque**: La relation entre ΔU et ΔH permet de déterminer l'une d'entre elle et d'en déduire l'autre. Comme la détermination de ΔH demande un dispositif expérimental moins contraignant, c'est elle que l'on déterminera le plus souvent en 1er.

□Pour comparer les chaleurs de réactions, il faut que les conditions dans lesquelles se déroulent ces réactions soient comparables en l'absence d'origine pour U et H. Pour des raisons de commodités on définit un état standard (état sous lequel y a réaction).

III. Applications du 1^{er} principe (suite)

□L'état standard pour un corps pur est l'état physique sous lequel ce corps est le plus stable à la pression $P_0 = 10^5$ Pa et à la température T considérée (le plus souvent à 298k).

 \Box Dans les conditions standard, ΔH qui accompagne la réaction de formation d'une mole d'un composé à partir des corps purs simples constitutifs de ce composé est appelé enthalpie standard de formation du composé et est notée $\Delta \mathbf{H_f}^{\circ}$.

□Exemple:

$$+$$
 H₂ (I) +1/2 O₂ (g) $\frac{\Delta H_{\rm f}^{\circ}(H_2O)}{}$ H₂O (I)

*
$$CH_2$$
 CH_2 CH_2 CH_3 CH_3 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5

Ici ce n'est pas l'enthalpie standard de formation de l'ethanol.


*
$$2C(s) + 3H_2(g) + 1/2 O_2 - CH_3 - CH_3 - CH_2OH$$

C'est l'enthalpie standard de formation de l'ethanol.

- \Box On écrit aussi $\Delta H^0 \mathbf{r}$ pour désigner l'enthalpie standard de réaction
- **Remarques** : Il existe des tables qui donnent ΔH_f° de nombreuses composées.
- □Pour tous les corps purs simple $\Delta H_f^{\circ} = 0$ $(O_2, H_2, N_{2...})$

3. Détermination des chaleurs de réactions :


a) A partir des tables de ΔH_f°



Le long du cycle, on a : ΔHr° – ΔHf° (produits) + ΔHf° (réactifs) = 0

 $\Rightarrow \Delta H^{\circ}r = \Delta Hf^{\circ} (produits) - \Delta Hf^{\circ} (r\acute{e}actifs)$

Exemple:



· Cas général

$$\Delta H^{\circ}r = \sum (n\Delta Hf^{\circ}) - \sum (n\Delta Hf^{\circ})$$

Produits

réactifs

C'est la loi de HESS

b. A partir de réactions à ΔH°r connues

•Exemple : Calculer ΔH_{r}° à 298 k, de la

réaction :
$$C_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)}$$
 connaissant :

- pour $C_{(s)} + O_2 \rightarrow CO_2$ (g), ΔH°_1 ;
- pour $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \to CO_{2(g)}, \Delta H^{\circ}_{2}$

On peut utiliser:

• la méthode des additions (ou des combinaisons)

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$$
 ΔH°_{1}


$$CO_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \qquad -\Delta H^{\circ}_{2}$$

$$C_{(s)} + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{\Delta H^{\circ}r} CO_{(g)}$$

$$\Delta H^{\circ}_{1} - \Delta H^{\circ}_{2}$$

$$\Rightarrow \Delta H^{\circ}r = \Delta H^{\circ}_{1} - \Delta H^{\circ}_{2}$$

• La méthode des cycles



$$\Delta H^{\circ}_{r} + \Delta H^{\circ}_{2} - \Delta H^{\circ}_{1} = 0$$

$$\Longrightarrow \Delta H^{\circ}_{r} = \Delta H^{\circ}_{1} - \Delta H^{\circ}_{2}$$

• Exemple d'application.

L'enthalpie standard de la réaction de combustion de l'hydrogène arsénié :

$$2A_sH_{3(s)} + 3O_2 \longrightarrow A_{s2}O_{3(s)} + 3H_2O_{(l)}$$
 est égal à -1724,6kJ.

Calculer $\Delta H_{f}^{\circ} (A_{s2}O_{3(s)} \text{ connaissant}:$

$$\Delta H_f^{\circ} (A_s H_{3(s)}) = 171.8 \text{ kj/mol}$$

$$\Delta H_f^{\circ} (H_2 O)_{(l)} = -241,8 \text{ kjmol}^{-1}$$

4. Variation de AH° de réaction avec T

Connaissant ΔH_{To}° d'une réaction à une température $T_{0,}$ on peut calculer ΔH_{T}°

• **1er hypothèse** : Dans $[T_o; T]$, il n'y a aucun changement d'état.

$$\Delta H^{\circ}_{1} = \int_{T}^{To} (aC_{p_{A}} + bC_{p_{B}})dT = -\int_{To}^{T} (aC_{P_{A}} + bC_{p_{B}})dt$$

$$\Delta H^{\circ}_{2} = \int_{T_0}^{T} (cC_{pc} + dC_{P_D}) dT$$

$$\Delta H^{\circ}_{T} = \Delta H^{\circ}_{T_{0}} + \int_{T_{0}}^{T} \left[\left(cC_{P_{C}} + dCpD \right) - \left(aCPa + bcpb \right) \right] dT$$

•On pose:

$$\Delta(ncp) = \sum (nCp)produits - \sum (nCp)réactifs$$

D'où
$$\Delta H^{\circ}_{T} = \Delta H^{\circ}_{T_{0}} + \int_{T_{0}}^{T} \Delta (nCp) dT$$

C'est la relation de KIRCHOFF

- 2^e hypothèse : Au moins un constituant subit un changement d'état dans $[T_{0,}T]$
- •Supposons que le constituant A subit un changement d'état à une température $T_1 \in [T_0, T_1]$ C'est-à-dire à T_1 ; on a : $A\varphi_1 \hookrightarrow A\varphi_2$: $\Delta H^{\circ}_{\varphi_1} \longrightarrow \varphi_2$

$$T_{0}: \quad aA\phi_{1} + bB \xrightarrow{\Delta H^{\circ}_{To}} cC + dD$$

$$\Delta H^{\circ}_{I} \downarrow \qquad cC + dD$$

$$T_{1}: \quad aA\phi_{1} + bB \qquad cC + dD$$

$$\Delta H^{\circ}_{\varphi I \Rightarrow \varphi 2} \downarrow \qquad AH^{\circ}_{3}$$

$$T_{1}: \quad aA\phi_{2} + bB \xrightarrow{\Delta H^{\circ}_{T}} cC + dD$$

La relation de KIRCHOFF devient

$$\Delta H^{\circ} = \Delta H^{\circ}_{T_{0}} + \int_{T_{0}}^{T_{1}} \Delta(nC_{p})dT + \int_{T_{1}}^{T} \Delta'(nC_{p})d.T - a\Delta H^{\circ}_{\varphi_{1} \to \varphi_{2}}$$

$$Avec \Delta(nC_{p}) = (cC_{P_{c}} + dC_{P_{D}}) - (aC_{P_{A_{\varphi_{1}}}} + bC_{P_{B}})$$

$$\Delta'(nC_{p}) = (cC_{P_{c}} + dC_{P_{D}}) - (aC_{P_{A_{\varphi_{2}}}} + bCpB)$$

$$Si C_{P_{A_{\varphi_{1}}}} = C_{P_{A_{\varphi_{2}}}} alors \Delta(nC_{p}) = \Delta'(nC_{p})et on a:$$

$$\implies \Delta H^{\circ}_{T} = \Delta H^{\circ}_{T_{0}} + \int \Delta (nC_{p})dT - a\Delta H^{\circ}_{\varphi}$$

• Exemple : A 298K, ΔH°₂₉₈ de la réaction

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O(l) \text{ vaut } -285,6kj \text{ mol}^{-1}.$$

Calculer $\Delta H^{\circ}_{350_k}$ et $\Delta H^{\circ}_{450_k}$. On donne

$$C_{(P_{H_2O})(l)} = C_{P(H_{2O(g)}=75,24J.K^{-1}.mol^{-1})}$$


$$C_{P_{H_2}}(g) = 28,80 J. k^{-1} mol^{-1}; C_{P_{O_2}} = 34,90.J. K^{-1} mol^{-1}$$

$$\Delta H^{\circ}_{V}(H_2O) = 43,47 KJ. mol^{-1}$$

5. Température maximale de flamme ou d'explosion

Lors d'une inflammation ou d'une explosion, il se produit un phénomène si rapide que les échanges de chaleur n'ont pas le temps de se produire entre le système et l'extérieur.

□Dans ces conditions la chaleur de réaction qui est le plus souvent une combustion reste constitutive du milieu réactionnel. Cette chaleur élève alors la température du milieu réactionnel qui évolue selon un processus adiabatique.



$$\Delta H^{\circ}_{T_0} + \Delta H^{\circ}_1 = 0 \Longrightarrow \Delta H^{\circ}_1 = -\Delta H^{\circ}_{T_0}$$

·S'il y a des pertes, on a:


$$perte = \Delta H^{\circ}_{T_0} + \Delta H^{\circ}_{1}$$

$$\Longrightarrow \Delta H^{\circ}_{T_0} = perte - \Delta H^{\circ}_1 \text{ avec}$$

$$\Delta H^{\circ}_{1} = \int_{T_{0}}^{T} \sum (nCpdT) +$$
chaleur de changement d'état.

- •Exemple : A 800K, on réalise la réaction de 4 moles d' H_2 gazeux avec une mole de N_2 gazeux pour former NH_3 (g). Quelle est la température maximale atteinte en fin de réaction ? On suppose que la paroi est parfaitement adiabatique et on donne :
- $\Delta H_f(NH_3) = -44.5 \text{kjmol}^{-1}$; $Cp(N_2) = 29 \text{J.mol}^{-1}$
- $Cp(H_2) = 29.1 \, J \, mol^{-1}$; $Cp(NH_3) = 37.6 \, J. \, mol^{-1}$

Réponses



$$\Delta H^{\circ}_{800} + \Delta H^{\circ}_{1} = 0 \Longrightarrow \Delta H^{\circ}_{1} = -\Delta H^{\circ}_{800k}$$

•
$$\Delta H^{\circ}_{1} = \int_{800}^{T} (2C_{P_{N_{H_3}}} + C_{P_{H_2}}) dT = -\Delta H^{\circ}_{800}$$

• D'autre part, $\Delta H^{\circ}_{800} = \Delta H^{\circ}_{298} + \int_{298}^{800} \Delta (nCp) dT$ avec $\Delta (ncp) = 2cpNH_3 - (Cp_{N_2} + 3Cp_{H_2})$ car on a

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

• Et $\Delta H^{\circ}_{298} = 2\Delta H^{\circ}_{f} (NH_3)$

•Finalement:

$$\int_{800}^{T} \left(2C_{P_{N_{H_3}}} + C_{P_{H_2}}\right) dT$$

$$= -(2\Delta H^{\circ}_{f NH3}) + \int_{298}^{800} \left[2C_{P_{N_{H_3}}} - \left(C_{P_{N_2}} + 3C_{PH2} \right) \right] dT$$

6. Energie de liaison

Par convention on appelle énergie de la liaison A-B la variation d'enthalpie standard qui accompagne la dissociation d'une mole de la liaison A-B à l'état de gaz en les atomes constitutifs A et B, également à l'état de gaz.

•
$$A - B (gaz) \longrightarrow A(gaz) + (Bgaz),$$

 $\Delta H^{\circ}_{\text{dissociation}} > 0 ; \Delta H^{\circ} = E_{A-B}$

•
$$E_{A-B} > 0$$


•Remarque : Il existe des tables qui donnent des énergies de liaison généralement) P_o et à 298k.

•Remarque:
$$A_{(g)} + B_{(g)} \xrightarrow{-E_{A-B}} A - B_{(g)}$$

Exemples

```
Exemple 1: Déterminer l'énergie de liaison HCl (E_{H\_Cl}) connaissant \Delta H^{\circ}_{f} (HCl), E_{H\_H} et E_{Cl\_Cl}.
```

Réponse




On a:
$$E_{H-Cl} = -\Delta H_{f(HCl)}^{o} + 1/2 E_{H-H} + 1/2 E_{Cl-Cl}$$

Remarque: On peut déterminer les ΔH°_{r} à partir des tables des E_{l} . Pour que les tables soient utilisables, on admet quelques approximations.

- •1ère approximation : les liaisons sont supposées isolées, et donc indépendants les uns les autres.
- •2ème approximation : Toute liaison entre 2 éléments possède la même énergie quel que soit le composé ou intervient cette liaison.

Exemple 2: Calculer la chaleur d'hydrogénation de l'acétylène à partir des tables donnant les E_1 .



$$\Delta H^{\circ}r = E_{C=C} + 2E_{C-H} + 2E_{H-H} - (E_{C-C} + 6E_{C-H})$$

$$\Delta H^{\circ}r = \sum nE_l (r\acute{e}actifs) - \sum nE_l (produits)$$

CHAPITRE III: ETUDE DU 2ème PRINCIPE DE THERMODYNAMIQUE

I. Introduction à l'étude du 2e principe.

Le 1^{er} principe n'indique pas les conditions et les sens du transfert d'énergie; il n'indique pas non plus si la transformation qui provoque échanges d'énergie se fait réellement ou non.

Dans la nature, les transformations chimiques ou physiques se font dans un sens bien déterminé. Par exemple :

- ➤ Un gaz contenu dans un volume puis mis en contact avec un récipient vide, occupe spontanément tout le volume qui lui ait offert;
- Deux corps portés à des températures différentes puis mis en contact, de l'E calorifique est transférée du corps le plus chaud vers le corps le plus froid jusqu'à ce que les deux températures s'égalisent.

Si on plonge une lame de zinc dans une solution d'HCl, on observe spontanément un dégagement gazeux d' H_2 et la formation de $Zn Cl_2$. A l'inverse, si on fait barboter de $l'H_2$ dans une solution de $ZnCl_2$, il ne se passera rien.

□Toutes ses transformations sont dites ou naturelles. Les spontanées transformations inverses par contre ne sont pas spontanées : un gaz ne se comprime pas spontanément ; de même, un corps froid ne cède pas de la chaleur à un corps chaud en se refroidissant tandis que s'élèverait la température du corps chaud.

Or il est important en chimie de connaitre les critères qui permettent de prévoir si une réaction chimique peut se produire spontanément et de déterminer les proportions des produits formés. Cela nécessite l'introduction d'une nouvelle fonction d'état, l'entropie S.

Il existe plusieurs formes d'énoncés apparemment différents mais en réalité toute contradiction avec l'un est une contradiction avec tous les autres.

- Selon CLAUSIUS, la chaleur ne passe pas d'elle-même d'une basse température à une haute température.
- Selon KELVIN, de la chaleur prise à une température T ne peut pas être entièrement convertie en travail.

Denoncé mathématique : Pour un cycle réversible, la variation de Q le long du cycle sur T est : $\int \frac{\delta Q}{T} = 0$. Pour un cycle irréversible,

cette variation est négative
$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$
 et enfin

il n'existe aucun cycle tel que $\phi \frac{\delta Q}{T} > 0$

1.Fonction entropie(S)

- \square Si on considère une transformation réversible infinitésimale au cours de laquelle un système échange avec son milieu extérieur pris à la température \top de l'E calorifique δQ_{rev} ,
- □ la variation d'entropie qui accompagne cette transformation est définie par :


$$dS = \frac{\delta Qrev}{T}$$

Remarque:

✓ Pour une transformation réversible finie à T= cte on a :

$$\Delta S = \frac{Qrev}{T}$$

✓ L'entropie est caractéristique d'une transformation réversible.



$$\Delta Urev = \Delta Uirrev$$

$$Wrev + Qrev = Wirr + Qirr$$

Or
$$Wirr > Wrev \implies Qrev > Qirr$$

Et
$$\frac{Qrev}{T} > \frac{Qirr}{T}$$

On montre que S est une fonction d'état

$$\Delta S = Sf - Si \ et \ \oint dS = 0$$
.

2.Interprétation physique de S.

Soit Ω , le nombre d'état microcopie correspondant à un état macroscopique donné d'un système. La thermodynamique statistique définit la fonction d'entropie S tel que:

 $S = k ln \Omega$, k = cte de Boltzmann.

□Lorsque pour deux états microscopiques $\Omega_1 > \Omega_2$ alors $S_1 > S_2$. L'entropie étant liée au nombre d'états microscopiques est considérée comme une mesure du désordre moléculaire.

3. Expressions différentielles de S.

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$
. Avec les variables :

*
$$(P,T)$$
; $\delta Q = C_p dT + h dP \Longrightarrow ds = \frac{1}{T} (C_p dT + h dp)$

*
$$(V,T)$$
; $\delta Q + C_v dT + ldV \Longrightarrow ds = \frac{1}{T}(C_v dT + ldV)$

$$-A P = cte, dP = 0 et ds = \frac{1}{T}C_p dT$$

$$-A$$
 $V = cte, dV = 0 et ds = \frac{1}{T}C_v dT$

$$-A T = cte$$
, $dT = 0 et dS = \frac{1}{T}hdP ou dS = \frac{1}{T}ldV$

Pour les gaz parfaits, h = -v et l = p

Ainsi,
$$T = cte \begin{cases} dS = -\frac{V}{T}dP \\ dS = \frac{P}{T}dV \end{cases}$$

Or
$$Pv = RT \Longrightarrow \begin{cases} \frac{V}{T} = \frac{R}{P} \\ \frac{P}{T} = \frac{R}{V} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} ds = -R\frac{dP}{P} \\ ds = R\frac{dV}{V} \end{cases}$$

1.Au changement d'état d'un corps pur

$$\Delta S^{\circ} = \frac{\Delta H^{\circ}_{\varphi_1 \to \varphi_2}}{T_{\varphi_1 \to \varphi_2}}$$
 où $\Delta H^{\circ}_{\varphi_1 \to \varphi_2}$ est la chaleur

latente de changement d'état de la réaction $A_{\varphi_1} \xrightarrow{} A_{\varphi_2}$,

 $T_{\varphi_1} \rightarrow \varphi_2$: Température de changement d'état.

• Exemple :
$$H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$$
, $\Delta S^{\circ}_{Fus} = \frac{\Delta H^{\circ}_{Fusion}}{T_{Fusion}}$

2. Application au système gazeux sans transformation physico-chimiques

a)Pour une transformation isotherme, c'est-àdire $T_1 = T_f = T$;

$$*ds = -R\frac{dP}{P} \Longrightarrow \Delta S = \int_{pi}^{pf} -R\frac{dP}{P} = -R \ln \frac{Pf}{Pi}$$

$$* ds = R \frac{dV}{V} \Longrightarrow \Delta S = \int_{V_i}^{V_f} R \frac{dV}{V} \Longrightarrow \Delta S = R \ln \frac{Vf}{Vi}$$

b) Pour une transformation isobare c'est-àdire Pi = Pf = P, et isochore Vi = Vf

$$(1) ds = \frac{1}{T} CpdT$$

$$\Longrightarrow \int_{S_i}^{Sf} dS = \int_{T_i}^{Tf} \frac{1}{T} Cp dT$$

$$Sf - Si = \int_{Si}^{Sf} \frac{1}{T} CpdT$$

$$(2) dS = \frac{1}{\tau} C v dT$$

$$\int_{Si}^{Sf} dS = \int \frac{1}{T} Cv dT$$

$$Sf - Si = \int_{Ti}^{Tf} \frac{1}{T} Cv dT$$

L48

CHAPITRE IV: 3ème PRINCIPE: ENTROPIE ABSOLUE

1. Enoncé

L'entropie d'un cristal parfait de chaque élément et chaque corps est nulle au zéro absolue (O°K)

2. Conséquence

Au zéro absolue (0°K), il règne un ordre parfait.

Grace au 3^e principe il est possible d'attribuer une entropie absolue à tous les corps purs et à tous les éléments à n'importe quelle température.

□II existe des tables qui donnent des entropies absolues à 298k et Po = 10^5 Pa. Ce sont des entropies absolues standards exprimés en Cal. k^{-1} .mo l^{-1} ou en J. k^{-1} .mo l^{-1}

2. Conséquence (suite)


•Exemple : L'entropie absolue de H_2 O (1) à 298k et P_0 vaut :

$$S^{\circ}_{(H_2^{Ol})} = 70,02J.k^{-1}.mol^{-1}$$
 et $\Delta H^{\circ}_{V} = 43,47KJ.mol^{-1}$

Calculer l'entropie absolue de H_2 O(g) à 400k et P_0 puis à 400k et $3P_0$.

2. Conséquence (suite)

Réponse:



2. Conséquence (suite)

$$S^{\circ}{}_{(H2O,g,400K} = S^{\circ}{}_{(H2O,l,298)} + \Delta S^{\circ}{}_{1} + \Delta S^{\circ}{}_{vap} + \Delta S^{\circ}{}_{2}$$

Or
$$\Delta S^{\circ}_{1} = \int_{298}^{373} \frac{1}{T} Cp(H2O_{(l)}) dT$$
, $\Delta S^{\circ}_{vap} = \frac{\Delta H^{\circ}vap}{373}$

$$\Delta S^{\circ}_{2} = \int_{373}^{400} \frac{1}{T} Cp(H2O_{(g)}) dT,$$

Calculons l'entropie à 400K et 3 Po

$$\begin{array}{ccc} H2O_{(g,400K,Po)} & \longrightarrow & H2O_{(g,400,3Po)} \\ & S^{\circ}_{(H2O,g,400K)} & S^{3Po}_{(H2O,g,400K)} \\ & \Delta S = S^{3Po} - S^{\circ} \implies S^{3Po} = S^{\circ} + \Delta S \end{array}$$

Avec
$$\Delta S = \int_{P_0}^{SPO} -R \frac{dp}{p} \Longrightarrow \Delta S = -R \ln \frac{3PO}{PO}$$

$$\Delta S = -R \ln \frac{3Po}{Po}$$

3. 3eme principe et réaction chimique

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

Puisque le 3e principe permet de déterminer les entropies absolues standards des corps purs, il est possible de déterminer les ΔS° qui accompagnent les réactions chimiques :

√Par application de la loi de HESS.

$$\Delta S^{\circ}_{T} = (cS^{\circ}_{T_{c}} + dS^{\circ}_{T_{D}}) - (aS^{\circ}_{T_{A}} + bS^{\circ}_{T_{B}})$$

$$\Rightarrow \Delta S^{\circ}_{T} = \Sigma(nS^{\circ}_{T}) - \Sigma(nS^{\circ}_{T})$$
Produits réactifs.

Exemple:

Sachant que

$$S^{\circ}_{Hcl} = 186,43. k^{-1} mol^{-1},$$
 $S^{\circ}_{H_2} = 130,16J. k^{-1} mol^{-1} et$
 $S^{\circ}_{Cl_2} = 222,376J. k^{-1}. mol^{-1},$

calculer ΔS°_{298k} de la réaction de formation de HCl

$$\frac{1}{2}H_{2(g)} + \frac{1}{2}Cl_{2(g)} \longrightarrow HCl_{(g)}$$

$$\Delta S^{\circ} = S^{\circ}_{HCl} - \left(\frac{1}{2}S^{\circ}_{H_2} + \frac{1}{2}S^{\circ}_{Cl_2}\right)$$

$$= 186,43 - \frac{1}{2} (130,16 + 222,376)$$

$$\Delta S^{\circ}_{298} = 10,3J.K^{-1}mol^{-1}$$

 $\Delta S^{\circ}_{298} = 10,3J.K^{-1}mol^{-1}$ Remarque: $\Delta S^{\circ}_{f(HCl)} \neq S^{\circ}_{HCl}$

√ Variation de ΔS avec T

Connaissant ΔS_{T_0} à la température T^0 , on peut calculer la température $T \neq T_0$ par la relation de KIRCHOFF.

 \square Si dans $[T_0, T]$ il n'intervient aucun changement d'état, on a :

$$\Delta S_T = \Delta S^{\circ}_{T_0} + \int_{T_0}^{T} \frac{1}{T} (\Delta n C_p) dT \quad \text{avec}$$

$$\Delta nC_P = \sum nC_P (produits) - \sum nC_P (réactifs)$$

✓ Par la méthode de des additions et des cycles.

(Même démarche que dans le cas du 1^{er} principe)

• Dans $[T_{0,}T]$, il y a un (ou des) changements d'états. Dans ce cas reconstruire le cycle.

4. Entropie et critère d'évolution.

□Pour un système isolé qui subit une transformation, il ne se produit aucun échange avec le milieu extérieur.

4. Entropie et critère d'évolution. (suite)

- Si la transformation est réversible, $Q_{rev} = 0$ et on aurait alors $\frac{Qrev}{T} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$.
- ·Si la transformation est irréversible ou

spontanée
$$Q_{irr} = 0$$
 Or $Q_{irrev} < Q_{rev} \implies \frac{Q_{irrev}}{T} <$

$$\frac{Q_{rev}}{T} \Longrightarrow 0 = \frac{Qirr}{T} < \frac{Qrev}{T} = \Delta S. \implies \Delta S > 0$$

4. Entropie et critère d'évolution. (suite)

- ☐ Pour un système isolé tel que l'univers, l'entropie reste constant pour les transformations réversible; elle augmente pour un processus irréversible ou spontané.
- \Box Le processus pour lesquels $\Delta S < 0$ sont interdits.

NB: L'entropie de l'univers ne peut jamais décroitre.

5. Autres fonctions.

□Afin de trouver un critère propre au système c'est-à-dire à ses variables d'état, on définit en fonction du couple de variables (P,T) ou (V,T) deux fonctions d'état :

5. Autres fo nctions. (suite)

- •Pour (V,T) on définit la fonction énergie libre F tel que F=U-TS
- •Pour (P ,T) on définit la fonction enthalpie libre G tel que G=H-TS.

5. Autres fonctions. (suite)

•On a :
$$dF = dU - d(TS)$$

$$= dU - TdS - SdT$$

$$= \delta W + \delta Q - TdS - SdT$$

$$= -PdV + TdS - TdS - SdT$$

$$\implies dF = -PdV - SdT$$

5. Autres fonctions. (suite)

•
$$dG = dH - d(TS)$$

$$= dU + d(PV) - SdT - TdS$$

$$= -PdV + TdS + PdV + VdP - SdT - TdS$$

$$\Rightarrow dG = VdP - SdT$$

5. Autres fonctions. (suite)

Remarque: Pour une transformation finie à T=cte,

on aurait:

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta F = \Delta U - T \Delta S$$

$$\Delta G - \Delta F = \Delta H - \Delta U$$

$$\Delta G - \Delta F = \Delta H - \Delta U = RT\Delta n$$

 $\square G$ et F étant des fonctions d'état, $\oint dG = 0$ et $\oint dF = 0$.

6. Enthalpie libre et critère d'évolution

- □Selon le 2^e principe les transformations permis sont t.q. :
- ✓Si la transformation est réversible, on a :

$$dS = \frac{\delta Qrev}{T}$$

✓ Si la transformation est irréversible, on a : $\frac{\delta Qirrev}{\delta S}$

6. Enthalpie libre et critère d'évolution (suite)

***réversible** ♦irréversible $\delta Qirrev < TdS$ $\Rightarrow \delta Qrev = TdS$ et $\delta Qirrev - TdS < 0$ $\Rightarrow \delta Qrev - TdS = 0$ et □Ainsi à P et T ctes, on a : dQp - TdS = 0dQP - TdS < 0et dH - TdS = 0dH - TdS < 0Equilibre dG = 0 $dG < 0 \longrightarrow processus spontanée$

6. Enthalpie libre et critère d'évolution (suite)

□Pour une transformation finie

$$\bullet \Delta H - T \Delta S = 0$$

et

$$\Delta H - T\Delta S < 0$$

•
$$\Longrightarrow \Delta G = 0$$

$$\Delta G < 0$$

•
$$\Longrightarrow \Delta F = 0$$

$$\Delta F < 0$$

7. Calcul de ΔG d'une réaction

 \square Il existe les valeurs de $\triangle G_f$ dans les tables.

$$\Delta G^{\circ}T = \Sigma(n\Delta Gf) - \Sigma(n\Delta Gf)$$
Logarithm Produits réactifs
H

Loi de HESS

On peut utiliser la méthode des additions et des cycles.

$$\Delta G^{\circ}_{T} = \Delta H^{\circ}_{T} - T \Delta S^{\circ}_{T}$$

□Les états i et f des transformations ne sont pas toujours des états standards donc P n'est pas toujours égale 10⁵ Pa d'autant plus qu'elle peut varier au cours de la transformation.

□En générale, P est supposée sans influence sur les états solide et liquide mais ce n'est plus le cas pour les gaz.

Exemple: soit un mol de gaz parfait qui subit une transformation réversible isotherme entre

$$i\begin{cases} Pi \\ Vi \\ Ti \end{cases}$$
 et $\begin{cases} Pf \\ Vf \text{ avec } Ti = Tf \\ Tf \end{cases}$

PV = RT

$$dG = VdP - SdT$$
 $car T = cte \implies dG = VdP$

$$\Rightarrow dG = RT \frac{dP}{P} \Rightarrow \int_{Gi}^{Gf} dG = \int_{P_i}^{Pf} RT \frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow Gf - Gi = RT \ln \frac{Pf}{Pi}$$

$$\Rightarrow Gf = Gi + RT \ln \frac{Pf}{Pi}$$

$$\Longrightarrow \qquad G_T^{Pf} = G_T^{Pi} + RT \ln \frac{Pf}{Pi}$$

$$Pi = Po = 10^5 atm \implies G_T^P = G_T^{Po} + RT ln \frac{P}{Po}$$

$$Pf = P$$

Si P est exprimée en atm et Po ≈ 1atm

$$G_T^P = G_T^{Po} + RT \ln P$$

- * Pour une mole de gaz parfait, on a: $G_T^P = G_T^{Po} + RT \ln P$ $G_T^P = G_T^{Po} + RT \ln \frac{P}{PO}$
- * Pour un mélange de $aA_{(g)} + bB_{(g)}$, on a :

$$G_T^P = \left[a(G_{TA}^{P0}) + a(RT * ln \frac{P_A}{P_0}) \right] + \left[b G_{TB}^{P0} + b(RT ln \frac{P_B}{P_0}) \right]$$

P_A et P_B sont les pressions partielles de A et
 B dans le mélange

$$\Rightarrow G_T^P = \left[\left(a G_{TA}^{Po} + b G_{TB}^{Po} \right) + RT \ln \left(\frac{P_A}{Po} \right)^a . \left(\frac{P_B}{Po} \right)^b \right]$$

On pose $\overline{G_{TA}} = \mu A = potentiel chimique$

$$\frac{P_A}{P_0} = ai = activité$$

Exercice d'app:

Calculer l'enthalpie libre standard (ΔG°) à 25°C des réactions suivantes :

$$CH_3COOCH_3 + H_2O$$

	$\Delta G^{\circ}(kJ)$
CH ₃ COOH	-392,92
CH ₃ OH	-167,2
CH ₃ COOCH ₃	-317,68
H_2O	-238,26

2)

$$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$$

Données :
$$s^{\circ}_{298}$$
 (NO, g) = 50,34 cal.mol⁻¹.K⁻¹ ; s°_{298} (N₂, g) = 45,77 cal.mol⁻¹.K⁻¹ ; s°_{298} (O₂, g) = 49,00 cal.mol⁻¹.K⁻¹ ; $\Delta H_f^{\circ}_{,298}$ (NO, g) = 21,6 kcal/mol

CHAPITRE V: EQUILIBRES CHIMIQUES

I. Introduction

 \square A l'état spontanée, $\triangle G < 0$. Il s'agit d'une évolution vers un état d'équilibre accompagné d'une décroissance de l'enthalpie libre ($\Delta G =$ Gf - Gi < 0). L'état d'équilibre sera atteint lorsque G présentera un minimum c'est- àdire dG=0. Pour une réaction chimique, l'équilibre sera atteint lorsque $\Delta G = 0$.

I. Introduction (suite)

$$\checkmark \Delta G < 0$$
, on a: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

 $\checkmark \Delta G = 0$, on aura un équilibre :

$$aA + bB \iff cC + dD$$

L'équilibre chimique est un état final particulier d'une évolution ou il y a coexistence de tous les constituants participant à la réaction.

I. Introduction (suite)

- □Il existe plusieurs types d'équilibres :
- → Les équilibres dits homogènes : tous les constituants sont dans la même phase (gazeuse, liquide, solide).

Exemple:
$$\left[H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftarrows 2HCl_{(g)}\right]$$

→ Les équilibres hétérogènes : il y a plusieurs phases dans la réaction.

Exemple:
$$\left[CaCO_{3(s)} \rightleftarrows CaO_{(s)} + CO_{2(g)} \right]$$

I. Introduction (suite)

Considérons la transformation :

$$aA_{(g)} + bB_{(g)} \longrightarrow cC_{(g)} + dD_{(g)}$$

$$\Delta G = Gf - Gi$$

$$Gf = (cG_{T_{C}}^{0} + dG_{T_{D}}^{0}) + RT \ln P_{C}^{c} P_{D}^{d}$$

$$Gi = (aG_{T_{A}}^{0} + bG_{T_{B}}^{0}) + RT \ln P_{A}^{a} P_{B}^{b}$$

$$\Delta G_{T} = \Delta G_{T}^{0} + RT \ln \frac{P_{C}^{c} P_{D}^{d}}{P_{A}^{a} P_{B}^{b}}$$

$$\Delta G_T < 0 \implies réaction spontanée.$$

II. Condition d'équilibre

$$\Delta G_{T} = 0 \implies \Delta G^{\circ}_{T} + RT \ln \frac{P_{C}{}^{c}P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a}P_{B}{}^{b}} = 0$$

$$\implies \Delta G^{\circ}_{T} = -RT \ln \frac{P_{C}{}^{c}P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a}P_{B}{}^{b}}$$

$$\implies \ln \frac{P_{C}{}^{c}P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a}P_{B}{}^{b}} = -\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT} \implies \frac{P_{C}{}^{c}P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a}P_{B}{}^{b}} = exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}\right)$$

$$T = cte, exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}\right) = K. On \ pose:$$

$$K_{P} = \frac{P_{C}{}^{c}P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a}P_{B}{}^{b}} = \exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}\right)$$

Kp est appelé constante d'équilibre à pression partielle.

C'est la loi d'action des masses relative aux partielles ou loi de GUILDBERG et WAAGE

□On peut exprimer Kp en fonction des concentrations.

$$PiV = niRT$$
 $par\ exemple$ $P_AV = aRT$

$$Pi = \frac{ni}{v}RT$$

$$P_A = [A]RT.$$

$$= [i]RT$$

$$K_{P} = \frac{P_{C}{}^{c} P_{D}{}^{d}}{P_{A}{}^{a} P_{B}{}^{b}} = \frac{[C]^{c} [D]^{d}}{[A]^{a} [B]^{b}} \cdot \frac{(RT)^{c+d}}{(RT)^{a+b}}$$

$$= Kc(RT)^{(c+d)-(a+b)}$$

$$\Longrightarrow K_P = K_C(RT)^{\Delta n}$$

 \Box On peut exprimer Kp en fonction de la fraction molaire χ .

$$\begin{array}{ll} P_{i}V = NiRT & (1) \\ \Sigma P_{i}V = \Sigma n_{i}RT & (2) \end{array} \} & \frac{1}{2} \Longrightarrow \frac{P_{i}}{\Sigma Pi} = \frac{n_{i}}{\Sigma ni} \\ \Sigma P_{i} = Pt \; ; \quad P_{t} = (P_{A} + P_{B} + P_{C} + P_{D}) = \ pression \ totale \\ \frac{n_{i}}{\Sigma ni} = \chi, fraction \ molaire. \end{array}$$

$$\frac{P_i}{P_t} = \chi_i \implies Pi = \chi_i P_t.$$

$$Exemple: PA = \chi_A.Pt.$$

$$\Longrightarrow Kp = \frac{\chi_c^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b} P_t^{\Delta n} \Longrightarrow Kp = K_x \cdot P_t^{\Delta n}$$

PEn fonction du nombre de moles.

$$P_i V = niRT \implies Pi = ni\frac{RT}{V}$$

$$P_{i}V = niRT \implies Pi = ni\frac{RT}{V}$$

$$Kp = \frac{P_{C}^{c}P_{D}^{d}}{P_{A}^{a}P_{B}^{b}} = \frac{n_{C}^{c}n_{D}^{d}}{n_{A}^{a}n_{B}^{b}} = \left(\frac{RT}{V}\right)^{\Delta n}$$

$$\Longrightarrow Kp = K_N \cdot \left(\frac{RT}{V}\right)^{\Delta n}$$

Remarque : $\Delta n = 0$, on aura $K_P = K_C = K_\chi = K_N = K$

III. Exemples de calculs

Exemple 1

On considère la réaction $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$

- I. On suppose qu'a l'équilibre, x moles de N_2 ont réagi.
- Déterminons K_P , χ_{N_2} et χ_{H_2} (par exemple)
- II. On suppose qu'on a introduit **a** mole de N_2 , **b** mole de H_2 . On considère que **y** mole de H_2 ont réagi. Reprendre les questions précédentes.

<u>Réponses</u>

I.

A l'équilibre :
$$\mathbf{a}$$
- \mathbf{x} \mathbf{b} - $\mathbf{3x}$ $\mathbf{0}$ + $\mathbf{2x}$
$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)} \qquad \mathbf{\Delta G} = \mathbf{0}$$

On pose $\alpha_{N_2} = \frac{x}{a} \Longrightarrow x = \alpha_{N_2}$. a, α = coefficient de dissociation ou dégrée d'avancement de la réaction. A l'équilibre, on a :

$$N_2$$
 + $3H_2 \longrightarrow 2NH_3$
 $a - a\alpha_{N_2}$ $b - 3a\alpha_{N_2}$ $0 + 2a\alpha_{N_2}$

$$Kp = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} \cdot P_{H_2}^3}$$

A l'équilibre,
$$nt = n_{N_2} + n_{H_2} + n_{NH_3}$$

$$= a - x + b - 3x + 2x$$

$$= a + b - 2x$$

$$\chi_{N_2} = \frac{a - x}{a + b - 2x}, \qquad \chi_{H_2} = \frac{b - 3x}{a + b - 2x}$$

$$K_P = K_\chi \cdot P_t^{\Delta n} \implies K_P = \frac{\chi_{NH_3}^2}{\chi_{N_2} \cdot \chi_{H_2}^3} \cdot P_t^{\Delta n}$$
Remarque: $\alpha_{N_2} < 1$ et $\alpha_{N_2} > 0$.

II. A faire par les étudiants

Exemples 2

A 300k, on mélange dans une enceinte de 20litres,

5 mol de A + 6 mol de B + 1 mol de C + 2 mol de D tous des G. P

On réalise l'équilibre suivant :

$$2A_{(g)} + 4B_{(g)} \xrightarrow{\longleftarrow} 3C_{(g)} + D_{(g)}$$

Calculer n_A , n_B , n_C à l'équilibre et en déduire la pression totale P_t du mélange sachant qu'à l'équilibre, il reste 3 moles de D.

Réponses

$$2A + 4B \leftarrow 3C + D$$
 mol de A qui réagit

A téq
$$5-x$$
 $6-2x$ $1+\frac{3}{2}x$ $2+\frac{x}{2}$

A l'équilibre, il reste 3 moles de $D \Rightarrow 2 + \frac{x}{2} = 3 \Rightarrow x=2$

Ainsi

$$n_A = 5 - 2 = 3mol;$$

 $n_B = 6 - 4 = 2mol;$
 $n_C = 1 + 3 = 4mol.$

$$n_A$$
=3mol; n_B =2mol

$$n_C$$
=4mol; n_D = 3mol

Pour le mélange,

$$P_t V = n_t RT a vec n_t = n_A + n_B + n_C + n_D = 12 mol.$$

$$P_t = \frac{n_{tRT}}{V} = \frac{12 \times 0,08 \times 300}{20}$$

$$P_t = 14,76 \text{ atm}$$

IV. Variation de Kp avec T : loi de VANT'HOFF

$$Kp = \exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}\right) \qquad \Rightarrow lnKp = -\frac{\Delta G^{\circ}_{T}}{RT}$$
 $or \Delta G^{\circ} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ} \qquad \Rightarrow -\frac{\Delta G^{\circ}}{RT} = -\frac{\Delta H^{\circ}}{RT} + \frac{\Delta S^{\circ}}{R}$

$$\implies lnKp = -\frac{\Delta H^{\circ}}{RT} + \frac{\Delta S^{\circ}}{R}$$

IV. Variation de Kp avec T : loi de VANT'HOFF (suite)

En dérivant cette relation par rapport à T, on aura:

•
$$\frac{dlnKp}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^{2}}$$
 C'est la loi de VANT'HOFF

Et $lnKp = -\frac{\Delta H^{\circ}}{RT} + \frac{\Delta S^{\circ}}{R}$ est la relation intégrée de vant'hoff.

La représentation de $lnKp = f(\frac{1}{\tau})$ est une droite dont la pente est $a=-\frac{\Delta H^{\circ}}{R}$ et l'ordonnée à l'origine est $b=\frac{\Delta S^{\circ}}{R}$

Dire qu'un système est en équilibre, c'est-àdire qu'il est capable de s'opposer à toute perturbation causée par la modification d'un des facteurs d'équilibre (T,P, composition chimique, etc.)

1.Loi de LECHATELIER

Toute perturbation qui a pour effet de modifier une des variables intensives d'un système en équilibre entraine un déplacement de l'équilibre dans le sens qui tend à s'opposer aux effets de cette perturbation.

2. Déplacement avec variation de T

$$Aa + Bb \xrightarrow{\longrightarrow} Cc + Dd$$

$$= 0 \implies réaction athermique$$

$$> 0 \implies réaction endothermique$$

$$< 0 \implies réaction exothermique$$

- ✓ Qualitativement,
- Si $T \nearrow$, il y a apport de chaleur. L'équilibre se déplace dans le sens qui consomme la chaleur, c'est-à-dire dans le sens endothermique ($\Delta H^{\circ} > 0$).
- Si T \searrow , il y a diminution de chaleur et l'équilibre se déplace dans le sens de exothermique (ΔH° <0) c'est-à-dire qui cède la chaleur.

- ✓ Quantitativement, $\frac{dlnKp}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^{2}} \text{ est la dérivé de } \frac{lnKp}{dT}.$ $\frac{\Delta H^{\circ}}{RT^{2}} \text{ est du signe de } \Delta H^{\circ} (T^{2} > 0, R > 0).$
- Si Δ H°=0 (réaction athermique), $\frac{\Delta H^{\circ}}{RT^2} = 0 \implies lnKp = cte$ et T est sans influence
- ■Si ΔH°>0(réaction endothermique) $\frac{dlnKp}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}}{RT^{2}} > 0$ ⇒ lnKp est une fonction croissante de T. $SiT \nearrow$ $, lnKp \nearrow et siT \searrow , lnKp \searrow ⇒ Kp \nearrow ou Kp \searrow$

Or
$$Kp = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$

$$c - \grave{a} - d \begin{cases} Si \ T \nearrow, l'\acute{e}q \ se \ d\acute{e}place \ de \ gauche \ \grave{a} \ droite \end{cases}$$

$$Si \ T \searrow, l'\acute{e}q \ se \ d\acute{e}place \ de \ droite \ \grave{a} \ gauche \end{cases}$$

■ Si
$$\Delta H^{\circ} < 0$$
, $\frac{d \ln K p}{d T} = \frac{\Delta H^{\circ}}{R T^2} < 0 \implies \ln K p$ est décroissante

C'est-à-dire si
$$T \nearrow$$
, $lnKp \searrow \implies Kp \nearrow$

$$T \searrow$$
, $lnKp \nearrow \implies Kp \nearrow$

3. Déplacement de l'équilibre avec la pression totale.

$$K\chi = K_p P_t^{-\Delta n} \implies lnK_\chi = lnK_P + lnP_t^{-\Delta n}$$

$$\frac{dlnK\chi}{dP_t} = \frac{dlnKp}{dP_t} + \frac{dlnP_t^{-\Delta n}}{dP_t} \Longrightarrow \qquad \frac{dlnK\chi}{dP_t} = -\frac{\Delta n}{P_t}$$

On remarque
$$K\chi = f(P_t)$$
, $\frac{dlnK\chi}{dP_t} = -\frac{\Delta n}{P_t} \Longrightarrow$:

- Si $\Delta n = 0$, $lnK\chi = cte$ et P_t est sans influence sur le déplacement
- Si $\Delta n > 0$, $\frac{dlnKx}{dP_t} = -\frac{\Delta n}{P_t} < 0$

$$Kx = \frac{\chi_C^c \chi_D^d}{\chi_A^a \chi_B^b} \left| \begin{array}{c} P_t \nearrow, lnK\chi \nearrow, K\chi \nearrow & et \ l' \'eq \ de \ G \longrightarrow D \\ P_t \searrow, lnK\chi \searrow, K\chi \searrow & et \ l' \'eq \ de \ D \longrightarrow G \end{array} \right|$$

4. Déplacement de l'équilibre avec la variation de la composition chimique

□La modification de la composition chimique peut se faire de plusieurs manières et peut impliquer des constituants participant à la réaction chimique ou non.

*Modification à P et T constantes

 \rightarrow Pour $\Delta n = 0$, l'ajout d'un constituant participant à la réaction provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens de la disparition du constituant ajouté.

- \rightarrow Pour $\Delta n = 0$, l'ajout d'un constituant inerte (gaz rare par exemple) T et P cte est sans influence sur l'équilibre.
- \rightarrow Pour $\Delta n \neq 0$, l'ajout d'un constituant inerte à T et P cte déplace l'équilibre dans le sens de l'augmentation du nombre de moles du gaz.

Exemple: soit l'équilibre

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \xrightarrow{\longrightarrow} 2NH_{3(g)}$$

$$\Delta n = 2 - (1+3) = -2. \qquad \Longrightarrow \Delta n \neq 0.$$

L'ajout d'argon (gaz rare) déplace l'équilibre de la droite vers la gauche (2mols→ 4mols)

*Modification à V et T constants

- → L'ajout d'un constituant participant à la réaction chimique entraine un déplacement de l'équilibre dans le sens de la disparition du constituant ajouté.
- → L'ajout d'un constituant inerte à V et T ctes est sans influence sur l'équilibre chimique.

□On considère un corps A qui subit un changement d'état, qui peut être la fusion, la vaporisation, la sublimation, etc ...,i,e

$$A_{\varphi_1} \xrightarrow{} A_{\varphi_2}.$$

D'une façon générale, quand deux phases a et b d'une mole d'un corps pur coexistent en équilibre, on a :

$$X_a \xrightarrow{} X_b \Longrightarrow Ga = Gb \ ou \ \mu_a = \mu_b.$$

Après perturbation, au nouvel équilibre, on a :

$$G_a + dGa = Gb + dG_b \Longrightarrow dGa = dGb$$
.

$$Or\ dG = VdP - SdT \Longrightarrow VadP - S_adT = V_bdP - S_bdT$$

$$\implies (Sb - Sa)dT = (Vb - Va)dp$$

$$\Delta S \ dT = \Delta V dP \qquad \Longrightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

 \square Par ailleurs $\Delta S = Sb - Sa = \frac{\Delta H_{a \to b}}{T_{a \to b}}$. ainsi pour le changement d'effet, on a:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{a \to b}}{T_{a \to b} \Delta V} \implies \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H}{T \Delta V}$$
 C'est la relation de CLAPEYRON.

Remarque: Si le changement d'état fait intervenir une phase gazeuse, on admettra toujours que

$$V_{gaz} >> V_{liquide}$$
 et $V_{gaz} >> V_{solide}$.

$$\Rightarrow \Delta V = Vb - Va \approx Vgaz.$$

 \Box Le gaz étant supposé parfait, on a : $PV_{gaz} = RT$

$$\Rightarrow V_{gaz} = \frac{RT}{P} \Rightarrow \frac{dP}{P} = \frac{\Delta H}{T\Delta V} = \frac{\Delta H}{T.V_{gaz}} = \frac{\Delta H}{T\frac{RT}{P}} = \frac{\Delta H.P}{RT^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H.P}{RT^2} \Rightarrow \frac{dP}{P} = \frac{\Delta H}{RT^2} dT \Rightarrow dlnP = \frac{\Delta H}{RT^2} dT$$

$$\Rightarrow \frac{dlnP}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2}$$

□Ainsi pour tout changement d'état faisant intervenir une phase gazeuse, la relation de CLAPEYRON est égale à celle de VANT'HOFF.

• Exemple cas de l'eau.