```
所需jar: jedis-2.1.0.jar和commons-pool-1.5.4.jar
Jedis操作步骤如下:
1->获取Jedis实例需要从JedisPool中获取;
2->用完Jedis实例需要返还给JedisPool;
3->如果Jedis在使用过程中出错、则也需要还给JedisPool;
代码如下:
package com.ljq.utils;
import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisPool;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
/**
* Redis操作接口
* @author 林计钦
* @version 1.0 2013-6-14 上午08:54:14
*/
public class RedisAPI {
private static JedisPool pool = null;
/**
* 构建redis连接池
*
* @param ip
* @param port
* @return JedisPool
*/
public static JedisPool getPool() {
if (pool == null) {
JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
//控制一个pool可分配多少个jedis实例,通过pool.getResource()来获
取;
//如果赋值为-1,则表示不限制;如果pool已经分配了maxActive个jedis
实例,则此时pool的状态为exhausted(耗尽)。
config.setMaxActive(500);
//控制一个pool最多有多少个状态为idle(空闲的)的jedis实例。
config.setMaxIdle(5);
//表示当borrow(引入)一个jedis实例时,最大的等待时间,如果超过等待
时间,则直接抛出JedisConnectionException;
config.setMaxWait(1000 * 100);
```

```
//在borrow一个jedis实例时,是否提前进行validate操作;如果为
true,则得到的jedis实例均是可用的;
config.setTestOnBorrow(true);
pool = new JedisPool(config, "192.168.2.191", 8888);
}
return pool;
}
/**
* 返还到连接池
*
* @param pool
* @param redis
*/
public static void returnResource(JedisPool pool, Jedis redis) {
if (redis != null) {
pool.returnResource(redis);
}
}
/**
* 获取数据
*
* @param key
* @return
*/
public static String get(String key) {
String value = null;
JedisPool pool = null;
Jedis jedis = null;
try {
pool = getPool();
jedis = pool.getResource();
value = jedis.get(key);
} catch (Exception e) {
//释放redis对象
pool.returnBrokenResource(jedis);
e.printStackTrace();
} finally {
//返还到连接池
returnResource(pool, jedis);
}
return value;
```

}

## 代码说明:

a、获取jedis实例时,实际上可能有两类错误。

一类是pool.getReource(), 得不到可用的jedis实例;

另一类是jedis.set/get时出错也会抛出异常;

为了实现区分,所以根据instance是否为null来实现,如果为空就证明instance根本就没初始化,也就不用return给pool;如果instance不为null,则证明是需要返还给pool的;

b、在instance出错时,必须调用returnBrokenResource返还给pool,否则下次通过 getResource得到的instance的缓冲区可能还存在数据,出现问题!

\_\_\_\_\_

JedisPool的配置参数很大程度上依赖于实际应用需求、软硬件能力。以前没用过commons-pool,所以这次花了一整天专门看这些参数的含义。。。JedisPool的配置参数大部分是由JedisPoolConfig的对应项来赋值的。

maxActive: 控制一个pool可分配多少个jedis实例,通过pool.getResource()来获取;如果赋值为-1,则表示不限制;如果pool已经分配了maxActive个jedis实例,则此时pool的状态为exhausted。

maxIdle:控制一个pool最多有多少个状态为idle(空闲)的jedis实例;

whenExhaustedAction:表示当pool中的jedis实例都被allocated完时,pool要采取的操作;默认有三种。

WHEN\_EXHAUSTED\_FAIL --> 表示无jedis实例时,直接抛出

NoSuchElementException;

WHEN\_EXHAUSTED\_BLOCK --> 则表示阻塞住,或者达到maxWait时抛出 JedisConnectionException;

WHEN\_EXHAUSTED\_GROW --> 则表示新建一个jedis实例,也就说设置的maxActive无用;

maxWait: 表示当borrow一个jedis实例时,最大的等待时间,如果超过等待时间,则直接抛出JedisConnectionException;

testOnBorrow: 在borrow一个jedis实例时,是否提前进行alidate操作;如果为true,则得到的jedis实例均是可用的;

testOnReturn: 在return给pool时,是否提前进行validate操作;

testWhileIdle:如果为true,表示有一个idle object evitor线程对idle object进行扫描,如果validate失败,此object会被从pool中drop掉;这一项只有在

timeBetweenEvictionRunsMillis大于0时才有意义;

timeBetweenEvictionRunsMillis: 表示idle object evitor两次扫描之间要sleep的毫秒数;

numTestsPerEvictionRun:表示idle object evitor每次扫描的最多的对象数;

minEvictableIdleTimeMillis:表示一个对象至少停留在idle状态的最短时间,然后才能被idle object evitor扫描并驱逐;这一项只有在timeBetweenEvictionRunsMillis大于0时才有意义;

softMinEvictableIdleTimeMillis: 在minEvictableIdleTimeMillis基础上,加入了至

少minIdle个对象已经在pool里面了。如果为-1,evicted不会根据idle time驱逐任何对象。如果minEvictableIdleTimeMillis>0,则此项设置无意义,且只有在timeBetweenEvictionRunsMillis大于0时才有意义;

lifo: borrowObject返回对象时,是采用DEFAULT\_LIFO (last in first out, 即类似 cache的最频繁使用队列) ,如果为False,则表示FIFO队列;

其中JedisPoolConfig对一些参数的默认设置如下:

testWhileIdle=true minEvictableIdleTimeMills=60000 timeBetweenEvictionRunsMillis=30000 numTestsPerEvictionRun=-1