Lab7 地址空间的扩展


1. 阅读 .../prog/protest.cc,深入理解 Nachos 创建应用程序进程的详细过程 地址空间映射

观察 .../test/Makefile 文件可知, Nachos 利用了交叉编译器提供的 gcc、as、ld 工具用于编译。

```
CC = $(GCCDIR)gcc
AS = $(GCCDIR)as
LD = $(GCCDIR)ld
```

```
coff2noff = ../bin/$(real_bin_dir)/coff2noff
coff2flat = ../bin/$(real_bin_dir)/coff2flat
```

编译的目标文件是 .noff 文件和 .flat 文件,编译过程是先通过 .c 文件编译出 .o 文件,再通过 .o 文件编译出 .coff 文件,再通过 .coff 文件编译出 .noff 文件与 .flat 文件。



整个执行过程的流程图请访问链接查看: (图中黑色线段部分)

https://bucket011.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/lab6-8.tiff?AccessKeyId=EPMCKIK9NRITQHB3EEVR&Expires=1682926038&Signature=S192G8/tf6%2B3OQMTHr3v%2BFihlTw%3D

其中.noff文件头结构如下所示:

```
#define NOFFMAGIC
                 0xbadfad
                            // Nachos 文件的魔数
typedef struct segment {
 int virtualAddr;
                          // 段在虚拟地址空间中的位置
                           // 段在文件中的位置
 int inFileAddr;
 int size;
                           // 段大小
} Segment;
typedef struct noffHeader {
                           // noff 文件的魔数
  int noffMagic;
  Segment code;
                           // 可执行代码段
  Segment initData;
                           // 己初始化数据段
  Segment uninitData;
                           // 未初始化数据段,文件使用之前此数据段应为空
} NoffHeader;
```

我们可以继续观察 Addrspace 类的构造函数,观察 Nachos 是如何创建一个地址空间用于运行用户程序,以及如何打开 noff 文件进行文件空间计算:

```
class AddrSpace {
```

```
private:
   TranslationEntry *pageTable; // 线性页表(虚拟页-物理页)
                                // 应用程序页数
   unsigned int numPages;
};
AddrSpace::AddrSpace(OpenFile *executable) {
   // 可执行文件中包含了目标代码文件
   NoffHeader noffH;
                                // noff文件头
   unsigned int i, size;
   executable->ReadAt((char *)&noffH, sizeof(noffH), 0); // 读出noff文件
   if ((noffH.noffMagic != NOFFMAGIC) && (WordToHost(noffH.noffMagic) ==
NOFFMAGIC))
                                 // 检查noff文件是否正确
       SwapHeader(&noffH);
   ASSERT(noffH.noffMagic == NOFFMAGIC);
   // 确定地址空间大小, 其中还包括了用户栈大小
   size = noffH.code.size + noffH.initData.size + noffH.uninitData.size +
UserStackSize;
   numPages = divRoundUp(size, PageSize); // 确定页数
   size = numPages * PageSize;
                                      // 计算真实占用大小
   ASSERT(numPages <= NumPhysPages); // 确认运行文件大小可以运行
   // 第一步, 创建页表, 并对每一页赋初值
   pageTable = new TranslationEntry[numPages];
   for (i = 0; i < numPages; i++) {
     pageTable[i].virtualPage = i;
                                      // 虚拟页
     pageTable[i].physicalPage = i;
                                     // 虚拟页与物理页一一对应
     pageTable[i].valid = TRUE;
     pageTable[i].use = FALSE;
     pageTable[i].dirty = FALSE;
     pageTable[i].readOnly = FALSE;
                                      // 只读选项
   }
   // 第二步, 初始化物理内存
   bzero(machine->mainMemory, size);
   // 第三步,将noff文件数据拷贝到物理内存中
   // 拷贝程序段
   if (noffH.code.size > 0) {
     executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[noffH.code.virtualAddr]),
       noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr); // ReadAt调用了bcopy函数
   }
   // 拷贝数据段
   if (noffH.initData.size > 0) {
     executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[noffH.initData.virtualAddr]),
       noffH.initData.size, noffH.initData.inFileAddr);
   }
}
```

在 Nachos 中,页表实现了虚页与实页的对应关系,系统根据页表实现存储保护,页面置换算法根据页表信息进行页面置换。我们查看 .../machine/translate.h 文件得到如下页表项结构:

通过上述代码,我们可以发现系统要运行一个应用程序,需要为该程序创建一个用户进程,为程序分配内存空间,将用户程序数据装入所分配的内存空间,并创建相应的页表,建立虚页与实页的映射关系。然后将用户进程映射到一个核心线程。

为了使核心线程能够执行用户进程指令,Nachos 根据用户进程的页表读取用户进程指令,并将用户页表传递给了核心线程的地址变换机构。

用户程序的创建与启动

1. StartProcess 函数

查看 .../threads/main.cc 文件可以发现 Nachos 的参数 -x 调用了 .../userprog/progtest.cc 中的 StartProcess(char *filename); 函数:

具体函数内容如下。由于下述文件中出现了打开文件的操作,因此我们查看

.../userprog/Makefile.local 文件可以发现在用户程序中的宏定义为 FILESYS_STUB,即并非使用实验四、五中的文件系统对 DISK 上的文件进行操作,而是直接对 UNIX 文件进行操作。

```
void StartProcess(char *filename) {
                                                   // 传入文件名
    OpenFile *executable = fileSystem->Open(filename); // 打开文件
    AddrSpace *space;
                                                   // 定义地址空间
    if (executable == NULL) {
      printf("Unable to open file %s\n", filename); // 无法打开文件
    }
    space = new AddrSpace(executable); // 初始化地址空间
    currentThread->space = space; // 将用户进程映射到一个核心线程
    delete executable; // 关闭文件
space->InitRegisters(); // 设置 Machine 的寄存器初值
space->RestoreState(); // 将应用程序页表加载到了Machine中
machine->Run(): // machine->Run()代码中有死循环,
                                 // machine->Run()代码中有死循环,不会返回
    machine->Run();
    ASSERT(FALSE);
}
                               // 用户栈指针
#define StackReg 29
#define PCReg 34
                                 // 当前存储PC值的寄存器
#define NextPCReg 35
                                // 存储下一个PC值的寄存器
```

2. Instruction 类

Instruction 类封装了一条 Nachos 机器指令,具体信息如下:

3. Machine::ReadMem() 函数

继续查看 Machine 类,可以看到将虚拟地址数据读取到实际地址的函数,Machine::ReadMem();,如下所示:

```
// 此函数将虚拟内存addr处的size字节的数据读取到value所指的物理内存中,读取错误则返回
false.
bool Machine::ReadMem(int addr, int size, int *value) { // 虚拟地址、读取字
节数、物理地址
   int data, physicalAddress;
   ExceptionType exception; // 异常类型
   // 进行虚实地址转换
   exception = Translate(addr, &physicalAddress, size, FALSE);
   if (exception != NoException) {
     machine->RaiseException(exception, addr); // 抛出异常, 返回false
     return FALSE;
   }

      switch (size) {
      // 对字节大小进行分类处理

      case 1:
      // 读取一个字节, 放入val

                          // 读取一个字节, 放入value所指地址
       data = machine->mainMemory[physicalAddress];
       *value = data;
       break;
                          // 读取两个字节,即一个short类型
     case 2:
       data = *(unsigned short *) &machine->mainMemory[physicalAddress];
       *value = ShortToHost(data); // 短字转为主机格式
       break;
     case 4:
                          // 读取四个字节,即一个int类型
       data = *(unsigned int *) &machine->mainMemory[physicalAddress];
```

```
*value = WordToHost(data);  // 字转为主机格式
    break;
    default: ASSERT(FALSE);
}
return (TRUE);  // 读取正确
}
```

4. Machine::OneInstruction() 函数

Nachos 将虚拟地址转化为物理地址后,从物理地址取出指令放入 Machine::OneInstruction(Instruction *instr) 函数进行执行,该函数具体代码如下所示:

```
#define PCReg 34
                             // 当前存储PC值的寄存器
#define NextPCReg 35
                             // 存储下一个PC值的寄存器
#define PrevPCReg 36
                             // 存储上一次PC值的寄存器
// 执行一条用户态的指令。如果执行指令过程中有异常或中断发生,则调出异常处理装置,待其处理完
成后再继续运行。
void Machine::OneInstruction(Instruction *instr) {
   int raw, nextLoadReg = 0, nextLoadValue = 0; // nextLoadValue记录延迟的
载入操作,用于之后执行
   // 读取指令数据到raw中
   if (!machine->ReadMem(registers[PCReg], 4, &raw)) return; // 发生异常
   instr->value = raw; // 指令数据赋值
   instr->Decode(); // 指令解码
   int pcAfter = registers[NextPCReg] + 4; // 计算下下个PC指令地址
   int sum, diff, tmp, value;
   unsigned int rs, rt, imm;
   // 59条指令分类执行
   switch (instr->opCode) {
    case: // 59个case
      . . .
    default:
      ASSERT(FALSE);
   }
   // 执行被延迟的载入操作
   DelayedLoad(nextLoadReg, nextLoadValue);
   // 增加程序计数器 (PC)
   registers[PrevPCReg] = registers[PCReg]; // 记录上一个PC值,用于之后调试
   registers[PCReg] = registers[NextPCReg]; // 将下一个PC值赋给NOW_PC寄存器
   registers[NextPCReg] = pcAfter; // 将下下个PC值赋给NEXT_PC寄存器
}
```

5. Machine::Run() 函数

Nachos 中调用了 Machine::Run() 函数循环调用上述 Machine::OneInstruction(Instruction *instr) 函数执行程序指令,具体函数代码如下所示:

2. 阅读理解类 AddrSpace,然后对其进行修改,使 Nachos 能够支持多进程机制,允许 Nachos 同时运行多个用户进程

1. 在类 AddrSpace 中添加完善的 Print() 函数 (在实验六中已给出)

```
void AddrSpace::Print()
{
    printf("page table dump: %d pages in total\n", numPages);
    printf("===========\n");
    printf("\tvirtPage, \tPhysPage\n");
    for (int i=0; i < numPages; i++)
    {
        printf("\t %d, \t\t%d\n", pageTable[i].virtualPage,
        pageTable[i].physicalPage);
     }
    printf("=======\n\n");
}</pre>
```

2. 在类 AddrSpace 中实例化类 BitMap 的一个全局对象,用于管理空闲帧

```
private:
static BitMap *userMap;// 全局位图
```

3. 如果将 SpaceId 直接作为进程号 Pid 是否合适?如果不合适,应该如何为进程分配相应的 Pid?

不合适,应该动态地分配和管理进程Pid,在 AddrSpace 类中添加 spaceId,用于标识一个地址空间;userMap 用于分配物理页表;pidMap 用于分配 spaceId;Print() 用于输出该地址空间的页表。

```
private:
    static BitMap *userMap, *pidMap;// 全局位图
    TranslationEntry *pageTable; // 线性页表
    unsigned int numPages, spaceId; // 页表中的页表项以及地址编号
```

4. 为了实现 Join(pid),考虑如何在该进程相关联的核心线程中保存进程号

将用户线程映射到核心线程的过程中,调用AddrSpace构造函数为其动态管理进程号,AddrSpace 类的具体定义如下:

```
class AddrSpace {
 public:
   AddrSpace(OpenFile *executable); // Create an address space,
                  // initializing it with the program
                   // stored in the file "executable"
                          // De-allocate an address space
   ~AddrSpace();
   void InitRegisters();
                              // Initialize user-level CPU registers,
                   // before jumping to user code
   void SaveState();
                              // Save/restore address space-specific
   void RestoreState();  // info on a context switch
   void Print();
   unsigned int getSpaceId() { return spaceId; }
#ifdef FILESYS
   OpenFile *fileDescriptor[UserProgramNum]; // 文件描述符, 0、1、2分别为
stdin、stdout、stderr
   int getFileDescriptor(OpenFile *openfile);
   OpenFile *getFileId(int fd);
   void releaseFileDescriptor(int fd);
#endif
 private:
   static BitMap *userMap, *pidMap;
   TranslationEntry *pageTable; // Assume linear page table translation
                  // for now!
   unsigned int numPages, spaceId; // Number of pages in the virtual
                  // address space
};
```

其构造函数的具体实现如下:

```
AddrSpace::AddrSpace(OpenFile *executable) {
   ASSERT(pidMap->NumClear() >= 1); // 保证还有线程号可以分配
   spaceId = pidMap->Find() + 100; // 0-99留给内核线程
   // 可执行文件中包含了目标代码文件
                         // noff文件头
   NoffHeader noffH;
   unsigned int i, size;
   executable->ReadAt((char *)&noffH, sizeof(noffH), 0); // 读出noff文件
   if ((noffH.noffMagic != NOFFMAGIC) && (WordToHost(noffH.noffMagic) ==
NOFFMAGIC))
       SwapHeader(&noffH);
                                  // 检查noff文件是否正确
   ASSERT(noffH.noffMagic == NOFFMAGIC);
   // 确定地址空间大小, 其中还包括了用户栈大小
   size = noffH.code.size + noffH.initData.size + noffH.uninitData.size +
UserStackSize;
   numPages = divRoundUp(size, PageSize); // 确定页数
   size = numPages * PageSize;
                                       // 计算真实占用大小
```

```
ASSERT(numPages <= NumPhysPages); // 确认运行文件大小可以运行
   DEBUG('a', "Initializing address space, num pages %d, size %d\n",
numPages, size);
   // 第一步, 创建页表, 并对每一页赋初值
   pageTable = new TranslationEntry[numPages];
   ASSERT(userMap->NumClear() >= numPages); // 确认页面足够分配
   for (i = 0; i < numPages; i++) {
       pageTable[i].virtualPage = i;
                                           // 虚拟页
       pageTable[i].physicalPage = userMap->Find(); // 在位图找空闲页进行分配
       pageTable[i].valid = TRUE;
       pageTable[i].use = FALSE;
       pageTable[i].dirty = FALSE;
       pageTable[i].readOnly = FALSE;
                                          // 只读选项
   }
   // 第二步,将noff文件数据拷贝到物理内存中
   if (noffH.code.size > 0) {
       int pagePos =
pageTable[noffH.code.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize;
       int offSet = noffH.code.virtualAddr % PageSize;
       executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[pagePos+offSet]),
                          noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr); //
ReadAt调用了bcopy函数
   }
   if (noffH.initData.size > 0) {
       int pagePos =
pageTable[noffH.initData.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize;
       int offSet = noffH.initData.virtualAddr % PageSize;
       executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[pagePos+offSet]),
                          noffH.initData.size, noffH.initData.inFileAddr);
   }
#ifdef FILESYS
   for(int i = 3; i < 10; i++) fileDescriptor[i] = NULL;</pre>
   OpenFile *StdinFile = new OpenFile("stdin");
   OpenFile *StdoutFile = new OpenFile("stdout");
   OpenFile *StderrFile = new OpenFile("stderr");
   /* 输出、输入、错误 */
   fileDescriptor[0] = StdinFile;
   fileDescriptor[1] = StdoutFile;
   fileDescriptor[2] = StderrFile;
#endif
}
```

获取地址空间ID的方法如下:

```
OpenFile* AddrSpace::getFileId(int fd) {
    ASSERT((fd >= 0) && (fd < UserProgramNum));
    return fileDescriptor[fd];
}</pre>
```

在将用户线程映射到核心线程的过程中,应该为用户线程记录好分配的地址空间的ID号,具体方法如下:

```
AddrSpace *space = new AddrSpace(executable);

delete executable; // close file

// 创建一个核心线程,将该应用程序映射到该核心线程
char *forkedThreadName = filename;
Thread *thread = new Thread(filename);
thread->Fork(StartProcess, space->getSpaceId());
// 用户线程映射到核心线程
thread->space = space;
DEBUG('q', "filenale = %s, which address space is:\n", filename);
thread->space->Print();
```

5. 根据进程创建时系统为其所做的工作,考虑进程退出时应该做哪些工作

线程退出时,应该将线程状态设置为终止态,然后将其放入终止队列中,以便之后Join系统调用的实现。同时,应该将子线程相关的寄存器清零,然后恢复寄存器上下文,处理完系统调用后,应该步进PC寄存器,然后将父线程加入到调度队列中进行调度。

6. 考虑系统调用 Exec() 与 Exit() 的设计实现方案

Exec()系统调用实现方案:

- 1、修改exception.cc,根据系统调用类型对各系统调用进行处理;
- (1) 从2号寄存器中获取当前的系统调用号(type=machine->ReadRegister(2)), 根据type对系统调用分别处理;
- (2) 获取系统调用参数 (寄存器4、5、6、7,可以携带4个参数)

在Exec(char *filename)的处理代码中:

- (a) 从第4号寄存器中获取Exec()的参数filename在内存中的地址(addr=machine-
- >ReadRegister(4));
- (b) 利用Machine::ReadMem()从该地址读取应用程序文件名filename;
- (c) 打开该应用程序 (OpenFile *executable = fileSystem->Open(filename));
- (d) 为其分配内存空间、创建页表、分配pid(space = new AddrSpace(executable)),至此为应用程序创建了一个进程;
 - 需要修改AddrSpace:: AddrSpace()实现上述功能;同时,需要修改AddrSpace::~AddrSpace(),进程退出时释放pid,为其所分配的帧也应释放(修改空闲帧位示图);
 - 因此需要修改AddrSpace:: AddrSpace()与AddrSpace:: ~AddrSpace();
- (e) 创建一个核心线程,并将该进程与新建的核心线程关联(thread = new

Thread(forkedThreadName), thread->Fork(StartProcess, space->getSpaceID()));

- 。 需要特别指出的是,通过Thread::Fork()创建的线程需要指明该线程要执行的代码(函数)及 函数所需的参数;
- 。 我们可以重载函数StartProcess(int spaceId),作为新建线程执行的代码,并将进程的pid传递给系统,供其它系统调用(如Join())使用;
- 。 当调度到该线程时, 就启动应用程序进程的执行;

2、修改progtest.cc, 重载函数StatProcess(char *filename)

将该函数作为应用程序进程所关联的核心线程的执行代码,当调度到该线程时,Exec(filename)中 filename所对应的应用程序进程随即执行;

3、修改AddrSpace::AddrSpace()及AddrSpace::~AddrSpace()

- 。 为管理空闲帧, 建立一个全局的空闲帧管理位示图;
- 为管理pid (spaceId) , 建立一个全局的pid数组;
- 从内存的第一个空闲帧为Exec(filename)中的filename分配内存空间,创建该进程页表,建立虚实页表的映射关系,分配pid;
- o 在释放应用程序内存空间时,应该清除空闲帧位示图相应的标志,释放pid,释放页表。
- o AddrSpace::AddrSpace()及AddrSpace::~AddrSpace()的代码参考如下:

```
AddrSpace::AddrSpace(OpenFile *executable) {
   ASSERT(pidMap->NumClear() >= 1); // 保证还有线程号可以分配
   spaceId = pidMap->Find() + 100; // 0-99留给内核线程
   // 可执行文件中包含了目标代码文件
                          // noff文件头
   NoffHeader noffH;
   unsigned int i, size;
   executable->ReadAt((char *)&noffH, sizeof(noffH), 0); // 读出noff文
件
   if ((noffH.noffMagic != NOFFMAGIC) && (WordToHost(noffH.noffMagic)
== NOFFMAGIC))
                           // 检查noff文件是否正确
       SwapHeader(&noffH);
   ASSERT(noffH.noffMagic == NOFFMAGIC);
   // 确定地址空间大小, 其中还包括了用户栈大小
   size = noffH.code.size + noffH.initData.size + noffH.uninitData.size
+ UserStackSize;
   numPages = divRoundUp(size, PageSize); // 确定页数
   size = numPages * PageSize;
                                       // 计算真实占用大小
   ASSERT(numPages <= NumPhysPages); // 确认运行文件大小可以运行
   DEBUG('a', "Initializing address space, num pages %d, size %d\n",
numPages, size);
   // 第一步, 创建页表, 并对每一页赋初值
   pageTable = new TranslationEntry[numPages];
   ASSERT(userMap->NumClear() >= numPages); // 确认页面足够分配
   for (i = 0; i < numPages; i++) {
                                    // 虚拟页
       pageTable[i].virtualPage = i;
       pageTable[i].physicalPage = userMap->Find(); // 在位图找空闲页进行
分配
```

```
pageTable[i].valid = TRUE;
        pageTable[i].use = FALSE;
        pageTable[i].dirty = FALSE;
       pageTable[i].readOnly = FALSE; // 只读选项
   }
   // 第二步,将noff文件数据拷贝到物理内存中
   if (noffH.code.size > 0) {
       int pagePos =
pageTable[noffH.code.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize;
       int offSet = noffH.code.virtualAddr % PageSize;
       executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[pagePos+offSet]),
                          noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr); //
ReadAt调用了bcopy函数
   if (noffH.initData.size > 0) {
       int pagePos =
pageTable[noffH.initData.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize;
       int offSet = noffH.initData.virtualAddr % PageSize;
       executable->ReadAt(&(machine->mainMemory[pagePos+offSet]),
                          noffH.initData.size,
noffH.initData.inFileAddr);
   }
#ifdef FILESYS
   for(int i = 3; i < 10; i++) fileDescriptor[i] = NULL;</pre>
   OpenFile *StdinFile = new OpenFile("stdin");
   OpenFile *StdoutFile = new OpenFile("stdout");
   OpenFile *StderrFile = new OpenFile("stderr");
   /* 输出、输入、错误 */
   fileDescriptor[0] = StdinFile;
   fileDescriptor[1] = StdoutFile;
   fileDescriptor[2] = StderrFile;
#endif
}
```

Exit()系统调用实现方案:

- o 系统调用void Exit(int status)的参数status是用户程序的退出状态。系统调用int Join(SpaceId id)需要返回该退出状态status。由于可能在id结束之后,其它程序(如parent)才调用 Join(SpaceId id),因此在id执行Exit(status)退出时需要将id的退出码ststus保存起来,以备 Join()使用。
- o 关于系统调用Exit()的实现,首先从4号寄存器读出退出码,然后释放该进程的内存空间及其其表,释放分配给该进程的实页(帧),释放其pid(参见AddrSpace::~AddrSpace()),调用currentThread->Finish结束该进程对应的线程。
- 。 管理空闲帧的位示图以及pid结构不能释放,因为它们是全局的。
- 。 实现代码形如:

```
case SC_Exit:{
  int ExitStatus=machine->ReadRegister(4);
  machine->WriteRegister(2,ExitStatus);
  currentThread->setExitStatus(ExitStatus);
if (ExitStatus == 99) //parent process exit, delele all terminated threads
```

```
{
   List *terminatedList = scheduler->getTerminatedList();
   scheduler->emptyList(terminatedList);
}
delete currentThread->space;
   currentThread->Finish();
   AdvancePC();
   break;
}
```

。 同时,要借助Thread类实现Join系统调用。