
# KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI DOMAĆA ZADAĆA

## **Routing Information Protocol (RIP)**

a) Protokol RIP je protokol usmjeravanja za razmjenu informacija o dostupnim rutama između uređaja. Koristi tablicu usmjeravanja za spremanje informacija o dostupnim rutama do različitih odredišta. Kad uređaj primi paket koji je namijenjen odredištu za koje nema rute, šalje zahtjev za informacijama o ruti svojim susjedima (broadcast). Susjedi odgovaraju svojim tablicama usmjeravanja, a zahtjevajući uređaj koristi te informacije za ažuriranje vlastite tablice usmjeravanja i prosljeđivanje paketa do sljedećeg preskoka po najboljoj dostupnoj ruti.

Koristi algoritam vektora udaljenosti.



	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
C(i)	10.0.0.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.1.0/24	10.0.0.2	2	10.0.0.2	0	02:41
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.4.1	3	10.0.4.1	0	02:52
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.4.1	2	10.0.4.1	0	02:52
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.5.0/24	10.0.4.1	3	10.0.4.1	0	02:52
C(i)	10.0.6.0/24	0.0.0.0	1	self	0	

Network - mreža u kojoj se nalazi odredišna adresa

Next hop - adresa sljedećeg skoka

Metric - metrika; broj skokova

From - adresa usmjeritelja na temelju kojeg je zaključeno da je to najbliži put

Tag - oznaka

Time - vrijeme

b) U Wiresharku se pojavljuju paketi Request i Response. Vremenski interval je cca 30 sekundi. Paketom Request usmjeritelj javlja da se pridružio mreži te traži od ostalih usmjeritelja da mu pošalju svoje tablice usmjeravanja, a paketom Response odgovora na zahtjev. Transportni protokol koji koristi RIP je UDP.

c) Usmjeritelj 0

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	0.0.0.0	1
Mreža PC2	10.0.4.1	3

### Usmjeritelj 1

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.0.1	2
Mreža PC2	10.0.1.2	3

### Usmjeritelj 2

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.1.1	3
Mreža PC2	10.0.2.2	2

#### Usmjeritelj 3

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.3.2	3
Mreža PC2	0.0.0.0	1

### Usmjeritelj 4

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.4.2	2
Mreža PC2	10.0.3.1	2

### **Open Shortest Path First Protocol (OSPF)**

a) Protokol OSPF je, kao i RIP, protokol usmjeravanja. Temelji se na algoritmu stanja poveznice. Kod protokola RIP svaki usmjeritelj ima svoju tablicu usmjeravanja dok kod OSPF-a svi usmjeritelji imaju istu tablicu usmjeravanja

Pojavljuju se poruke: Hello Packet (otkrivanje i održavanje susjednih odnosa između usmjeritelja), DB Description (opisuje bazu podataka, poruke se izmjenjuju tijekom inicijalne sinkronizacije), LS Request (poruka kojom se zahtijeva stanje poveznice), LS Update (poruka kojom se opisuju ili osvježavaju

stanja poveznice), LS Acknowledge (poruke kojima se potvrđuje osvježeno stanje poveznice)

b) Tablica sadrži: odredišnu adresu, metriku, adresu idućeg skoka i sučelje na koje se šalje paket.

	terO# show ip ospf	route ork routing table =========
	10.0.0.0/24	[10] area: 0.0.0.0
		directly attached to eth0
N.	10.0.1.0/24	[20] area: 0.0.0.0
		via 10.0.0.2, eth0
N	10.0.2.0/24	[30] area: 0.0.0.0
		via 10.0.0.2, eth0
		via 10.0.4.1, eth1
N	10.0.3.0/24	[20] area: 0.0.0.0
		via 10.0.4.1, eth1
N	10.0.4.0/24	[10] area: 0.0.0.0
		directly attached to eth1
N	10.0.5.0/24	[30] area: 0.0.0.0
		via_10.0.4.1, eth1
N	10.0.6.0/24	[10] area: 0.0.0.0
	6000 80	directly attached to eth2
N	127,0.0.1/32	[0] area: 0.0.0.0
		directly attached to loO
	NSPE wout	er routing table =======
R	10.0.1.1	[10] area: 0.0.0.0, ASBR
15	10.0.1.1	via 10,0,0,2, eth0
R	10.0.2.1	[20] area: 0.0.0.0, ASBR

## c) Usmjeritelj 0

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	directly to eth2	10
Mreža PC2	10.0.4.1	30

# Usmjeritelj 1

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.0.1	20
Mreža PC2	10.0.1.2	30

# Usmjeritelj 2

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.1.1	30
Mreža PC2	10.0.2.2	20

### Usmjeritelj 3

Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.3.2	30
Mreža PC2	directly to eth2	10

### Usmjeritelj 4


Odredište	Prvi skok	Metrika
Mreža PC1	10.0.4.2	20
Mreža PC2	10.0.3.1	20


### **Border Gateway Protocol (BGP)**

a) BGP je protokol usmjeravanja putem kojeg komuniciraju usmjeritelji različitih autonomnih sustava. Protokol se temelji na algoritmu vektora staza. Postoje 2 načina rada: unutarnji BGP i vanjski BGP.

Atributi BGP staze se nalaze unutar poruke UPDATE. Atributi su: ORIGIN (definira porijeklo staze), AS path (definira stazu), Next hop (definira IP adresu usmjeritelja na koji prvo treba usmjeriti paket), MED (služi za odabir jednog od više ponuđenih staza prema istomu AS-u), Local preference (određuje politiku usmjeravanja odlaznog prometa), Atomic aggregate (združena staza do odredišta), Aggregator (uključen u poruke koje su nastale združivanjem staza)

b)Pojavljuju se paketi KEEPALIVE. Ti paketi održavaju sjednice između usmjeritelja te se šalju svakih 60 sekundi. BGP koristi TCP protokol. Atributi su smješteni u poruci UPDATE. Atribute postavljam u obliku screenshota wiresharka nakon obavljenog d) zadatka jer mi se u ovom dijelu nikako nije ispisivala poruka UPDATE





ORIGIN: IGP - definira porijeklo staze, put koji se prenosi unutar polja NLRI

AS\_PATH: 65003 65002 65001 - lista AS-ova koje treba proći do odredišta

NEXT\_HOP: 172.16.101.1 - IP adresa usmjeritelja na koji prvo treba usmjeriti paket kako bi došao do odredišta

```
streamer# show ip bgp
BGP table version is 0, local router ID is 10,1,2,8
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath,
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
                    Next Hop
                                       Metric LocPrf Weight Path
   Network
*> 10,1,2,0/24
                    10.1.2.4
                                                             0 65001 i
*> 172.16.100.0/24 0.0.0.0
                                              0
                                                         32768 i
* 172,16,101,0/24 172,16,102,2
                                                           0 65003 65004 i
                    172,16,103,2
                                            0
0
0
                                                            0 65004 i
*> 172.16.102.0/24 0.0.0.0
                                                       32768 i
*> 172.16.103.0/24 0.0.0.0
                                                        32768 i
*> 192,168,100,0 10,1,2,4

* 192,168,200,0 172,16,10
                                                            0 65001 i
                    172,16,103,2
                                                           0 65004 65003 i
                    172,16,102,2
                                                             0 65003 i
```

Tablica sadrži: Odredišnu mrežu, adresu sljedećeg skoka, metriku, lokalnu preferencu (određuje politiku usmjeravanja odlaznog prometa), težinu i stazu (skup AS-ova koje treba proći)

Ako je odredišna IP adresa nekog paketa adresa računala pc3, na usmjeritelju streamer paket će biti preusmjeren prema usmjeritelju c3640.

d) Pojavljuju se paketi: OPEN (uspostava veze među sujednim usmjeriteljima), UPDATE (razmjena informacija o stazama nakon uspostave sjednice) i KEEPALIVE (održavanje sjednice među usmjeriteljima).

Prethodi mu uspostava TCP veze, tj threeway handshake.