

- (10) Zapojte topologii, rozvrhněte IP adresy.
- (20) Vytvořte VLAN 10 (Red), 20 (Management), 999 (Native). PC VLAN 10, SW VLAN 20.
- (20) R1 a R2 Router-on-a-Stick. Na trunk spojích povolte jen existující VLAN.
- (10) Nastavte **jen SSH** přístup na R1, username: **vaše ID**, heslo: **admin**. Ověřte funkčnost z počítače.
- (20) Na R1 a R2 nastavte **HSRP** pro VLAN 10 a 20. **R1 je aktivní** směrovač.
- (10) Na SW nastavte zabezpečení portu, maximální počet MAC adres 2, metoda sticky.
- (10) Funkční ping z PC na síť mezi R1 a R2, ověření funkčnosti HSRP.
- napsat porty
- napsat sítě a adresy na porty

. SW

- na SW vytvořit vlany a přidat adresu k vlaně, do které patří switch
 - interface vlan xy
 - ip address <adresa, do které patří switch>
 - conf t
 - vlan xy

- name xy
- na interfacech, které jdou do routerů vytvořit trunky
 - interface xy
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk native vlan xy
 - switchport trunk allowed vlan xy,xy,xy
 - na routerech přidat adresy na sub interfacy a no shutdown -> jinak se trunk nezobrazí
- zabezpečení portů
 - na interfaceu, který je připojený k PC
 - interface xy
 - switchport port-security
 - switchport port-security maximum <počet>

. R1

- vytvořit směrování router on a stick
- na interfaceu, který jde na switch
 - interface f0/1.vlan
 - encapsulate dot1Q <vlan stejná jako subint>
 - ip addres <adresa z rozsahu vlany subinterfaceu>
 - nezapomenou vytvořit i pro native nepřidávat ale adresu
- na interfaceu, který je mezi routery dát adresu z jiné sítě
 - NEZAPOMENOU NA NO SHUTDOWN NA INTERFACECH na sub není potřeba, myslím
- show ip interface brief

SSH/Telnet

```
Switch(config)#hostname S1 ...pokud nebude, nevygeneruje rsa kay S1(config)#ip ssh version 2 ...používání verze 2 S1(config)#ip domain-name firma.com ...pouze pro účely generování klíčů, klidně nesmysl S1(config)#crypto key generate rsa ...vygenerujeme klíče, délka min. 1024 (ptá se) S1(config)#username uzivatel1 secret heslo ...vytvoříme uživatele (zde dva) S1(config)#username uzivatel2 secret heslo S1(config)#line vty 0 15 S1(config-line)#transport input ssh/telnet ...zakážeme telnet, přes síť pouze SSH
```

```
S1(config-line)#login local ...autentizace proti lokální databázi
S1(config-line)#exit
```

Login via SSH

```
ssh -1 (loginName) (ip interface, kde je SSH/Telnet)
Password:
```

zde ssh -l loginName IPsubinterfaceu mezi R1 s SW

Login via Telnet

```
telnet (adresa switche)
Username:
Password:
```

HSRP

- konfiguruje se na subinterfaceu
 - interface g0/1.čísloVlany
 - standby 1 ip <nová adresa, která bude sloužit jako def gateway z rozsahu sub.čisloVlany>
 - standby 1 pririty <number> priorita router s nejvyšší prioritou bude jako active, ostatní standby
 - standby 1 preempt nevím co dělá, ale musí být
- to samé na druhém subinterfaceu, akorát s standby 2
- show standby brief výpisy by měli mít stav active

. R2

- to samé jako R1, ale ip adresy na sub int budou ze stejných sítí, ale jiné
- HSRP
 - konfiguruje se na subinterfaceu
 - interface g0/1.čísloVlany
 - standby 1 ip <nová adresa, která bude sloužit jako def gateway z rozsahu sub.čisloVlany>
 - standby 1 pririty <number> priorita router s nejvyšší prioritou bude jako active, ostatní standby
 - standby 1 preempt nevím co dělá, ale musí být
- to samé na druhém subinterfaceu, akorát s standby 2
- show standby brief výpisy by měli mít stav standby

. PC



na PC nastavit default gateway adresu stejnou, jako byla nastavena virtuální