

# [PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

MODUL 4 PRAKTIKUM (DEMO) – IP ADDRESSING

# **DISUSUN OLEH:**

FAIZAL QADRI TRIANTO RIFKI RAMADANY MAJID

**DIAUDIT OLEH:** 

LUQMAN HAKIM, S.KOM., M.KOM

# [PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

#### PERSIAPAN MATERI

Praktikan diharapkan mempelajari Group Exam Modules 11-13: IP Addressing Exam yang terdiri dari beberapa chapter berikut :

- 1. IPv4 Addressing (Chapter 11)
- 2. IPv6 Addressing (Chapter 12)
- 3. ICMP (Chapter 13)

#### **TUJUAN PRAKTIKUM**

- 1. Bagian 1: Test and Restore IPv4 Connectivity
- 2. Bagian 2: Test and Restore IPv6 Connectivity

# PERSIAPAN SOFTWARE/APLIKASI

- 1. Perangkat: Komputer/Laptop
- 2. Sistem Operasi: Windows/Linux/Mac OS
- 3. Aplikasi:
  - -Packet Tracer 8.2.2 <a href="https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US">https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US</a>
  - -Wireshark 4.2.6 https://www.wireshark.org/download.html

#### MATERI PRAKTIKUM

Silakan unduh terlebih dahulu file resource Packet Tracer pada link berikut:

Modul 4 Materi Prak. Komdat

# Konfigurasi Perangkat

- 1. Konfigurasi CustomerRouter
  - a. Klik CustomerRouter lalu masuk tab CLI
  - b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut
  - c. Set enable secret password pada CustomerRouter menjadi admin123 dan lakukan perintah seperti dibawah:

```
Router > enable
Router # configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config) # enable secret admin123
Router (config) # line console 0
Router (config-line) # password komdat123
Router (config-line) # login
Router (config-line) # exit
Router (config) #
```

d. Set console login password menjadi komdat123, lalu masukkan perintah seperti berikut:

```
Router(config) #line console 0
Router(config-line) #password komdat123
Router(config-line) #login
Router(config-line) #exit
Router(config) #
```

e. Konfigurasikan CustomerRouter sebagai hostname untuk router dengan perintah hostname

# ClientRouter

```
Router(config) #hostname ClientRouter
ClientRouter(config) #
```

f. Konfigurasikan interface G0/0 dan G0/1 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable keduanya. G0/0 disini adalah sebagai jaringan ke LAN-1 dan PC-1 sedangkan G0/1 berperan sebagai jaringan ke LAN-2 dan PC-2 melalui ClientRouter.

```
ClientRouter(config) #interface gigabitEthernet 0/0
ClientRouter(config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
ClientRouter(config-if) #no shutdown

ClientRouter(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

ClientRouter(config-if) #interface gigabitEthernet 0/1
ClientRouter(config-if) #ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
ClientRouter(config-if) #no shutdown
```

- g. Simpan running configuration ke file startup configuration dengan cara keluar dari interface dan config (Pastikan sudah berada pada ClientRouter saja) kemudian jalankan perintah: copy running-config startup-config
- h. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command show run

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
```

2. Konfigurasi dua buah LAN Switch pada ClientRouter

Konfigurasikan IP address pada interface VLAN 1 dari kedua LAN pada topologi yaitu LAN-1 dan LAN-2. Pastikan untuk mengkonfigurasi default gateway dengan benar untuk setiap switchnya.

- a. Klik LAN-1 lalu masuk tab CLI
- b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut:
- c. Konfigurasikan interface VLAN 1 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable configure

```
Switch=enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

d. Masukkan default gateway nya untuk VLAN 1 ip default-gateway 192.168.0.1

```
Switch(config) #ip default-gateway 192.168.0.1
Switch(config) #
```

- e. Tekan CTRL + C untuk keluar directory
- f. Simpan running configuration ke file startup configuration copy running-config startup-config

```
Switch(config) #ip default-gateway 192.168.0.1
Switch(config) #
```

g. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command show run

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1134 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
--More--
```

Lakukan hal yang sama juga untuk LAN-2 dengan ketentuan:

IP Address: 192.168.0.66

Subnet Mask : 255.255.255.192


Default Gateway: 192.168.0.65

# 3. Konfigurasi interface pada PC

Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC-1 dan PC-2.

- a. Klik PC-1 dan masuk ke IP Configuration yang ada pada tab Config
- b. Masukkan IP Address: 192.168.0.62, Subnet Mask: 255.255.255.192 dan Default

Gateway: 192.168.0.1



c. Untuk PC-2 masukkan **IP Address:** 192.168.0.126, **Subnet Mask:** 255.255.255.192 dan **Default Gateway:** 192.168.0.65

## PERTANYAAN PRAKTIKUM

- 1. Demokan proses konfigurasi perangkat yang ada pada topologi sesuai gambar yang disediakan kepada asisten! Jelaskan setiap langkah konfigurasi yang dilakukan.
- 2. Uji konektivitas jaringan dengan langkah-langkah berikut:
  - a. Lakukan pengecekan ping dari PC-1 ke default gateway-nya dan catat hasilnya.
  - b. Lakukan pengecekan ping dari PC-2 ke default gateway-nya dan catat hasilnya.
  - c. Uji konektivitas antara PC-1 dan PC-2 dengan menggunakan perintah ping, dan jelaskan hasil yang diperoleh.
- 3. Lengkapi Addressing Table di bawah ini, dan jelaskan kepada asisten bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diperoleh. (Petunjuk: Jelaskan proses perhitungan subnet mask dan pembagian alamat IP yang dilakukan. Jumlah host minimal yang dibutuhkan adalah 50.)

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Customer Router	G0/0			N/A
	G0/1			
	G0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

## **CATATAN PRAKTEK**

- 1. Demonstrasikan tugas kepada asisten masing-masing pada hari H praktikum.
- 2. Batas maksimal pengerjaan di NetAcad adalah 1 minggu setelah jadwal praktikum.
- 3. Jangan hanya berpacu pada materi modul. Semua informasi/bahan belajar mengenai materi ini dapat dicari lebih luas di Internet. Good luck !!

#### KRITERIA PENILAIAN TUGAS

- > 81 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas dengan benar.
- 70 80 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas namun kurang maksimal.
- 55 69 : Praktikan memiliki pemahaman yang terbatas tentang materi tugas dan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan serta menjelaskan tugas.
- < 55 : Praktikan tidak memahami, menjawab, dan memahami materi modul tugas.

#### KRITERIA PENILAIAN PRAKTEK

- > 81 : Praktikan mampu memahami, menjawab, dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.
- 70 80 : Praktikan mampu memahami, menjawab, dan menjelaskan materi praktek kepada asisten namun kurang maksimal.
- 55 69 : Praktikan mampu menjawab soal yang ada di materi praktek kepada asisten namun tidak bisa menjelaskan proses yang terjadi.
- < 55 : Praktikan tidak memahami, menjawab, dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.

## DETAIL PENILAIAN PRAKTIKUM

ASPEK PENILAIAN	POIN	
TUGAS	30	
PRAKTEK	70	