

Техническое задание

Задание 1 Напишите тест-кейсы для раздела «Веб → Настройки, Безопасность, HTTPS»

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги	Pass/Fail	Ожидаемый результат
1	Переключение режима HTTPS на «Использовать самоподписанный сертификат»	HTTPS ранее был отключён или использовался другой режим. Администратор авторизован.	1. Перейти в «Веб HTTPS».		Веб-сервер перезапущен. Страница открывается по HTTPS (браузер показывает предупреждение). В блоке «Самоподписанный сертификат» отображаются параметры.
			2. Выбрать «Использовать самоподписанный сертификат».		
			3. Нажать «Применить».		
			4. Дождаться перезапуска веб-сервера.		
			5. Открыть гостевую страницу по https://<внешний_адрес>.		
2	Отключение HTTPS	HTTPS включён в любом режиме.	1. Выбрать «Отключить HTTPS».		По HTTPS соединение невозможно (ошибка). По HTTP доступ работает.
			2. Нажать «Применить».		
			3. Попытаться открыть сервер по https://<адрес> и по http://<адрес>:<HTTP-порт>.		
3	Изменение HTTPS-порта	Режим HTTPS включён (самоподписанный или загруженный сертификат).	1. В поле «HTTPS порт» ввести 8443.		Страница открывается только на порту 8443. Порт 443 не отвечает.
			2. Нажать «Применить».		
			3. После перезапуска открыть https://<адрес>:8443.		
			4. Проверить порт 443.		
4	Проверка конфигурации без применения (позитивный сценарий)	Параметры HTTPS корректны, сервер работает.			Появляется уведомление об успехе. Перезагрузка не происходит. Текущая сессия не прерывается.
			1. В разделе «Веб HTTPS» нажать «Проверить конфигурацию».		
5	Проверка конфигурации с занятым портом	Другой процесс занимает порт, указанный для HTTPS (например, 8443).	1. В поле «HTTPS порт» ввести занятый порт.		Система сообщает об ошибке порт недоступен. Конфигурация не сохранена.
			2. Нажать «Проверить конфигурацию».		
6	Генерация нового самоподписанного сертификата	HTTPS работает в режиме самоподписанного сертификата.	1. Нажать «Создать новый SSL сертификат».		Сертификат продлён на 365 дней. Скачанный ca.crt содержит корневой сертификат. Браузер показывает обновлённые даты.
			2. Подтвердить действие.		
			3. Скачать ca.crt.		
			4. Проверить срок действия сертификата в браузере.		
7	Загрузка валидного коммерческого сертификата и ключа	Имеются файл сертификата полученный в действующем УЦ и соответствующий приватный ключ.	1. Выбрать режим «Использовать загруженный сертификат».		Файлы загружены, параметры отображаются. Браузер открывает страницу без предупреждений (если УЦ доверенный). Информация о сертификате соответствует загруженному.
			2. Выбрать файл сертификата.		
			3. Выбрать файл ключа.		
			4. Нажать «Загрузить».		
			5. Нажать «Применить».		
			6. Открыть страницу по HTTPS.		
8	Загрузка сертификата с несоответствующим ключом	Режим «Загруженный сертификат».	1. Выбрать файл сертификата.		Сообщение об ошибке «Несоответствие ключа и сертификата». Файлы не сохранены.
			2. Выбрать файл ключа от другого сертификата.		
			3. Нажать «Загрузить».		
9	Загрузка сертификата в неподдерживаемом формате	Режим «Загруженный сертификат».	1. Выбрать файл сертификата не в формате (например, .p7b).		Сообщение об ошибке формата. Файлы не сохранены.
			2. Выбрать соответствующий ключ (если есть).		
			3. Нажать «Загрузить».		
10	Проверка отображения API-ключа	зайти в раздел веб безопасность	1. Посмотреть поле секретный апи ключ.		Поле содержитоткрытый ключ (например, Stejwc1c1GWn7Ajs0qTdR5adldZmZAkL). Ключ доступен для копирования.

11	Изменение названия компании и контактных данных	Администратор авторизован.	1. В «Веб Настройки» изменить «Название компании» на «Тестовая Компания».		На гостевой странице отображаются новое название и контакты. Старые данные отсутствуют.
			2. Изменить «Контактные данные» на admin@test.ru.		
			3. Нажать «Сохранить».		
			4. Открыть гостевую страницу.		
12	Загрузка и отображение логотипа	Есть изображение в поддерживаемом формате.	1. Нажать на форму загрузки логотипа и выбрать файл.		Логотип отображается на гостевой странице и страницах конференций.
			2. Дождаться загрузки, сохранить параметры.		
			3. Обновить гостевую страницу.		
13	Загрузить в веб настройки лого компании файл в не поддерживаемом формате	Файл не в формате PNG. Например PDF	1. В блоке лого компании нажать загрузить файл		Сообщение об ошибке Не поддерживаемый формат файла. Только PNG
			2. Загрузить файл в неподдерживаемом формате		
14	Ограничение доступа к панели управления по IP-адресам	Администратор имеет доступ из подсети 192.168.1.0/24 и с другого IP (VPN).	1. В «Безопасность» включить ограничение по IP.		С разрешённого IP кнопка входа видна, вход работает. С запрещённого IP кнопка скрыта, прямой переход на /admin блокируется.
			2. Добавить подсеть 192.168.1.0/24.		
			3. Применить.		
			4. Открыть гостевую страницу с разрешённого IP.		
			5. Открыть с запрещённого IP.		
15	Настройка доступа к панели управления для определённых пользователей ОС	Сервер под ОС с несколькими пользователями. Один — администратор, другой — ограниченный.	1. В «Безопасность» выбрать конкретного пользователя ОС.		Разрешённый пользователь входит. Исключённый получает отказ в доступе (или не видит страницу авторизации).
			2. Убрать остальных, применить.		
			3. Попробовать войти от имени разрешённого пользователя.		
			4. Попробовать войти от имени исключённого пользователя.		
16	Генерация нового секретного ключа API и инвалидация старого	Отображается текущий ключ, есть скрипт, использующий старый ключ.	1. Зафиксировать старый ключ.		Новый ключ отображается. Запросы со старым ключом возвращают ошибку. Новый ключ работает.
			2. Нажать «Сгенерировать новый секретный ключ».		
			3. Выполнить запрос к API со старым ключом.		
			4. Выполнить запрос с новым ключом.		