## 1. 开发环境

本项目客户端在 windows 操作系统下开发,Agent选择 ubuntu22.04 虚拟机

客户端使用python编写,主要使用了 snmp-cmds 库用于SNMP相关处理, PyQt5 库用于GUI设计,此外还需要配置Net-SNMP环境,在防火墙处将UDP的161端口与162端口打开

Agent端需要安装 snmpd snmp snmp-mibs-downloade 三者,然后将UDP161端口打开

## 2. 整体思路

项目主体包括以下三个部分:

- func.py:调用 snmp-cmds 库来实现SNMP功能,如Get,Set,Trap等
- Gui.py:调用 PyQt 库设计GUI界面
- main.py:充当中间件,接收来自GUI界面的信号,将信号与相关的槽函数进行绑定,槽函数调用 funcs.py中的功能函数,并将返回结果展示在GUI界面上

## 3. 功能模块设计

这一部分分析Get、Set、Trap功能以及监控系统状态功能的实现

## 3.1 Get功能

调用 snmpwalk 函数根据目的IP 、oid 以及 community 等参数获取oid对应的值,最后将结果返回

```
def GetByOid(des_ip, oid):
    try:
        res = snmp_cmds.snmpwalk(des_ip, oid, 'public', 161, TIMEOUT)
        return [varBind for varBind in res]
    except:
        return "connect error"
```

为了简化设计,便于使用,在设计时将Agent的接收端口固定为161,community固定为public,超时参数设置为100s

#### 3.2 Set功能

原理同Get功能,调用 snmpset 函数设置指定oid对应的值,并将结果返回

```
res = snmp_cmds.snmpset(des_ip, oid, type_index, value, 'public', 161,
TIMEOUT)
    return res
    except:
    return "NoChangable!"
```

函数首先对 value 的类型进行检查,根据其类型选择传递给 snmpset 函数的参数。一些默认设置同Get功能

## 3.3 Trap功能

Trap功能主要分为发送trap包与接收trap包两种

#### 3.3.1 发送trap包

该功能通过 sendNotification 方法实现

```
def sendTrap(des_ip, oid, oid_extra, value):
   try:
        # sendNotification函数用来发送SNMP消息,包括trap和inform
        errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(
            sendNotification(
                SnmpEngine(),
                CommunityData('public'),
                UdpTransportTarget((des_ip, 162)),
                ContextData(),
                'trap',
                NotificationType(
                    ObjectIdentity(oid)
                ).addVarBinds(
                    (oid_extra, OctetString(value))
                )
           )
        )
        if errorIndication:
            print('Notification not sent: %s' % errorIndication)
            return errorStatus, errorIndex
    except:
        return "send error"
```

sendNotification方法有如下参数:

• snmpEngine: SNMP引擎实例

• CommunityData: 社区相关属性

• UdpTransportTarget: 目标机器IP及端口配置

• ContextData: 发送数据的类型 (trap/inform)

• NotificationType: 要发送的trap数据

如果发送成功,则将结果返回;否则抛出错误

#### 3.3.2 监听trap包

### 本项目实现的监听功能可以实现实时展示监听到的trap包,且可以点击查看细节

定义 TrapListener 类用于实现监听功能

```
class TrapListener:
   def __init__(self, external_function):
       # 该结构用于存储trap包中除数据外的内容
       self.trap_info = {
                                        # 超时时间
           "1.3.6.1.2.1.1.3.0": "",
           "1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0": "", # trapoid
           "1.3.6.1.6.3.18.1.3.0": "",
                                        # IP
           "1.3.6.1.6.3.18.1.4.0": "",
                                        # community
           "1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0": "" # trapType
       }
       self.snmpEngine = SnmpEngine()
       # 当捕获到一个trap包时调用external_function函数传递给中间件,中间件再将trap包传递
给GUI界面进行展示
       self.external_function = external_function
   # 处理trap包的函数
   def cbFun(self, snmpEngine, stateReference, contextEngineId, contextName,
varBinds, cbCtx):
       for name, val in varBinds:
           self.trap_info[name.prettyPrint()] = val.prettyPrint()
       # 将trap包传递出去
       self.external_function(self.trap_info)
   # 循环监听trap包
   def listenTrap(self):
       # 配置监听器
       config.addTransport(
           self.snmpEngine,
           udp.domainName,
           udp.UdpTransport().openServerMode(('0.0.0.0', 162))
       )
       # 指定community
       config.addv1System(self.snmpEngine, 'my-area', 'public')
       # 将监听器与trap包处理函数绑定
       ntfrcv.NotificationReceiver(self.snmpEngine, self.cbFun)
       # 启动监听器
       self.snmpEngine.transportDispatcher.jobStarted(1)
           self.snmpEngine.transportDispatcher.runDispatcher()
       except:
           self.snmpEngine.transportDispatcher.closeDispatcher()
           raise
   def getTrapInfo(self):
       return self.trap_info
```

中间件程序(main.py)会在启动监听时创建一个线程来调用上述的监听函数 listenTrap, InsertTrap 函数对应上述的 external\_function,用于处理接收到的trap包

```
traplistener = funcs.TrapListener(self.InsertTrap)
thread_listen = threading.Thread(target=traplistener.listenTrap)
# 将daemon属性设置为True后,当主窗口被关闭时该线程也会自动结束
thread_listen.daemon = True
thread_listen.start()
```

```
# 储存trap包
self.trap_packets = []

def InsertTrap(self, trap_info):
    # 根据trap包创建一个新的副本,否则当新的trap包到达时会覆盖trap_packets中已有trap包的内容

new_trap = copy.deepcopy(trap_info)
self.trap_packets.append(new_trap)
ip = self.trap_packets[-1]["1.3.6.1.6.3.18.1.3.0"]
community = self.trap_packets[-1]["1.3.6.1.6.3.18.1.4.0"]
# 在tablewidget控件中插入新trap包内容
row_num = self.ui.tablewidget.rowCount()
self.ui.tablewidget.setItem(row_num)
self.ui.tablewidget.setItem(row_num, 0, QTablewidgetItem(ip))
self.ui.tablewidget.setItem(row_num, 1, QTablewidgetItem(community))
```

截止到这里,为了简洁美观,只将trap包的来源IP及来源community展示在了tableWidget中,用户可以点击单元格查看对应trap包的详细信息

```
# 当用户点击单元格时触发槽函数
self.ui.tablewidget.itemClicked.connect(lambda item: self.showTrapInfo(item))
def showTrapInfo(self,item):
   row_num = item.row()
   packet = self.trap_packets[row_num]
   packet_list = list(packet.items())
   packet_values = packet_list[5:]
   packet_values = dict(packet_values)
    self.ui.textEdit_7.setText("过期时间: {} \ntrap消息对应的oid: {} \ntrap包的源IP:
{} \ntrap包的源社区:{} \ntrap包类型:{} \n数据:{}".format(
       packet["1.3.6.1.2.1.1.3.0"],
       packet["1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0"],
       packet["1.3.6.1.6.3.18.1.3.0"],
       packet["1.3.6.1.6.3.18.1.4.0"],
       packet["1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0"],
       packet_values
   ))
```

至此, 监听trap包并展示的功能全部结束

### 3.4 监控系统性能

#### 3.4.1 监控CPU使用率

本项目中的CPU使用率对应系统CPU使用率,而非用户CPU使用率等其他指标

```
def monitor_cpu(des_ip):
    try:
        res = snmp_cmds.snmpwalk(des_ip, '.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0', 'public',
161, TIMEOUT)
        return 100 - int(res[0][1])
        except:
        return "connect error"
```

此处的逻辑也很简单,不多赘述

#### 3.4.2 监控内存使用率

此功能的实现要分为三步:

• 查询可用内存总量

```
res1 = GetByOid(des_ip, '.1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0')
```

• 查询当前使用内存量

```
res2 = GetByOid(des_ip, '.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0')
```

• 计算使用率并返回

```
res1_value = float(res1[0][1].replace(' kB', ''))
res2_value = float(res2[0][1].replace(' kB', ''))
return res1_value / res2_value
```

逻辑如上,不多赘述

#### 3.4.3 监控磁盘使用率

要实现此功能,与监控内存使用率同理:计算可用磁盘总量与当前使用量,然后计算磁盘使用率

#### 3.4.4 监控网络流量

网络流量分为两部分:上行流量与下行流量

可以根据oid查询的数据是某一时刻上行或下行字节数的总量,因此要在第一次查询后等待2s,然后再次查询,最后得到网络流量

#### 3.4.5 实时展示

本项目实现的监控功能可以每3s自动刷新各个系统指标,并自动更新变化曲线

定义了 MonitorThread 类来实现实时刷新系统指标的功能

```
class MonitorThread(QThread):
   data_updated = pyqtSignal()
```

```
def __init__(self, window, des_ip):
       super().__init__()
       self.window = window
       self.des_ip = des_ip
       self.should_stop = False # 添加一个标志来表示线程是否应该停止
   def run(self):
       cpu = []
       RAM = []
       disk = []
       upload = []
       download = []
       while not self.should_stop:
           # 调用上述监控函数来获取当前指标,并将其存储起来
           # 更新图像
           self.window.update_matplotlib_figure(self.window.ui.groupBox_4, cpu)
           self.window.update_matplotlib_figure(self.window.ui.groupBox_5, RAM)
           self.window.update_matplotlib_figure(self.window.ui.groupBox_6,
disk)
           self.window.update_matplotlib_figure(self.window.ui.groupBox_7,
upload)
          self.window.update_matplotlib_figure(self.window.ui.groupBox_8,
download)
           # 触发更新绘图界面的函数
           self.data_updated.emit()
           # 休眠3s后更新界面
          time.sleep(3)
   # 用于终止线程
   def stop(self):
       self.should_stop = True
```

在中间件 (main.py) 中创建新线程负责上述监控功能

```
def monitor(self,LineEdit):
    des_ip = LineEdit.text()
    if des_ip == "" or self.checkip(des_ip) == False:
        QMessageBox.information(self, "提示", "请输入正确的IP地址")
        return

for groupBox in self.groupBoxes:
    # 为每项指标创建图像
    self.create_matplotlib_figure(groupBox)
    # 创建工作线程
    self.monitor_thread = MonitorThread(self, des_ip)
    # 将信号与槽函数绑定
    self.monitor_thread.data_updated.connect(self.update_ui)
    self.monitor_thread.start()
```

更新图像函数负责根据最新的数据对折线进行更新

```
def update_matplotlib_figure(self, groupBox, data):
```

```
# 获取matplotlib图像的第一个子图
ax = groupBox.layout().itemAt(0).widget().figure.axes[0]

# 更新线条的数据
x_data = range(len(data))
ax.lines[0].set_data(x_data, data)

# 更新坐标轴的范围
ax.relim()
ax.autoscale_view()

# 重绘图像
ax.figure.canvas.draw()
```

## 3.5 阈值报警

此项功能的实现与系统指标监控相同,在中间件(main.py)中创建线程来循环调用 funcs.py 中的功能函数监控CPU与内存的使用率

如果超过阈值则弹窗告警

• 功能函数

```
def warn_cpu(des_ip, warn_level):
    # 获取阈值
    warn_level = int(warn_level)
    # 获取当前使用率
    res = monitor_cpu(des_ip)
    # 超出阈值则返回异常信息
    if int(res) > warn_level:
        return False
    time.sleep(1)
    return True
```

• 创建线程监听

```
def warnCpu(self, ComboBox, LineEdit):
    des_ip = LineEdit.text()
    level = ComboBox.currentText()
    # 创建线程进行监控
    self.thread_cpu = WarnCpu(self, des_ip, level)
    # 超过阈值则调用弹窗函数进行告警
    self.thread_cpu.cpu_overload.connect(self.show_CPUwarning)
    self.thread_cpu.start()
```

• 线程类定义:

```
class WarnCpu(QThread):
    cpu_overload = pyqtSignal() # 定义一个信号


def __init__(self, window, des_ip, level):
    super().__init__()
    self.window = window
    self.des_ip = des_ip
```

• 弹窗函数

```
def show_CPUwarning(self):
    QMessageBox.information(self, "警告", "CPU使用率超过设定的阈值!")
```

上面对于CPU的阈值监控和对于内存的阈值监控相同,不再赘述

# 4. GUI设计



左侧用于切换各项功能,右侧是功能区

功能区使用了 stackwidget 来进行功能区页面的切换

# 5. 成果展示

## 5.1 Get功能

SNMP	输入Agent的ip	192. 168. 11. 128
<b>艾如</b> 。	输入Oid	. 1. 3. 6. 1. 2. 1. 1. 5. 0
获取Agent信息		
设置Agent信息	说明	默认社区为public,发送端口为161,超时限制为100s
监听trap包	150 HT-95	恋(妖社区/)public,及広蛹ロ/)101,起門候制/)100S
发送trap包		
Agent数据监控		点我查询
	得到的内容	oid: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 content:hanwen-virtual-machine

## 5.2 Set功能

### 因为很难确定哪些oid对应的内容是可以通过set来修改的,所以选择错误反馈进行展示



# 5.3 监听trap

# SNMP

获取Agent信息

设置Agent信息

监听trap包

发送trap包

Agent数据监控

来源IP	来源社区
92.168.11.128	public
92.168.11.128	public
92.168.11.128	public
	开始监听!

# SNMP

获取Agent信息

设置Agent信息


监听trap包

发送trap包


Agent数据监控



## 5.4 性能监控



## 5.5 阈值告警



# 6. 现存不足

- 为了简化使用,默认将Get等操作时的社区设置为 public , Set操作的社区设置为 private , 这是很不合理 , 也是很不安全的。之后可以改良项目 , 给用户手动修改community的机会
- 捕获trap包的界面过于简陋,不够美观,而且对trap数据包的数据解析不够细致
- 性能监控界面过于拥挤,不够美观