
SERVIDOR DHCP



1. Instalar el servicio

Sudo apt-get update

Sudo apt-get install dhcp3-server

2-Carpetas del servicio

El archivo de configuración -> /etc/dhcp/dhcpd.conf

El ejecutable -> /usr/sbin/dhcpd

El archivo de leases -> /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases

Nota: sudo find / -name dhcpd.leases

3- Configurar la interfaz del servidor por la cual vamos a repartir ips.

3.1- Establecer ip fija a la interfaz

Archivo /etc/network/interfaces

Iface eth0 inet static

Address 192.168.0.2

Netmask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.1

3.2 Reiniciar la interfaz

Sudo ifdown eth0

- 4 Configuración del servicio dhep
 - 4.1 Copia de seguridad del archivo de configuración

Cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup

4.2 Crear nuevo archivo de configuración

```
option domain-name "local";
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
#ETH
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
       option routers 192.168.0.1;
       option subnet-mask 255.255.255.0;
       range 192.168.0.100 192.168.0.199;
       host impresora{
              hardware ethernet 22:33:44:55:66:77;
              fixed address 192.168.0.5;
       }
#WIFI
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.255.0 {
       option routers 10.10.0.1;
       option subnet-mask 255.255.255.0;
       pool{
              range 10.10.0.10 10.10.0.20;
              deny unknown clients;
              allow known clients;
```

```
pool{
    range 10.10.0.100 10.10.0.120
    allow unknown clients;
    deny known clients;
}
group{
    host david {
        hardware ethernet 22:33:44:55:66:75;
    }
    host antonio {
        hardware ethernet 12:33:44:55:66:75;
    }
}
```

5 – Arranque y parada del servicio

Arranque -> sudo /usr/sbin/dhcpd

Comprobación de servicio funcionando -> ps -ef |grep dhcpd

Parada del servicio -> Sabiendo PID del servicio

Sudo kill PID

NOTA: VirtualBox -> configurar la red de las máquinas virtuales como Red Interna.

En preferencias de Virtual Box desactivar servicio DHCP