

Sistemas Operacionais

Interação entre tarefas - coordenação

Prof. Carlos Maziero

DInf UFPR, Curitiba PR

Julho de 2020



Introdução

Sistemas complexos são implementados como **várias tarefas que cooperam entre si** para atingir os objetivos da aplicação.

A cooperação exige:

- **comunicar** informações entre as tarefas
- coordenar as tarefas para ter resultados coerentes

Este módulo apresenta os principais conceitos, problemas e soluções referentes à coordenação entre tarefas.



Condições de disputa Condições de corrida

Função de depósito em uma conta bancária (simplificada):

```
void depositar (long * saldo, long valor)

(*saldo) += valor;
}
```


Como fica essa função em código de máquina?

```
gcc -Wall -c -00 depositar.c objdump --no-show-raw-insn -d depositar.o
```




Condições de disputa

Dois clientes fazendo depósitos simultâneos:






Execuções independentes





Execuções concorrentes





7.4 Problemas de Compartilhamento de Recursos

1ª Situação - compartilhamento de um arquivo em disco PROGRAM Conta Corrente;

```
READ (Arq Contas, Reg Cliente);
   READLN (Valor Dep Ret);
   Reg Cliente.Saldo := Reg_Cliente.Saldo + Valor_Dep_Ret;
   WRITE (Arg Contas, Reg Cliente);
END.
```

arquivo em disco

Caixa	Comando	Saldo arquivo	Valor dep/ret	Saldo memória
1	READ	1.000	*	1.000
1	READLN	1.000	-200	1.000
1	:=	1.000	-200	800
2	READ	1.000	*	1.000
2	READLN	1.000	+300	1.000
2	; =	1.000	+300	1.300
1	WRITE	800	-200	800
2	WRITE	1.300	+300	1.300



7.4 Problemas de Compartilhamento de Recursos 2ª Situação - variável na MP compartilhada por dois

Inicialmente X=2;

processos.

Processo A	Processo B		
X := X + 1 ;	X := X - 1;		
Processo A	Processo B		
LOAD x,Ra ADD 1,Ra STORE Ra,x	LOAD x, Rb SUB 1, Rb STORE Rb, x		

Processo	Comando	Х	R_a	Rb
А	LOAD X,Ra	2	2	*
A	ADD 1, Ra	2	3	*
В	LOAD X, Rb	2	*	2
В	SUB 1, Rb	2	*	1
A	STORE Ra, X	3	3	*
В	STORE Rb, X	1	*	1



Condição de disputa

Definição:

- Erros gerados por acessos concorrentes a dados
- Podem ocorrer em qualquer sistema concorrente
- Envolvem ao menos **uma operação de escrita**
- Termo vem do inglês *Race Condition*



Condição de disputa

Condições de disputa são erros dinâmicos:

- Não aparecem no código fonte
- Só se manifestam durante a execução
- São difíceis de detectar
- Podem ocorrer raramente ou mesmo nunca
- Sua depuração pode ser muito complexa

É melhor prevenir condições de disputa que consertá-las.



Seções críticas

Seção crítica

Trecho de código de cada tarefa que acessa dados compartilhados, onde podem ocorrer condições de disputa.

As seções críticas das tarefas t_1 e t_2 são:

```
1 (*saldo) += valor ;
```

Exclusão mútua

Impedir o entrelaçamento de seções críticas, de modo que apenas uma tarefa esteja na seção crítica a cada instante.



Exclusão mútua

Cada seção crítica *i* pode ser associada a um identificador *cs_i*.

Primitivas de controle:

- \blacksquare enter (t_a, cs_i) : a tarefa t_a deseja entrar na seção crítica cs_i
- leave (t_a, cs_i) , a tarefa t_a está saindo da seção crítica cs_i

A primitiva $enter(t_a, cs_i)$ é bloqueante: t_a aguarda até que cs_i esteja livre.



Exclusão mútua

O código da operação de depósito pode ser reescrito assim:

```
void depositar (long conta, long *saldo, long valor)
    enter (conta); // entra na seção crítica "conta"
     (*saldo) += valor ;  // usa as variáveis compartilhadas
    leave (conta); // sai da seção crítica
5
6
```

A variável conta representa uma seção crítica.



Exclusão mútua

Os mecanismos de exclusão mútua devem garantir:

Exclusão mútua: só uma tarefa pode estar na seção crítica.

Espera limitada: a seção crítica é acessível em tempo finito.

Independência de outras tarefas : o acesso à seção crítica depende somente das tarefas que querem usá-la.

Independência de fatores físicos : o acesso não deve depender do tempo ou de outros fatores físicos.



Solução: inibir interrupções

Inibir as interrupções durante o acesso à seção crítica Impedir as trocas de contexto dentro da seção crítica Solução simples, mas <u>raramente usada</u> em aplicações:

- A preempção por tempo para de funcionar
- As interrupções de entrada/saída não são tratadas
- A tarefa que está na seção crítica não pode realizar E/S
- Só funciona em sistemas mono-processados

Usada em situações específicas dentro do núcleo do SO




Uma solução trivial

Usar uma variável *busy* para o status da seção crítica:

```
int busy = 0 ;  // a seção está inicialmente livre
2
   void enter ()
     while (busy); // espera enquanto a seção estiver ocupada
     busy = 1 ; // marca a seção como ocupada
6
8
   void leave ()
10
     busy = 0 ; // libera a seção (marca como livre)
11
12
```



Uma solução trivial





A solução de Dekker & Peterson

Proposto por Dekker (1965) e melhorado por Peterson (1981):

```
int turn = 0 ; // indica de quem éa vez
   int wants[2] = \{0, 0\}; // a tarefa i quer acessar?
   void enter (int task) // task pode valer 0 ou 1
    int other = 1 - task ; // indica a outra tarefa
    wants[task] = 1 ;  // task quer acessar a seção crítica
    turn = other :
    while ((turn == other) && wants[other]) {}; // espera ocupada
   }
10
11
   void leave (int task)
12
13
    wants[task] = 0 ; // task libera a seção crítica
14
15
```



Algoritmo de Dekker

Primeira solução de software que garantiu a exclusão mútua entre dois processos sem apresentar problemas, porém possui uma lógica bastante complexa.



Algoritmo de Peterson - 2 processos, CA, CB e Vez

```
PROGRAM Algoritmo Peterson;
    VAR CA, CB: BOOLEAN;
        Vez : CHAR;
PROCEDURE Processo A;
BEGIN
    REPEAT
        CA := true;
        Vez := 'B':
        WHILE (CB and Vez = 'B') DO (* Nao faz nada *);
        Regiao Critica A;
        CA := false;
        Processamento A;
    UNTIL False;
END:
PROCEDURE Processo B;
BEGIN
    REPEAT
        CB := true;
        Vez := 'A';
        WHILE (CA and Vez = 'A') DO (* Nao faz nada *);
        Regiao Critica B;
        CB := false;
         Processamento B;
    UNTIL False;
END;
BEGIN
    CA := false;
    CB := false;
    PARBEGIN
        Processo A;
        Processo B;
    PAREND;
END.
```



Algoritmo para a exclusão mútua entre N processos

O algoritmo de Peterson depois foi generalizado para o caso de N processos e outros algoritmos foram desenvolvidos.

Deficiência: espera ocupada (busy wait)

Toda vez que um processo não consegue entrar em sua RC, por já existir outro processo com o recurso, o processo permanece em *looping*, testando uma condição, até que lhe seja permitido o acesso.

28



Deficiência: espera ocupada (busy wait)

Solução: introdução dos *mecanismos de sincronização* (semáforos e monitores). Coloca os processos no estado de espera.



Problemas dessas soluções

As soluções vistas até agora têm problemas:

Ineficiência: teste contínuo de uma condição (**espera ocupada**); o ideal seria <u>suspender as tarefas.</u>

Injustiça: não garantem ordem no acesso; uma tarefa pode entrar e sair da seção crítica várias vezes em sequência.

Essas soluções são usadas apenas dentro do núcleo do SO e em sistemas simples.



Sistemas Operacionais

Interação entre tarefas - mecanismos de coordenação

Prof. Carlos Maziero

DInf UFPR, Curitiba PR

Julho de 2020



Semáforo

Mecanismo proposto por Esdger **Dijkstra** em 1965.

Usado em várias situações de coordenação entre tarefas.

O semáforo provê:

- Eficiência: baixo consumo de CPU.
- Justiça: respeita a ordem das requisições.
- Independência de outras tarefas.

Base de muitos mecanismos de comunicação e coordenação.



Estrutura de um semáforo

Um semáforo s é uma variável composta por:

- Contador inteiro s.counter
- Fila de tarefas *s.queue* (inicia vazia)
- Operações de acesso down(s) e up(s)

O conteúdo interno do semáforo não é acessivel diretamente.

Imagine um "objeto semáforo" com atributos e métodos.



Acesso ao semáforo

É feito usando operações atômicas:

Operação *Down(s)* ou *P(s)*:

- Decrementa o contador do semáforo.
- Se < 0, **suspende** a tarefa e a põe na fila de *s*.

Operação *Up(s)* ou *V(s)*:

- Incrementa o contador do semáforo.
- Se \leq 0, **acorda** uma tarefa da fila.



Operações

```
1: procedure DOWN(t, s)
       s.counter \leftarrow s.counter - 1
       if s.counter < 0 then
           append (t, s.queue)
5:
           suspend (t)
6:
       end if
7: end procedure
8: procedure UP(s)
9:
       s.counter \leftarrow s.counter + 1
10:
    if s.counter < 0 then
11:
            u = first (s.queue)
12:
            awake(u)
13:
        end if
14: end procedure
15: procedure INIT(s, v)
16:
        s.counter \leftarrow v
        s.queue \leftarrow []
17:
18: end procedure
```

põe t no final de s.queuea tarefa t perde o processador

retira a primeira tarefa de s.queuedevolve u à fila de tarefas prontas

valor inicial do contadora fila inicia vazia



Exclusão mútua usando semáforo

Cada recurso é representado por um semáforo:

- Operações down(s) para obter e up(s) para liberar.
- Iniciar o semáforo com o contador em 1.
- Somente uma tarefa obtém o semáforo por vez.

Código do depósito em conta bancária usando semáforos:

```
init (s, 1);  // semáforo que representa a conta

void depositar (semaphore s, int *saldo, int valor)

down (s);  // solicita acesso à conta

**(*saldo) += valor;  // seção crítica

up (s);  // libera o acesso à conta

}
```



Mutex

Semáforo simplificado: livre ou ocupado. Binário

```
#include <pthread.h>
2
   // inicializa mutex, usando um struct de atributos
   int pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *restrict mutex,
                        const pthread_mutexattr_t *restrict attr);
5
6
   // destrói uma variável do tipo mutex
   int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t *mutex);
9
   // solicita acesso à seção crítica protegida pelo mutex;
10
   // se a seção estiver ocupada, bloqueia a tarefa
11
   int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);
12
13
   // libera o acesso à seção crítica protegida pelo mutex
14
   int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex);
15
```



Monitor

Definição


- Estrutura de sincronização associada a um recurso.
- Requer e libera a seção crítica de forma **transparente**.
- O programador não precisa mais se preocupar com isso.

Componentes de um monitor:

- Recurso compartilhado (conjunto de variáveis).
- Procedimentos para acessar essas variáveis.
- Um *mutex*, usado em cada acesso ao monitor.



Estrutura de um monitor



Pense em um monitor como um "objeto sincronizado".



Estrutura de um Monitor

```
monitor conta
      float saldo = 0;
                                              // recurso (variáveis)
      float limite;
4
5
      void depositar (float valor)
                                    // ação sobre o recurso
6
         if (valor >= 0)
8
           conta->saldo += valor ;
         else
10
           error ("erro: valor negativo\n") ;
11
12
13
      void retirar (float saldo)
                                             // ação sobre o recurso
14
15
         if (valor >= 0)
16
           conta->saldo -= valor ;
17
         else
18
           error ("erro: valor negativo\n") ;
19
20
21
```



Um monitor em Java

```
class Conta
      private float saldo = 0;
      public synchronized void depositar (float valor)
5
6
         if (valor >= 0)
            saldo += valor ;
8
         else
            System.err.println("valor negativo");
10
11
12
      public synchronized void retirar (float valor)
13
14
         if (valor >= 0)
15
            saldo -= valor ;
16
         else
17
            System.err.println("valor negativo");
18
19
20
```