

Linphone Installeren




Download op de PC https://www.linphone.org/




Ga in je webbrowser naar www.linphone.org en download de laatste versie van Linphone. Kies hier de versie die geschikt is voor jouw apparaat. Als de download klaar is kan je de installatie opstarten en de stappen volgen. Het installeren van de extra codec is niet nodig.





ContactSuite

Ga nu in ContactSuite naar VoIP accounts en open het VoIP account die je wilt instellen in Linphone. Zorg ervoor dat deze op Geactiveerd staat. Hou dit scherm open voor het instellen van Linphone. Je hebt namelijk zometeen de gebruikersnaam, wachtwoord, account en de domein gegevens nodig voor het configureren.





Linphone Installeren

Linphone

Vul hier nu de volgende gegevens in vanuit het VoIP scherm die we net hebben opgezocht volgens het overzichtje hieronder. Wanneer je klaar bent klik je op [USE]

Vanuit **ContactSuite** In Linphone


Account Username

Intern nummer Display name

Domein SIP Domain

Wachtwoord Password

	USE A SIP ACCOUNT	
Username	Display name (optional)	
SIP Domain		
Password		
Transport		
UDP		~
BACK	USE	



Geen zorgen, het klopt dat er een foutmelding in beeld staat. Vul nu vanuit **ContactSuite** de volgende informatie in

Vanuit **ContactSuite** In Linphone

Gebruikersnaam User ID

Wachtwoord Password

In het hoofdscherm kan je linksboven op je accountscherm klikken. Er komt dan een popup omhoog waar je onder **Active account** je nieuw ingestelde VoIP account kan selecteren.

resence status		
Available	~	
Active account		
sip:kconsen@19	~	
	ок	





Linphone Installeren

Linphone

Ga nu via het menu naar de instellingen (Preferences) dit kan ook door op het toetsenbord CTRL+P te toetsen (CMD+P op Mac). Klik vervolgens op het potloodje achter het account die we zojuist hebben aangemaakt

Zorg dat **Registration duration** ingesteld staat op 3600 en schakel zowel **Publish presence information** als **Enable AVPF** uit staan.





Scroll onder het Audio tabblad een stukje naar beneden naar **Audio codecs** waar je alle codecs uitzet op **opus** na.

Als we doorgaan naar het Netwerk tabje stellen we **DTMFs sending method** in op SIP INFO

SIP UDP port en SIP TCP port stellen we in op 8060, de **Enable TLS** schuif daaronder moet uit. Als je daarmee klaar bent klik je op OK

Linphone is nu klaar voor gebruik.

<u>•</u>				ne - Settings			
SIP accounts	Audio [□ Video & Ci	alls and Chat	Network	User Interface	Advanced	
Transport							
DTMFs sending	method (SIP INFO RFC 2833			Allow IPv6		
Bandwidth Contro	I						
Download speed limit in	Kbit/sec	0	+	Upload speed	limit in Kbit/sec	0	+
Enable adaptive rat	e control	0					
Network protocol	and Ports						
		Port		Use a random	port	Enabled po	rt
SIP	UDP port	8060	+				
SIP	TCP port	8060	+				
Audio RTP	UDP port	7078					