第1章 Rsync介绍

第2章 备份方式介绍

- 1.备份的方式
- 2.备份的架构

第3章 Rsync本地模式和远程模式

- 1.命令说明
- 2.本地模式
- 3.远程模式

第4章 Rsync服务模式-服务端配置

- 1.为什么需要后台服务模式
- 2.安装rsync
- 3.修改配置文件
- 4.配置文件解释
- 5.创建用户以及数据目录
- 6.创建虚拟用户密码文件并授权
- 7.加入开机自启动
- 8.检查端口是否存在

第5章 Rsync服务模式-客户端配置

- 1.安装rsync
- 2.配置密码文件及授权
- 3.测试收发数据

第6章 Rsync服务模式实战

- 1.客户端推送 /backup 目录下所有内容至 Rsync 服务端
- 2.客户端拉取 Rsync 服务端 backup 模块数据至本地客户端的 /backup 目录
- 3.Rsync 实现数据无差异同步
- 4.Rsync 的 Limit 限速

第1章 Rsync介绍

工具作用:

1 Rsync是一款开源的传输工具,可以用于不同主机之间同步传输数据,可以实现全量备份与增量备份。

运行端口:

1 Rsync默认运行在873端口。

工作模式:

- 1 Rsync有三种工作模式:
- 2 1.本地模式: 类似于cp命令, 不常用
- 3 2.远程模式:常用,在不同的主机之间传输数据。
- 4 3.后台服务模式:常用,用于实时同步数据,安全性较好。

第2章 备份方式介绍

1.备份的方式


- 1 从备份的方式来说,共有两种备份:
- 2 1.全量备份
- 3 2.增量备份

全量备份:



完全备份,将客户端所有的数据内容 file1 file2 file3 全部备份至服务端 (效率低下,占用空间)

增量备份:




增量备份,将客户端的 file2 file3 增量备份至服务端 (提高备份效率,节省空间, 适合异地备份)


2.备份的架构


1.推: 所有主机推送本地数据至 Rsync 备份服务器, 会导致数据同步缓慢(适合少量数据备份)

Rsync应用场景-推(上传)



Rsync应用场景-拉(下载)





第3章 Rsync本地模式和远程模式

1.命令说明

安装命令:

```
1 | yum install rsync -y
```

命令格式:

```
Usage:
2
     #本地模式
3
     rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST
4
     #远程服务模式,推送的方式,将自己的数据发送到远程服务器
     rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST:DEST
6
     rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST::DEST
7
     #远程服务模式, 拉取的方式, 从远程服务器拉取数据
9
     rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC [DEST]
10
     rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC [DEST]
11
```

命令参数:

```
      1 -a
      #归档模式传输,等于-tropgD1

      2 -v
      #详细模式输出,打印速率,文件数量等

      3 -z
      #传输时进行压缩以提高效率

      4 -r
      #递归传输目录及子目录,即目录下得所有目录都同样传输。

      5 -t
      #保持文件时间信息

      6 -o
      #保持文件属主信息

      7 -p
      #保持文件权限

      8 -g
      #保持文件属组信息
```

```
-1 #保留软连接
   -P
       #显示同步的过程及传输时的进度等信息
  -D #保持设备文件信息
11
  -L #保留软连接指向的目标文件
12
                 #指定排除不需要传输的文件模式
13
  --exclude=PATTERN
  --exclude-from=file #文件名所在的目录文件
14
  --bwlimit=100 #限速传输
15
            #让目标目录和源目录数据保持一致
  --delete
16
```

2.本地模式

```
[root@backup-41 ~]# echo 123 > test.txt
[root@backup-41 ~]# cat test.txt
] 123
[root@backup-41 ~]# rsync test.txt /tmp/
[root@backup-41 ~]# cat /tmp/test.txt
] 123
```

3.远程模式

拉取/下载的方式:

```
1 rsync -avz root@10.0.1.31:/root/test.txt /tmp
```

拉取目录:

```
      1
      rsync -avz root@172.16.1.31:/etc/hostname ./
      #拉取远程文件

      2
      rsync -avz root@172.16.1.31:/root//backup/
      #拉取远程目录下的所有文件

      3
      rsync -avz root@172.16.1.31:/root//backup/
      #拉取远程目录以及目录下的所有文件
```

推送/上传的方式:

```
1 rsync -avz oldzhang.txt root@10.0.1.31:/tmp
```

第4章 Rsync服务模式-服务端配置

1.为什么需要后台服务模式

```
1 Rsync 借助 SSH 协议同步数据存在的缺陷:
```

- 2 1.使用系统用户(不安全)
- 3 2.使用普通用户(会导致权限不足情况)
- 4 3.守护进程传输方式: rsync 自身非常重要的功能(不使用系统用户, 更加安全)

2.安装rsync

```
1 | yum -y install rsync -y
```

3.修改配置文件

```
cat > /etc/rsyncd.conf << 'EOF'</pre>
2
   uid = www
   gid = www
   port = 873
   fake super = yes
   use chroot = no
   max connections = 200
7
   timeout = 600
9
   ignore errors
10
   read only = false
11
   list = false
12
   auth users = rsync_backup
   secrets file = /etc/rsync.passwd
13
   log file = /var/log/rsyncd.log
14
15
   16
   [backup]
   comment = welcome to oldboyedu backup!
17
18
   path = /backup
19
20
   [data]
   path = /data
2.1
   EOF
```

4.配置文件解释

注意!以下配置只是为了理解rsync配置参数,配置文件中不要带有#或者中文,不然启动会报错

```
uid = www
                                # 运行进程的用户
                                # 运行进程的用户组
2
   gid = www
   port = 873
                                # 监听端口
                                # 无需让 rsync 以 root 身份运行,允许接收文
   fake super = yes
   件的完整属性
                               # 禁锢推送的数据至某个目录, 不允许跳出该目录
   use chroot = no
                                # 最大连接数
   max connections = 200
                                # 超时时间
   timeout = 600
                                # 忽略错误信息
   ignore errors
8
                               # 对备份数据可读写
   read only = false
                               # 不允许查看模块信息
10
   list = false
                               # 定义虚拟用户, 作为连接认证用户
11
   auth users = rsync backup
   secrets file = /etc/rsync.passwd # 定义 rsync 服务用户连接认证密码文件路径
12
13
```

```
      14 [backup]
      # 定义模块信息

      15 comment = commit
      # 模块注释信息

      16 path = /backup
      # 定义接收备份数据目录
```

5.创建用户以及数据目录

```
useradd -M -s /sbin/nologin www -u 1000
mkdir /backup
chown -R www.www /backup/
```

6.创建虚拟用户密码文件并授权

```
echo "rsync_backup:oldboy" >/etc/rsync.passwd
chmod 600 /etc/rsync.passwd
```

7.加入开机自启动

```
1 systemctl start rsyncd
2 systemctl enable rsyncd
```

8.检查端口是否存在

1 netstat -lntup|grep 873

第5章 Rsync服务模式-客户端配置

1.安装rsync

```
1 yum install rsync -y
```

2.配置密码文件及授权

方法1:将密码写入配置文件

```
1 yum install rsync -y
2 echo "oldboy" > /etc/rsync.pass
3 chmod 600 /etc/rsync.pass
```

方法2:设置环境变量-脚本中使用-推荐此方法

```
1 export RSYNC_PASSWORD=oldboy
```

3.测试收发数据

1

第6章 Rsync服务模式实战

1.客户端推送 /backup 目录下所有内容至 Rsync 服务端

```
1 export RSYNC_PASSWORD=oldboy
2 rsync -avz /backup/ rsync_backup@172.16.1.41::backup
```

2.客户端拉取 Rsync 服务端 backup 模块数据至本地客户 端的 /backup 目录

```
1 export RSYNC_PASSWORD=oldboy
2 rsync -avz rsync_backup@172.16.1.41::backup /backup/
```

3.Rsync 实现数据无差异同步

```
#拉取远端数据: 远端与本地保持一致,远端没有本地有会被删除,造成客户端数据丢失export RSYNC_PASSWORD=oldboy rsync -avz --delete rsync_backup@172.16.1.41::backup /data/
#推送数据至远端: 本地与远端保持一致,本地没有远端会被删除,造成服务器端数据丢失export RSYNC_PASSWORD=oldboy rsync -avz --delete /data/ rsync_backup@172.16.1.41::backup
```

4.Rsync 的 Limit 限速

```
#企业案例:某 DBA 使用 rsync 拉取备份数据时,由于文件过大导致内部交换机带宽被沾满,导致用户的请求无法响应

export RSYNC_PASSWORD=oldboy

rsync -avz --bwlimit=1 rsync_backup@172.16.1.41::backup /data/
```

