


⑨ 17 凸 0



## k8s安装集群步骤

- 1.配置系统环境
- 2.安装配置docker环境
- 3.安装配置kubeadm
- 4.master节点初始化集群
- 5.node节点加入集群
- 6.配置flannel网络插件
- 7.配置node节点标签
- 8.检查集群节点状态

# 第0章 参考网站

0.k8s**介绍** 

https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/overview/what-iskubernetes/

1.docker官方文档

https://docs.docker.com/

2.k8s官方文档

https://kubernetes.io/zh/

#### 3.kubeadm官方文档

https://kubernetes.io/zh/docs/setup/production-environment/tools/

#### 4.prometheus官方文档

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

#### 5.ansible安装k8s项目

https://github.com/easzlab/kubeasz

# 第1章 k8s系统架构

从系统架构来看, k8s分为2个节点

Master 控制节点 指挥官

Node 工作节点 干活的

### 1.Master节点组成

API Server : 提供k8s API接口

主要处理Rest操作以及更新Etcd中的对象 是所有资源增删改查的唯一入口。

## Scheduler: 资源调度器

根据etcd里的节点资源状态决定将Pod绑定到哪个Node上

## Controller Manager


负责保障pod的健康存在

资源对象的自动化控制中心, Kubernetes集群有很多控制器。

## Etcd

#### 这个是Kubernetes集群的数据库

#### 所有持久化的状态信息存储在Etcd中



### 2.Node节点的组成

# Docker Engine (container runtime) 容器运 行时


负责节点容器的管理工作,最终创建出来的是一个Docker容器。

## kubelet

安装在Node上的代理服务,用来管理Pods以及容器/镜像/Volume等,实现对集群对节点的管理。

## kube-proxy

安装在Node上的网络代理服务,提供网络代理以及负载均衡,实现与Service通讯。



# 第2章 k8s逻辑架构

从逻辑架构上看,k8s分为


Pod

Controller

Service

#### **1.POD**

- POD是k8s的最小单位
- POD的IP地址是随机的,删除POD会改变IP
- POD都有一个根容器pause
- 一个POD内可以由一个或多个容器组成
- 一个POD内的容器共享根容器的网络命名空间
- 一个POD的内的网络地址由根容器提供



#### 2.Controller


### 用来管理POD,控制器的种类有很多

- RC Replication Controller	控制POD有多个副本
- RS ReplicaSet	RC控制的升级版
- Deployment	推荐使用,功能更强大,包含了RS控制器
- DaemonSet	保证所有的Node上有且只有一个Pod在运行
- StatefulSet	有状态的应用,为Pod提供唯一的标识,它可以

#### 保证部署和scale的顺序

### 3.Service

NodeIP 对外提供用户访问
ClusterIP 集群内部IP,可以动态感知后面的POD IP
POD IP POD的IP



# 第3章 k8s实验环境准备

## 1.配置信息

主机名	IP地址	推荐配置		
master	10.0.0.10	2C4G40G		
node1	10.0.0.11	1C2G40G		
node2	10.0.0.12	1C2G40G		

## 2.初始化操作

干净环境

配置主机名

配置host解析

关闭防火墙

关闭SELinux

配置时间同步

更新好阿里源

确保网络通畅

关闭SWAP分区

```
1 cat >> /etc/hosts << EOF</pre>
2 10.0.0.10 master
3 10.0.0.11 node1
4 10.0.0.12 node2
5 EOF
systemctl stop firewalld NetworkManager
2 systemctl disable firewalld
                                 NetworkManager
3 getenforce
4 sed -i '/aliyuncs/d' /etc/yum.repos.d/*.repo
ping -c 1 www.baidu.com
ping -c 1 master
3 ping -c 1 node1
4 ping -c 1 node2
1 yum install chrony -y
2 systemctl start chronyd
```

```
3 systemctl enable chronyd
4 date
5 free -h
```

# 第4章 安装指定版本的docker

#### 所有机器都操作

## 1.设置k8s禁止使用swap

```
1 cat > /etc/sysconfig/kubelet<<EOF
2 KUBELET_CGROUP_ARGS="--cgroup-driver=systemd"
3 KUBELET_EXTRA_ARGS="--fail-swap-on=false"
4 EOF</pre>
```

### 2.设置内核参数

```
1 cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf <<EOF
2 net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
3 net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
4 net.ipv4.ip_forward = 1
5 EOF
6 sysctl --system
7</pre>
```

## 3.加载IPVS模块

```
cat >/etc/sysconfig/modules/ipvs.modules <<EOF
#!/bin/bash
modprobe -- ip_vs
modprobe -- ip_vs_rr
modprobe -- ip_vs_wrr
modprobe -- ip_vs_sh
modprobe -- ip_vs_sh
modprobe -- nf_conntrack_ipv4
EOF
chmod +x /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules</pre>
```

```
2 source /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules
3 lsmod | grep -e ip_vs -e nf_conntrack_ipv
```

### 4.安装配置Docker

```
cd /etc/yum.repos.d/
wget https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

yum makecache fast

yum -y install docker-ce-19.03.15 docker-ce-cli-19.03.15

mkdir /etc/docker -p

cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF

{
    "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]

}

EOF

systemctl enable docker && systemctl start docker

docker -v

Docker version 19.03.15, build 99e3ed8919</pre>
```

# 第5章 部署kubeadm和kubelet

### 1.设置kubeadm为国内源-所有机器都操作

```
1 cat >/etc/yum.repos.d/kubernetes.repo<<EOF
2 [kubernetes]
3 name=Kubernetes
4 baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
5 enabled=1
6 gpgcheck=1
7 repo_gpgcheck=1
8 gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpghttps://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg</pre>
9 EOF
```

## 2.安装kubeadm-所有节点都操作

```
1 yum install -y kubelet-1.19.3 kubeadm-1.19.3 kubectl-1.19.3 ipvs
adm
```

## 3.设置kubelet开机启动-所有节点都操作

```
1 systemctl enable kubelet
```

# 第6章 初始化集群部署Master

## 4.初始化集群命令-<mark>只在master节点运行</mark>

```
kubeadm init \
--apiserver-advertise-address=10.0.0.10 \
--image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers \
--kubernetes-version v1.19.3 \
--service-cidr=10.1.0.0/16 \
--pod-network-cidr=10.2.0.0/16 \
--service-dns-domain=cluster.local \
--ignore-preflight-errors=Swap \
--ignore-preflight-errors=NumCPU
```

## 5.为kubectl准备kubeconfig-<mark>只在master节点运行</mark>

```
1 mkdir -p $HOME/.kube
2 cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
3 chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

#### #支持命令补全

```
1 yum install bash-completion -y
2 source /usr/share/bash-completion/bash_completion
3 source <(kubectl completion bash)</pre>
```

## 6.查看节点状态-只在master节点运行

```
1 [root@master ~]# kubectl get nodes
2 NAME STATUS ROLES AGE VERSION
3 master NotReady master 2m37s v1.19.3
```

## 7.设置kube-proxy使用ipvs模式-只在master节点运行

执行命令,然后将mode: ""修改为mode: "ipvs"然后保存退 出

1 kubectl edit cm kube-proxy -n kube-system

#### 重启kube-proxy

1 kubectl -n kube-system get pod|grep kube-proxy|awk '{print "kube ctl -n kube-system delete pod "\$1}'|bash

#### 查看pod信息

1 kubectl get -n kube-system pod|grep "kube-proxy"

#### 检查IPVS规则

```
1 [root@master ~]# ipvsadm -Ln
2 IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
3 Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
4 -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
5 TCP 10.1.0.1:443 rr
6 -> 10.0.0.11:6443 Masq 1 0 0
7 TCP 10.1.0.10:53 rr
8 TCP 10.1.0.10:53 rr
9 UDP 10.1.0.10:53 rr
```

## 第7章 部署网络插件 flannel

注意! 只在master节点上安装部署!!! 注意! 只在master节点上安装部署!!! 注意! 只在master节点上安装部署!!!

1.部署Flannel网络插件-只在master节点上安装部署

```
1 yum install git -y
2 git clone --depth 1 https://github.com/coreos/flannel.git
```

#### 2.修改资源配置清单

kubectl apply -f 更新配置

修改第128行和第189行

```
cd flannel/Documentation/
vim kube-flannel.yml
left 128: "Network": "10.2.0.0/16",
left 189: - --iface=eth0
```

#### 3.应用配置资源清单

1 kubectl create -f kube-flannel.yml

#### 4.检查pod运行状态,等一会应该全是running

```
1 [root@master ~]# kubectl -n kube-system get pod
2 NAME READY STATUS RESTARTS AGE
3 coredns-6d56c8448f-5tq6w 1/1 Running 0 44m
4 coredns-6d56c8448f-psltj 1/1 Running 0 44m
5 etcd-master 1/1 Running 0 44m
6 kube-apiserver-master 1/1 Running 0 44m
7 kube-controller-manager-master 1/1 Running 0 44m
8 kube-flannel-ds-8xb54 1/1 Running 0 3m1s
9 kube-flannel-ds-cklfd 1/1 Running 0 3m1s
10 kube-flannel-ds-xvst5 1/1 Running 0 3m1s
11 kube-proxy-grx25 1/1 Running 0 39m
12 kube-proxy-v4snj 1/1 Running 0 7m33s
13 kube-proxy-zvvfk 1/1 Running 0 7m36s
14 kube-scheduler-master 1/1 Running 0 44m
```

# 第8章 部署Node节点

### 1.master节点输出增加节点的命令

1 kubeadm token create --print-join-command

### 2.node节点执行加入集群命令 node1和node2上

1 kubeadm join 10.0.0.11:6443 --token uqf018.mia8v3i1zcai19sj --di scovery-token-ca-cert-hash sha256:e7d36e1fb53e59b12f0193f4733edb46 5d924321bcfc055f801cf1ea59d90aae

### 3.在master节点上查看状态

1 [root@master ~]#kubectl get nodes

#### 4.在master节点上给其他节点打标签

- 1 kubectl label nodes node1 node-role.kubernetes.io/node=
- 2 kubectl label nodes node2 node-role.kubernetes.io/node=

### 去掉标签 是把node= 改为node-

### 5.再次查看节点状态

```
1 [root@node1 ~]# kubectl get nodes
2 NAME STATUS ROLES AGE VERSION
3 node1 Ready master 8m28s v1.19.3
4 node2 Ready node 7m56s v1.19.3
5 node3 Ready node 7m59s v1.19.3
```

# 创建pod简单体验

#### 常用指令

- 1 kubectl get nodes #查看节点状态
- 2 kubectl get pods #查看默认命名空间的pod运行情况
- 3 kubectl get pod -o wide #输出pod的详细信息,包含IP和<u>节点信息</u>
- 4 kubectl get nodes -o wide #查看节点状态详细信息,包含ip,系统内核和版本
- 5 kubectl describe pod nginx-xxx #查看默认命名空间的pod运行详细情况
- 6 kubectl delete pod nginx #删除POD
- 7 kubectl explain pods #查看pod资源类型的使用说明

#### 创建一个pod:

#### 命令形式创建

- 1 kubectl create deployment nginx --image=nginx:alpine
- 2 kubectl get pods

#### 资源配置清单形式创建:

1 apiVersion: v1 #api版本号

2 kind: Pod #资源类型为POD

3 metadata: #原数据

4 name: nginx #pod显示名称

5 labels: #标签

6 app: nginx #具体的标签

7 spec: #定义pod参数

8 containers: #定义容器

9 - image: nginx:alpine #镜像名称

imagePullPolicy: IfNotPresent #拉取镜像策略,如果本地已经存在镜

像,就不重新拉取

11 name: nginx #容器名称